PowerShell Remoting: 从Linux到Windows

大闸蟹清蒸最好吃 / 2018-11-11 08:55:00 / 浏览数 3350 技术文章 技术文章 顶(0) 踩(0)

PowerShell Remoting: 从Linux到Windows

原文链接: https://blog.quickbreach.io/ps-remote-from-linux-to-windows/

0x00 前言

声明:我个人努力确保本文提供信息的准确度,但我是其实是一个菜鸟。

如果能做到以下几点,我们就能从Linux系统远程PS到Windows:

- 1、在后渗透测试中对某个目标发起NTLM身份认证;
- 2、重启WinRM服务;
- 3、使用支持NTLM的PowerShell Docker镜像从Linux远程PS到Window。

0x01 背景

我有次偶然发现,在渗透测试中我可以将PowerShell远程执行作为远程代码执行的主要方法。PowerShell是Windows的一个内置功能,由于客户端检测功能越来越强,因此不幸的是,由于PowerShell Core的Linux分支支持的身份验证机制有限,因此想从我的Kali Linux系统远程连接到目标并不是一件容易的事。

PowerShell远程操作需要使用Kerberos相互身份验证过程,这意味着客户端计算机和目标计算机必须都连接到域环境中。

如果我们还没有搞定某个域节点用来执行远程命令,那么这种情况可能会给我们的测试人员带来各种问题。

幸运的是,我们可以选择将自己添加为目标配置中的TrustedHost,这样我们就能执行NTLM身份验证,而不用去处理Kerberos,因此无需通过域环境中的系统进行连接。

现在唯一的问题在于,适用于Linux的PowerShell核心(撰写本文时为PowerShell 6.1.0)并未支持NTLM身份验证。

这个问题并非无法解决,因为我们总是可以从Windows VM执行PowerShell远程操作。

幸运的是,一些研究人员找到了在Centos上使用PowerShell进行NTLM身份验证的一种方法,因此我将他们的发现整合到一个简单的PowerShell

Docker镜像中: <u>quickbreach/powershell-ntlm</u>。

0x02 如何使用PowerShell从Linux远程处理Windows

本节将逐步介绍如何从Linux客户端建立到Windows系统的远程PowerShell会话。 假设我们对目标PC具有管理员级别的访问权限(通过RDP、载荷等)。

1、在目标上启用PowerShell远程功能。

Enable-PSRemoting -Force

2、获取目标系统上当前的TrustedHosts列表,以供后续参考。

Get-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts

3、将自己添加为目标上的TrustedHost。为了在Enter-PSSession配置阶段使用NTLM身份验证,我们需要执行这个步骤,NTLM是从Linux通过PowerShell远程连接至要完成此任务,请运行以下任意一条命令:

使用通配符,允许所有计算机在对此主机进行身份验证时使用NTLM协议:

Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Force -Value *

或者更加具体,只将我们的IP添加到NTLM身份验证的允许列表中。

 ${\tt Set-Item~WSMan:} \\ {\tt localhost\Client\TrustedHosts~-Force~-Concatenate~-Value~192.168.10.100} \\$

4、设置并重新启动WinRM服务,以应用我们所做的更改。 Set-Service WinRM -StartMode Automatic Restart-Service -Force WinRM 5、进入PowerShell-NTLM Docker镜像实例。 如下示例命令还会将本地某个目录加载到docker镜像内的/mnt路径中(该目录中包含一些PowerShell脚本)。 docker run -it -v /pathTo/PowerShellModules:/mnt quickbreach/powershell-ntlm 6、现在就是我们一直在期待的时刻:使用以下命令进入远程PowerShell会话。请注意,我们必须指定-Authentication类型: # Grab the creds we will be logging in with \$creds = Get-Credential # Launch the session # Important: you MUST state the authentication type as Negotiate Enter-PSSession -ComputerName (Target-IP) -Authentication Negotiate -Credential \$creds # i.e. Enter-PSSession -ComputerName 10.20.30.190 -Authentication Negotiate -Credential \$creds 我们也可以以类似的方式使用Invoke-Command功能: Invoke-Command -ComputerName 10.20.30.190 -Authentication Negotiate -Credential \$creds -ScriptBlock {Get-HotFix} quickbreach@kali:\$ docker run -it quickbreach/powershell-ntlm PowerShell 6.1.0 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. https://aka.ms/pscore6-docs Type 'help' to get help. PS /> \$creds = Get-Credential -UserName quickbreach PowerShell credential request Enter your credentials. Password for user quickbreach: ******** PS /> Enter-PSSession -Credential \$creds -ComputerName 10.20.30.190 -Authentication Negotiate [10.20.30.190]: PS C:\Users\quickbreach\Documents> [System.Environment]::0SVersion.Version Major Minor Build Revision 7601 65536 1 [10.20.30.190]: PS C:\Users\quickbreach\Documents> 0x03 清理现场 如果将我们的节点添加为TrustedHost之前,已经有其他人占了坑,那么我们需要更换IP,然后运行以下命令: Snewvalue = ((Get-ChildItem WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts).Value).Replace(".192.168.10.100"."") Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Force -Value Snewvalue 或者,我们可以移除所有的TrustedHost,使我们成为唯一的一个成员: Clear-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts 重新启动WinRM服务以应用更改(请注意,这将使我们断开与Enter-PSSession的连接)。

0x04 参考资料

This Reddit Thread
PowerShell Remoting Cheatsheet

Restart-Service WinRM

点击收藏 | 1 关注 | 1

上一篇:http代理攻击威胁分析 下一篇:如何在math.js中进行远程代码...

- 1. 0 条回复
 - 动动手指,沙发就是你的了!

登录 后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录

RSS <u>关于社区</u> <u>友情链接</u> <u>社区小黑板</u>