

CodeWidget 用户使用手册

版本：1.0

日期：2026-08-08

适用系统：Windows 10 / 11

目录

1. 简介
 2. 初次配置
 3. 日常使用
 4. 课程调整管理
 5. 外观自定义
 6. 故障排除
-

1. 简介

1.1 功能概述

CodeWidget 是一款桌面悬浮工具，专为大学教师设计。它会在课程开始前自动弹出悬浮窗口，显示当节课的出席码；课程结束后自动隐藏，全程无需手动操作。

主要功能：

- 按学期日历自动计算上课时间，到点自动显示出席码
- 每节课预先分配出席码，支持批量生成或手动修改
- 支持停课、补课、调课等特殊安排
- 悬浮窗口始终置顶，位置可拖动并记忆
- 通过系统托盘图标操作，不占用任务栏

1.2 运行环境

- 操作系统：Windows 10 / 11
- 安装方式：单文件 `.exe`，无需安装程序
- 依赖：无（所有依赖已打包）

2. 初次配置

2.1 文件放置

将 CodeWidget.exe 放置到任意文件夹。首次运行后，程序会自动在同目录下创建 config/ 文件夹，包含以下文件：

文件	用途
config/school_config.json	学校日历（学期日期、节次时间、假日）
config/teacher_config.json	教师课程数据（课程、出席码、调整记录）
config/settings.json	外观设置（字体、颜色、窗口大小）

所有配置文件均为纯文本 JSON 格式，可用记事本直接编辑。

2.2 确认学校日历（school_config.json）

school_config.json 预置了学校的标准日历，包含学期起止日期、各节次时间和法定假日。如需调整（例如新学年替换），直接替换该文件即可，无需重新安装程序。

各节次默认时间如下：

节次	开始时间	结束时间
1限	08:50	10:30
2限	10:40	12:20
3限	13:10	14:50
4限	15:00	16:40
5限	16:50	18:30
6限	18:40	20:20

2.3 注册课程（设置对话框）

双击托盘图标，或右键托盘图标选择 設定… 打开设置对话框。

[图: 设置对话框 — 授業标签页]

在 授業 标签页中：

1. 点击 追加 新建课程
2. 填写课程名称、课程类型（春学期 / 秋学期 / Q1~Q4）、上课星期和节次
3. 点击 保存

课程信息填写完成后，切换到 日程プレビュー 标签页，可查看该学期完整的排课日程，确认日期正确。

[图: 日程プレビュー标签页]

2.4 设置出席码

在 日程プレビュー 标签页中，每节课右侧有出席码输入框，支持以下操作：

- 手动输入：直接点击输入框填写4位数字
- 批量生成：点击 一括生成 按钮，为所有未设置的课次自动生成随机码
- 单个重新生成：点击某课次右侧的刷新按钮

填写完毕后点击 保存，出席码写入配置文件。

3. 日常使用

3.1 启动与退出

启动：双击 `CodeWidget.exe`。程序启动后在系统托盘显示图标，不出现在任务栏。

退出：右键托盘图标 → 选择 終了。

程序启动后保持后台运行，无需每次课前手动操作。

3.2 出席码窗口说明

在上课时间窗口内（默认：课程开始前10分钟至开始后30分钟），出席码悬浮窗口自动弹出。

[图: 出席码悬浮窗口]

窗口显示内容：

区域	内容
左上角	课程名称
右上角	第N回（第几节课）
中央大字	4位出席码

窗口特性：

- 始终置顶显示，不被其他窗口遮挡
- 可用鼠标拖动到屏幕任意位置，位置在重启后保持记忆
- 课程结束（时间窗口过期）后自动隐藏

3.3 临时码的输入与清除

如需临时展示不同的出席码（例如系统临时生成了新码），可在不修改配置的情况下输入临时码：

1. 右键出席码窗口 → 选择 入力
2. 直接在窗口中输入新的出席码，按回车确认
3. 临时码有效期为 30分钟，到期后自动恢复显示正式出席码

清除临时码：右键出席码窗口 → 选择 クリア，立即恢复正式出席码。

临时码仅保存在内存中，重启程序后自动消失。

3.4 窗口的显示与隐藏

操作	方法
隐藏窗口	右键出席码窗口 → 隠す，或右键托盘图标 → ウィンドウを隠す
重新显示	右键托盘图标 → ウィンドウを表示，或单击托盘图标

手动隐藏后，下次课程开始时窗口不会自动重新显示，直到重启程序或手动点击显示。

4. 课程调整管理

在 設定 → 調整 标签页中，可管理停课、补课和调课记录。

[图: 調整标签页]

4.1 登记停课

1. 点击 調整を追加
2. 选择课程，在调整类型中选择 休講
3. 选择停课日期，点击确认

该日期的课次将从日程中删除，后续课次自动重新编号。

4.2 登记补课

1. 点击 調整を追加
2. 选择课程，在调整类型中选择 補講
3. 选择补课日期和节次，点击确认

补课日期将作为额外课次添加到日程末尾。

4.3 登记调课

1. 点击 調整を追加
2. 选择课程，在调整类型中选择 振替
3. 选择原课次（被移动的课）
4. 选择新日期和节次（或自定义开始时间）
5. 点击确认

原课次从原日期移除，在新日期重新安排，出席码保持对应关系。

4.4 日程预览确认

所有调整完成后，切换到 日程プレビュー 标签页确认最终日程，检查日期、节次和出席码是否符合预期，再点击 保存。

5. 外观自定义

在 設定 → 外観 标签页中，可调整出席码窗口的视觉样式。

[图: 外観标签页]

设置项	说明
出席码字体	字体族和字号
出席码颜色	数字颜色（点击色块选色）
背景颜色	窗口背景色
边框颜色	窗口圆角边框颜色
课程名字体	课程名称显示字体和字号
窗口大小	整体缩放比例（30%～300%），点击 + / - 以10%为单位调整

修改后点击 保存，出席码窗口立即更新显示效果。

6. 故障排除

6.1 窗口未显示

现象：处于上课时间，但出席码窗口没有出现。

原因与处理：

原因	处理方法
课程未正确注册	打开设置对话框，在日程预览中确认该日期是否有排课
时间窗口设置过窄	在授業标签页调整「開始前表示」（默认10分钟）和「終了後表示」（默认30分钟）
电脑从休眠中唤醒	程序检测到唤醒后会在30秒内自动刷新；若仍未显示，单击一次托盘图标手动触发
窗口被手动隐藏	右键托盘图标 → ウィンドウを表示

6.2 出席码未更新

现象：保存了新的出席码，但悬浮窗口仍显示旧码。

处理方法：

1. 确认已点击设置对话框的 保存 按钮
2. 保存后窗口会在几秒内自动刷新；若未刷新，重启程序

6.3 窗口消失在屏幕外

现象：拔掉外接显示器后，出席码窗口看不见，也无法拖回。

处理方法：

重启程序。程序启动时会自动检测窗口位置，若保存的位置已超出当前屏幕范围，会自动将窗口重置到主屏幕左上角。

如有问题请联系系统管理员。