
实验三 传输层的 TCP 协议分析

3.1 实验目的

- 1. 理解 TCP 报文首部格式和字段的作用, TCP 连接的建立和释放过程, TCP 数据传输中的编号与确认的过程。
- 2. 理解 TCP 的错误恢复的工作原理和字节流的传输模式,分析错误恢复机制中 TCP 双方的交互情况。
 - 3. 理解 TCP 的流量控制的工作原理,分析流量控制中 TCP 双方的交互情况。
 - 4. 理解 TCP 的拥塞控制的工作原理,分析拥塞控制中 TCP 双方的交互情况。

3.2 实验内容

- 1. 使用基于 TCP 的应用程序(比如浏览器下载文件)传输文件,在客户端和服务器均要捕获 TCP 报文。
- 2. 分析 TCP 报文首部信息、TCP 连接的建立和释放过程、TCP 数据的编号与确认机制。观察几个典型的 TCP 选项: MSS、SACK、Window Scale、Timestamp等,查资料说明其用途。
- 3. 观察和估计客户机到服务器的 RTT,双方各自的 MSS,计算丢包率及重传的流量。
- 4. 观察 TCP 的流量控制过程,和拥塞控制中的慢启动、快速重传、拥塞避免,快速恢复等过程【观察拥塞控制的难度较大,观察到两个过程即可】。



5.*(可选)注意观察初始的 cwnd 是多少,看看不同的操作系统初始 cwnd

的差别。观察有没有 Delay ACK 的应答模式,注意不同操作系统的差异。

3.3 实验原理

0

3.3.1 TCP 协议报文格式

TCP 协议工作在网络层之上,是一个面向连接的、端到端的、可靠的传输层协议。TCP 的报文格式如图 3-1,详细地规范参阅 RFC 793。

16

32 目的端口 Destination port 源端口 Source port 顺序号 Sequence number 确认号 Acknowledgement number Data U R F \mathbf{S} 窗口大小 Window Resrvd Offset C Ι \mathbf{S} Y 校验和 Checksum 紧急指针 Urgent pointer 选项和填充 Option + Padding 数据 Data

图 3-1 The TCP header structure

- 1)源端口号,标识主机上发起传送的应用程序;目的端口标识主机上传送要到达的应用程序。源端和目的端的端口号,用于寻找发端和收端应用进程。这两个值加上IP包首部中的源端IP地址和目的端IP地址唯一确定一个TCP连接。
- 2) 顺序号字段:占 32 比特。用来标识从 TCP 源端向 TCP 目标端发送的数据字节流,它表示在这个报文段中的第一个数据字节序号。
- 3) 确认号字段:占 32 比特。只有 ACK 标志为 1 时,确认号字段才有效。它包含目标端所期望收到源端发送的下一个数据字节号。
- 4) Data Offset 字段: 占 4 比特。给出头部占 32 比特的数目,同时也指出数据的开始位置。没有任何选项字段的 TCP 头部长度为 20 字节; 最多可有 60 字节的 TCP 头部。
 - 5) Resrvd 预留:由跟在数据偏移字段后的 6 位构成,预留位通常为 0.
 - 6) 控制标志位(U、A、P、R、S、F): 占6比特。各比特的含义如下:

URG: 紧急指针 (urgent pointer) 值有效;

ACK: 确认号 Acknowledgement number 值有效;

PSH: 接收方应该尽快将这个报文段交给应用层;

RST: 重建连接;

SYN: 发起一个连接;

FIN: 释放一个连接。

- 7)窗口大小字段:占 16 比特。此字段用来进行流量控制。单位为字节数,这个值是本机期望一次接收的字节数。
- 8) TCP 校验和字段:占16比特。对整个TCP 报文段,即TCP 头部和TCP 数据进行校验和计算,并由目标端进行验证。
- 9) 紧急指针字段:占 16 比特。URG 设置时有效,它是一个正偏移量,和序号字段中的值相加指向数据包中的第一个重要数据字节。
 - 10) 选项字段:占32比特。可能包括"窗口扩大因子"、"时间戳"等选项。

3.3.2 TCP 连接的建立与撤销

TCP 连接的建立采用了三次握手方式,连接的撤销则是四次握手,TCP 连接的建立和撤销的过程如图 3-2 所示:




图 3-2 TCP 连接的建立的三次握手

3.4 实验环境与分组

- 1) 云服务器一台, 启动 Apache2 服务(或其他服务器程序)。
- 2)每2名同学一组,各自在电脑上运行客户端程序(浏览器或其他客户端程序)。
- 3)使用客户端程序下载数据,运行 Wireshark 软件捕获报文。【注意:可以关闭 Wireshark 的 HTTP 协议分析,专注在 TCP 协议上,关闭方法是:菜单'分析'—>'启用的协议'中,取消'HTTP'的选择。】

3.5 实验组网

图 3-3 是本实验的组网图,图中参数仅供参考。




图 3-3 TCP 协议分析组网图

3.6 实验过程及结果分析

步骤 1: PC2 通过 ssh(或远程桌面)登录到服务器 Z上,在云服务器 Z上 启动合适的服务器程序。

步骤 2: 在 PC1 和 Z 上启动报文捕获软件,开始截获报文【注意加过滤器,比如 host w.x.y.z; 不熟悉 tcpdump 的可以用 tcpdump -n -s 500 tcp and host A.B.C.D and port P-w server.pcap 选项,把报文记录到文件中,传输到客户端用 Wireshark 分析。其中 A.B.C.D 是客户端的公网地址,P是服务端口,如 80】。

步骤 3: 在 PC1 上运行客户端软件,发送和接收一个约 500KB 的文件。文件传输完成后,停止报文截获。

步骤 4: 对比观察客户端和服务器截获的报文,分析 TCP 协议的建立过程的 三个报文并填写表 3-1。分析 TCP 连接的释放过程,选择 TCP 连接撤销的四个报文并填写表 3-2。

表 3-1 TCP 连接建立过程的三个报文信息	【如果有多条,	全部列出】
-------------------------	---------	-------

字段名称	第1条报文	第2条报文	第3条报文
报文序号 NO.			
Seq#			

Ack#		
ACK Flag		
SYN Flag		

表 3-2 TCP 连接撤销的四个报文信息

字段名称	首条报文	二条报文	三条报文	四条报文
报文捕获序号 NO.				
Seq#				
Ack#				
ACK				
FIN				

步骤 5:分析 TCP 数据传送阶段的报文,分析其错误恢复和流量控制机制,并填表。【注:出现明显的流量控制的地方,Wireshark 会有[TCP Window Full]标记。如果没有观察到明显的流量控制过程,可以再单独设计实验测试。比如编程设计接收端缓慢接收数据。】

95 0.247909	192.168.0.113 111.18.93.166	TCP	2922 80 → 5096 [ACK] Seq=168505 Ack=431 Win=64768 Len=2856 TSval=1956842827 T
96 0.248922	192.168.0.113 111.18.93.166	TCP	2770 [TCP Window Full] 80 → 5096 [ACK] Seq=171361 Ack=431 Win=64768 Len=2704
97 0.266088	111.18.93.166 192.168.0.113	TCP	66 5096 → 80 [ACK] Seq=431 Ack=111385 Win=65536 Len=0 TSval=68636442 TSecr=
98 0.266123	192.168.0.113 111.18.93.166	TCP	2922 [TCP Window Full] 80 → 5096 [ACK] Seq=174065 Ack=431 Win=64768 Len=2856
99 0.268071	111.18.93.166 192.168.0.113	TCP	66 5096 → 80 [ACK] Seq=431 Ack=114241 Win=65536 Len=0 TSval=68636444 TSecr=
100 0.268095	192.168.0.113 111.18.93.166	TCP	2922 [TCP Window Full] 80 → 5096 [ACK] Seq=176921 Ack=431 Win=64768 Len=2856
101 0.268101	111.18.93.166 192.168.0.113	TCP	66 5096 → 80 [ACK] Seq=431 Ack=117097 Win=65536 Len=0 TSval=68636445 TSecr=

表 3-3 记录 TCP 数据传送阶段的报文

报文	报文种类	序号字段 Seq	确认号 Ack	数据	确认到哪条报	窗口
序号	(数据/确认)	Number	Number	长度	文 (填序号)	大小

步骤 6、分析客户机和服务器两边各自捕获到的分组,分析整个 TCP 流,估

计双方的 RTT, 丢包率和重传流量, 平均传输速度等参数。

步骤 7、分析整个 TCP 流的拥塞控制,找到拥塞控制的几个典型过程(即慢启动、快速重传、拥塞避免,快速恢复),计算各个时期发送数据平均传输速度。

步骤 8、如果拥塞控制的相关过程不明显,请设计合适的方法再次测试。步骤 9、完成其他可选的实验步骤。

3.7 互动讨论主题

- 1) TCP 的流量控制和拥塞控制有什么不同?
- 2) TCP 的流量控制是哪一方(接收、发送)来主导的?什么情况下会发生流量控制?
 - 3) 讨论传输层与其上下相邻层的关系;
 - 4) 讨论 TCP 协议在传输实时语音流方面的优缺点。