


# 전형적인 운영체제 가상 메모리 layout




< 가상 메모리 주소 공간 layout >



< IA-32 기반 리눅스의 가상 메모리 주소 공간 >



< 프로세스와 가상 메모리 주소 공간 >



< ELF 포맷과 가상 메모리 주소 공간 >

- IA-32에서 수행되는 바이너리 실행파일의 경우 0x8048000,
- 32bit SPARC v8에서 수행되는 바이너리 실행파일의 경우 0x10000
- IA-64에서 수행되는 바이너리 실행파일의 경우 0x100000000
- 바이너리 실행 프로그램 파일이 이미지
  - Text 세그먼트
  - ✓ 코드 세그먼트
  - ✔ 프로그램 실행 가능 명령어 포함
  - ✔ Overflow로 덮어 쓰지 않게 하기 위해 힙이나 스택 아래 둠
  - ✔ 공유가 가능한 부분 있음
  - ✔ 읽기/실행 영역
  - Data 세그먼트
  - ✓ 초기화된 데이터 세그먼트
  - ✔ 프로그래머가 초기화한 전역 변수와 정적 변수가 포함
  - ✓ 일반적으로 변수의 값은 런타임에 변경 될 수 있기 때문에 Data 세그먼트는 읽기 전용이 아님
  - ✓ 초기화된 읽기전용 영역(\RoData)과 초기화된 읽기/쓰기 영역으로 분류 가능
  - 초기화된 읽기/쓰기 영역에 포함되는 예

char s[] = "hello world";

int debug = 1;

static int i = 10;

- 초기화된 읽기전용 영역 (즉, RoData)에 포함되는 예

const char\* str = "hello world";

문자 포인터 변수 "hello world" 라는 문자열은 초기화된 읽기전용 영역에 저장 그러나 이 문자열을 저장하기 위한 첫 번째 문자를 위한 문자 포인터 변수 str은 초기화된 읽기/쓰 기 영역에 저장 (run time 시에 수정될 가능성 있기 때문)

- BSS 세그먼트
- ✓ 초기화되지 않은 데이터 세그먼트 (Uninitialized data segment)
- ✔ Block Started by Symbol"이라는 예전 어셈블러 오퍼레이터에서 유래
- ✔ BSS 세그먼트의 데이터는 프로그램이 실행되기 전에 OS 커널에 의해 0으로 초기화
- ✔ BSS 세그먼트는 데이터 세그먼트의 끝에서 시작하여 0으로 초기화되거나 명시적 초기화가 되지 않은 모든 전역 변수와 정적 변수를 포함

- ✓ static int i;
- 읽기/쓰기 가능
- Stack 세그먼트
- ✔ 프로그램 스택
- ✓ 일반적으로 OS 커널 공간 바로 아래의 상위 메모리 주소에 위치한 LIFO 구조로 표준 x86 아 키텍처에서는 하위 주소로 확장
- ✓ 일부 다른 아키텍처에서는 반대 방향으로 성장 가능
- ✓ 프로그램에서 함수 호출
- ✓ 한 함수 호출에 대해 푸시 된 값 집합은 스택 프레임으로 명명
- ✓ 모든 자동 변수 (함수의 범위에 국한, 함수의 입력으로 전달 된 실제 매개 변수 포함)
- ✓ caller의 리턴 주소

## - Heap

- ✓ 동적 메모리 할당이 일반적으로 발생하는 세그먼트
- ✓ 실행 시에만 크기를 알 수 있고 프로그램 실행 전에 컴파일러가 정적으로 결정할 수 없는 변수 에 프로그래머가 요청한 메모리를 할당하는 세그먼트
- ✓ 힙 영역은 BSS 세그먼트의 끝에서 시작하여 더 높은 메모리 주소로 위로 성장
- ✔ brk 및 sbrk 시스템 호출을 사용하여 크기를 조정
- ✔ 영역은 모든 공유 라이브러리와 프로세스에서 동적으로 로드된 모듈에 의해 공유
- ✓ stdlib.h

함수	기능
void *malloc(size_t size);	size 바이트의 메모리를 힙에서 할당하여 반환
void *calloc(size_t num, size_t size);	(num * size) 바이트의 메모리를 힙에서 할당하고 포인터값을 반환
<pre>void *realloc(void *ptr, size_t size);</pre>	ptr이 가리키는 메모리를 size 바이트만큼 힙에서 재할당하여 반환
void free(void *ptr);	ptr이 가리키는 메모리를 해제
	해제 전까지 계속 존재하므로 필요없으면 이 함수에 의해 해제

#### \$ size /usr/bin/cc /bin/sh

text data bss dec hex filename 79606 1536 916 82058 1408a /usr/bin/cc 619234 21120 18260 658614 a0cb6 /bin/sh

#### 예제 1)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
   return 0;
[oslab@os.ssu.ac.kr]$ gcc a.c -o a-memory
[oslab@os.ssu.ac.kr]$ size a-memory
text
          data
                      bss
                                 dec
                                            hex
                                                    filename
960
           248
                        8
                                1216
                                            4c0
                                                   a-memory
```

```
#include <stdio.h>
int global; /* Uninitialized variable stored in bss */
int main(void)
    return 0;
[oslab@os.ssu.ac.kr]$ gcc a.c -o a-memory
[oslab@os.ssu.ac.kr]$ size a-memory
text
          data
                      bss
                                  dec
                                             hex
                                                    filename
960
            248
                        12
                                 1220
                                              4c4
                                                    a-memory
```

## 예제 3)

```
#include <stdio.h>
int global; /* Uninitialized variable stored in bss */
int main(void)
    static int i; /* Uninitialized static variable stored in bss */
    return 0;
[oslab@os.ssu.ac.kr]$ gcc a.c -o a-memory
[oslab@os.ssu.ac.kr]$ size a-memory
text
          data
                      bss
                                  dec
                                             hex
                                                     filename
960
            248
                        16
                                  1224
                                              4c8
                                                     a-memory
```

# 예제 4)

```
#include <stdio.h>
int global; /* Uninitialized variable stored in bss*/
int main(void)
    static int i = 100; /* Initialized static variable stored in DS*/
    return 0;
[oslab@os.ssu.ac.kr]$ size a-memory
text
          data
                       bss
                                  dec
                                                     filename
                                              hex
960
            252
                         12
                                  1224
                                               4C8
                                                     a-memory
```

#### 예제 5)

```
#include <stdio.h>
int global = 10; /* initialized global variable stored in DS*/
int main(void)
    static int i = 100; /* Initialized static variable stored in DS*/
    return 0;
[oslab@os.ssu.ac.kr]$ size a-memory
text
          data
                       bss
                                  dec
                                             hex
                                                     filename
960
                         8
            256
                                  1224
                                              4c8
                                                    a-memory
```