初学者 の 幸运 Seventh 9 先生 の 麻将课堂

0

目录

1 **麻雀的基础**
1.1 麻雀是? 5
1.2 麻将和概率 6
1.3 听牌和向听 7
1.4 面子和搭子 9
1.5 数牌和字牌 11
1.6 对子（一） 12
1.7 对子（二） 15
1.8 基本型与复合型 16
1.9 复合型（一） 17
1.10 复合型（二） 19
2 **牌效率**
3 **手役**
4 **宝牌和赤牌**
5 **鸣牌**
6 **立直**
7 **防守**
8 **场况判断**
9 **攻守判断**

1

麻雀的基础

1.1 麻雀是?

今天从最最基础的一章开始，以后会争取每天更新，希望大家多多支持。

本站以麻将理论为轴心，向读者展示本人自成一派的的麻将战术。其内容也是非常重视实战，而且大量运用了图片使说明，十分容易理解。我们的目标就是将麻将理论体系化。后文需要了解一些基本的麻将用语才能够继续看下去，如果你是完全的日麻新手，或是初学不久。最好是看看我自己写的详细日本麻将入门教程。磨刀不误砍柴工嘛。

在开始正式的讲座之前，先在本文表明一下我自己的麻将观。

麻将和运气

“麻将真的存在‘运势’和‘流势’吗？”这是这几年经常议论的一个话题了。我来说说我的看法吧。不能说“运气”是麻将最重要的东西。从长远的角度看，运气是时好时坏的，结果还是要归根到实力上，但是又不可能连续的打上 1000 个半庄。有时能够凑齐 1 次面子，多一点能够凑齐 20 次左右吧。麻将的胜负，大概就是那一天的运气所决定的。纵然麻将也是有实力因素的，但也需要打上个千八百局才能取得一个和自己水平相当的结果。从这个现实的差距来看，也不得不说麻将是有“运气”因素的。

这么说“运势”和“流势”的说法是存在的咯？

我们不能够否定它们的存在。两三个半庄你自然能够感觉到你自己是走运还是倒霉。运气好，自己的配牌和牌的进展很顺利；运气差，啥都没干就吃了 4 这种事情也时有发生。有时候好运和坏运能够持续下去，有时候也会两者互相交替。但是它们之间是没有任何规律的。所以根据自己的“运势”和“流势”来制定战术的做法是否真的有效，此点我深表疑问。

这里有一个例题（见右图）：两连胜之后迎来了第三战，这个半庄又摸了一把 6000ALL 的牌。可以说状态是极其的好，但是这个时候亲家立直了。

如果想乘胜追击而切 或者 的话，那你肯定赢不了。

“运气好的话就不会摸到对方要和的牌！”

“这里弃和的话就失去应有的运势了！”

这些只是流势派坚持己见一厢情愿随意编造的理由罢了。用一般常识的想法来考虑，这种点棒状况根本没有与对方决一死战的理由。拆掉暗刻的“发”才是正确的一招。即使是流势派的雀士也有抱着“这里放铳了就会失去现在的运势”这样的想法而选择弃和。

这是何等具有说服力的理由啊？

“流势”这种东西，是搞不清楚到底会持续到什么时候的。走运也不一定会出现好的结果。骰子连续 3 次都扔出了 1，下一次扔出 1 的概率依旧只有六分之一。要预测“运势”和“流势”是不可能的，人为的想要唤来运气更是痴人说梦。不管前面打的如何的好，也不会有“下一次幸运女神一定会向我微笑”的麻将。麻将是大体被运气支配的赌博游戏，不能很明显反应自身的实力。即使通过很多努力提高了自身的水平，但你运气不好的时候依旧有可能惨败给水平不如你的对手。这就是麻将了。

运气、运势、流势——全都是上天决定的。不走运、流势不好，做什么都是没用的，还是放弃吧。

麻将的目的

大部分来看这个博客的朋友都是抱着“想变强”的想法来的吧。说到具体上也就是：

- 提高麻将的收益
- 提升麻将游戏的等级
- 获得麻将游戏中的称号

大概前来阅读这篇文章的人都是为了这些目标才打麻将的吧。

但是，仅仅这些还不是麻将的目的。有的人非常在意 TOP 率，也有的人不在乎成绩而去追求役满等高得点的和牌。

例 1.1.1

比如这种牌完全可以不和，而切掉 去做大三元。这是其中的一个方案。麻将要根据得与失来选出正确答案， 至于怎么打是完全自由，没有局限的。

对麻将的看法因人而异。时常有人批评那些 4 位确定的玩家在 AL 随便和牌，但也请不要把自己的价值观强加于别人，打麻将是不能傲慢的。在麻将中唯一需要谴责的就是妨碍麻将顺利进行的行为（作弊和拖延行为）而已。

为了避免误会先在这里说明白。这个博客是以“雀力日进”为目的写的。我并没有主张这里所介绍的打法是独一无二的正确答案。下一章就开始正式的讲座了。

1.2 麻将和概率

一说到麻将的做牌，也许有人会去想“到底做那一个役呢？”

但是我觉得这脱离了麻将的本质。做牌的本质是凑齐 4 组面子+1 组雀头，以一局牌为单位的话，麻将就是比赛 4 个人中谁能够最快凑齐 4 组面子+1 组雀头的游戏。虽然最后还是要以得点来评价，但是宝牌多的话（包括赤牌），不需要手役也可以取得高的得点。这么考虑下来现代麻将的游玩性，果然其本质不是“役”而是“形”。

这么一来，既然只有最快完成“形”的玩家才能计算点数，所以必然对速度有着一定的要求。那么，到底怎样才能快速地和牌呢？为了解决这个问题的思考方法就叫做牌效率、牌效率的基础就是概率。

例 1.2.1

该切什么好呢？

考虑一下这个最简单的例子吧。例 1.2.1 已经完成了 3 组面子和一组雀头，在凑齐最后一个面子就 OK 了。切掉 ，来 可以和牌；切掉 ，来 可以和牌。切那一个更容易和牌是显而易见的。

例 1.2.2

该切什么好呢？

能够让手牌维持听牌（差一张牌就能和牌）状态能够打的牌只有 和 。切 ，听 和 ；切 ，听 和 。

不管切什么都有 2 种听牌，但是他们和牌的容易程度却是不一样的。 和 由于自己手牌已经各使用了 2 张，因此能够和牌的张数只有 4 张。而 则还剩下 8 张（仅仅从自己的手牌判断）。用抓阄来打比方的话，也就是能够抽中的纸条更多。自然张数更多的 被得到而和牌的概率更高。“切牌时应该为了拥有更加有利的进张概率来选择要切的牌”。“切牌时应该为了拥有更加有利的进张概率来选择要切的牌”。这是做牌时最基本的想法。有时候这里切掉了 ，不久别人就打出了 和 从而没能够和牌。即使是这样，也不要有“要是刚才切 就好了”这种想法。即使打了一手错牌，有时也会有好结局的。这就是麻将啊。

请大家不要在意结果论的一时失败。切记。

1.3 听牌和向听

这一章要学习做牌的重要的概念。比起手役，首先抓住手牌的“形”更加重要。

麻将的和牌形

麻将不用我多说，就是以完成和了形为目标的游戏。和了形可以分为 3 大类。

(1) 4 面子+ 1 雀头

(2) 7 组不同的对子

(3) 国士无双

2 和 3 是特殊的和了形，1 是最基本的 4 面子形。而面子又包括顺子和刻子两种。

顺子： ，同种的连续 3 张数牌一组

刻子： ，同种的 3 张牌一组

这样，有牌构成的和了形就有如下几种：

(1) 4 面子+ 1 雀头

(a) 四顺子

(b) 三顺子+一刻子

(c) 二顺子+二刻子

(d) 一顺子+三刻子

(e) 四刻子

(2) 七对子

(3) 国士无双

这些和了形的容易程度是有差别的。无疑最难的是国士无双。但是相对的给予的回报也是点数最高的役满。另外，严密的说，面子中虽然还有 4 张相同的牌组成的杠子，但是这里和刻子没有区别。

听牌

还差一张牌就能够完成和了形的状态就叫做听牌。有役的话就能够和牌了。

例 1.3.1

有 或者 就能够完成和了形了。麻将必须要听牌才能够获得点数。而且门前清（没有鸣过牌的状态）听牌的话还可以立直。因此尽快的听牌是非常重要的。

向听数

例 1.3.2

距离听牌还差一手的状态。摸到 、 、 就可以听牌了。像这种还差一张牌有效牌，要是能摸到的话就可以听牌的状态就叫做“一向听”能够使一向听听牌的进张牌（上面的例子是 、 、 ）就叫做“听牌机会”。“听牌机会”的张数越多，听牌也就越容易，也就是更加有利的一向听。

例 1.3.3

例 3 的进张数非常的多，有 13 种 42 张牌，与例 2 的 3 中 12 张牌相比，有了 4 倍的差距啊。如上面的例子，虽然名字都叫做“一向听”，但是由于牌的组合不一样，听牌的难易度也就有着巨大的差异了。距离听牌还需要多少巡，这个最小巡数就叫做“向听数”。向听数为 1 的牌就叫做“一向听”，向听数为 2 的牌就叫做“两向听”。继续下去还有“三向听”、“四向听”。

这里有个小知识，麻将中距离听牌最远的是“六向听”。

例 1.3.4

例 4 是一个六向听的例子，即使是向最短的七对子前进最少也要用上六手呢。向听数是距离和牌还需要用多少手的一个基准数值，是一个非常重要的考虑方向。自己的手牌现在是几向听，可以大概的感觉一下。但在一向听或者两向听的时候该怎么打就要与之前明确区别开了。

降低向听数

将自己的手牌从两向听变为一向听，一向听变为听牌，听牌在以和牌为目标。这样的打牌意识是非常重要的。



比如这种手牌，常常有人以“它是浮牌”这种理由将 切掉而维持两向听。要朝着一向听前进的话就应该切掉 或者 。

麻将就像上面的楼梯图一样，需要一个台阶一个台阶的向和牌前进。是绝对不可能跳着前进的。根据自己的手牌的情况，有时候也不会降低向听数。不过降低向听数是打牌需要考虑的基本问题。

1.4 面子和搭子

顺子和刻子

麻将的和了形必须要 4 组面子，面子就有顺子和刻子两种选择。

顺子： 同种的连续 3 张数牌一组

刻子： 同种的 3 张牌一组

一般来说，顺子比刻子更容易凑齐。因为麻将中同一种牌只有 4 张，想要得到其中的 3 张自然不是那么容易的。但是由于可以鸣牌，吃只能吃上家打出的牌，而碰可以碰任何一家打出的牌。因此利用鸣牌可以更加容易的凑齐刻子。（但这也不能说刻子比顺子更加容易凑齐）不鸣牌凭自己的力量摸到的刻子叫做暗刻。由于暗刻比较难以凑齐，即使有三暗刻和四暗刻这种役，也是非常不容易达成的。所以，面子要以顺子为基本来进行考虑。

总结、理论

麻将中有顺子和刻子两种面子，顺子比刻子更容易凑齐，因此要以顺子为基础去做牌。

搭子是?

再摸到一张牌就能够形成一组顺子的 2 张牌的组合就叫做搭子。搭子有以下 3 类

型	名字	有效牌	有效张数
	边张		4
	坎张		4
	两面		8

从上面的表可以看出，**两面比边张和坎张的有效牌多出了一倍，是最好的形**。“制作两面”是做牌基础中的基础。

边张和坎张的比较

让我们来比较一下一眼看下去没有什么差别的边张与坎张吧。把它们向两面变化就可以看出差距了。想要把 变为两面，就必须要摸到 和 。



麻将中需要两手进行变化，可以说是一种令人绝望的概率了。把边张变为两面几乎没有期待值。如果是 的坎张，只要一手就可以里面变为两面。只需要一手的话还是可以值得期待的。如果是 这种坎张的话，摸到 和 都可以变成两面。从两面的变化来看，很明显坎张比边张要有利的多。另外，在手役方面，边张的听牌形是不会有断幺这个役的。所以要记住：边张是恶形。

总结、理论

搭子有两面、边张和坎张 3 种类型。它们价值的排序如下：两面 ≫ 坎张 > 边张。凑出两面是麻将中基础的基础。

1.5 数牌和字牌

日麻中有 34 种牌，我们来看看它们各自有什么作用吧。

麻将牌的分类

麻将牌可以按照下面的表来分类：

- 万（まん）
- 条（そく）
- 筒（ぴん） 
- 字
  - 风牌（ぷう）
  - 三元牌（げん）

有 1 9 数字的牌只有万子、筒子、索子 3 种，统称数牌。虽然索子有绿一色这个役，但是这三种牌的价值其实是一样的。只不过宝牌会使和它同种的所有牌价值有所增加。日本还有只有赤 5 筒的雀庄（原译者注：日本那边就是麻将馆，但是国内的话，雀庄一般不是设置在别人的家里就是单独租一个办公室的小场地。一般有两到三台日麻机子。上海的雀庄是最多的，如果有上海的朋友，可以去看看。），这么一来，筒子无疑就成为了最强的花色。不过这种情况也不用特别在意。

字牌有风牌和三元牌共 7 种。三元牌（白发中）的价值几乎一样（毕竟绿一色出现的概率极低）；风牌会由于自己所坐的位置不同而有时是役牌，有时候不是役牌，这个需要注意。

关于字牌

三元牌只要凑齐 3 张一样的就可以形成手役，十分便利。三元牌的宝牌提示顺序是“白→发→中”的循环关系，可不要搞错了啊。

风牌也有不是役牌的时候。

(1) 场风牌是役牌：也就是东场的东、南场的南、西场的西、北场的北。现在一般都玩的是东风战和东南战（半庄战），西和北成为场风的情况几乎没有了。（也有全庄赛的时候见过）

(2) 门风牌是役牌：也就是东家的东、南家的南、西家的西、北家的北通常也叫做“自风”。亲家的门风是东、其它 3 人的门风也就确定了。

(3) 除去场风牌和门风牌，其他的风牌叫做“客风牌”，它们不是役牌。东场的亲家（东家），南场的南家，同时满足上述 1 和 2 的两个条件的牌叫做“连风牌”，连风牌的役有两翻。通常叫做“双东”、“双南”，它们作为役牌的价值自然是最高的。不是役牌的客风牌是最没有价值的字牌。当配牌结束后手牌中只有一张客风牌的话，它将成为第一巡被切的有力候补。

关于数牌

数牌有 1 9，但是它们单独一张的时候，各自组成面子的能力有着巨大的差别。具体看看右边的表就可以明白了。

总结、理论

table here

数牌的 3~7 可以构成 4 种搭子，其中包括两面和坎张。2 和 8 的有效牌就减少到 3 张了，但是能与它形成两面的有效牌就只有 3 和 7。1 和 9 的有效牌各自就只有 2 张了，而且还都是只能形成边张和坎张这种愚形。

因此，麻将的数牌可以划分出如下的等级：

Rank A			
Rank B			
Rank C			

RankA 的 3 7 之间的牌虽然有着微妙的差异，但不用管它们之间的差距也足够应付了，没有必要特别注意。只要记住靠近内侧的牌比靠近两端更强就好了。为什么靠近两端的牌更加弱呢？最根本的原因就是麻将中可以形成 123 和 345 这种面子，但是却不能形成 891 和 912 这种面子。做面子应该以 3~7 为中心，善于利用靠近内侧的牌形成搭子和面子是做牌的一个诀窍。

总结、理论

麻将的数牌形成面子的难易度是有巨大差别的。它们的价值排序如下：$3 \sim 7 > 2, 8 > 1, 9$

1.6 对子（一）

对子的作用有：

(1) 雀头

(2) 面子替补（再摸到一张的话可以形成刻子）

(3) 七对子的组成要素

要根据上面 3 个作用来看待对子。本文先讲解关于雀头的问题。

雀头很容易做成

包括国士无双在内，所有的和了形都必须有雀头。雀头不需要像面子那样特别有意识的去做，通过反复的摸打很自然的就能够形成。

例 1.6.1

例 1 的手牌虽然没有雀头，但在这里去过早决定用哪张牌做雀头是没有意义的。

手牌有 13 张牌，摸到一张牌形成对子是迟早的事情。按照一巡有 13 种有效牌来计算的话，平均 2.6 巡就可以形成一组对子。很显然，这里要是摸到 3 万而把它用作雀头的话，其概率是非常非常低的。因此当没有雀头的时候也不需要太在意。即使最后形成了单骑的听牌形式，手牌也是可以丰富变化的，所以没有雀头没什么好担心的。

例 1.6.2

例 1.6.2 虽然形成了只有 3 张的单骑听牌，但是摸到 的话，听牌可以大幅的改善。摸到字牌立直也是可以的。

利用复合型做雀头

虽然说雀头很容易形成，但总是“有意识的去摸一对牌”是很糟糕的。比如你想用“西”做雀头，你就必须要摸到剩下 3 张“西”的其中一张。最好还是不要太期待这种情况发生。因此，我们可以利用已经完成的面子来形成雀头。

例 1.6.3

这种情况，摸到 就可以形成一组雀头。进张数是 6 张，是单独一张牌的 2 倍。

例 1.6.4

例 2 摸到 也大丈夫，进张数同样是 6 张。

例 1.6.5

利用暗刻的复合型，可以更加容易的形成雀头。这里摸到 也可以形成雀头，进张数是 7 张。同理， 的牌型也是一样的。

例 1.6.6

例 4 摸到 可以形成雀头，进张数是 11 张。像这样利用面子，可以更加有效率的形成雀头。

暗刻和雀头

暗刻切掉一张，也可以形成雀头。

例 1.6.7



例 5 的情况你可千万别切 或者 去单骑听牌啊。应该切掉 或者 ，形成进张数 8 张的 两面听牌。

面子优先法则

虽然上面说到可以拆掉暗刻来形成雀头，但是这样做雀头的方法基本上都是听牌的时候才能够使用。

例 1.6.8

例 6 是没有雀头的一个两向听。在这里切 是很坏的一手。雀头比面子要容易形成的多。这里把 用作雀头的话，就还要需要做 3 组面子。与此相比，做 2 组面子+一组雀头要更加容易。这里应该拆掉 的搭子。

例 1.6.9

例 7 也是没有雀头的手牌，在这里切掉 或者 把 定为雀头的话将会绕不少远路。切掉 ，将 的面子确定下来才是正确答案。像这样，面子比雀头要优先是做牌的基础。不过也是有例外的。

例 1.6.10

例 8 是一个平和确定的一向听，这里切掉 和 是没有关系的。听牌的进张数不仅没有变少，而且听牌的时候能够形成良性听牌拿到平和的一翻。这样打无疑更加有利。

总结、理论

比起容易形成的雀头，更加花费时间的面子要优先考虑，这是做牌通向和牌的一条近路。

1.7 对子（二）

本节我们来看看作为面子替补的对子。

对子的性质

对子有着“当含有两组对子的时候作为面子替补的价值会变高”的性质。具体的举个例子吧。

例 1.7.1

例 1 是的手牌只有一组对子，再摸到一张 就会失去雀头，因此其期待值并不高。即使摸到了 ，手牌的向听数还是没有下降。

例 1.7.2

但是像例 2 这样有两组对子的时候，对子就用了面子替补的作用。和例 1 相比，向听进张数增加了 和 共 4 张牌。当有两组以上对子的时候，每组对子就会增加 2 张成为刻子的进张数。这种进张我们通常叫做“双碰进张”。

例 1.7.3

那么像例 3 这样有 3 组对子的时候该怎么办呢？每增加一组对子只能增加两张双碰进张。如果把例 3 的坎张拆掉的话就会损失 4 张进张数，因此再增加对子是很不利的。

根据牌理考虑的话，这里切掉一张 是明智的答案。到底要拆点哪组对子，我们在后面的讲座说明。这里只要知道有 3 组对子是不利的就好了。由于每组双碰进张只有 2 张有效牌，当对子有 4 组以上的时候，手牌的进张数会变得很少。使用“碰”来使手牌前进或者直接做七对子是常有的选择。

总结、理论

对子在有两组的时候，有着较强的面子替补作用（双碰进张的效果明显）。随着对子数量的增加，其面子替补作用会 变弱，会越来越难形成面子。

1.8 基本型与复合型

到本次讲座位置，我们会接触麻将中所有基本的形。面子（顺子、刻子）；搭子（两面、边张、坎张）；对子；孤立牌。麻将的手牌都是有上面四种形构成的。具体的看个例子吧。

例 1.8.1

要是拿到例 1 这种牌的话，

总结、理论

图图图分析

可以像上图那样进行分类。把手牌像上面这样分开进行分析是非常重要的。为了防止不必要的失误，新手最好 是把手牌理顺了之后再打牌。

例 1.8.2

那么，例 2 这个牌又怎么办呢？ 万子、筒子、索子都是复合型。我们把它们分割成基本形的时候就会出现问题了。

万子可以看作：13 万（搭子）、4 万（对子）、5 万（孤张牌）

也可以看作：345 万（面子）、1 万和 4 万的孤张牌

先不说哪种分析是正确的，我个人十分推荐“就把复合型当作复合型”。麻将牌的组合会使其派生各种复杂的机 能，为了不忽视这些机能的作用，最好是能够了解各种复合型的性质和知识。复合型的模式是数不清的，想要完全 包罗下来是不可能的。但是麻将是越打下去其形就会越强，即使遇到了罕见的形也能够很从容的应对。

后面的讲座将会介绍基本的复合型。

总结、理论

手牌是由“面子”、“对子”、“搭子”、“孤张牌”所组成的。由以上两种要素组成的复合型会产生基本形不具有的性 质。了解复合型的各种性质是非常重要的。

1.9 复合型（一）

三张复合型只有“对子+搭子”以及“两坎”两种。

对子和搭子的复合型

这种形比对子作用要稍微大一些。与搭子的其中一张重叠的形，其进张数比仅仅是搭子的进张数多出了可以形成刻子的 2 张。即使有这样的形，但很多人会很随便的把对子或者搭子固定下来。固定对子的话会损失 4 张或者 8 张（两面的时候）有效牌；固定搭子的话会损失 2 张或者 4 张的有效牌。

复合型的种类	例子	能够完成面子的牌	枚数
边张+对子	一萬 二萬 二萬	二萬 三萬	6 张
坎张+对子			6 张
两面+对子			10 张

例 1.9.1

真不明白为什么新手怎么这么喜欢对子。这种牌一定会有人去切 3 筒，不但损失了 4 筒的进张，同时也否定了 筒子将来的好形变化。也许你会觉得 2 张和 4 张的进张数没什么大不了的。但在听牌速度是胜负最关键要素的麻将 中，单纯的减少进张数很明显是得不偿失的打法。这里切掉 1 索才是标准的打法。

例 1.9.2

像例 2 这样的手牌打 在多数情况下都会成为恶手，把现在本来有 16 张进张数减少到 12 张是一个很大的 损失。而且这个牌还可以做断幺或者碰听（碰牌之后听牌），所以只要这里中不是特别危险的话，直接切掉中就好 了。

总结、理论

不要过于早的拆掉对子+搭子的复合型来固定对子或者搭子使进张数尽量多是基本的打法。 要避免在一向听去固定含有不要牌的搭子而损失 4 张进张数的这种情况。

两坎（リャンカン）

两个连接起来的坎张就叫做两坎。



两坎有以上五种形式。所有的两坎都有坎张 2 倍数量的进张数（也就是 8 张）。由于两坎拥有和两面一样的进张数（8 张），所以说两坎是好形。但是和其他的牌合起来考虑的话，两坎有时候会变得很不自由。

例 1.9.3

例 3 这个牌，切掉 是距离听牌最近的一手。但是这样不但放弃了“一气贯通”这个手役的可能性，而且当 把索子的面子完成时，听牌形也只能是坎张了。

例 1.9.4

例 4 是一个很难的选择，不管你打什么都会有损失。不管哪一个形都会让你难以下手。两坎会消耗 3 张手牌，距听牌越近对手牌的约束就会越大。当然有时候这也是无法避免的……

总结、理论

连续的两个坎张叫做两坎，是次于两面的好形。在序盘的时候能够发挥作用，但是随着与听牌距离的减少，两坎会 成为与两面相差甚远的坏形。

1.10 复合型（二）

四张复合型

四张复合型有着各种各样的形，本文选择面子+孤张牌的形式进行研究。其形包含以下 4 类（这个地方原文写的 5 类，但是根据后面的内容判断，应该是 4 类。），无论哪一类都是非常非常重要的。

四连形（ノベタン形）

 即连续 4 张数牌的形。从 1234 ~ 6789 一共有 6 组。把所有的形列出来，看看它们的进张数。

型	边/坎	两面	三面	对子	有效牌枚数
一萬 二萬 三萬 四萬	二萬 六萬	三萬 伍萬		一萬 四萬	6 种 20 张
二萬 三萬 四萬 伍萬	七萬	一萬 三萬 四萬	六萬	二萬 伍萬	7 种 24 张
三萬 四萬 伍萬 六萬	一萬 八萬	四萬 伍萬	二萬 七萬	三萬 六萬	8 种 28 张

型	边/坎	两面	三面	对子	有效牌枚数
四万 五万 六万 七万	二万 九万	五万 六万	三万 八万	四万 七万	8 种 28 张
五万 六万 七万 八万	三万	六万 七万 九万	四万	五万 八万	7 种 24 张
六万 七万 八万 九万	四万 八万	五万 七万		六万 九万	6 种 20 张

从上图我们可以看出，四连形和孤立牌一样，也是越靠近内侧进张数就越多。请记住 3456 和 4567 是麻将 4 张牌组合中进张数最多的。手牌中含有这种形的时候可以当作两个两面看待。虽然 1234 和 6789 几乎和孤立牌的 4、6 机能一样，但是它们很容易形成雀头，所以拿到也别立马拆了。可以说四连形是一个好形，应该善加使用。

总结、理论

四连形的进张数很多，特别是 3456 和 4567 两种，它们是做成面子效率最高的四张复合型。

❷

牌效率

❸

手役

4

宝牌和赤牌

5

鸣牌

6

立直

7

防守

8

场况判断

9

攻守判断