SendGrid SMTP設定手順

概要

SendGridはメール配信に特化したクラウドサービスです。大量のメール送信や高い到達率が必要な場合に適しています。無料プランでは1日100通まで送信できます。

手順1: SendGridアカウントを作成する

1. https://sendgrid.com にアクセスします。
2. 「**Start For Free**」をクリックしてアカウントを作成します。
3. メール認証を完了させます。

手順2: APIキー（SMTPパスワード）を発行する

1. SendGridにログインし、左メニューの「**Settings**」→「**API Keys**」をクリックします。
2. 「**Create API Key**」をクリックします。
3. APIキー名を入力します（例: `システム送信用`）。
4. 「**Full Access**」または「**Restricted Access**」（Mail Sendのみ許可）を選択します。
5. 「**Create & View**」をクリックします。
6. 表示されたAPIキーをメモします。

> ***注意**: APIキーは一度しか表示されません。必ずメモしてください。*

手順3: 送信元ドメインまたはメールアドレスを認証する

SendGridでは、送信元のメールアドレスまたはドメインを事前に認証する必要があります。

1. 左メニューの「**Settings**」→「**Sender Authentication**」をクリックします。
2. 「**Verify a Single Sender**」（単一メールアドレスの認証）または「**Authenticate Your Domain**」（ドメイン認証）を選択します。
3. 画面の指示に従って認証を完了させます。

手順4: システムにSMTP設定を入力する

項目	設定値
SMTPサーバーホスト名	`smtp.sendgrid.net`
ポート番号	`587`
暗号化方式	`STARTTLS`（推奨）
ユーザー名	`apikey`（固定文字列、変更不可）
パスワード	手順2で発行したAPIキー
送信者メールアドレス	SendGridで認証済みのメールアドレス
送信者名	任意（例: `税理士法人OKS岡山`）

> ***重要**: ユーザー名は必ず `apikey` と入力してください（メールアドレスではありません）。*

よくある質問

Q: 送信はできるのにメールが届きません A: 送信元メールアドレスがSendGridで認証されていない可能性があります。手順3の認証を完了してください。

Q: 無料プランの制限は何ですか？ A: 無料プランは1日100通まで送信できます。それ以上が必要な場合は有料プランへのアップグレードが必要です。