

```

// nextsym には先読みトークンがあらかじめ格納されている
If nexsym.kind = ID then                                // 代入文
    getNextsym()
    If nextsym.kind = '=' then                             // 代入記号
        E のコードを生成 ($tempE に結果を格納) // E
        generate('var(ID.val) = $tempE')                // 代入本体
    else error()
else if nextsym.kind = if then                           // 条件文
    getNextsym()
    B のコードを生成 ($tempB に結果を格納)                // B
    L1 = newlabel()                                         // 偽の場合の飛び先
    generate('if_not $tempB goto L1')                    // 分岐命令本体
    S のコードを生成                                       // 条件が真の場合の S
    L2 = newlabel()                                         // 偽の命令の後への飛び先
    generate('goto L2')
    generate('label L1')
    S のコードを生成                                       // 条件が偽の場合の S
    generate('label L2')                                   // 真の S のジャンプ先
else if nextsym.kind = while then                       // 繰り返し文
    getNextsym()
    L1 = newlabel()
    generate('label L1')                                   // 繰り返しで戻るラベル
    B のコードを生成 ($tempB に結果を格納)                // B
    If nextSym.kind = do then
        L2 = newlabel()
        generate('if_not $tempB goto L2')
        S のコードを生成                                   // 繰り返し本体の S
        generate('goto L1')                               // 繰り返しに戻る
        generate('label L2')                               // 脱出先のラベル
    else error()
else
    error()

```