DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO

MANUAL DE OPERACIÓN CENIT WEB
ADMINISTRADOS POR EL BANCO DE LA REPÚBLICA

Fecha : 13 de junio de 2025

CONTENIDO

1. CONTROL DEL DOCUMENTO 3
1.1 INFORMACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 3
1.2 REFERENCIA DEL DOCUMENTO 3
1.3 COMENTARIOS Y SOLICITUDES DE REVISIÓN 3
1.4 TÉRMINOS, ABREVIATURAS Y CONVENCIONES 3
1.5 DISTRIBUCIÓN 4
1.6 ADMINISTRADOR DEL DOCUMENTO 4
2. INTRODUCCIÓN 5
3. SESIONES Y FILTROS DE MENSAJES DEL CENIT-WEB 6
3.1 PRIMERA SESIÓN DE COMPENSACIÓN 6
3.2 SEGUNDA SESIÓN DE COMPENSACIÓN 6
3.3 TERCERA SESIÓN DE COMPENSACIÓN 7
3.4 CUARTA SESIÓN DE COMPENSACIÓN 7
3.5 QUINTA SESIÓN DE COMPENSACIÓN 7
3.6 TRANSACCIONES AUTORIZADAS POR SESIONES 7
4. INGRESO AL SISTEMA CENIT-WEB 8
5. VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA 10
5.1 MENÚ DE SISTEMA Y PANTALLA PRINCIPAL 10
5.2 ELEMENTOS DE LAS PANTALLAS 10
5.2.1 FILTROS 10
5.2.2 LISTAS 11
5.2.3 DETALLES DE AUDITORÍA 13
5.2.4 ERRORES DE USUARIO 15
6. ROLES Y USUARIOS EN CENIT 17
6.1 MANTENIMIENTO 17
6.1.1 LISTAR PARTICIPANTE 17
6.1.2 MAPEO DE PRODUCTOS 19
6.1.3 LISTAR CALENDARIO 21

6.1.4 LISTAR ACTIVIDAD 23
6.1.5 ALERTAS 24
6.1.6 LISTAR PRODUCTOS 27
6.2 ENRUTAMIENTO 29
6.2.1 LISTAR ARCHIVOS 30
6.2.2 LISTAR LOTES 32
6.2.3 LISTAR ÍTEMS 33
6.2.4 LISTAR MENSAJES 36
6.2.5 GATEWAY 40
6.3 COMPENSACIÓN 44
6.3.1 ACTIVIDAD DE LA CUENTA 45
6.3.2 ESTADO DE LA CUENTA 47
6.3.3 SESIÓN 48
6.3.4 TRANSACCIÓN 52
6.4 INFORMES 58
6.4.1 VER 58
6.4.2 INFORMES INTRADÍA 61
7. ADMINISTRADOR DE USUARIOS CENIT 64
7.1 ASPECTOS GENERALES 64
7.2 MANTENIMIENTO 66
7.2.1 PERFIL 66
7.2.2 USUARIO 73
7.2.3 PARTICIPANTE 84
8. HISTORIAL DE CAMBIOS 90

1. CONTROL DEL DOCUMENTO

1.1 INFORMACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Este documento contiene información confidencial del Banco de la República. En consideración del recibo de este documento, el receptor está de acuerdo en no reproducir o hacer disponible esta información de cualquier manera a personas fuera de los destinatarios autorizados, directamente responsables de la evaluación de su contenido.

1.2 REFERENCIA DEL DOCUMENTO

	Fecha	Título de Documento
Reglamento		Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-152
Manual Operativo		Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-152 - Anexo 2. Manual operativo
Manual Operativo		Anexo A. Causales de devolución servicio de compensación y liquidación
Formato NACHA-M CENIT		Manual de Especificaciones Formato NACHA-M CENIT
NACHA RULES	2002	NACHA RULES 2003
Manual de Contingencia		Manual de Contingencia CENIT
Guía del Usuario del Operador	2024-06-13	CO_ACH_CENIT Guía de Usuario de Operador CENIT

1.3 COMENTARIOS Y SOLICITUDES DE REVISIÓN

Todos los comentarios y solicitudes de revisión deben ser dirigidos vía correo electrónico al administrador de este documento.

1.4 TÉRMINOS, ABREVIATURAS Y CONVENCIONES

No aplica.

1.5 DISTRIBUCIÓN

La distribución de este documento se realiza de conformidad con la siguiente tabla:

Destinatario	Distribuido a	No. de copias	Comentario
Entidades Participantes	Encargados Sistema CENIT/ Tecnología/Operaciones	43	
DSP	Directora DSP	1	
DSP	Subdirectora DSP	1	
CENIT	Jefe Sección CENIT	1	
CENIT	Administrador CENIT	1	
CENIT	Profesional CENIT	4	
Contratista	Gerente de Proyecto	1	
Ingeniero DGI	Ingeniero Líder y Backup	2	
	TOTAL	**54**	

1.6 ADMINISTRADOR DEL DOCUMENTO

El administrador del presente documento es la Sección CENIT del Departamento de Sistemas de Pago, Subgerencia de Sistemas de Pago y Operación Bancaria del Banco de la República. Correo electrónico: cenit@banrep.gov.co

2. INTRODUCCIÓN

Este documento describe los procedimientos de operación del Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria del Banco de la República – CENIT, y se constituye en la guía de navegación del sistema para que el usuario con o sin experiencia, pueda desplazarse fácilmente al interior de la aplicación y encuentre una rápida respuesta a las inquietudes que se le puedan presentar con respecto al sistema.

En este documento el usuario no encontrará aspectos reglamentarios o relacionados con las especificaciones del formato NACHA-M, ya que estos temas se tratan en otros documentos especializados.

Para la operación del sistema, el usuario debe tener en cuenta las instrucciones que se le hayan impartido sobre la utilización de los tokens y el nivel de acceso al CENIT-WEB, elementos que forman parte de la autonomía de cada entidad cuando delega la responsabilidad sobre la utilización del sistema al interior de la entidad.

3. SESIONES Y FILTROS DE MENSAJES DEL CENIT-WEB

El día operacional del sistema CENIT-WEB se desarrollará de acuerdo con los horarios y ciclos descritos en l Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-152 - Anexo 2. Manual operativo. En cada una de las sesiones se compensarán y liquidarán las transacciones que hayan sido enviadas al sistema y se rechazarán las que por algún motivo no puedan ser procesadas por el CENIT-WEB.

Durante el transcurso de cada sesión, así como al final del mismo, las entidades podrán monitorear sus posiciones multilaterales y los movimientos realizados, como se indica más adelante.

Para información de los participantes y con el propósito que el monitoreo realizado de los archivos les permita identificar rápidamente si las transacciones contenidas, serán procesadas o eventualmente rechazadas, se relacionan a continuación, los horarios y sesiones autorizados en el sistema, junto con los diferentes tipos de mensajes permitidos en cada uno de éstos.

3.1 PRIMERA SESIÓN DE COMPENSACIÓN

La primera sesión está comprendida entre las 07:30 a.m. hasta las 10:30 a.m. En esta sesión, el sistema procesará aquellas transacciones contenidas en los archivos y que correspondan a transacciones monetarias débito y crédito, y prenotificaciones (no monetarias) débito y crédito.

En esta sesión no serán compensadas las transacciones que correspondan a devoluciones, con las siguientes excepciones:

- Devoluciones de Devoluciones correspondientes a devoluciones del día hábil bancario inmediatamente anterior.
- Devoluciones de días anteriores correspondientes a devoluciones por causal R23.

3.2 SEGUNDA SESIÓN DE COMPENSACIÓN

El horario dispuesto para esta sesión está comprendido entre las 11:00 a.m. y las 1:00 p.m. En esta sesión es posible el envío de todo tipo de transacciones al Sistema CENIT-WEB, incluyendo devoluciones de transacciones monetarias y no monetarias, recibidas y

procesadas al término de la primera sesión y las de devolución de devolución, correspondientes al día bancario inmediatamente anterior.

3.3 TERCERA SESIÓN DE COMPENSACIÓN

El horario dispuesto para esta sesión está comprendido entre las 1:30 p.m. y las 3:00 p.m. En esta sesión es posible el envío de todo tipo de transacciones al Sistema CENIT-WEB, incluyendo devoluciones de transacciones monetarias y no monetarias, recibidas y procesadas al término de la segunda sesión.

3.4 CUARTA SESIÓN DE COMPENSACIÓN

El horario dispuesto para esta sesión está comprendido entre las 3:30 p.m. y las 5:15 p.m. En esta sesión es posible el envío de todo tipo de transacciones al Sistema CENIT-WEB, incluyendo devoluciones de transacciones monetarias y no monetarias, recibidas y procesadas al término de la tercera sesión.

Este es la última sesión en la cual se reciben, compensan y procesan transacciones monetarias débito o crédito.

3.5 QUINTA SESIÓN DE COMPENSACIÓN

Es la última sesión autorizada en el Sistema CENIT-WEB, su horario está comprendido entre las 5:45 p.m. y las 6:45 p.m. En esta sesión, el sistema únicamente procesará devoluciones monetarias y no monetarias, recibidas y procesadas al término de la cuarta sesión, y devolución de una devolución de las devoluciones recibidas en los ciclos 2, 3 y 4, rechazando de forma definitiva las de naturaleza distinta.

3.6 TRANSACCIONES AUTORIZADAS POR SESIONES

En la operación interna del CENIT-WEB, de acuerdo con la sesión que se esté procesando, se habilitan o deshabilitan, según sea el caso, los diferentes códigos de transacción creados en el sistema, de tal forma que se impida el ingreso de transacciones no permitidas en una sesión específica; por lo tanto, las entidades autorizadas participantes deben tener especial cuidado en la revisión de los archivos que envían en cada uno de los ciclos de operación del sistema.

Así mismo, deben estar atentos a recoger oportunamente, todos los archivos generados, tanto aquellos que notifican la aceptación o rechazo de transacciones para control de sus operaciones, como los archivos correspondientes al cierre de cada sesión y aplicarlos en sus sistemas.

4. INGRESO AL SISTEMA CENIT-WEB

Para ejecutar el Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria **CENIT-WEB**, las Entidades Autorizadas deben ingresar al Portal de Servicios del Banco de la República, denominado **WSEBRA**.

Al ingresar al Portal WSEBRA, aparecerá la siguiente ventana:



Se debe escribir el usuario y la contraseña de la persona que va a ingresar al portal, como aparece a continuación:




En esta ventana se debe ingresar el login del usuario en el campo “Usuario”, la contraseña de acceso (ésta se compone de los cuatro dígitos secretos (PIN) del usuario y los seis dígitos generados por el token OTP) y hacer clic en el botón “Ingresar”.

El token OTP cambia automáticamente cada minuto, por esta razón cuando la clave se digita muy cerca al cambio de dicho término, suele suceder que el sistema la desconozca y requiera que se ingrese de nuevo.

En el evento que la contraseña sea inválida, el sistema mostrará una ventana con el mensaje de error. En este caso, reintente la acción anterior, pero si persiste el error refiérase para mayor información al Manual de Usuarios de WSEBRA o bien, comuníquese con el Centro de Soporte Informático del Banco de la República al call center 6013431000.

Si la contraseña es válida, el sistema cargará la página principal que mostrará las aplicaciones y/o servicios a los cuales el usuario tiene acceso autorizado, así:



De acuerdo con la imagen anterior, el usuario conectado tiene acceso entre otras, a los siguientes sistemas:


- CENIT – WEB
- CENIT – PO

Para ingresar a cada una de los servicios, se debe dar clic sobre el link correspondiente.

5. VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA

5.1 MENÚ DE SISTEMA Y PANTALLA PRINCIPAL

Después de que el usuario ha iniciado sesión exitosamente, se visualiza la pantalla principal de la ACH CENIT-WEB



La información de la cabecera de la pantalla corresponde a:


1. Información relacionada con el proceso actual del sistema, al momento de ingresar. Informa el día de compensación abierto, los procesos anterior y siguiente que están programados en el sistema.
2. Barra de Menú
3. Información del usuario que se loguea en el sistema con login y nombre abreviado de la entidad. Adicionalmente, tiene dos banderas para cambiar de idioma entre inglés y español.
4. Alertas registradas por el sistema que el usuario tiene pendientes por revisar.
5. Fecha y hora actual del sistema.
6. Información del último ingreso exitoso del usuario al sistema.

5.2 ELEMENTOS DE LAS PANTALLAS

5.2.1 FILTROS

La mayoría de las funciones a lo largo del sistema, utilizan pantallas de filtro con el fin de obtener la información deseada de una lista de opciones. Éste es un ejemplo de una pantalla de filtro más compleja:



Ítems de la página	Significado
Filtros 	Permite al usuario seleccionar una de las opciones desplegables
Cajas de texto 	El usuario ingresa un parámetro específico
Campos “desde” - “a” 	Permite al usuario recuperar los datos que corresponden a un rango.

NOTA: En los filtros de rangos es posible dejar en blanco los rangos, inicial, final o ambos.

TIP: Mientras más filtros se utilicen, el tiempo de respuesta del sistema será más eficiente.

5.2.2 LISTAS


La mayoría de las funciones a través del sistema, utilizan pantallas de listas para visualizar la información deseada. Todas las pantallas tienen controles comunes que permiten al usuario navegar fácilmente a través de la lista, buscar un dato en la lista, ordenar y exportar la lista.

Este es un ejemplo de una pantalla de lista:



ITEMS 1 A 20 DE 113 ITEMS EN PÁGINA 20 PÁGINA 1 DE 6

NO.	TIPO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE ARCHIVO	CÓD. DE REFERENCIA	REMITENTE	RECEPTOR	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO	FECHA HÁBIL	ITEMS	ESTADO	SESIÓN	FECHA DE ENTRADA
1	NACHA	Entrada	0001007.002.1.p7z.enc	1	00001007	01111111	0,00	762.556.738,82	20240723	79	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 08:31:07
2	NACHA	Entrada	0001013.001.1.p7z.enc	1	00001013	01111111	0,00	975.000,00	20240723	1	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 08:34:41
3	NACHA	Entrada	0001013.002.1.p7z.enc	1	00001013	01111111	0,00	33.775.743,00	20240723	21	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 08:34:43
4	NACHA	Entrada	0001000.001.1.p7z.enc	1	00001000	01111111	0,00	731.396.146,81	20240723	12	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 08:52:20
5	NACHA	Entrada	0001000.002.1.p7z.enc	1	00001000	01111111	0,00	0,00	20240723	5	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 08:52:30
6	NACHA	Entrada	0001012.018.1.p7z.enc	1	00001012	01111111	0,00	1.916.527,00	20240723	2	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 08:55:26
7	NACHA	Entrada	0001089.001.1.p7z.enc	1	00001089	01111111	18.925.000,00	0,00	20240723	1	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 08:55:36
8	NACHA	Entrada	0001089.003.1.p7z.enc	1	00001089	01111111	9.724.300,00	0,00	20240723	1	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 08:55:37
9	NACHA	Entrada	0001000.003.1.p7z.enc	1	00001000	01111111	0,00	5.139.808,64	20240723	1	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 08:56:32
10	NACHA	Entrada	0001052.001.1.p7z.enc	1	00001052	01111111	0,00	3.962.084,00	20240723	1	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 09:02:01
11	NACHA	Entrada	0001032.001.1.p7z.enc	1	00001032	01111111	0,00	100.395.307,00	20240723	56	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 09:04:19
12	NACHA	Entrada	0001032.002.1.p7z.enc	1	00001032	01111111	0,00	20.662.000,00	20240723	8	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 09:04:29
13	NACHA	Entrada	0001051.001.1.p7z.enc	1	00001051	01111111	0,00	146.996.327,00	20240723	32	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 09:04:41
14	NACHA	Entrada	0001040.001.1.p7z.enc	1	00001040	01111111	0,00	51.485.660,00	20240723	32	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 09:14:24
15	NACHA	Entrada	0001040.002.1.p7z.enc	1	00001040	01111111	0,00	0,00	20240723	27	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 09:14:31
16	NACHA	Entrada	0001009.001.1.p7z.enc	1	00001009	01111111	0,00	89.022.333,54	20240723	173	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 09:34:55
17	NACHA	Entrada	0001086.001.1.p7z.enc	1	00001086	01111111	8.259.500,00	0,00	20240723	9	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 09:43:19
18	NACHA	Entrada	0001086.002.1.p7z.enc	1	00001086	01111111	41.943.600,00	0,00	20240723	11	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 09:43:19
19	NACHA	Entrada	0001047.001.1.p7z.enc	1	00001047	01111111	0,00	318.845.500,00	20240723	39	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 09:49:34
20	NACHA	Entrada	0001089.005.1.p7z.enc	1	00001089	01111111	11.203.600,00	0,00	20240723	1	Aceptado	1 - Primera	2024-07-23 09:51:18

	El número de ítems desplegados en la página
	Ir a la primera página
	Ir a la página anterior
	Información página actual y total de páginas
	Ir a la siguiente página
	Ir a la última página
	Botones de Exportación: La lista se puede exportar a archivos CVS o PDF

Una vez que un usuario selecciona un ítem de la lista, los detalles del ítem se visualizan en otra pantalla:




Es importante tener en cuenta que si el resultado de la búsqueda, supera los 1.000 registros, el sistema muestra la lista completa pero las opciones de ordenamiento por columnas y los botones de exportación a PDF o CSV, se deshabitilan automáticamente. En ese caso, se recomienda especificar o filtrar más la búsqueda.

5.2.3 DETALLES DE AUDITORÍA

Los detalles de auditoría se muestran siempre en la parte baja de la pantalla a lo largo del sistema, registrando el usuario que realizó una determinada operación y el registro de fecha/hora (timestamp) de la misma.


Esta pantalla muestra por ejemplo, los detalles de una tasa con el registro de auditoría:





OPERACIÓN	USUARIO	HORA
Aprobar	durzoldu	20240102 15:54:15
Modificar	cbonilgr	20240102 14:34:16
Aprobar	durzoldu	20230102 11:36:57
Modificar	hforerag	20230102 10:53:10
Aprobar	jarenaar	20220103 12:14:21
Modificar	jcontrte	20220103 11:46:24
Aprobar	dbarrepa	20210104 17:33:25
Modificar	durzoldu	20210104 16:12:40
Aprobar	dbarrepa	20200102 11:02:45
Modificar	jarenaar	20200102 09:40:04
Aprobar	mlopezva	20190102 16:00:58
Modificar	durzoldu	20190102 15:48:29
Aprobar	mlopezva	20180102 12:00:49
Modificar	jarenaar	20180102 10:51:12
Aprobar	durzoldu	20170102 16:21:09
Modificar	durzoldu	20170102 15:59:07

Después de hacer clic en el botón de **Detalles de Auditoría**, será visualizada en una lista con las entradas de auditoría correspondientes:



NO.	OPERACIÓN	USUARIO	HORA
1	Aprobar	durzoldu	20240102 15:54:15
2	Modificar	cbonilgr	20240102 14:34:16
3	Aprobar	durzoldu	20230102 11:36:57
4	Modificar	hforerag	20230102 10:53:10
5	Aprobar	jarenaar	20220103 12:14:21
6	Modificar	jcontrte	20220103 11:46:24
7	Aprobar	dbarrepa	20210104 17:33:25
8	Modificar	durzoldu	20210104 16:12:40
9	Aprobar	dbarrepa	20200102 11:02:45
10	Modificar	jarenaar	20200102 09:40:04
11	Aprobar	mlopezva	20190102 16:00:58
12	Modificar	durzoldu	20190102 15:48:29
13	Aprobar	mlopezva	20180102 12:00:49
14	Modificar	jarenaar	20180102 10:51:12
15	Aprobar	durzoldu	20170102 16:21:09
16	Modificar	durzoldu	20170102 15:59:07
17	Aprobar	durzoldu	20160104 17:20:29
18	Modificar	durzoldu	20160104 12:02:54
19	Aprobar	durzoldu	20150102 15:50:29
20	Modificar	durzoldu	20150102 14:46:19


Después de seleccionar la operación **Modificar** de la lista, se muestra la siguiente pantalla de detalle de la entrada de auditoría:



5.2.4 ERRORES DE USUARIO


Cuando ocurre un error, este se visualiza en la parte superior de la pantalla en color rojo.

Este error del usuario ocurrió porque el usuario no ingresó el Nombre del Perfil, el cual es un campo requerido:



Los mensajes informativos se presentan en color azul y se utilizan para indicar que una acción o evento fueron ejecutados exitosamente.

Por ejemplo, el siguiente mensaje se muestra cuando la operación Modificar se ha ejecutado satisfactoriamente.



Los mensajes de advertencia tienen el propósito de alertar sobre un funcionamiento que no cumpla todas las expectativas o que un error controlado puede ser un posible problema que el usuario deberá tomar en cuenta.



Cuando no existe información ya sea en las operaciones listar, aprobar, rechazar, modificar el sistema presentará el siguiente mensaje:



6. ROLES Y USUARIOS EN CENIT

El Sistema CENIT-WEB manejará dos roles de usuario externo: **Administrador de Usuarios** y **Operador CENIT.**

El **Administrador de Usuarios** es el encargado de habilitar y/o deshabilitar los usuarios autorizados de la entidad para operar en el sistema y asignar los permisos a las opciones de menú que considere, de acuerdo con el perfil que establezca la entidad para cada operador.

NOTA: Para conocer las funciones, procedimientos, opciones de menú y acciones correspondientes al Administrador de Usuarios, ver el numeral 7 de este documento.

El **Operador CENIT** tendrá el perfil que le sea asignado por parte del Administrador de Usuarios de la Entidad Autorizada, el cual le permitirá realizar las actividades que le sean autorizadas en las diferentes opciones del menú disponible.

6.1 MANTENIMIENTO


6.1.1 LISTAR PARTICIPANTE

- **ACH / Mantenimiento / Participante / Listar**

El menú Participante, en el caso de los usuarios externos, será exclusivamente de consulta para el Operador CENIT. Dicha información es administrada únicamente por la Sección CENIT del Banco de la República.

Al diligenciar los campos de búsqueda, el sistema muestra la lista de los participantes disponibles:





NO.	TIPO	SWIFT	CÓDIGO	NOMBRE	NOMBRE CORTO	CONTACTO PRINCIPAL	TELÉFONO DE CONTACTO PRINCIPAL	ESTADO	SIGUIENTE ESTADO
1	Oficina Principal de Banco Central	BREPCOB1000	00001000	BANCO DE LA REPUBLICA	1000 REPUBLICA	DORIS MORENO	6013431157	Activo	
2	Oficina Principal	BBOGCOB1001	00001001	BANCO DE BOGOTÁ	1001 BOGOTA	SUSANA MANCHEGO	6013320932 EXT. 51932	Activo	
3	Oficina Principal	BPOPBOG1002	00001002	BANCO POPULAR	1002 POPULAR	JOSÉ ARTURO ACEVEDO	6017560000 Ext.41251	Activo	
4	Oficina Principal	BSCHCOB1006	00001006	ITAU COLOMBIA S.A.	1006 ITAU	WILLIAM RICARDO MUÑOZ GOMEZ	6015818181	Activo	
5	Oficina Principal	COLOCOB1007	00001007	BANCOLOMBIA	1007 BANCOLOMBI	JUAN ESTEBAN GIRALDO	6044045546	Activo	
6	Oficina Principal	BCITBOG1009	00001009	BANCO CITIBANK	1009 CITIBANK	PAOLA OSPINO	6014840086	Activo	
7	Oficina Principal	BSUDCOB1012	00001012	BANCO GNB SUDAMERIS	1012 SUDAMERIS	LUZ MIRYAM SANCHEZ	6012750000 Ext.11700	Activo	
8	Oficina Principal	GEROCOB1013	00001013	BANCO BBVA	1013 BBVA	MARIA LILIANA RAMIREZ CORTES	6013471600 EXT.11148	Activo	
9	Oficina Principal	COLPCOB1019	00001019	MULTIBANCA COLPATRIA	1019 COLPATRIA	DENNY ANDREA RODRIGUEZ	6017456300 EXT 1649	Activo	
10	Oficina Principal	OCCICOB1023	00001023	BANCO DE OCCIDENTE	1023 OCCIDENTE	EVELIO AVELLANEDA ZAMBRANO	6017464000 Ext 17033	Activo	
11	Oficina Principal	CASOCOB1032	00001032	BANCO BCSC	1032 CAJASOCIAL	JAIME DARIO PEÑA LINARES	6013485000 Ext.13230 -132317	Activo	
12	Oficina Principal	CCAICOB1040	00001040	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1040 AGRARIO	CARLOS JULIO CARRILLO HERRERA	6013821400 Ext.9779	Activo	
13	Oficina Principal	BNPACOB1042	00001042	BNP PARIBAS	1042 BNPPARIBAS	JAVIER CASTIBLANCO	6016514350	Activo	
14	Oficina Principal	BMUNMUJ1047	00001047	BANCO MUNDO MUJER	1047 BMUNMUJER	HOFFMAN CAMERO RAMOS	6028353982 EXT 1190	Activo	
15	Oficina Principal	CAFECOB1051	00001051	BANCO DAVIVIENDA	1051 DAVIVIENDA	OSCAR MONTILLA	6013300000 Ext.70300	Activo	
16	Oficina Principal	BAVICOB1052	00001052	BANCO AV VILLAS	1052 AV VILLAS	LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	6014070700 Ext.89269	Activo	
17	Oficina Principal	PRCBCOB1058	00001058	BANCIEN S.A.	1058 BANCIEN	SAUL BONILLA RESTREPO	601926792 Ext 2231	Activo	
18	Oficina Principal	BMIACOB1059	00001059	BANCAMIA S.A.	1059 BANCAMIA	CARLOS HUMBERTO LUIS BARAJAS	6013139300 Ext 221	Activo	
19	Oficina Principal	PICHCOB1060	00001060	BANCO PICHINCHA	1060 PICHINCHA	CÉSAR LEÓN TORRES	6016501050 Ext.804000	Activo	
20	Oficina Principal	BCOOCOB1061	00001061	BANCO BANCOOMEVA	1061 BANCOOMEVA	MONICA ORDOÑEZ	3154688951	Activo	
21	Oficina Principal	FALACOB1062	00001062	BANCO FALABELLA	1062 FALABELLA	PAUL ALEXANDER LOPEZ SARMIENTO	6015878787 EXT 8633	Activo	
22	Oficina Principal	BFINCOB1063	00001063	BANCO FINANDINA	1063 FINANDINA	HERNAN NAVAS OJEDA	6016511919 Ext 1801	Activo	
23	Oficina Principal	SANTCOB1065	00001065	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	1065 BSANTANDER	JULIO CESAR MOSCOSO PIÑEROS	6017433145	Activo	

Se selecciona el participante que desea consultar y a continuación se presentará el detalle:



Resultado 18 de 43

INFORMACIÓN GENERAL DEL PARTICIPANTE	
ESTADO	ACTIVO
Nombre	BANCAMIA S.A.
Nombre Corto	1059 BANCAMIA
Swift	BMIACOB1059
Código	00001059
Código Sebra	01059
Idioma	Español
Tipo de Bloqueo	Permitir Todos
Contacto Principal	CARLOS HUMBERTO LUIS
Teléfono de Contacto Principal	60131393300 Ext 221
Contacto Alternativo	RICARDO ACOSTA HERNA
Teléfono de Contacto Alternativo	6013139300 Ext 168
Dirección	CRA 9 # 66-25
Correo Electrónico	cud.bancamia@bancamia.com.co
OPCIONES DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	
Banco Central	
Participante de Compensación	
Participante de Conexión STP	Gateway
Copia de Archivos a PO	
Tipo de Liquidación	Directo
Ajuste de líneas NACHA	
NIT	9002150711
No. Cuenta depósito	62015913
No. Cuenta para comisión	62015913
Operador de información	
Tipo de Entidad	Privado
Tipo de Facturación	Ambos
IVA	
No Envía Comisión a CUD	
Certicamara	


6.1.2 MAPEO DE PRODUCTOS

A través de esta función, el usuario podrá consultar la información relacionada con los tipos de transacciones, también llamados productos, que cada Entidad Autorizada tiene habilitados en el Sistema CENIT-WEB; cada tipo de transacción está autorizada para Enviar, Recibir o ambas.

Esta información no es modificable y es administrada únicamente por la Sección CENIT del Banco de la República

- **ACH / Mantenimiento / Participante / Mapeo de productos / Listar**

Al acceder a este menú, una lista con los diferentes productos creados y en estado Activo será visualizada:



NO.	NOMBRE DE PRODUCTO	MONEDA	TIPO TRAN.	ORDEN DE EMPAREJAMIENTO	FORMATO DE ARCHIVO	ESTADO	SIGUIENTE ESTADO
1	CCD21 DEV CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
2	CCD22 CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
3	CCD23 PRE CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
4	CCD26 DEV DB CTA CTE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
5	CCD27 DB CTA CTE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
6	CCD28 PRE DB CTA CTE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
7	CCD31 DEV CR CTA AHO	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
8	CCD32 CR CTA AHO	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
9	CCD33 PRE CR CTA AHO	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
10	CCD36 DEV DB CTA AHO	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
11	CCD37 DB CTA AHO	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
12	CCD38 PRE DB CTA AHO	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
13	CCD51 DEV CR DEP ELE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
14	CCD52 CR DEP ELEC	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
15	CCD53 PRE CR DEP ELE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
16	CCD55 DB DEP ELEC	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
17	CCD56 DEV DB DEP ELE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
18	CCD57 PRE DB DEP ELE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
19	CTX21 DEV CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
20	CTX22 CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
21	CTX23 PRE CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
22	CTX31 DEV CR CTA AHO	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
23	CTX32 CR CTA AHO	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
24	CTX33 PRE CR CTA AHO	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
25	PPD21 DEV CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
26	PPD22 CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
27	PPD23 PRE CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
28	PPD26 DEV DB CTA CTE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
29	PPD27 DB CTA CTE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
30	PPD28 PRE DB CTA CTE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
31	PPD31 DEV CR CTA AHO	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
32	PPD32 CR CTA AHO	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
33	PPD33 PRE CR CTA AHO	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
34	PPD36 DEV DB CTA AHO	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
35	PPD37 DB CTA AHO	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
36	PPD38 PRE DB CTA AHO	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	

Al seleccionar un producto de la lista, se mostrará en detalle las opciones que tienen las entidades para enviar y/o recibir el producto:

Resultado 32 de 42

MAPEO DE PRODUCTO PARTICIPANTE

Nombre de Producto	PPD32 CR CTA AHO
Tipo de Objetivo de Mapeo	Participante

MAPEOS	ENVIAR	RECIBIR
00001000 - 1000 REPUBLICA	☑	☐
00001001 - 1001 BOGOTA	☑	☑
00001002 - 1002 POPULAR	☑	☑
00001006 - 1006 ITAU	☑	☑
00001007 - 1007 BANCOLOMBI	☑	☑
00001009 - 1009 CITIBANK	☑	☑
00001012 - 1012 SUDAMERIS	☑	☑
00001013 - 1013 BBVA	☑	☑
00001019 - 1019 COLPATRIA	☑	☑
00001023 - 1023 OCCIDENTE	☑	☑
00001032 - 1032 CAJASOCIAL	☑	☑
00001040 - 1040 AGRARIO	☑	☑
00001042 - 1042 BNPPARIBAS	☑	☑
00001047 - 1047 BMUNMUJER	☑	☑
00001051 - 1051 DAVIVIENDA	☑	☑
00001052 - 1052 AV VILLAS	☑	☑
00001058 - 1058 BANCIEN	☑	☑
00001059 - 1059 BANCAMIA	☐	☑
00001060 - 1060 PICHINCHA	☑	☑
00001061 - 1061 BANCOOMEVA	☑	☑
00001062 - 1062 FALABELLA	☑	☑
00001063 - 1063 FINANDINA	☑	☑
00001065 - 1065 BSANTANDER	☑	☑
00001066 - 1066 BCOOPCENT	☑	☑
00001067 - 1067 MIBANCO	☑	☑
00001069 - 1069 BSERFINANZ	☑	☑
00001071 - 1071 BJPMORGAN	☑	☑
00001083 - 1083 COMPENSAR	☐	☐


6.1.3 LISTAR CALENDARIO

Esta función, presenta al usuario la información de los días hábiles, el día actual, los fines de semana y feriados que aplican en el Sistema CENIT-WEB; los calendarios son creados por meses.


Esta información no es modificable y es administrada únicamente por la Sección CENIT del Banco de la República

- **ACH / Mantenimiento / Calendario / Listar**

Al acceder a este menú, una lista con los calendarios creados y en estado Activo será visualizada:



De la lista proporcionada, se puede seleccionar el Calendario a consultar, haciendo clic sobre él para ver el detalle:



El sistema diferencia el tipo de día por colores, así:

- Días de compensación (hábiles): color blanco
- Días feriados (no hábiles): color azul

- Día de compensación actual (día de operación abierto al momento de la consulta): color verde
- Días de compensación anteriores (días de operación ya cerrados al momento de la consulta): color gris.

6.1.4 LISTAR ACTIVIDAD

- **ACH / Mantenimiento /Actividad/ Listar**

El registro de actividad (log) consiste en las auditorías del sistema, de todas las acciones y eventos ejecutados en el sistema. Es usado principalmente por el personal técnico para localizar errores y por los auditores para investigaciones.

Cualquier operación de usuario en el sistema se registra. El usuario puede comprobar los registros de actividad después de realizar cualquier operación en el sistema, para asegurarse que fue registrado.


Después de seleccionar la opción, se presenta al usuario la siguiente pantalla:



Se puede consultar por distintos filtros:

- Desde (fecha - tipo calendario)
- De (hora en formato HH:mm)
- Hasta (fecha - tipo calendario)
- A (hora en formato HH:mm)
- Nombre de usuario
- Función
- Infor. adicional

Se selecciona uno o más filtros de consulta y después clic en **Aceptar**. Aparecerá una lista filtrada con la información solicitada:



La información disponible en la lista consiste de lo siguiente: Nombre de Usuario, Nombre de Grupo, Aplicación, Nombre del Flujo de Trabajo, Función, Operación, Hora de Inicio y Tiempo de Ejecución.

Hacer clic un registro para ver sus detalles:



Independientemente de los filtros e información de detalle mostrada en la lista, siempre se mostrarán los datos de Dirección IP del usuario y de Info. Adicional que consiste en el número de la pantalla para la operación específica.

6.1.5 ALERTAS

Las alertas son notificaciones de eventos o actividades presentados en el sistema.

Las alertas genéricas son un tipo de alertas que están disponibles en el Sistema CENIT-WEB. Cada alerta genérica se vincula a un evento específico y se puede configurar para notificar a los usuarios del registro de un evento vía correo electrónico.


CENIT-WEB también permite mapear alertas genéricas para usuarios específicos, de modo que solo esos usuarios reciban la notificación.

Las alertas generadas son aquellas notificaciones que se han creado ante la ocurrencia de un evento específico, relacionado con una alerta genérica.

Las alertas genéricas se pueden ver usando la siguiente entrada del menú:

- **ACH/ Mantenimiento / Alertas / Listar / Genéricas**

En la siguiente pantalla se muestra la relación de alertas genéricas creadas en el sistema:



Cada alerta tiene una severidad (Importancia) que determina si la notificación se produce para propósitos informativos (**Información**), porque ocurrió un evento que requiere ser revisado (**Advertencia**) o bien, porque ocurrió un evento que requiere atención inmediata (**Error**).

La descripción de cada alerta se encuentra en la columna **Mensaje**. Si la alerta es desactivada, aparecerá **'No'** en la columna **Habilitado** y si está habilitada, aparecerá **'Sí'**.


Una alerta que tiene estado **Activo** y está habilitada en el sistema, producirá una notificación cuando se genere el respectivo evento.

Para ver los detalles de una alerta de la lista, se hace clic en el registro correspondiente:




- **ACH / Mantenimiento / Alertas / Listar / Generadas**

El filtro de este menú permite seleccionar el estado de la alerta (**Activo**, **Nuevo** o **Expirado**) y las alertas disponibles. Se ingresa un rango de fechas para ver alertas históricas y se hace clic en Aceptar.



El detalle con las alertas generadas, de acuerdo con el filtro seleccionado, aparecerá a continuación:




6.1.6 LISTAR PRODUCTOS

Permite ver los diferentes tipos de transacciones (productos) creados en el Sistema CENIT-WEB.


Esta información no es modificable y es administrada únicamente por la Sección CENIT del Banco de la República.

- **ACH / Mantenimiento / Producto / Listar**

Los filtros de esta pantalla permiten seleccionar el producto por Nombre, Tipo de Transacción, Moneda y Estado (**Todos**, **Activo** o **Removido**). Se selecciona el filtro(s) a consultar y se hace clic en Aceptar.



Se selecciona un producto de la lista para ver los detalles del mismo y a continuación, se verá la información:



6.2 ENRUTAMIENTO

El módulo de Enrutamiento del CENIT-WEB, permite consultar la información relacionada con los **Archivos**, **Lotes**, **Ítems** y **Mensajes** que sean procesados por el sistema.

Cada archivo que ingresa al sistema, es validado de acuerdo con las condiciones técnicas y de negocio establecidas en el Anexo 2 de la Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-152, marco normativo del CENIT.

Con base en la validación realizada, el CENIT-WEB determinará si el archivo y/o las transacciones contenidas en éste, pueden ser aceptadas y procesadas en el sistema o si por el contrario, deben rechazarse por alguna inconsistencia detectada.

El Operador CENIT debe monitorear cada archivo de entrada enviado al sistema, verificando el posicionamiento del archivo y sus transacciones, mediante este menú.

Para el caso de Archivos, el estado final solo puede ser: **Aceptado**, **Parcial** o **Rechazado**.

Aceptado: El archivo se recibió en el sistema y las transacciones se encuentran posicionadas para la compensación de la sesión iniciada.


Parcial: E archivo fue validado correctamente pero alguna(s) de las transacciones del mismo, fueron rechazadas.

Rechazado: El sistema efectuó la recepción pero al realizar las validaciones encontró inconsistencias que impedían el posicionamiento del archivo y es rechazado totalmente junto con las transacciones contenidas.

6.2.1 LISTAR ARCHIVOS

- **ACH / Enrutamiento / Archivos / Listar**

Al seleccionar esta opción de menú, se mostrará la siguiente pantalla de búsqueda que provee diferentes filtros de consulta. Utilice uno o varios de los filtros proporcionados ver la información de los archivos; se puede consultar por **Tipo de Archivo, Moneda, Nombre de Archivo, Remitente, Receptor, Fecha Hábil (rango de fechas de/a), Sesión (ciclo), Monto Débito (rango de valor de/a), Monto Crédito (rango de valor de/a), Estado, Dirección**. Haga clic en **Aceptar** para ejecutar la consulta; la siguiente pantalla mostrará el resultado obtenido:



Haga clic en un archivo en particular para ver los detalles del mismo.




6.2.2 LISTAR LOTES


Los lotes en CENIT-WEB corresponden a bloques de transacciones ordenados con base en el archivo de entrada.

- **ACH / Enrutamiento / Lotes / Listar**

Utilice uno o varios de los filtros proporcionados ver la información de los archivos; se puede consultar por **Tipo de Archivo, Tipo, Moneda, Remitente, Receptor, Fecha Hábil (rango de fechas de/a), Fecha Efectiva (rango de fechas de/a), Estado, Estado de Compensación y Dirección**, para ejecutar la consulta. Haga clic en **Aceptar** para ejecutar la consulta; la siguiente pantalla mostrará el resultado obtenido:



Haga clic en un registro en particular para ver los detalles del lote:




6.2.3 LISTAR ÍTEMS


Los ítems en CENIT-WEB corresponden a cada una de las transacciones recibidas en el sistema

- **ACH / Enrutamiento / Ítems / Listar**

Utilice uno o varios de los filtros proporcionados ver la información de los archivos; se puede consultar por **Tipo de Archivo, Tipo de Pago, Código Estándar de Clase de Entrada (Tipo de Servicio: PPD, CCD, CTX), Número de Secuencia, Remitente (EAO), Receptor (EAR), Fecha (rango de fechas de/a), Fecha Efectiva (rango de fechas de/a), Remitente (Cliente Originador), Cuenta Remitente, Receptor (Cliente Receptor), Cuenta Receptor, Estado, Estado de Compensación, Dirección y Sesión (ciclo)**. Haga clic en **Aceptar** para ejecutar la consulta; la siguiente pantalla mostrará el resultado obtenido:




Haga clic en un ítem particular, para ver los detalles de este:




A través de esta pantalla, se puede consultar el lote que contiene este ítem, haciendo clic en el botón **Lote Padre**.

En el caso de transacciones de Devolución y/o Devolución de Devolución, en la columna “CAUSAL” se mostrará la descripción incluida en el campo 7 – Información Adicional, del registro tipo 7 – Adenda, en el cual se indica la descripción estándar o ampliada de la causal de Devolución o Devolución de Devolución.



En el caso de transacciones crédito y débito, en la columna “CAUSAL” se mostrará la descripción incluida en el campo 3 – Información Relacionada con el Pago, del registro tipo 7 – Adenda (posiciones de la 4 a la 83) si dicho campo fue diligenciado; en caso contrario, dicho campo en la consulta aparecerá vacío.



6.2.4 LISTAR MENSAJES

Los mensajes en CENIT-WEB corresponden a la información asociada a todo archivo entrante o saliente que se registre en el sistema.




Se pueden consultar cuatro tipos de mensajes:

- NACHA: Identificador de un mensaje que lleva un archivo de entrada en formato NACHAM, el mismo que ingresa al sistema desde la aplicación GATEWAY o PO.
- Archivo de Reconciliación: Identificador de un mensaje que lleva un archivo de salida en formato NACHAM que se generan al fin de sesión con el movimiento de la entidad y que se envía a la aplicación GATEWAY.
- Archivo de No Actividad: corresponde al registro de los archivos vacíos generados por el CENIT-WEB al cierre de una sesión para una entidad sin movimiento.
- XML: Identificador de un mensaje que lleva un archivo en formato XML que el sistema generará como respuesta positiva (ACK) o negativa (NACK), ante un archivo de entrada enviado al CENIT-WEB.

Para listar los mensajes, se ingresa a la ruta:


- **ACH / Enrutamiento / Mensaje / Listar**

La siguiente pantalla de filtro se presenta al usuario:




Utilice uno o varios de los filtros proporcionados ver la información de los archivos; se puede consultar por **Referencia, Tipo, Propietario, Remitente, Receptor, Estado, Fecha (rango de fechas desde/hasta)**; los campos Desde y Hasta, filtran los mensajes al momento en que el mensaje fue recibido o enviado.

Haga clic en **Aceptar** para ejecutar la consulta; la siguiente pantalla mostrará el resultado obtenido:



Haga clic en cualquier registro de la lista, para ver la información detallada:
Ejemplo de mensaje XML - NACK (Respuesta Negativa):




Los rechazos por operador ACH se reciben en uno o varios archivos independientes, en formato XML que se publican de forma inmediata a través del Gateway de la ACH. La entidad debe estar en capacidad de leer estos archivos para determinar el tipo de error obtenido y su corrección, si aplica.

En algunos casos, el mensaje de error informa la posición donde el sistema identificó el error. Por ejemplo:


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FileNack xmlns="urn:xs:FileNack">
        <GroupHeader>
                <GroupId>NAK0001790.003.1</GroupId>
                <Status>REJECTED</Status>
                <IndvItemsTotalNo>1</IndvItemsTotalNo>
                <CreationDate>2014-03-20T15:33:03</CreationDate>
        </GroupHeader>
        <AdditionalRefs>
                <RelatedRef>0001790.003.1</RelatedRef>
                <OrigSender>COLBCAB1790</OrigSender>
        </AdditionalRefs>
        <FileErrorHandling>
                <AdditionalDesc>El valor del campo Código Estándar de Clase de Entrada es inválido en la posición 10757 del archivo. El valor    no se admite en el sistema.</AdditionalDesc>
                <ErrorCode>ERR_INV_FLD_PARSER</ErrorCode>
        </FileErrorHandling>
</FileNack>
```

En esos casos, la entidad deberá revisar el archivo de entrada usando una herramienta que le permita identificar la posición que reporta el archivo XML (Por ejemplo Notepad++ u otros)

Ejemplo de mensaje XML - ACK (Respuesta Positiva):



Ejemplo de Archivo de No Actividad (archivo vacío):



En cualquier caso, puede hacer clic en el botón de **Descargar** para bajar el archivo.

6.2.5 GATEWAY

El Gateway del CENIT-WEB provee el servicio de envío y recepción de archivos desde las Entidades Autorizadas hacia el sistema.

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- ✓ El ingreso al Gateway se realizará a través de CENIT-WEB.
- ✓ El Gateway puede ser abierto (o iniciado) por un usuario que tenga los debidos permisos (perfil) a nivel de aplicación, asignados previamente por el Administrador de Usuarios de la Entidad.
- ✓ Solo puede haber un Gateway abierto al mismo tiempo. Sin embargo, varios usuarios de una misma entidad pueden estar autorizados para abrir el Gateway.

Para información adicional, relacionada con la configuración del Gateway, consultar el documento “ENVÍO DE ARCHIVOS A TRAVÉS DEL GATEWAY CENIT-WEB”.

Para realizar el envío de archivos al sistema, a través de Gateway, se ingresa a la ruta:

- **ACH / Enrutamiento / Gateway**

El sistema informa al usuario si hay conexiones existentes; si no hay ninguna conexión, el usuario debe iniciarla haciendo clic en el botón Iniciar:



Luego de iniciar el Gateway, aparecerá una pantalla que informa al usuario la configuración definida para el servicio, la cual dependerá de la opción de conexión (carpetas de archivos o colas de mensajería) escogida por la Entidad Autorizada (Ver documento "ENVÍO DE ARCHIVOS A TRAVÉS DEL GATEWAY CENIT-WEB").

Hacer clic en el botón Aceptar para continuar:




Independientemente del tipo de conexión seleccionado por la entidad, los archivos a enviar, deberán estar disponibles en la carpeta input o la ruta definida para el manejo de las colas de mensajería, de tal manera que el Gateway pueda tomar el archivo y enviarlo al sistema.

Para este documento, se trabajará con la opción de carpetas de entrada (input) y salida (output).

6.2.5.1 MONITOR GATEWAY

La pantalla para monitorear el proceso de envío o recepción de archivos se denomina Monitor Gateway; en esta pantalla se visualizan tres secciones:


- ✓ Sección 1: Se observan los archivos de salida; son los archivos generados por el CENIT-WEB con destino a la EA.
- ✓ Sección 2: Se observan los archivos de entrada; son los archivos enviados por la EA con destino al CENIT-WEB.
- ✓ Sección 3: Corresponde al log de todos los procesos ejecutados en el Gateway (envío y recepción)




En cada sección de la pantalla se pueden guardar los logs de proceso. Las secciones 1 y 2 permiten **iniciar** o **parar** el proceso ejecutado (envío o recepción).

6.2.5.2 ENVÍO DE ARCHIVOS

En este caso, teniendo el Gateway iniciado o antes de hacerlo, el usuario deberá colocar en su carpeta de entrada (input), los archivos que serán enviados al CENIT-WEB:



El Gateway busca en la carpeta definida y si tiene archivos disponibles, automáticamente, los toma y los envía al CENIT-WEB. En el Monitor Gateway, se visualiza el estado del envío de los archivos:





Sin embargo, el usuario deberá confirmar directamente en el sistema, el resultado del procesamiento del archivo, mediante las opciones de menú ofrecidas por el módulo de **Enrutamiento**.

6.2.5.3 RECEPCIÓN DE ARCHIVOS

Para recibir archivos, el Gateway deberá ser iniciado por el usuario o estar activo en el momento de la generación de archivos en el sistema.

El CENIT-WEB automáticamente colocará, a través del Gateway, los archivos de salida (movimiento, vacíos, mensajes de notificación XML) generados por el sistema con destino a la Entidad; este proceso dejará los archivos disponibles para el usuario, en su carpeta de salida (output).





6.3 COMPENSACIÓN

El Módulo de Compensación de la ACH permite al usuario la posibilidad de ver el estado de las transacciones en cualquier parte del proceso, dentro de cualquier sesión.

Las transacciones son los débitos y créditos registrados en el sistema, en lotes ordenados, generados por el sistema de ACH con base en los archivos de entrada.


6.3.1 ACTIVIDAD DE LA CUENTA

- **ACH / Compensación / Cuenta / Actividad**

Esta opción le permite al usuario monitorear la actividad de la cuenta de la entidad en CENIT-WEB.

Se aclara que al hablar de "cuenta", no se está refiriendo a la cuenta de depósito de la entidad en el Sistema CUD; sino a la información de transacciones originadas y recibidas por la entidad en el sistema CENIT-WEB.

La información corresponde a la actividad de la entidad contra las demás entidades autorizadas participantes de la compensación. Al ingresar por la opción de menú mencionada, se presenta la siguiente pantalla:



Por defecto, aparecerá la entidad a la cual está asociado el usuario.

El usuario puede consultar la información de la actividad de su cuenta por *todas las sesiones o por una sesión específica, así como por la fecha hábil abierta*; seleccionando los filtros como requiera. Para ver la información histórica, se debe cambiar la fecha hábil por una fecha anterior.

Hacer clic en el botón **Limpiar** para borrar las selecciones realizadas.

Hacer clic en el botón **Aceptar** para ver la actividad de la cuenta; se muestra la siguiente pantalla:

BANCO DE LA REPUBLICA

Sesión: 1 - Primera

PARTICIPANTE	SALDO DE APERTURA (COP)	SALDO ACTUAL (COP)	SALDO DE TRANSACCIONES TERMINADAS (COP)				SALDO PENDIENTE (COP)				SALDO DISPONIBLE (COP)	SALDO PROYECTADO (COP)
			DR	DR CANTIDAD	CR	CR CANTIDAD	DR	DR CANTIDAD	CR	CR CANTIDAD		
1000 REPUBLICA	0,00	-736.535.955,45	18	736.535.955,45							0,00	-736.535.955,45

Sesión: 1 - Primera

PARTICIPANTE	SALDO DE APERTURA (COP)	SALDO ACTUAL (COP)	SALDO DE TRANSACCIONES TERMINADAS (COP)				SALDO PENDIENTE (COP)				SALDO DISPONIBLE (COP)	SALDO PROYECTADO (COP)
			DR	DR CANTIDAD	CR	CR CANTIDAD	DR	DR CANTIDAD	CR	CR CANTIDAD		
1052 AV VILLAS	0,00	0,00	1								0,00	0,00
1061 BANCOOMEVA	0,00	0,00									0,00	0,00
1063 FINANDINA	0,00	0,00									0,00	0,00
1042 BNPPARIBAS	0,00	0,00									0,00	0,00
1002 POPULAR	0,00	0,00									0,00	0,00
1006 ITAU	0,00	0,00	1								0,00	0,00
1051 DAVIVIENDA	0,00	-133.758,63	1	133.758,63							-133.758,63	-133.758,63
1066 BCOOPCENT	0,00	0,00									0,00	0,00
1370 COLTEFINAN	0,00	0,00									0,00	0,00
1083 COMPENSAR	0,00	0,00									0,00	0,00
1292 CONFIAR	0,00	0,00									0,00	0,00
1289 COTRAFA	0,00	0,00									0,00	0,00
1550 DECEVAL	0,00	0,00									0,00	0,00
1683 DGCPTN	0,00	0,00									0,00	0,00
1089 ENLACE OPE	0,00	0,00									0,00	0,00
1283 ANTIOQUIA	0,00	0,00									0,00	0,00
1084 APORTES	0,00	0,00									0,00	0,00
1023 OCCIDENTE	0,00	-970.740,00	1	970.740,00							-970.740,00	-970.740,00
1060 PICHINCHA	0,00	0,00									0,00	0,00
1058 BANCIEN	0,00	0,00									0,00	0,00
1685 REGALIAS	0,00	0,00									0,00	0,00
1065 BSANTANDER	0,00	0,00									0,00	0,00
1088 SIMPLE S.A	0,00	0,00									0,00	0,00
1086 ASOPAGOS	0,00	0,00									0,00	0,00
1001 BOGOTA	0,00	-3.816.622,33	2	3.816.622,33							-3.816.622,33	-3.816.622,33
1009 CITIBANK	0,00	0,00									0,00	0,00
1012 SUDAMERIS	0,00	0,00									0,00	0,00
1032 CAJASOCIAL	0,00	0,00									0,00	0,00
1040 AGRARIO	0,00	0,00									0,00	0,00

La información de la pantalla de ejemplo muestra los datos de las transacciones que afectan a la cuenta de la entidad Banco de la República.

Las transacciones completadas, es decir, que ya hayan sido compensadas y liquidadas, se mostrarán en color azul; mientras que las transacciones pendientes, es decir que aún no han sido liquidadas, se muestran en color rojo. Esta información corresponde a un vínculo

que presentará el detalle de las transacciones cuantificadas con el valor mostrado en la pantalla.

Hacer clic en cualquiera de estos vínculos para mostrar la lista de transacciones.

6.3.2 ESTADO DE LA CUENTA

- **ACH / Compensación / Cuenta / Estado**


La información que el usuario puede consultar a través de esta opción, corresponde a los datos consolidados de las transacciones que afectan la cuenta de la entidad. Esta opción únicamente muestra la información de la entidad sin compararla contra las demás entidades participantes. Al ingresar por la opción de menú mencionada, se presenta la siguiente pantalla:



Por defecto, aparecerá la entidad a la cual está asociado el usuario y solo puede consultar el estado de su cuenta por *una sesión específica para el día de compensación luego de haber sido cerrada*.

Hacer clic en el botón **Limpiar** para borrar las selecciones realizadas.

Hacer clic en el botón **Aceptar** para ver la actividad de la cuenta; se muestra la siguiente pantalla:



Estado de Cuenta desde 20240723 para BANCO DE LA REPUBLICA en la sesión 1 - Primera

CUENTA	PARTICIPANTE	DR	DR CANTIDAD		CR	CR CANTIDAD		NETO CANTIDAD		TRANSACCIÓN DETALLES	
			CANTIDAD	MONEDA		CANTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA	REFERENCIA	TIPO
BREPCOB1000	BREPCOB1000 - BANCO DE LA REPUBLICA	COMPENSACIÓN									
	SALDO DE APERTURA					0,00	COP				
	· 1013 BBVA	1	2.808.876,64	COP				-2.808.876,64	COP	0000001-0	CT
	· 1013 BBVA	2	3.250.000,00	COP				-6.058.876,64	COP	0000001-1	CT
	· 1023 OCCIDENTE	3	970.740,00	COP				-7.029.616,64	COP	0000002-0	CT
	· 1001 BOGOTA	4	2.430.974,29	COP				-9.460.590,93	COP	0000003-0	CT
	· 1001 BOGOTA	5	1.385.648,04	COP				-10.846.238,97	COP	0000003-1	CT
	· 1051 DAVIVIENDA	6	133.758,63	COP				-10.979.997,60	COP	0000004-0	CT
	· 1007 BANCOLOMBI	7	1.158.560,00	COP				-12.138.557,60	COP	0000005-0	CT
	· 1007 BANCOLOMBI	8	14.384.771,42	COP				-26.523.329,02	COP	0000005-1	CT
	· 1007 BANCOLOMBI	9	11.947.134,50	COP				-38.470.463,52	COP	0000005-2	CT
	· 1007 BANCOLOMBI	10	670.516.143,08	COP				-708.986.606,60	COP	0000005-3	CT
	· 1007 BANCOLOMBI	11	1.145.703,11	COP				-710.132.309,71	COP	0000005-4	CT
	· 1007 BANCOLOMBI	12	21.263.837,10	COP				-731.396.146,81	COP	0000005-5	CT
	· 1006 ITAU	13	0,00	COP				-731.396.146,81	COP	0000006-0	CT
	· 1007 BANCOLOMBI	14	0,00	COP				-731.396.146,81	COP	0000007-0	CT
	· 1007 BANCOLOMBI	15	0,00	COP				-731.396.146,81	COP	0000007-1	CT
	· 1013 BBVA	16	0,00	COP				-731.396.146,81	COP	0000008-0	CT
	· 1052 AV VILLAS	17	0,00	COP				-731.396.146,81	COP	0000009-0	CT
	· 1007 BANCOLOMBI	18	5.139.808,64	COP				-736.535.955,45	COP	0000010-0	CT
	SALDO DE TRANSACCIONES TERMINADAS	18	736.535.955,45	COP	0	0,00	COP				
	SALDO ACTUAL		736.535.955,45	COP							

La información de la pantalla de ejemplo muestra los datos de del estado de la cuenta de la entidad Banco de la República para la primera sesión del día 20240723.

Los links en color correspondes a un vínculo que mostrará el detalle de las transacciones. Hacer clic en cualquiera de estos vínculos para mostrar la lista de transacciones.

6.3.3 SESIÓN

6.3.3.1 LISTAR SESIÓN


El usuario puede listar la información relacionada con las sesiones parametrizadas en el sistema, con el propósito de validar en cuál de ellas se encuentra el sistema y en que parte del proceso se encuentra dicha sesión.

Esta información no es modificable y es administrada únicamente por la Sección CENIT del Banco de la República.

Para consultar esta información, se ingresa a la ruta:

- **ACH / Compensación / Sesión / Listar**

La siguiente pantalla se mostrará al usuario:



Seleccione los filtros requeridos para la consulta, elija la moneda de la sesión e ingrese una fecha hábil o rango de fechas y haga clic en el botón **Aceptar**.

El botón de **Limpiar** borrará cualquier selección realizada en el filtro.

Seleccione la sesión que desea consultar; la siguiente pantalla presenta al usuario la información relacionada con dicha sesión, estrictamente con carácter informativo.



6.3.3.2 LISTAR MAPEO DE PRODUCTOS DE LA SESIÓN


En CENIT-WEB, al usar el término “Mapeo de Productos”, se hace referencia a los filtros de mensajes que determinarán si las transacciones contenidas en un archivo de entrada, serán procesadas o eventualmente rechazadas, de acuerdo con los tipos de mensajes permitidos en cada una de las sesiones del sistema.

El usuario podrá saber a través de esta opción, para cuál o cuáles sesiones parametrizadas del sistema, un código de producto (transacción) específico, se encuentra permitido su envío y procesamiento.


Esta información no es modificable y es administrada únicamente por la Sección CENIT del Banco de la República.

Para consultar esta información, se ingresa a la ruta:

- **ACH / Compensación / Sesión / Mapeo de productos / Listar**



NO.	NOMBRE DE PRODUCTO	MONEDA	TIPO TRAN.	ORDEN DE EMPAREJAMIENTO	FORMATO DE ARCHIVO	ESTADO	SIGUIENTE ESTADO
1	CCD21 DEV CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
2	CCD22 CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
3	CCD23 PRE CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
4	CCD26 DEV DB CTA CTE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
5	CCD27 DB CTA CTE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
6	CCD28 PRE DB CTA CTE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
7	CCD31 DEV CR CTA AHO	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
8	CCD32 CR CTA AHO	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
9	CCD33 PRE CR CTA AHO	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
10	CCD36 DEV DB CTA AHO	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
11	CCD37 DB CTA AHO	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
12	CCD38 PRE DB CTA AHO	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
13	CCD51 DEV CR DEP ELE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
14	CCD52 CR DEP ELEC	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
15	CCD53 PRE CR DEP ELE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
16	CCD55 DB DEP ELEC	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
17	CCD56 DEV DB DEP ELE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
18	CCD57 PRE DB DEP ELE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
19	CTX21 DEV CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
20	CTX22 CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	



Para ver el detalle se hace clic en el registro deseado:



De acuerdo con la pantalla anterior, el usuario podrá identificar:

1. **Nombre de Producto:** código asignado al tipo de transacción
2. **Tipo de Mapeo:** Aparecerá el término “Sesión” que indica que la transacción está habilitada para unas sesiones específicas.
3. **Mapeo del Producto:** en esta sección se relacionan a mano izquierda, las sesiones parametrizadas en el sistema y a mano derecha, se presenta un checkbox para cada sesión. El checkbox habilitado, indica que el tipo de transacción consultada

está permitido para la sesión relacionada; de lo contrario, la transacción no puede ser enviada para la sesión. En el ejemplo la devolución tipo CCD cuenta corriente NO está habilitada para la primera sesión y es permitida para las demás sesiones.

6.3.4 TRANSACCIÓN

6.3.4.1 LISTAR TRANSACCIONES


Las transacciones son los débitos y créditos registrados en el sistema, en lotes ordenados generados por el sistema de ACH con base en los archivos de entrada.

Por lo tanto, es importante tener claro que un lote ordenado de transacciones puede estar compuesto por una o más transacciones individuales (ítems).

Las transacciones se pueden listar usando la siguiente entrada del menú:

- **ACH / Compensación / Transacción / Listar**

El sistema mostrará la siguiente pantalla de búsqueda:



Utilice uno o varios de los filtros proporcionados para buscar las transacciones; se puede consultar por **Tipo (Crédito/Débito), Código de Sesión, Entidad (por defecto al usuario solo le permitirá ver su propia información), Contraparte, Fecha Efectiva (rango de fechas de/a), Fecha (rango de fechas de/a), Fecha Valor (rango de fechas de/a), Cantidad (rango de valores de/a), Moneda (COP), Estado**. Adicionalmente, se pueden ordenar los registros por alguna columna específica, de forma ascendente/descendente.

Para el campo **Estado**, los únicos estados para las transacciones son: Pendiente, Transferido, Cancelado o Liquidado.


Pendiente: La transacción se recibió en el sistema y se encuentra pendiente para realizar la liquidación en el siguiente cierre de sesión que corresponda.

Transferido: La transacción se recibió en el sistema pero se presentó faltante de fondos al realizar la liquidación en el cierre de sesión para el cual ingresó y pasó al siguiente ciclo de compensación; se permite hacer transferencia de transacciones por faltante de fondos hasta la tercera sesión del día hábil.
Cancelado: El sistema intentó transferir la transacción a una siguiente sesión pero no encontró una sesión siguiente que permit la compensar la transacción, es decir, que se devuelve al partcipante originador.


También es válido cuando la entidad realiza la cancelación de forma manual, a través del menú *ACH / Compensación / Transacción / Listar*.

Liquidado: El sistema recibió la transacción y fue compensada exitosamente.

Haga clic en **Aceptar** para ejecutar la consulta; la siguiente pantalla mostrará el resultado obtenido:



Seleccione un ítem haciendo clic sobre el registro para ver la información detallada:



Resultado 10 de 711

TRANSACCIÓN

Tipo	Transferencia de Crédito
Código de Sesión	2 - Segunda
Referencia	0000001-0
Fecha	20240724
Fecha Efectiva	20240724
Fecha Valor	20240724
Cantidad	9.972.593,00 COP
Estado de Proceso	Pendiente
Prioridad	9
Estado	Activo
Siguiente Estado	
Contabilidad	

Débito			Crédito		
Cuenta	Cantidad	Moneda	Cantidad	Moneda	Cuenta
BANCO GNB SUDAMERIS BSUDCOB1012 Compensación	9.972.593,00	COP	9.972.593,00	COP	BANCO POPULAR BPOPBOG1002 Compensación
BANCO GNB SUDAMERIS MD_BSUDCOB1012 Multilateral de Débito	9.972.593,00	COP	9.972.593,00	COP	BANCO POPULAR MD_BPOPBOG1002 Multilateral de Débito
BANCO GNB SUDAMERIS BPOPBOG1002_BSUDCOB1012 Bilateral	9.972.593,00	COP	9.972.593,00	COP	BANCO POPULAR BSUDCOB1012_BPOPBOG1002 Bilateral

Ir A

Mostrar Lotes

OPERACIÓN	USUARIO	ESTADO	CAUSAL	HORA
Procesar	SYSTEM	Pendiente	Por Procesar	20240724 11:01:00
Procesar	SYSTEM	Ingresado	Procesamiento de Entrada	20240724 11:00:44
Crear	SYSTEM	Ingresado	Creado	20240724 11:00:44

6.3.4.2 CANCELAR UNA TRANSACCIÓN PENDIENTE

Una transacción solo puede ser cancelada por un usuario autorizado del participante originador, si por alguna razón, la entidad desea o requiere retirarla de la compensación.

Una transacción SOLAMENTE podrá cancelarse cuando se encuentre en estado *PENDIENTE*, es decir, que no haya sido liquidada por el sistema.

El usuario SOLAMENTE podrá cancelar transacciones originadas por la entidad, es decir, aquellas que envió con destino a las demás entidades. No podrá cancelar transacciones en las cuales actúe como entidad receptora.

Es importante recalcar que un lote ordenado (transacción) puede estar compuesto por una o más transacciones individuales (ítems).

Para cancelar una transacción, se ingresa al siguiente menú:


- **ACH / Compensación / Transacción / Cancelar**


Una lista de transacciones pendientes para la entidad originadora, se presenta al usuario:



NO.	TIPO	CÓDIGO DE SESIÓN	REFERENCIA	DEBITADA	ACREDITADA	FECHA VALOR	FECHA EFECTIVA	MONEDA	CANTIDAD	ESTADO DE PROCESO	ESTADO	SIGUIENTE ESTADO
1	Transferencia de Crédito	1. Primera	0000001-0	1097PKI	1071 BJPMORGAN	20240724	20240724	COP	2.500,00	Pendiente	Activo	
2	Transferencia de Crédito	1. Primera	0000001-1	1097PKI	1071 BJPMORGAN	20240724	20240724	COP	5.000,00	Pendiente	Activo	
3	Transferencia de Crédito	1. Primera	0000001-2	1097PKI	1071 BJPMORGAN	20240724	20240724	COP	25.300,00	Pendiente	Activo	

Seleccione la transacción que se requiere cancelar. Los detalles de la transacción se muestran en la siguiente pantalla:






OPERACIÓN	USUARIO	ESTADO	CAUSAL	HORA
Procesar	SYSTEM	Pendiente	Por Procesar	20240724 13:14:46
Procesar	SYSTEM	Ingresado	Procesamiento de Entrada	20240724 13:14:28
Crear	SYSTEM	Ingresado	Creado	20240724 13:14:28

Haga clic en el botón de **Cancelar** para cancelar la operación.

Haga clic en el botón de **Aceptar** para enviar la transacción a la cola de aprobación para la Cancelación.

El siguiente mensaje de confirmación se visualiza:



Esto quiere decir que para cancelar efectivamente la transacción, se requiere doble intervención.

6.3.4.3 APROBAR CANCELACIÓN DE UNA TRANSACCIÓN

La cancelación de una transacción, debe ser aprobada para que sea efectivo el cambio. Mientras la operación no sea aprobada, la transacción no será cancelada.

Para aprobar la cancelación se ingresa al menú:


- **ACH / Compensación / Transacción / Aprobar**

Una lista de transacciones en estado de aprobación se presenta al usuario:



En la columna denominada “ACCIÓN”, en la lista, indica que la operación a aprobar es CANCELAR la transacción pendiente.

Seleccione el ítem de la lista para ver los detalles de la acción que requiere aprobación:



Aprobar

Por favor, revise la información antes de aceptar

COMANDO

Tipo	Tran
Estado	Por Aprobar
Siguiente Estado	Activo
Acción	Cancelar

Cancelar Aprobar Rechazar

TRANSACCIÓN

Tipo	Transferencia de Crédito
Código de Sesión	
Referencia	0000001-1
Fecha	20240724
Fecha Efectiva	20240724
Fecha Valor	20240724
Cantidad	5.000,00 COP
Estado de Proceso	Pendiente
Prioridad	9
Estado	Activo
Siguiente Estado	
Contabilidad	


Débito			Crédito		
Cuenta	Cantidad	Moneda	Cantidad	Moneda	Cuenta
BR Entidad 1 Pruebas BREPPKI1097 Compensación	5.000,00	COP	5.000,00	COP	BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. BJPMORG1071 Compensación
BR Entidad 1 Pruebas MD_BREPPKI1097 Multilateral de Débito	5.000,00	COP	5.000,00	COP	BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. MD_BJPMORG1071 Multilateral de Débito
BR Entidad 1 Pruebas BJPMORG1071_BREPPKI1097 Bilateral	5.000,00	COP	5.000,00	COP	BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. BREPPKI1097_BJPMORG1071 Bilateral

Haga clic en **Cancelar** para cancelar la aprobación. Esto implica que se cancela la aprobación, es decir que la operación sigue en estado POR APROBAR y la transacción en espera de ser cancelada.

Haga clic en **Rechazar** para remover la acción de la cola de aprobación. Esto implica que la transacción no se cancela, vuelve a su estado PENDIENTE, quedando lista para liquidarse.

Haga clic en **Aprobar**, de modo que la operación quede en estado ACTIVO. Esto implica que la transacción queda cancelada y es retirada de la compensación para la entidad.

El siguiente mensaje de confirmación es desplegado:




Aprobar

Operación Aprobar ha sido ejecutada exitosamente. Ítem se encuentra en estado Activo.

Al volver a listar las transacciones disponibles para cancelar, usando la opción de menú **ACH/Compensación/Transacción/Cancelar**, la transacción seleccionada no aparecerá dentro de la lista:



Adicionalmente, el usuario podrá validar el estado de los ítems contenidos en la transacción cancelada ingresando a la ruta **ACH/Enrutamiento/Ítems/Listar** encontrándose en estado de compensación **Cancelado**.



6.4 INFORMES

Los informes en el Sistema ACH, se pueden generar por demanda (por solicitud del usuario) o automáticamente, en momentos específicos o al final de un día de operación.


6.4.1 VER

Los informes generados automáticamente pueden ser vistos seleccionando la fecha de operación abierta o una fecha de operación anterior en CENIT-WEB.

La entrada de menú para ver los informes automáticos es:

- **ACH / Informes / Ver**

La siguiente pantalla de búsqueda permite al usuario seleccionar el o los informes de su interés:




Los informes se pueden filtrar por:

- **Tipo de Informe:** el usuario selecciona el informe que le interesa consultar. Si el valor seleccionado es “Todos”, el sistema buscará todos los informes disponibles que cumplan con los demás filtros de búsqueda.
- **Participante:** por defecto solo aparecerá la entidad a la que pertenece el usuario.
- **Fecha de negocio (desde/hasta):** corresponde a la fecha de negocio en la que el informe fue generado por el sistema. Se deben ingresar las fechas usando el formato de AAAAMMDD o usando el calendario proporcionado para cada campo. Este campo puede ser la fecha de operación abierta o una fecha de operación anterior.
- **Moneda:** por defecto la moneda será COP.

Adicionalmente, los informes pueden ser exportados a diferentes formatos. Esto se hace seleccionado en el campo **Exportar como**, el tipo de archivo en el cual se desea ver el informe:

Valor	Descripción
PDF	Informe exportado como archivo PDF (sale en pantalla)
CSV	Informe exportado como un archivo de CSV - separados por coma (informe descargable)
XLS	Informe exportado como un archivo XLS (informe descargable)

Elija las opciones en el filtro anterior y haga clic en **Aceptar**. Una lista de informes disponibles se mostrará al usuario:



La información disponible en la lista consiste de:

- **Tipo de informe** - el tipo de informe
- **Fecha -** fecha de negocio del informe
- **Moneda** - moneda para la cual se genera el informe
- **Participante** - el participante para el cual se genera el informe
- **Grupo** - el grupo del informe
- **Sesión** – sesión a la que corresponde el informe (si aplica para el tipo de informe)

Haga clic en el registro deseado de la lista para generar el informe.

6.4.2 INFORMES INTRADÍA

Los informes intradía son informes creados por demanda de usuario. Cada informe tiene su propio filtro para la generación del mismo, basado en los criterios específicos.

6.4.2.1 INFORME DE LOTES

La entrada de menú para ver los informe intradía de lotes es:

- **ACH / Informes / Informes Intradía / Informe de Lotes**

La siguiente pantalla de búsqueda se presentará al usuario:



Los filtros disponibles para generar el informe de lotes son:

- **Referencia del lote:** dato asignado por el sistema, se deja en blanco.
- **Fecha hábil:** fechas de negocio desde y hasta que se desea consultar.
- **Sesión:** corresponde a la sesión en la que el lote o lotes fueron registrados.
- **Moneda:** por defecto la moneda será COP

Adicionalmente, el informe puede ser exportado a diferentes formatos. Esto se hace seleccionado en el campo **Exportar como**, el tipo de archivo en el cual se desea ver el informe:

Valor	Descripción
PDF	Informe exportado como archivo PDF (sale en pantalla)
CSV	Informe exportado como un archivo de CSV - separados por coma (informe descargable)

XLS	Informe exportado como un archivo XLS (informe descargable)

Se seleccionan los filtros deseados y se hace clic en el botón **Aceptar** para que el informe se muestre al usuario, quien podrá guardar el informe localmente:



6.4.2.2 INFORME DE ÍTEMS

La entrada de menú para ver los informe intradía de ítems es:

- **ACH / Informes / Informes Intradía / Informe de Ítems**

La siguiente pantalla de filtro se presenta al usuario:



Los filtros disponibles para generar el informe de lotes son:

- **Tipo de ítem:** filtro basado en tipo de ítem: Todos, NACHA.

- **Ref. de Ítem:** dato asignado por el sistema, se deja en blanco.
- **Fecha hábil:** fechas de negocio desde y hasta que se desea consultar.
- **Estado:** el estado del ítem (Enviado, Aceptado, Retirado)
- **Sesión:** corresponde a la sesión en la que el ítem o ítems fueron registrados.
- **Moneda:** por defecto la moneda será COP

Adicionalmente, el informe puede ser exportado a diferentes formatos. Esto se hace seleccionado en el campo **Exportar como**, el tipo de archivo en el cual se desea ver el informe:

Valor	Descripción
PDF	Informe exportado como archivo PDF (sale en pantalla)
CSV	Informe exportado como un archivo de CSV - separados por coma (informe descargable)
XLS	Informe exportado como un archivo XLS (informe descargable)

Se seleccionan los filtros deseados y se hace clic en el botón **Aceptar** para que el informe se muestre al usuario, quien podrá guardar el informe localmente:



7. ADMINISTRADOR DE USUARIOS CENIT

7.1 ASPECTOS GENERALES

El Sistema CENIT-WEB maneja esquema de roles de usuario: Administrador de usuarios (Administrador EA) y Operador CENIT (Operador EA).

El **Administrador EA** es el encargado de habilitar y/o deshabilitar los usuarios autorizados de la entidad para operar en el sistema y de asignar los permisos a las opciones de menú que considere, de acuerdo con el perfil que establezca la entidad para cada operador.

El **Operador EA** tendrá el perfil que le sea asignado por parte del Administrador EA, el cual le permitirá realizar las actividades que le sean autorizadas en las diferentes opciones del menú disponible.

El procedimiento de creación de un usuario en WSEBRA, será el mismo, independientemente del rol que le sea asignado (Administrador/Operador).

Es decir que la solicitud de creación de usuarios deberá hacerse ante el Centro de Soporte Informático, a través del Gestor de Identidades provisto para tal fin y bajo las condiciones de seguridad y procedimiento establecidas por dicha dependencia.

Cumplidas dichas condiciones, se crearán los usuarios en WSEBRA con su correspondiente permiso para CENIT-WEB, en el ambiente que corresponda (Producción o Pruebas).

Sin embargo, la asignación del perfil para un nuevo usuario dependerá del rol que se le asigne, así:

- El perfil del **Administrador EA** será asignado por la Sección CENIT del Banco de la República, en cabeza del administrador del sistema, siempre y cuando sea el primer administrador o no haya otro administrador disponible en la entidad.
- El perfil del **Operador EA**, será asignado por el **Administrador EA** Ldesignado en cada entidad, una vez que este cuente con su perfil en el sistema.

Vale la pena aclarar los siguientes puntos:

- Los usuarios autorizados para el Sistema CENIT-WEB, con el rol de **OPERADOR EA**, deben contar con certificado digital para firma y encripción de archivos (SUCED o

el servicio que lo reemplace a futuro), habilitado y activo para este sistema si dentro de sus funciones estará realizar la firma y encripción de archivos para envío a través del Gateway de CENIT-WEB o bien, mediante CENIT-PO. Por lo anterior, en este caso, la entidad deberá tramitar tanto la solicitud de Novedades SEBRA como la creación del Certificado Digital que aplique.

- Los usuarios autorizados para el Sistema CENIT-WEB, con el rol de **ADMINISTRADOR EA**, solo requerirán token de acceso a WSEBRA, ya que para la función específica a desarrollar en el sistema, no aplica el certificado digital. Sin embargo, podrán solicitar dicho certificado digital, tenerlo habilitado y activo para este sistema, si dentro de la segregación de funciones internas se define que podrá firmar y encriptar los archivos que serán enviados por un **OPERADOR EA** a través del Gateway de CENIT-WEB o bien, mediante CENIT-PO. Por lo anterior, en este caso, la entidad deberá tramitar tanto la solicitud de Novedades SEBRA como la creación del Certificado Digital que aplique.

El Administrador EA podrá ejecutar las siguientes funciones:

- **Perfiles**:
  - ✓ Crear perfiles para la entidad, con base en el perfil por defecto Operador EA.
  - ✓ Modificar perfiles creados para la entidad (No podrá modificar el perfil por defecto Operador EA).
  - ✓ Remover (eliminar) perfiles creados para la entidad (No podrá eliminar el perfil por defecto Operador EA).
- **Usuario**:
  - ✓ Crear usuarios para la entidad, previa solicitud de novedades de usuarios ente el Centro de Soporte y confirmación de la misma.
  - ✓ Modificar perfil a usuarios de la entidad (asignar perfil por defecto Operador EA o perfil propio para la entidad).
  - ✓ Desactivar usuarios por inactividad en el sistema (p.e.: vacaciones).
  - ✓ Activar usuarios por inactividad en el sistema (p.e.: vacaciones).


NOTA: Para eliminar usuarios de la entidad, se deberá realizar solicitud de novedades de usuarios ente el Centro de Soporte, a través del Gestor de Identidades provisto para tal fin y bajo las condiciones de seguridad y procedimiento establecidas por dicha dependencia y no se deberá ejecutar ninguna función en el sistema sobre el usuario retirado; por tal razón, no hay una

opción de eliminar usuarios dentro de las funciones del Administrador. Solamente, deberá confirmarse la eliminación, listando la relación de usuarios de la entidad; el usuario eliminado seguirá apereciendo en el listado pero su estado debe corresponder a "Removido".

El Administrador EA tendrá autorizadas por defecto, las siguientes opciones de menú:

7.2 MANTENIMIENTO

El módulo de **Mantenimiento** proporciona las siguientes opciones: **Perfil**, **Usuario** y **Participante**.



7.2.1 PERFIL

7.2.1.1 LISTAR PERFIL

Para ver los perfiles creados previamente, utilice la siguiente función:

- **ACH / Mantenimiento / Perfil / Listar**



Hay un filtro disponible para listar perfiles:




El campo **Estado** permite filtrar la búsqueda con las siguientes opciones: **Todo**, **Activo** y **Removido**.

Al seleccionar el filtro deseado y hacer clic en Aceptar, se muestra la información de los perfiles creados que correspondan:



Posteriormente, al seleccionar uno de los ítems de la lista, el sistema mostrará el detalle del perfil:



7.2.1.2 CREAR PERFIL

El Administrador de Usuarios podrá crear perfiles adaptados a su operatividad, mediante el uso de las siguientes funcionalidades:


- **ACH / Mantenimiento / Perfil / Crear**




Hay un filtro disponible para la creación de perfiles:




El usuario ingresa el nombre del perfil a crear y habilita (checklist) los permisos requeridos, de acuerdo con sus requerimientos, con base en el perfil por defecto que el sistema le mostrará y acepta los cambios.



El sistema solicita la confirmación de la creación del perfil:




Al revisar la información y aceptar, el sistema muestra el siguiente mensaje:



Esto quiere decir, que el perfil no quedará activo en el sistema, mientras no sea aprobada la creación del mismo.

7.2.1.3 MODIFICAR PERFIL


- **ACH / Mantenimiento / Perfil / Modificar**




El sistema muestra los perfiles activos que se encuentran creados:




El Administrador elige el perfil que desea modificar y el sistema muestra la siguiente pantalla:



El Administrador realiza las modificaciones necesarias para el perfil y acepta los cambios; el sistema solicita confirmación antes de guardar los cambios.




Esta modificación de perfil, también requiere ser aprobada para dejar en firme los cambios, por lo que el perfil queda en un estado Por Aprobar.



Luego de la aprobación, el sistema confirma la modificación del perfil.


7.2.1.4 APROBAR PERFIL

- **ACH / Mantenimiento / Perfil / Aprobar**




Se muestran los perfiles pendientes de aprobación, el Administrador selecciona el perfil que desea aprobar, verifica la información antes de proceder y aprueba la creación del perfil, como se muestra en las siguientes pantallas:






Luego de la aprobación el sistema muestra la confirmación:



Después de crear y aprobar un perfil, este puede ser modificado, de acuerdo con los requerimientos de la entidad, a través de su Administrador de Usuarios.


7.2.1.5 REMOVER PERFIL

- **ACH / Mantenimiento / Perfil / Remover**




Se muestran los perfiles disponibles para remover, el Administrador selecciona el perfil que desea eliminar, verifica la información antes de proceder y aprueba la eliminación del perfil, como se muestra en las siguientes pantallas:





Luego de la aceptar el cambio el sistema muestra la confirmación:




7.2.2 USUARIO

A través del Módulo **Usuario**, el Administrador de Usuarios podrá realizar su función de control, asignación de perfiles y activación o desactivación de los usuarios operadores asociados a su entidad.

7.2.2.1 LISTAR USUARIO


- **ACH / Mantenimiento / Usuario / Listar**



El campo **Estado** permite filtrar la búsqueda de usuarios por las siguientes opciones: **Todo**, **Activo**, **Desactivado** y **Removido**.



Al filtrar y hacer clic en Aceptar, se muestran en pantalla los usuarios de la entidad, que cumplan con el Estado seleccionado.



Para ver el detalle de un usuario, se elige el registro deseado de la lista:



7.2.2.2 CREAR USUARIO

El proceso de creación de usuarios, tanto para el Sistema CENIT-WEB como para el Sistema de Encripción de Archivos utilizado, se realiza mediante solicitud de novedades de usuarios ante el Centro de Soporte, a través del Gestor de Identidades provisto para tal fin y bajo las condiciones de seguridad y procedimiento establecidas por dicha dependencia.

Por lo tanto, antes de que el Administrador ingrese a crear usuarios, previamente la entidad deberá haber realizado la solicitud respectiva ante el Centro de Soporte Informático; luego de haber recibido la confirmación de atención de su solicitud, el Administrador de la entidad procederá con la creación de sus usuarios y la asignación del perfil correspondiente.

- **ACH / Mantenimiento / Usuario / Crear**



El sistema muestra un filtro en donde se observa el nombre del grupo en el cual se va a crear el usuario. Por defecto, aparecerá la entidad a la cual está asociado el Administrador.



Al hacer clic en Aceptar, el sistema mostrará la lista de los usuarios ingresados al sistema por el Centro de Soporte Informático, de acuerdo con la solicitud remitida previamente y que se encuentran pendientes por crear en el sistema:



El Administrador selecciona el usuario que desea crear y a continuación se presentará el detalle del usuario.

En esta pantalla, el Administrador podrá asignar el perfil que corresponderá a éste usuario; se debe tener en cuenta, que solamente podrá modificar la información que se encuentra habilitada (Correo Electrónico, Lenguaje Preferido y Nombre del Perfil).


Luego de diligenciar la información requerida, debe hacer clic en Aceptar:



El sistema le solicitará revisar la información antes de confirmar la creación del usuario:




Luego de aceptar la información, el usuario es creado quedando en estado **Por Aprobar**:



7.2.2.3 MODIFICAR USUARIO


- **ACH / Mantenimiento / Usuario / Modificar**



El campo **Nombre del Grupo** permite filtrar la búsqueda. Por defecto, aparecerá la entidad a la cual está asociado el Administrador.



El sistema muestra la lista de usuarios creados y disponibles para modificar:



NO.	NOMBRE DE USUARIO	NOMBRE COMPLETO	NOMBRE DEL GRUPO	NOMBRE DEL PERFIL	CÓDIGO	ESTADO	SIGUIENTE ESTADO
56	ach2		ACH	ADMIN [ADMIN]	ach2	Activo	
57	ach2		ACH	ADMIN [ADMIN]	ach2	Activo	
58	ach2		ACH	ADMIN [ADMIN]	ach2	Activo	
59	ach2		ACH	ADMIN [ADMIN]	ach2	Activo	
60	ach2		ACH	ADMIN [ADMIN]	ach2	Activo	
61	cbonilgr	Cindy Marisela Bonilla Grillo	ACH	Prueba 20240229 [ADMIN]	1019026885	Activo	
62	cmezasal	Carlos Andres Meza Salazar	ACH	ADMIN [ADMIN]	72346058	Activo	
63	cvegafer	Cesar Augusto Vega Fernandez	ACH	Ing. lider [ADMIN]	1013622878	Activo	
64	dbarrepa	Diana Marcela Barreto Palacino	ACH	ADM ACH [ADMIN]	51939865	Activo	
65	dgomezca	Diana Marcela Gomez Cardozo	ACH	ADM ACH [ADMIN]	63524385	Activo	
66	eacostlo	Eliana Julieth Acosta Lozano	ACH	ADMIN [ADMIN]	1000319491	Activo	
67	ebohorca	Eliana Paola Bohorquez Camargo	ACH	ADMIN [ADMIN]	1018402705	Activo	
68	ecastaor	Elder Castaneda Ortegon	ACH	ADMIN [ADMIN]	79418920	Activo	
69	gprietpe	Guillermo Prieto Peralta	ACH	ADMIN [ADMIN]	1136883330	Activo	
70	hforerag	Humberto Forero	ACH	ADMIN [ADMIN]	80022263	Activo	
71	jarenaar	Juan Carlos Arena Ardila	ACH	ADMIN [ADMIN]	79522200	Activo	
72	jsalazsa	Janis Andrea Salazar Sanchez	ACH	ADMIN [ADMIN]	1010124405	Activo	
73	overjave	Oswaldo Verjan Velásquez	ACH	ADMIN [ADMIN]	79730150	Activo	
74	wbeltrsa	Wilson Beltran Saavedra	ACH	ADMIN [ADMIN]	79576449	Activo	
75	wpintobl	Wendy Tatiana Pinto Blanco	ACH	ADMIN [ADMIN]	1015429553	Activo	

El Administrador selecciona el usuario que desea modificar y a continuación se presentará el detalle del usuario.

En esta pantalla, el Administrador únicamente podrá modificar la información que se encuentra habilitada (Correo Electrónico, Lenguaje Preferido y Nombre del Perfil).


Luego de diligenciar la información requerida, debe hacer clic en Aceptar:




Se modifica el campo requerido y el sistema solicita la verificación del cambio:



Luego de la modificación el sistema muestra la confirmación:







7.2.2.4 APROBAR USUARIO

- **ACH / Mantenimiento / Usuario / Aprobar**


Se muestran los usuarios creados, pendientes de aprobación; el Administrador selecciona el usuario que desea aprobar, verifica la información antes de proceder y aprueba la creación y/o modificación del usuario, como se muestra en las siguientes pantallas:







Luego de la aprobación el sistema muestra la confirmación:




Después de crear y aprobar un usuario, este puede operar el sistema de acuerdo con los permisos habilitados según el perfil asignado.

Un usuario creado y activado en el sistema, puede ser modificado, de acuerdo con los requerimientos de la entidad.

7.2.2.5 DESACTIVAR USUARIO

- **ACH / Mantenimiento / Usuario / Desactivar**






El sistema muestra la lista de usuarios creados y disponibles para desactivar:


ITEMS 56 A 75 DE 75 ITEMS EN PÁGINA 20 PÁGINA 4 DE 4

NO.	NOMBRE DE USUARIO	NOMBRE COMPLETO	NOMBRE DEL GRUPO	NOMBRE DEL PERFIL	CÓDIGO	ESTADO	SIGUIENTE ESTADO
56	ach2		ACH	ADMIN [ADMIN]	ach2	Activo	
57	ach2		ACH	ADMIN [ADMIN]	ach2	Activo	
58	ach2		ACH	ADMIN [ADMIN]	ach2	Activo	
59	ach2		ACH	ADMIN [ADMIN]	ach2	Activo	
60	ach2		ACH	ADMIN [ADMIN]	ach2	Activo	
61	cbonilgr	Cindy Marisela Bonilla Grillo	ACH		1019026885	Activo	
62	cmezasal	Carlos Andres Meza Salazar	ACH	ADMIN [ADMIN]	72346058	Activo	
63	cvegafer	Cesar Augusto Vega Fernandez	ACH	Ing. líder [ADMIN]	1013622878	Activo	
64	dbarrepa	Diana Marcela Barreto Palacino	ACH	ADM ACH [ADMIN]	51939865	Activo	
65	dgomezca	Diana Marcela Gomez Cardozo	ACH	ADM ACH [ADMIN]	63524385	Activo	
66	eacostlo	Eliana Julieth Acosta Lozano	ACH	ADMIN [ADMIN]	1000319491	Activo	
67	ebohorca	Eliana Paola Bohorquez Camargo	ACH	ADMIN [ADMIN]	1018402705	Activo	
68	ecastaor	Elder Castaneda Ortegon	ACH	ADMIN [ADMIN]	79418920	Activo	
69	gprietpe	Guillermo Prieto Peralta	ACH	ADMIN [ADMIN]	1136883330	Activo	
70	hforerag	Humberto Forero	ACH	ADMIN [ADMIN]	80022263	Activo	
71	jarenaar	Juan Carlos Arena Ardila	ACH	ADMIN [ADMIN]	79522200	Activo	
72	jsalazsa	Janis Andrea Salazar Sanchez	ACH	ADMIN [ADMIN]	1010124405	Activo	
73	overjave	Oswaldo Verjan Velásquez	ACH	ADMIN [ADMIN]	79730150	Activo	
74	wbeltrsa	Wilson Beltran Saavedra	ACH	ADMIN [ADMIN]	79576449	Activo	
75	wpintobl	Wendy Tatiana Pinto Blanco	ACH	ADMIN [ADMIN]	1015429553	Activo	

El Administrador selecciona el usuario que desea desactivar a continuación se presentará el detalle del usuario.

Se solicita la confirmación antes de aceptar la desactivación del usuario:






Luego de la aprobación, el sistema confirma la desactivación del usuario.

7.2.2.6 ACTIVAR USUARIO

- **ACH / Mantenimiento / Usuario / Activar**



El sistema muestra la lista de usuarios desactivados y disponibles para activar:



El Administrador selecciona el usuario que desea activar a continuación se presentará el detalle del usuario.


Se solicita la confirmación antes de aceptar la activación del usuario:



Luego de la aprobación, el sistema confirma la activación del usuario.


7.2.3 PARTICIPANTE

El menú de Participante, en el caso de los usuarios externos, será exclusivamente de consulta para el usuario. Dicha información es administrada únicamente por la Sección CENIT del Departamento de Sistemas de Pago del Banco de la República.




7.2.3.1 LISTAR PARTICIPANTE

- **ACH / Mantenimiento / Participante / Listar**






El sistema muestra la lista de los participantes disponibles en el sistema:



NO.	TIPO	SWIFT	CÓDIGO	NOMBRE	NOMBRE CORTO	CONTACTO PRINCIPAL	TELÉFONO DE CONTACTO PRINCIPAL	ESTADO	SIGUIENTE ESTADO
1	Oficina Principal de Banco Central	BREPCOB1000	00001000	BANCO REPUBLICA	1000REPUBLICA			Activo	
2	Oficina Principal	BBOGCOB1001	00001001	BANCO DE BOGOTA	1001BOGOTA			Activo	
3	Oficina Principal	BPOPBOG1002	00001002	BANCO POPULAR	1002POPULAR			Activo	
4	Oficina Principal	BSCHCOB1006	00001006	BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	1006ITAU			Activo	
5	Oficina Principal	COLOCOB1007	00001007	BANCOLOMBIA	1007BANCOLOMBIA			Activo	
6	Oficina Principal	BCITBOG1009	00001009	BANCO CITIBANK	1009CITIBANK			Activo	
7	Oficina Principal	BSUDCOB1012	00001012	BANCO GNB SUDAMERIS	1012SUDAMERIS			Activo	
8	Oficina Principal	GEROCOB1013	00001013	BANCO BBVA	1013BBVA			Activo	
9	Oficina Principal	COLPCOB1019	00001019	MULTIBANCA COLPATRIA	1019COLPATRIA			Activo	
10	Oficina Principal	OCCICOB1023	00001023	BANCO DE OCCIDENTE	1023OCCIDENTE			Activo	
11	Oficina Principal	CASOCOB1032	00001032	BANCO BCSC	1032CAJA SOCIAL			Activo	
12	Oficina Principal	CCAICOB1040	00001040	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1040AGRARIO			Activo	
13	Oficina Principal	BNPACOB1042	00001042	BNP PARIBAS	1042BNP PARIBAS			Activo	
14	Oficina Principal	BMUNMUJ1047	00001047	BANCO MUNDO MUJER	1047 BMUNMUJER			Activo	
15	Oficina Principal	CAFECOB1051	00001051	BANCO DAVIVIENDA	1051DAVIVIENDA			Activo	
16	Oficina Principal	BAVICOB1052	00001052	BANCO AV VILLAS	1052AV VILLAS			Activo	
17	Oficina Principal	PRCBCOB1058	00001058	BANCO PROCREDIT	1058PROCREDIT			Activo	
18	Oficina Principal	BMIACOB1059	00001059	BANCAMIA S.A	1059BANCAMIA			Activo	
19	Oficina Principal	PICHCOB1060	00001060	BANCO PICHINCHA	1060PICHINCHA			Activo	
20	Oficina Principal	BCOOCOB1061	00001061	BANCO BANCOOMEVA	1061BANCOOMEVA			Activo	

Se selecciona el participante que desea consultar y a continuación se presentará el detalle:



7.2.3.2 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE UN PARTICIPANTE

A continuación, la información relacionada con los participantes del sistema CENIT:

Campo	Descripción
Nombre *	Nombre completo del participante.
Nombre corto *	Un nombre acortado del participante.
Swift *	BIC de SWIFT o Pseudo BIC de la entidad participante
Código *	Código de compensación del participante
Código Sebra *	Código SEBRA del participante
Idioma	El idioma preferido por defecto para los usuarios que son asignados al Grupo del Participante. Opciones disponibles: * Inglés * Español

Tipo de Bloqueo	Campo por defecto “Permitir Todos”
Contacto Principal	El nombre del contacto principal del participante. Este campo es solo informativo.
Teléfono de Contacto Principal	El número de teléfono del contacto principal del participante. Este campo es solo informativo
Contacto Alternativo	El nombre de un contacto alternativo del participante. Este campo es solo informativo.
Teléfono de Contacto Alternativo	El número de teléfono del contacto alterno del participante. Este campo es informativo solamente.
Dirección	La dirección principal del participante.
Correo Electrónico	El correo electrónico que será utilizado para enviar alertas y reportes.
Banco Central	Indica que el participante es una Oficina Principal y operador del Sistema ACH.
Participante de Compensación	Debe activarse para que el participante sea considerado en la compensación y por tanto pueda enviar y recibir pagos electrónicos
Participante de Conexión STP	Este campo indica si el participante participante tiene una conexión directa al Sistema ACH CENIT. Opciones disponibles: • Ninguno: No se permite conexión entre ACH y el participante. Los mensajes de entrada, salida y ACKs serán enviados y recibidos a través de CENIT-PO. • Gateway: Se permite conexión vía Gateway entre el ACH y el participante. Los mensajes de entrada, salida y ACKs serán enviados y recibidos a través del Gateway.
Copia de Archivos a PO	Este botón, cuando sea seleccionado, indica que el participante recibirá una copia de los mensajes de salida en el sistema CENIT-PO.
Tipo de liquidación	Indica si la liquidación de la posición multilateral al final de una sesión afectará directamente a la cuenta del participante o indirectamente a la cuenta de otro participante que actúa como agente de liquidación.
Ajuste de líneas NACHA	Indica que los archivos NACHA que genera el ACH deben tener el texto ajustado (wrapped) en lugar de una línea continua de texto.
NIT	Número de Identificación Tributaria de la entidad.
No. Cuenta depósito	Número de la Cuenta de Depósito en CUD usada para la afectación de PMNs en cada ciclo.
No. Cuenta para Comisión	Número de la Cuenta de Depósito en CUD usada para la afectación de procesos de facturación y cobro de la comisión CENIT.
Operador de Información	Campo informativo que indica si el participante es un Operador de Información.
Tipo de Entidad	Opciones disponibles: • Público • Privado
Tipo de Facturación	Indica el tipo de tarifa de facturación que debe ser aplicada a la actividad de compensación del participante. Opciones disponibles: • Ninguno: Ninguna tarifa debe ser aplicada • Fijo: Solamente se aplicará tarifa fija • Variable: Solamente se aplicará tarifa variable • Ambos: Se aplicará la tarifa fija y la tarifa variable


IVA	Por defecto el IVA está definido con parámetro general del sistema; este campo definirá un valor del IVA aplicable solamente para el participante si así lo requiere. Si no hay información en este campo, se aplica el IVA general.
No Envía Comisión a CUD	Establece que el valor calculado por comisión no debe ser liquidado directamente en CUD.
Certicámara	Al activar esta opción se instruye al sistema que los archivos de entrada deben contar con una firma adicional
Utiliza Canal Dedicado	Indica si el participante utiliza un canal dedicado para conectarse al Portal WSEBRA y el sistema CENIT

7.2.3.3 MAPEO DE PRODUCTOS


A través de esta función, el usuario podrá consultar la información relacionada con los tipos de transacciones (productos) que cada Entidad Autorizada tiene habilitados en el Sistema CENIT-WEB; si cada tipo de transacción está autorizada para Enviar, Recibir o ambas.

Esta información no es modificable y es administrada únicamente por la Sección CENIT del Departamento de Sistemas de Pago del Banco de la República.

- **ACH / Mantenimiento / Participante /Mapeo de Productos / Listar**



El sistema muestra la lista de los tipos de transacciones (productos) creados en el Sistema CENIT-WEB:



ITEMS 1 A 20 DE 42 ITEMS EN PÁGINA 20 PÁGINA 1 DE 3

NO.	NOMBRE DE PRODUCTO	MONEDA	TIPO TRAN.	ORDEN DE EMPAREJAMIENTO	FORMATO DE ARCHIVO	ESTADO	SIGUIENTE ESTADO
1	CCD21 DEV CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
2	CCD22 CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
3	CCD23 PRE CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
4	CCD26 DEV DB CTA CTE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
5	CCD27 DB CTA CTE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
6	CCD28 PRE DB CTA CTE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
7	CCD31 DEV CR CTA AHO	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
8	CCD32 CR CTA AH	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
9	CCD33 PRE CR CTA AH	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
10	CCD36 DEV DB CTA AHO	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
11	CCD37 DB CTA AHO	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
12	CCD38 PRE DB CTA AHO	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
13	CCD51 DEV CR DEP ELE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
14	CCD52 CR DEP ELE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
15	CCD53 PRE CR DEP ELE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
16	CCD55 DB DEP ELE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
17	CCD56 DEV DB DEP ELE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
18	CCD57 PRE DB DEP ELE	COP	Debito Directo	95	NACHA	Activo	
19	CTX21 DEV CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	
20	CTX22 CR CTA CTE	COP	Transferencia de Crédito	95	NACHA	Activo	

Al seleccionar uno de los ítems, se presenta la siguiente información:



8. HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Modificación / Inclusión / Eliminación
Marzo 2006	Ajuste Reglamentación
Febrero 2008	Actualización
Febrero 2009	Actualización
Febrero 2011	Actualización
Octubre 2013	Actualización
Abril 2014	Actualización
Octubre 2017	Actualización
Septiembre 2024	Se actualiza y ajusta el formato del documento.
Junio 2025	- Se actualiza la información del numeral 7.1.ASPECTOS GENERALES del capítulo 7. ADMINISTRADOR DE USUARIOS CENIT - Se elimina el numeral 1.3 CAMBIOS DESDE LA VERSIÓN ANTERIOR - Se incluye el numeral 8. HISTORIAL DE CAMBIOS