Wstęp do programowania w języku C

Marek Piotrów - Wykład 3 Operatory języka C. Funkcje i moduły.

18 października 2016

Tablice w jezyku C

- Tablica jest podstawową złożoną strukturą danych służącą do przechowywania ciągu wartości tego samego typu.
 Tablice definiujemy podając <typ> <identyfikator tablicy> [
 liczba elementów>], np. int tab [12];
- Do elementu tablicy odwołujemy się za pomocą indeksu, który może być dowolnym wyrażeniem, np. tab[3] + tab[n-3] . Początkowy element tablicy ma indeks 0.
- Takie tablice są jednowymiarowe. Tablicę dwuwymiarową (prostokątną) można zdefiniować jako tablicę tablic jednowymiarowych, czyli np. float m[15][20]; oznacza tablicę składającą się z 15 wierszy po 20 wartości typu float w każdym.
- Tablice można inicjalizować przy ich definiowaniu, np. int tab[6] = {2,3,5};



Priorytety i łączność operatorów

Operatory											Łączność
()	[]	->								lewostronna
!	~	++		+	-	* &	(typ)	si	zeof		prawostronna
*	/	용									lewostronna
+	-										lewostronna
<<	>>										lewostronna
<	<=	>	>=								lewostronna
	!=										lewostronna
&											lewostronna
^											lewostronna
1											lewostronna
& &											lewostronna
11											lewostronna
?:											prawostronna
=	+=	-=	*=	/=	응=	&=	^=	=	<<=	>>=	prawostronna
,											lewostronna

Jednoargumentowe operatory +, -, * oraz & mają priorytet wyższy niż ich odpowiedniki dwuargumentowe.

Potęgowanie w C - nie ma operatora potęgowania

- Jest funkcja x^y w standardowej bibliotece matematycznej: double pow(double x, double y)
- Są też funkcje powf dla typu float oraz powl dla typu long double, np. float powf (float x, float y).
- Jak napisać taką funkcję dla typu całkowitego?
- Jakiej efektywnej metody potęgowania użyć?
- Najprościej: a⁵³ = a · a · a · ... · a 52 mnożenia;
- lub binarnie $a^{53} = a \cdot a^4 \cdot (a^4)^4 \cdot ((a^4)^4)^2$ tylko 9 mnożeń.

Przykład 1 - prototypy funkcji

```
#include <stdio.h>
/* testowanie algorytmu szybkiego potegowania - wersia 1 */
long long int potega(int podstawa, int wykladnik);
int main(void)
  int i:
  for (i=0): i <= 15: ++i)
     printf("2^{2} = 1011d, (-3)^{2} = 1011d,",i,potega(2,i),i,potega(3,i));
  return 0:
/* funkcja potega podnosi podstawe do potegi wykladnik, wykladnik >= 0 */
long long int potega(int podstawa.int wykladnik)
  long long int wynik,pot;
  wvnik=1: pot=podstawa:
  for (int i=wykladnik; i > 0; i=i/2) {
     if (i%2 == 1) wynik=wynik*pot;
     pot=pot*pot:
  return wynik;
```

Przykład 2 - przekazywanie parametrów

```
#include <stdio.h>
/* testowanie algorytmu szybkiego potegowania - wersia 2 */
long long int potega(int podstawa, int wykladnik);
int main(void)
  for (int i=0; i \le 15; ++i)
     printf("2^%2d = %1011d, (-3)^%2d = %1011d\n".i.potega(2.i),i.potega(-3.i));
  return 0:
/* funkcja potega podnosi podstawe do potegi wykladnik, wykladnik >= 0 */
long long int potega(int podstawa, int wykladnik)
  long long int wynik = 1:
  for (long long int pot=podstawa; wykladnik > 0; wykladnik=wykladnik/2) {
     if (wykladnik % 2 == 1) wynik=wynik*pot:
     pot=pot*pot;
  return wynik:
```

Przykład 3 - deklaracje w starym stylu

```
#include <stdio.h>
/* testowanie algorytmu szybkiego potegowania - wersja w starym stylu
* (styl ten trzeba znac ze wzgledow historycznych - nie nalezy go uzywac) */
long long int potega();
int main()
  int i:
  for (i=0): i <= 15: ++i)
     printf("2^%2d = %1011d, (-3)^%2d = %1011d\n".i.potega(2.i),i.potega(-3.i));
  return 0:
/* funkcja potega podnosi podstawe do potegi wykladnik, wykladnik >= 0 */
long long int potega(podstawa, wykladnik)
  int podstawa.wykladnik:
  long long int wynik = 1;
  for (long long int pot=podstawa; wykladnik > 0; wykladnik=wykladnik/2) {
     if (wykladnik % 2 == 1) wynik*=pot;
    pot=pot*pot;
  return wynik;
```

Przykład 4 - funkcja rekurencyjna

```
#include <stdio.h>
/* testowanie algorytmu szybkiego potegowania - wersja 1 */
long long int potega(long int podstawa, int wykladnik):
int main(void)
  for (int i=0: i \le 15: ++i)
    printf("2^{2} = 1011d, (-3)^{2} = 1011d,",i,potega(2,i),i,potega(3,i));
  return 0:
/* funkcja potega podnosi wartosc a do potegi n, n >= 0 */
long long int potega(long int a,int n)
  if (n == 0) return 1;
  else
  if (n == 1) return a:
  else
    return n\%2 == 0? potega(a*a,n/2): a*potega(a*a,n/2);
```

Przykład 5 - Wypisywanie najdłuższego wiersza

ZADANIE: Napisz program (filtr) w języku C, który czyta tekst ze standardowego wejścia i wypisuje na standardowym wyjściu najdłuższy wiersz z wejścia. Można założyć, że maksymalna długość wiersza nie przekracza stałej MAX = 1000.

Naturalne pod-zadania:

- O Czytanie wiersza do tablicy znaków i obliczanie jego długości.
- 2 Kopiowanie wiersza (ciągu znaków) z jednej tablicy do drugiej.

Przykład 5 - moduł 1

```
#include <stdio.h>
#define MAX 1002 /* maksymalna dlugosc wiersza + 2 znaki na koniec wiersza i zerow */
// Przyklad ten pokazuje jak moduly moga sie komunikowac przez
// przekazywanie argumentow do funkcii i korzystanie ze zwracanych wartości.
// Jest to zalecany sposob takiei komunikacii.
int czytaj wiersz(char wiersz[],int max);
void kopiui(char cel[].char zrodlo[]):
int main(void)
  int dl,maxdl; /* dlugosc aktualnego wiersza, maksymalna dlugosc */
  char wiersz[MAX], maxwiersz[MAX]; /* aktualny wiersz, najdluzszy wiersz */
  maxdl=0:
  while ((dl=czytaj wiersz(wiersz,MAX)) > 0)
     if (dl > maxdl) {
       maxdl=dl: kopiui(maxwiersz,wiersz):
  if (maxdl > 0) printf("%s",maxwiersz);
  return 0:
```

Przykład 5 - moduł 2

#include <stdio.h>

```
/* funkcja czytaj wiersz: czyta wiersz znakow z wejscia lacznie z '\n',
* zwraca długość wiersza lub 0 jesli jest to koniec danych */
int czytaj wiersz(char wiersz[],int max)
  int c,i;
  for (i=0; i < max-1 && (c=getchar()) != EOF; ++i)
     if ((wiersz[i]=c) == '\n') {
       ++i; break;
  wiersz[i]='\0':
  return i:
/* funkcja kopiuj: kopiuje ciag znakow zakonczony znakiem '\0'
* z tablicy zt do tablicy dot */
void kopiui(char dot[],char zt[])
  for (int i=0; (dot[i]=zt[i]) != ' \0'; ++i);
```

Przykład 6 - moduł 1

```
#include <stdio.h>
#define MAX 1002 /* maksymalna dlugosc wiersza + 2 znaki na koniec wiersza i zero */
// Przyklad ten pokazuje jak moduly moga sie komunikowac przez
// globalne struktury danych (tablice) - stosuje sie je rzadko
int czytaj wiersz(void);
void kopiuj(void);
int maxdl; /* maksymalna znaleziona dlugosc wiersza */
char wiersz[MAX]: /* aktualny wiersz */
char maxwiersz[MAX]: /* naidluzszv wiersz */
int main(void)
  int dl; /* dlugosc aktualnego wiersza */
  extern int maxdl:
  extern char maxwiersz[]:
  maxdl=0;
  while ((dl=czytaj wiersz()) > 0)
    if (dl > maxdl) {
       maxdl=dl; kopiuj();
  if (maxdl > 0) printf("%s".maxwiersz):
  return 0:
```

Przykład 6 - moduł 2

```
#include <stdio.h>
#define MAX 1000 /* maksymalna dlugosc wiersza */
/* funkcja czytaj wiersz: czyta wiersz znakow z wejscia lacznie z '\n' */
int czytaj wiersz(void)
  int c.i:
  extern char wiersz[];
  for (i=0; i < MAX-1 && (c=getchar()) != EOF; ++i)
     if ((wiersz[i]=c) == '\n') {
       ++i; break;
  wiersz[i]='\0':
  return i:
/* funkcja kopiuj: kopiuje ciag znakow zakonczony znakiem '\0' */
void kopiuj(void)
  extern char wiersz[].maxwiersz[]:
  for (int i=0; (maxwiersz[i]=wiersz[i]) != ' \ 0'; ++i);
```