Xen 内存管理

Cloudet

- 一.Xen 如何限制 Guest OS 的内存访问
- 二.地址转换

(PV) 直接分配

(HVM) Shadow Page Table

(HVM) EPT + VPID

- 三.Xen 的实现
- 四. 附录



Xen 如何限制 Guest OS 的内存访问

Xen 拥有自己独占的内存,该内存映射到 Guest OS 的线性地址空间上

Machine-to-physical translation table [read-only]

- 好处:如果不在 == 》 VMM 进入和退出时,都要更新页表,刷新 TLB == 》开销太大
- X86 32(PAE) → 利用分段机制

```
    quad 0x00cf9a000000ffff

                           /* 0xe008 ring 0 0→4.00GB code */

    quad 0x00cf92000000ffff

                                       /* 0xe010 ring 0 0 \rightarrow 4.00GB data */

    quad 0x00cfba00000067ff

                                       /* 0xe019 ring 1 0\rightarrow4GB-152M code */
quad 0x00cfb200000067ff
                                       /* 0xe021 ring 1 0\rightarrow4GB-152M data */
quad 0x00cffa00000067ff
                                      /* 0xe02b ring 3 0\rightarrow4GB-152M code */
quad 0x00cff20000067ff
                                       /* 0xe033 ring 3 0\rightarrow4GB-152M data */
Memory Layout
                                                  (168M)

    I/O remapping area

                                                  (4MB)
  Direct-map (1:1) area [Xen code/data/heap]
                                                  (12MB)
       ------- PAGE OFFSET (0xFF000000)
  4G-16M

    Per-domain mappings (inc. 4MB map domain page cache)

                                                             (8MB)

    Shadow linear pagetable

                                                             (8MB)

    Guest linear pagetable

                                                             (8MB)

    Machine-to-physical translation table [writable]

                                                  (16MB)

    Frame-info table

                                                  (96MB)
```

(16MB)



X86 64

[128TB, 2^47 bytes, PML4:0-255] (User).
 0x000000000000000 - 0x0000000057fffff [3928MB] Guest-defined use.
 0x000000005800000 - 0x00000000ffffffff [168MB] Read-only machine-to-phys translation table
 0x0000000100000000 - 0x0000007ffffffff [508GB] Unused.

- 0x000000800000000 - 0x000000fffffffff [512GB PML4:1] Hypercall argument translation area.

0x000001000000000 - 0x00007ffffffffff [127TB PML4:2-255]
 Reserved for future use.

[128TB, 2^47 bytes, PML4:256-511]

[512GB, PML4:256]
 0xffff80000000000 - 0xffff803fffffffff
 0xffff80400000000 - 0xffff807ffffffff

- [512GB, PML4:257]

[512GB, PML4:258]

[512GB, PML4:259]

- [512GB, PML4:260]

[512GB, PML4:261]

0xffff82800000000 - 0xffff82bffffffff 0xffff82c00000000 - 0xffff82c3ffffffff 0xffff82c40000000 - 0xffff82c43fffffff 0xffff82c440000000 - 0xffff82c47fffffff

0xffff82c440000000 - 0xffff82c47fffffff

0xffff82c480000000 - 0xffff82c4bfffffff 0xffff82c4c0000000 - 0xffff82f5ffffffff

0xffff82f60000000 - 0xffff82ffffffff

(Kernel).

Read-only machine-to-phys translation table
Reserved for future shared info with the guest OS

ioremap for PCI mmconfig space

Guest linear page table. Shadow linear page table.

Per-domain mappings (e.g., GDT, LDT).

Machine-to-phys translation table.

ioremap()/fixmap area.

Compatibility machine-to-phys translation table.

High read-only compatibility machine-to-phys translation table.

Xen text, static data, bss.

Reserved for future use.

Page-frame information array.

------__PAGE_OFFSET


PML4_ADDR(262)

1:1 direct mapping of all physical memory X

Cloudex Conform PML4:26202d21 R&D

Cuest defined use

地址转换






直接模式 (PV)

- 直接模式 (PV)
 - 页表里的内容为 HPA
 - 页表项 Guest OS 只可读;普通的页 Guest OS 可直接读写。一旦更新页表的内容引起 Page 异常。
 - 想要更新页表内容,调用相应的 Hypercall
- Xen 的实现



影子模式

- 什么是影子页表 (DomU)
 - 实际装入物理 MMU 中的页表
 - 转换的是:从 Guest OS 的线性地址到 Host OS 的物理地址的转换
 - Guest OS 的每个进程都有一个对应的影子页表






影子页表如何工作1

- 用什么数据建立起来的
 - P2M 表
 - Monitor Table (公用的 Xen 的地址映射的信息)
 - Hash Table(影子页表基地址/页目录本身地址 = hash(MFN,type)) → 下次就可以直接使用了

why MFN, not GFN?

- 什么时候刷新影子页表
 - CR3 切换
 - INVLPG 指令
 - 影子页表缺页





影子页表如何工作2

- 捕获 GuestOS 的页表操作
 - CR3 切换时 切换影子页表
 - INVLPG 指令时 · 把该影子页删除,这样访问该页时发生影子缺页
 - ─ 修改页表内容● 影子页表中页表页都是只读的, 捕获后更新相应影子页表的内容
- 影子页表缺页处理(建立也是通过缺页来处理的)
 - 判断是不是 GuestOS 本身引起的 存直接返回
 - 更新影子页表 (利用 P2M 表,建立 HashTable,填充影子页表的内容)
 - 设置影子页表的访问位和修改位

Guest OS 条件			影子页表的结果			
Presen	Acces	Dirty	Presen	Access	Dirty	R/W
0	X	X	删除该项			
1	0	x	0 → Guest OS 读写该页都会被捕获,有机会设置 A			
	1	0	1	1	0	0 → Guest OS 写入该页时被捕获,有机会设置 D
	1	1	1	1	1	如果是页目录, =0; 否则, =1

- → 客户机页表的权限位被修改时,因为影子页表的权限 **< Guest OS** 页表的权限,所以能捕获该操作,有机会设置影子页表的权限位
- → 客户机页表的内容被修改时,因为页表页在影子页表中的 R/W=0 ,当 Guest OS 更新页表时有机 会同时更新影子页表



影子页表如何工作3


- 如何优化
 - 问题描述:客户机切换 CR3 时要求 TLB 全部刷新 ==》影子页表全部删掉重建。但是,如果每次都把影子页表全部删掉重建,就会有不小的开销,而实际上刚被删掉的页表可能很快又被客户机使用到。
 - 解决方案:如果监控程序此时知道客户机页表中<mark>哪些表项被更新</mark>了,就可以只更新相应的影子页表中的表项,旧的影子页表就可以重用。这样就可以尽量避免 CR3 切换时的开销。
 - 具体方法:
 - 用 out-of-sync 链表记录当前影子页表:哪些项,最后一个更新的是"谁"
 - 不访问 out-of-sync 链表中的那些项,更新影子页表,并就把(当前要访问项,"我")加到 out-of-sync 中
 - 要访问 out-of-sync 链表中的那些项
 - 如果发现那个"谁"正好是"我"自己,就不要刷新了 ==》 达到复用的目的
 - 如果发现这个"谁"不是"我"时,需要查看影子页表指向的地址
 - 刚好就是 "我"所求,不刷新 == 》 达到复用的目的
 - 和 "我"的地址不同,刷新页表,并修改 out-of-sync 链表中的"谁"->"我



EPT + VPIDS(Intel 硬件辅助模式)

- 什么是 EPT
 - 干了什么事
 通过在内存中 VMM 为 GuestOS 维护的 EPT , 实现 GPA -> HPA 的转换
 EPT MMU 硬件完成转换
 - 解决了什么问题
 实现了 GVA -> GPA -> HPA 两次转换相互分离 == 》减轻 VMM 实现负担
 - 和影子页表比较的优缺点 优点:客户机 Page Fault/CR3 change/ INVLPG 不会导致 VMM 陷入 内存开销比较小(每 Guest OS 一个表)


缺点: adds overhead to the page walk and TLB fill processes





EPT 如何工作 1

- 页表转换时 All guest-physical addresses (included CR3),都经由 EPT MMU 自动转换
- EPT activated on VM entry(EPTP saved on VMCS)/EPT deactivated on VM exit
- 如何 Enable:
 - readmsr(curr vcpu->arch.hvm vmx.secondary exec control |= SECONDARY EXEC ENABLE EPT)
 - __vmwrite(EPT_POINTER, d->arch.hvm_domain.vmx.ept_control.eptp)






EPT 如何工作 2

- 用什么数据建立起来的 ept 表就是 p2m 表
- 如何建立起来的 采用懒惰算法, Violation 时自动建立
 - 处理 EPT Violation == ept handle violation vmx_vmexit_handler == 》 EPT Violation 发生在 VM-Exit 时 |--... |--case EXIT_REASON_EPT_VIOLATION: |--ept handle violation() | |--if(qualification & EPT_GLA_VALID){ | |--hvm_hap_nested_page_fault(gfn)} | | |--mfn = gfn to mfn type current(gfn) | | |--1.If this GFN is emulated MMIO or marked as read-only, | | |-- pass the fault to the mmio handler | | |--2.Check if the page has been paged out | | |-- ==>p2m mem paging populate



什么是 VPIDS(Virtual Processor identifiers)

- 什么是 VPIDS: TLB 中使用的 VCPU 的 Indentify
- 有什么好处: Without VPIDS, VM-Entry/VM-Exit 时下次可能使用的"页表转换结果"被 refresh 了
- 同一个 Domain 的 VPID 是相同的
- VMM 使用步骤:
 - 设置启动选项 vpid
 - readmsr(curr_vcpu->arch.hvm_vmx.secondary_exec_control |= SECONDARY_EXEC_ENABLE_VPID)





Xen 如何工作 (EPT/Shadow Page Table)

- Domain 内存管理
 - 表示
 - domain-> tot pages → 现在使用了多少内存 (GuestOS 使用的 + Xen 使用的)
 - domain-> max_pages → 最多可以使用多少内存 xc_domain_setmaxmem()
 - Pool → can be called xc_shadow_control(set_alloc), Xen 使用的 内存
 - d->arch.paging.xxx.total_pages ++
 - d->arch.paging.xxx.free_pages++
 - p2m 表
 内容是所有 Guest OS 可见的内存,但表本身的 page 从 Pool 来
 - populate
 - Guest OS 在运行过程中申请内存
 - populate_physmap() = alloc_domheap_pages + set_p2m_entry
 - Xen 在运行过程中申请内存 (比如建立 Shodow Pool/EPT Pool) → alloc_domheap_pages()
 - 见附录 1
- P2M 表
 - 基地址 d->arch.phys_table
 - allocate → p2m_alloc_table
 - set_entry → set_p2m_entry
 - get_entry →
 - 见附录 2 、附录 3



Xen 如何工作 2

- EPT Pool
 - 如何建立

```
    hap set allocation

                              typedef union {
                                 struct {
- 有什么用途

    hap make monitor table

  create p2m
                                                  3, /* EPT Memory type */
                                     emt
EPT的 P2M 表
                                                 1, /* Ignore PAT memory type */
                                     ipat
                                                 1, /* Is this a superpage? */
                                    sp avail


    提供 P→M 的转换接口

                                     avail1
- 支持 >4K 的页 (super page)
                                                  40,
                                     mfn
                                     avail2
                                                  12;
- 页表页是 EPT Pool 里的 page
                                 };
  hap alloc p2m page
                                 u64 epte;
  |--d->arch.paging.hap.total pagge !-
  |--d->arch.paging.hap.p2m_pag
                                     +x1->
```



Xen 如何工作 3

- ST 的 shadow pool
 - 如何建立
 - sh set allocation
 - 有什么用途
 - #define SH_type_xxx_shadc
 - #define SH_type_p2m_table table-
 - #define SH_type_monitor_ta
 - #define SH_type_oos_snaps
- ST 的 P2M 表
 - 提供 P→M 的转换接口
 - 辅助影子页表的工作
- ST 的 Hash table
 table = xmalloc_array(struct page_info *, 251);
 d->arch.paging.shadow.hash_table = table;
- ST的 shadow page table 见 Page8





Xen 如何工作 4

- Live Migration
 - populate_physmap申请内存 动按照自己的要求建立 P2M 表

```
    log dirty domain

 hap_enable_log_dirty
 |--d->arch.paging.mode |= PG_log_dirty
  |--p2m change entry type global(d, p2m ram rw, p2m ram logdirty)
 shadow enable log dirty
 |--if(shadow mode enabled(d))
  |--| shadow blow tables(d)
 | | |--unpin all pinned pages
  |--}
  |--shadow one bit enable(d, PG log dirty)
  |--...
  |--update cr3
```



附录 1-- 内存管理

```
XC 分配内存
xc domain memory populate physmap
|--populate physmap
| |--page = alloc domheap pages()
| |--guest physmap add page() -- guest physmap add entry
| | | |--d->arch.p2m->set entry() --> 建立 p2m 表项
| | |--}
alloc domheap pages --> 真正的给 domain 分配内存的函数
|--pg = alloc heap pages(zone,node,num)
|--assign pages
| \cdot -d > tot pages += num
| |--for(i-->num){
| |--page set owner()
| |--page list add tail(&pg[i], &d->page list)
| |--}
```



附录 2-- 数据结构

```
domain{
 is hvm
 domain_id
 shared info
               /* linked list, of size tot_pages */
 page list
 xenpage list /* linked list (size xenheap pages) */
* tot pages
             /* number of pages currently possesed */
* max_pages
               /* maximum value for tot_pages */
 xenheap pages /* pages allocated from Xen heap */
 evtchn
 grant table
 arch domain --> arch domain{
 nr pirqs
                   struct page info **mm perdomain pt pages;
                   phys_table /* p2m 的基地址 */
 pirq_to_evtchn
 pirq_mask
                   ioport caps
  iomem_caps
                   hvm domain -----
                                                              -----> hvm_domain{
 irq_caps
                   paging ----> paging domain{
                                                                              struct hvm_ioreq_page ioreq;
                                                                              struct hvm ioreq page
 vepu list
                   p2m domain ---
                                                                                                     buf ioreq;
                                        shadow domain-
                                                                              hvm_irq
                   irq pirq
                                        hap domain-----
                                                                              hvm_hw_vpic
                   pirq irq
                                        log dirty domain
                   relmem list
                                                                              hvm vioapic
                                                                              hvm hw stdvga
                                                                              vmx_domain ---
                                      -->hap domain{
--->p2m domain{
                                            freelist
     struct page_list_head pages
                                            total pages
                                                                                --->vmx domain{
     alloc page
                                            free pages
                                                                                      ept_control.eptp
                                            p2m_pages
     free page
     set_entry
     get_entry
     get_entry_current
                                              -->shadow_domain{
     change_entry_type_global
                                                  freelists
                                                  p2m_freelist
                                                  total_pages
                                                                /* number of pages allocated */
                                                  free pages
                                                  p2m pages
                                                               /* number of pages allocates to p2m */
                                                  hash table
                                                  oos active
```

附录 3—create HVM on VMM

```
do dometl(HVM)
--domain_create
    --XSM create
    --evtchn init
   --grant_table_create
                                                  (create Per-domain grant table)
                                                  used by xen
      |--Active grant table
       --Tracking of mapped foreign frames table other's pages
      |--Shared grant table
                                                  my pages
   --arch domain create
      |--d->arch.hvm_domain.hap_enabled = is_hvm_domain(d) && hvm_funcs.hap_supported && (domcr_flags & DOMCRF_hap);
       --paging_domain_init
          --p2m init
             --d->arch.p2m->set entry = p2m set entry;
             --d->arch.p2m->get_entry = p2m_gfn_to_mfn;
             --if ept_p2m_init
                |--d->arch.p2m->set_entry = ept_set_entry;
                --d->arch.p2m->get_entry = ept_get_entry;
          --shadow_domain_init
            --paging log dirty init
          --hap_domain_init
            |--d->arch.paging.hap.freelist
       --d->arch.ioport caps = rangeset new(d, "I/O Ports")
       --d->shared_info = alloc_xenheap_pages()
       --share_xen_page_with_guest()
       --d->arch.pirq irq = xmalloc array()
       --d->arch.irq_pirq = xmalloc_array()
       --for(i=1;platform_legacy_irq(i);++i)IO_APIC_IRQ(i);
       --hvm domain initialise
          --paging_enable
             --hap_enable
             --or
            |--shadow_enable
          --vpic init
          --vioapic init
          --stdvga init
          --rte init
          --hvm_init_ioreq_page(d, &d->arch.hvm_domain.ioreq)
          --hvm_init_ioreq_page(d, &d->arch.hvm_domain.buf_ioreq)
          --register_portio_handler(d, 0xe9, 1, hvm_print_line)
          --hvm_funcs.domain_initialise
    --d->iomem_caps = rangeset_new(d, "I/O Memory")
   --d->irq caps = rangeset new(d, "Interrupts")
    --sched_init_domain
```

thank you grazie merci danke grazias 謝謝 спасибо gracias obrigado ありがとう dank takk bedankt dakujem

