编译原理第三次实验报告

1.实验目标

在词法分析,语法分析和语义分析的基础上将 C--程序翻译成中间代码。中间代码 在内部的表示形式为三地址代码。

2.实验数据结构

Operand

注:1. $VARIBLE_ADDRESS$ 是针对一维数组作为函数参数情况进行处理的,此时传入的 v1 是一个地址,与数组作为局部变量处理时 v 为数值相区别。

2.ADDRESS 与 TEMPVARIBLE 共同使用 tempvar_no 来命名。

InterCode

因实验报告空间有限,故数据结构就不列出了。与教程上的中心思路是相似的

InterCodes

采用双向链表结构来存储线性 IR,以实现的代价换取极大的灵活性。

3.实验模块

我组实验思路为单独在一个文件实现生成中间代码功能

主要函数

主要函数如下所示

```
void Free_intercodes(InterCodes head);
void myfree2(); //释放malloc 申请的空间
void Init_InterCode(); //初始化双向链表
bool Insert InterCode(InterCode i);//将某个节点插入链表
void Print_InterCode(char *filename);//打印双向链表中所有节点
void Print Operand(Operand p, FILE *P);//打印某个操作数
//bool Delete InterCode(InterCode i);
Type Translate_Exp(struct node *ast,Operand o,Type t); //翻译Exp 节点
void Translate Logical(struct node *ast,Operand o,Type t);//翻译Exp 中逻
辑运算
//以下均为语法树节点过度或者实验已有模板
void Translate Cond(struct node *ast,Operand 11,Operand 12,Type t);
void Translate Cond Other(struct node *ast,Operand 11,Operand 12,Type
t);
void Translate Program(struct node *ast);
void Translate ExtDefList(struct node *ast);
void Translate ExtDef(struct node *ast);
Type Translate_Specifier(struct node *ast);
void Translate DefList(struct node *ast);
void Translate Def(struct node *ast);
void Translate DecList(struct node *ast,Type t);
void Translate Dec(struct node *ast, Type t);
Operand Translate_VarDec(struct node *ast, Type t);//翻译局部变量
Operand Translate VarDec2(struct node *ast,Type t);//翻译形参
void Translate Stmt(struct node *ast);
void Translate_CompSt(struct node *ast);
void Translate_StmtList(struct node *ast);
void Insert_Args(Operand arg_list[],Operand t); //将实参转换为Operand 形
式并插入实参列表
//void Init Args();
void Translate_Args(struct node *ast,Operand arg_list[]); //函数参数的翻
void Translate ParamDec(struct node *ast);
void Translate_FunDec(struct node *ast); //函数定义的翻译模式
所有中间代码节点都是生成即插入。
```

选做思路

我组选做的是局部变量支持高维数组,函数参数支持一维数组部分。

高维数组(局部变量)

在完成高维数组之前,我们必须要获取数组每一维的 type,所以首先修改 translate_exp 函数的返回类型为 type

当翻译 Exp->ID 时,在符号表中查找 ID,并返回符号的 type

当翻译 Exp1-> Exp2 LP Exp_3 RP 时,

调用 translate Exp(Exp2)获得当前维度的 type 以及当前的地址

调用 translateExp(Exp3)获得操作数数值

place :=place(translate Exp(Exp2)) + place(translate Exp(Exp3)) *(Exp2 返回的 type 所对应的地址增量 * 4)

最后根据类型判断进行解引用

程序返回 tanslate Exp(Exp2)->array.elem

函数形参与实参部分

遇到 arg_list 本来准备偷个懒,设置成全局变量,随用随取,用完就清空,方便简洁。开始简单的测试用例都是可以过的,直到遇到函数 a 的实参里面调用了函数 b 的情况,此时两个函数都执行了一次对 arg_list 的清空,导致外函数之前的实参丢失。尝试仍在全局变量基础上通过调整清空指令的执行逻辑来解决,宣告失败,于是还是老老实实把 arg_list 设为局部变量并作为实参一步步传下去,遂解决。

4.优化

对于 Exp->ID 以及 Exp -> INT 来说 place := ...这一步完全是多余的,只要传出一个对应 ID/INT 的操作数就行了

对于 Stmt -> Exp SEMI 来说,除非是 exp->exp assignop exp 或者 read write 函数 调用或者函数参数存在数组,其他情况下生成的中间代码都可以被优化。