SIMPLEPLOTTERのヒント

オブジェクト指向プログラミング特論

只木進一:総合情報基盤センター

SIMPLE PLOTTER 作成のヒント

- ○データ読み込み
- 作図パラメタ
- ○プロットの実際
- ○描画範囲


データ読み込みのヒント

- 入力した文字列をスペースで区切る
 - String[] String.split(String reg)の利用reg:正規表現
- ○数値が読み出せない場合への対策
 - NumberFormatExceptionをcatchする

```
String line;
String nl = System.getProperty("line.separator");//改行コード
while ((line = in.readLine()) != null) {
   String s[] = line.split("\frac{1}{2}\frac{1}{2}s+");
   double x = 0, y = 0;
   try {
     x = Double.valueOf(s[0]);
     y = Double.valueOf(s[1]);
   } catch (NumberFormatException numberFormatException) {
//読み込んだデータを使う
```

作図パラメタの設定

- 作図パラメタをひとまとめにしてクラス設計
 - X軸Y軸の、最小、最大
 - 線を引くか否か
 - 線の太さ・色
- パラメタを設定するフォームをJPanelで作る
- o JOptionPaneとして表示



```
private void setParameterActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
   drawParameterPanel.showParameter();
   int answer = JOptionPane.showOptionDialog(
       new JFrame(), drawParameterPanel.
        "描画パラメタ設定", JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION,
       JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, null, null);
   if (answer == JOptionPane.OK_OPTION) {
     drawParameterPanel.updateParameter();
     drawPanel.reDrawData();
     drawPanel.repaint();
```

プロットの実際

- ○座標系への注意
 - Y軸が下向き
- ○縮尺の設定
 - BufferedImageのサイズと作図範囲
 - BufferedImage.getWidth(), BufferedImage.getHeight()
- ○原点の移動
 - Graphics2D.translate(double x,double y)
 - BufferedImageのサイズ、マージン

○折れ線を描く

- Path2D.Double の利用
 - Path2D.Double.moveTo(x,y)
 - Path2D.Double.lineTo(x,y)

```
Path2D.Double path = new Path2D.Double();
path.moveTo(factor.x * data.get(0).x, -factor.y * data.get(0).y);
for (int i = 1; i < data.size(); i++) {
    path.lineTo(factor.x * data.get(i).x, -factor.y * data.get(i).y);
}
g.setColor(getForeground());
g.draw(path);</pre>
```

描画範囲の設定

- ○データの最大値と最小値の絶対値の大きいほうに注目
- ○絶対値の最上位桁
 - int k = (int)Math.log10(x)