```
clc;
clear;
close all;


%0-1
%%
tstart=0;
tend=1;
fs=20;
ts=1/fs;

t=tstart:ts:tend-ts;
N=length(t);
x1=exp(1j*2*pi*5*t) + exp(1j*2*pi*8*t);
x2=exp(1j*2*pi*5*t) + exp(1j*2*pi*5.1*t);
```

```
<mark>تمرین ۱-۰</mark> :
```


```
: fft با دستورx_1(t) = \exp(1j*2\pi*5*t) + \exp(1j*2\pi*8*t) با دستور
```

```
subplot(4, 1, 1)
freq1=0:fs/N:(N-1)*fs/N;
x1f=fft(x1);
z1f=abs(x1f)/max(abs(x1f));
plot(freq1, z1f)
xlabel 'Frequency'
ylabel 'Size Of Fourier Transform'
```




: fftshift با دستور  $x_1(t) = \exp(1j*2\pi*5*t) + \exp(1j*2\pi*8*t)$  با دستور بسیگنال با دستور

```
subplot(4, 1, 2)
freq2=-fs/2:fs/N:fs/2-fs/N;
x2f=fftshift(x1f);
z2f=abs(x2f)/max(abs(x2f));
plot(freq2, z2f)
xlabel 'Frequency'
ylabel 'Size Of Fourier Transform'
```




```
: fft با دستورx_2(t) = \exp(1j * 2\pi * 5 * t) + \exp(1j * 2\pi * 5.1 * t) با دستور
```

```
subplot(4, 1, 3)
x3f=fft(x2);
z3f=abs(x3f)/max(abs(x3f));
plot(freq1, z3f)
xlabel 'Frequency'
ylabel 'Size Of Fourier Transform'
```



: fftshift با دستور  $x_2(t) = \exp(1j*2\pi*5*t) + \exp(1j*2\pi*5.1*t)$  با دستور با دستور

```
subplot(4, 1, 4)
x4f=fftshift(x3f);
z4f=abs(x4f)/max(abs(x4f));
plot(freq2, z4f)
xlabel 'Frequency'
ylabel 'Size Of Fourier Transform'
%%
```



از آن جایی که اختلاف فرکانس دو سیگنال تک تُن کمتر از  $\delta_f=1$  است، فقط یک قله در فرکانس 5 هرتز داریم و توانایی تفکیک این دو سیگنال در حوزه فوریه را نداریم. پس میتوان گفت  $\delta_f$  قدرت تفکیک پذیری فرکانسی را در حوزه فوریه نشان میدهد.


## تمرین ۱-۱.

```
x_1(t) = \cos{(10\pi t)} الف) رسم نمودار سیگنال
```

```
%1-1
tstart=-1;
tend=1;
fs=50;
ts=1/fs;


t=tstart:ts:tend-ts;
N=length(t);
x1=cos(2*pi*5*t);

subplot(2, 1, 1)
plot(t, x1)
xlabel 't'
ylabel 'x(t)'
```



```
subplot(2, 1, 2)
freq=-fs/2:fs/N:fs/2-fs/N;
x1f=fftshift(fft(x1));
z1f=abs(x1f)/max(abs(x1f));
plot(freq, z1f)
xlabel 'Frequency'
ylabel 'Size Of Fourier Transform'
%%
```

 $x_1(t) = \cos{(10\pi t)}$  رسم نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال رسم نمودار اندازه تبدیل وریه سیگنال



ج) محسابه تبدیل فوریه پیوسته سیگنال  $x_1(t)=\cos{(10\pi t)}$  به صورت تئوری :

از آن جایی که سیگنال ( $x_1(t) = \cos{(10\pi t)}$  یک سیگنال متناوب است، پس تبدیل فوریه آن از رابطه زیر به دست می آید

$$\hat{x}(\omega) = \sum_{k} 2\pi a_k \delta(\omega - \omega_k)$$

: به شکل زیر است  $x_1(t)$  میری فوریه  $x_1(t)$  به شکل زیر است  $x_1(t)$  به شکل زیر است

$$x_1(t) = \frac{1}{2}e^{j10\pi t} + \frac{1}{2}e^{-j10\pi t}$$

: مم چنین میدانیم  $\omega=2\pi f$  یس داریم

$$2\pi f_1 = 10\pi \Longrightarrow f_1 = 5, 2\pi f_2 = -10\pi \Longrightarrow f_2 = -5$$

پس تبدیل فوریه  $x_1(t)$  برابر است با  $x_1(t)$  برابر است با دقت شود چون محور افقی، به جای  $\pi(\delta(\omega-10\pi)+\delta(\omega+10\pi))$  بر حسب  $x_1(t)$  برابر است با دوریه  $\pi(\delta(f-5)+\delta(f+5))$  و چون نمودار  $\pi(\delta(f-5)+\delta(f+5))$  را رسم کردهایم پس مقدار بیشینه نمودار به جای  $\pi(\delta(f-5)+\delta(f+5))$  به این صورت می شود  $\pi(\delta(f-5)+\delta(f+5))$  و چون نمودار  $\pi(\delta(f-5)+\delta(f+5))$  به این صورت می شود  $\pi(\delta(f-5)+\delta(f+5))$  به تبدیل فوریه  $\pi(\delta(f-5)+\delta(f+5))$  به تبدیل فوریه نمود و تبدیل فوریه و تبدیل فوری و تبدیل فوریه و تبدیل فوری و ت


## تمرین ۱-۲.

```
%1-2
tstart=-1;
tend=1;
fs=50;
ts=1/fs;

t=tstart:ts:tend-ts;
N=length(t);
x2=rectangularPulse(-1/2, 1/2, t);
subplot(2, 1, 1)
plot(t, x2)
xlabel 't'
ylabel 'x(t)'
```


```
x_2(t) = \Pi(t) = egin{cases} 1; & |t| < rac{1}{2} \ rac{1}{2}; & |t| = rac{1}{2} \ 0; & otherwise \end{cases} : عهدانيم که :
```

 $: x_2(t)$  رسم نمودار سیگنال (الف)



 $x_2(t)$  رسم نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال ( $x_2(t)$ 

```
subplot(2, 1, 2)
freq=-fs/2:fs/N:fs/2-fs/N;
x2f=fftshift(fft(x2));
z2f=abs(x2f)/max(abs(x2f));
plot(freq, z2f)
xlabel 'Frequency'
ylabel 'Size Of Fourier Transform'
%%
```



ج) محاسبه تبدیل فوریه پیوسته  $x_2(t)$  به شکل تئوری :

$$\hat{x}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-j\omega t} dt = \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \Big|_{-\frac{1}{2}}^{+\frac{1}{2}} = \frac{e^{\frac{j\omega}{2}} - e^{-\frac{j\omega}{2}}}{j\omega} = \frac{2\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\omega}$$


```
%1-3
tstart=-1;
tend=1;
fs=50;
ts=1/fs;

t=tstart:ts:tend-ts;
N=length(t);
x3=cos(2*pi*5*t).*rectangularPulse(-1/2, 1/2, t);
subplot(2, 1, 1)
plot(t, x3)
xlabel 't'
ylabel 'x(t)'
```

## تمرین ۱-۲:


الف) رسم نمودار سیگنال

$$: x_3(t) = x_1(t)x_2(t) = \cos(10\pi t)\Pi(t)$$



رسم نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال  $x_3(t)$  :  $x_3(t)$  فوریه سیگنال (به تبدیل (به تبدیل فوریه (به تبدیل (ب

```
subplot(2, 1, 2)
freq=-fs/2:fs/N:fs/2-fs/N;
x3f=fftshift(fft(x3));
z3f=abs(x3f)/max(abs(x3f));
plot(freq, z3f)
xlabel 'Frequency'
ylabel 'Size Of Fourier Transform'
```



ج) محاسبه تبدیل فوریه پیوسته سیگنال  $x_3(t)$  به شکل تئوری :

با توجه به خواص تبدیل فوریه می دانیم تبدیل فوریه، ضرب دو تابع را به کانولوشون آن دو تابع تبدیل می کند:

$$\hat{x}_3(\omega) = \mathcal{F}\{x_3(t)\} = \mathcal{F}\{x_1(t)x_2(t)\} = \frac{1}{2\pi}(\mathcal{F}\{x_1(t)\} * \mathcal{F}\{x_2(t)\}) = \frac{1}{2\pi}\hat{x}_1(\omega) * \hat{x}_2(\omega)$$

: از طرفی در دو سؤال قبلی مقادیر  $\hat{x}_1(\omega)$  و  $\hat{x}_1(\omega)$  محاسبه شده است و داریم

$$\hat{x}_1(\omega) = \pi \left( \delta(\omega - 10\pi) + \delta(\omega + 10\pi) \right)$$

$$\hat{x}_2(\omega) = \frac{2 \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\omega}$$

$$\Rightarrow \hat{x}_3(\omega) = \frac{2\pi}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \delta(\tau - \omega - 10\pi) + \delta(\tau - \omega + 10\pi) \right) \frac{\sin\left(\frac{\tau}{2}\right)}{\tau} d\tau$$


$$\implies \hat{x}_3(\omega) = \frac{\sin\left(\frac{\omega}{2} + 5\pi\right)}{\omega + 10\pi} + \frac{\sin\left(\frac{\omega}{2} - 5\pi\right)}{\omega - 10\pi} = \frac{2\omega\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}{100\pi^2 - \omega^2}$$

### تمرین ۱-۴.

 $x_4(t) = \cos{(30\pi t + \frac{\pi}{4})}$  رسم نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال (الف)


```
%1-4
tstart=0;
tend=1;
fs=100;
ts=1/fs;

t=tstart:ts:tend-ts;
N=length(t);
freq=-fs/2:fs/N:fs/2-fs/N;
x4=cos(2*pi*15*t+pi/4);
x4f=fftshift(fft(x4));
z4f=abs(x4f)/max(abs(x4f));
subplot(2, 1, 1)
plot(freq, z4f)
xlabel 'Frequency'
ylabel 'Size Of Fourier Transform'
```



### $x_4(t)$ رسم نمودار فاز تبدیل فوریه

```
subplot(2, 1, 2)
tol=6;
x4f(abs(x4f)<tol)=0;
theta=angle(x4f);
plot(freq, theta/pi)
xlabel 'Frequency(Hz)'
ylabel 'Phase/\pi'</pre>
```



# : محاسبه تبدیل فوریه $x_4(t)$ به صورت تئوری

: از آن جایی که سیگنال رابطه زیر به دست می آید  $x_4(t)=\cos{(30\pi t+rac{\pi}{4})}$  یک سیگنال متناوب است، پس تبدیل فوریه آن از رابطه زیر به دست می آید

$$\hat{x}(\omega) = \sum_{k} 2\pi a_k \delta(\omega - \omega_k)$$

: ستند. از طرفی میدانیم سری فوریه  $x_4(t)$  به شکل زیر است  $x_4(t)$  میرایب سری فوریه  $x_4(t)$  به شکل زیر است

$$x_4(t) = \frac{1}{2} e^{j(30\pi t + \frac{\pi}{4})} + \frac{1}{2} e^{-j(30\pi t + \frac{\pi}{4})} = \frac{1}{2} (e^{\frac{j\pi}{4}} e^{j(30\pi t)} + e^{\frac{-j\pi}{4}} e^{-j(30\pi t)})$$

: پس داريم  $\omega=2\pi f$  هم چنين ميدانيم

$$2\pi f_1 = 30\pi \Longrightarrow f_1 = 15, 2\pi f_2 = -30\pi \Longrightarrow f_2 = -15$$

پس تبدیل فوریه  $\chi_1(t)$  برابر است با :  $\pi(\delta(\omega-30\pi)+\delta(\omega+30\pi)+\delta(\omega+30\pi))$ . دقت شود چون محور افقی، به جای  $\pi(t)$  است، پس تبدیل فوریه پس تبدیل فوریه  $\pi(t)$  برابر است با :  $\pi(t)$  برابر است، پس تبدیل فوریه برابر به بر حسب  $\pi(t)$  به این صورت می شود :  $\pi(t)$  بنا بر تبدیل فوریه اش که در بالا محاسبه شد، در فرکانس 15 هرتز برابر  $\pi(t)$  و در فرکانس 15- هرتز برابر  $\pi(t)$  که جون نمودار  $\pi(t)$  بنا بر حسب فرکانس رسم کردهایم،  $\pi(t)$  و  $\pi(t)$  به به شکل تئوری محاسبه شده است با نمودار عود نمودار  $\pi(t)$  و به شکل تئوری محاسبه شده است با نمودار های رسم شده در قسمت های الف و ب تطابق دارد.

## تمرین ۱-۵:


```
: x_5(t) = \sum_{k=-9}^{k=+9} \Pi({
m t} - 2{
m k}) الف) رسم نمودار سیگنال
```

```
%1-5
tstart=-19;
tend=19;
fs=50;
ts=1/fs;
n=9;
t=tstart:ts:tend-ts;
N=length(t);

tmpx5=0;


for k=-n:n
        tmpx5=tmpx5+rectpuls(t-2*k);
end

x5=tmpx5;
subplot(2, 1, 1)
plot(t, x5)
xlabel 't'
ylabel 'x(t)'
```




## $x_5(t)$ رسم نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال (ب

```
subplot(2, 1, 2)
freq=-fs/2:fs/N:fs/2-fs/N;
x5f=fftshift(fft(x5));
z5f=abs(x5f)/max(abs(x5f));
plot(freq, z5f)
xlabel 'Frequency'
ylabel 'Size Of Fourier Transform'
```



### ج)

- به این علت تعدادی ضریه در نمودار اندازه تبدیل فوریه  $x_5(t)$  داریم که این سیگنال یک سیگنال متناوب است و تبدیل فوریه سیگنالهای متناوب به شکل  $\hat{x}(\omega)=\sum_k 2\pi a_k \delta(\omega-\omega_k)$  است که  $a_k$  ضرایب سری فوریه سیگنالند و همان طور که میبینیم تبدیل فوریه سیگنالهای متناوب به شکل مجموع تعدادی تابع ضریه است.
  - فواصل هر ضریه طبق شکل زیر که بزرگ نمایی شده نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال  $x_5(t)$  است، برابر 1 است




#### تمرین ۲-۱

```
x_6(t) = \delta(t) الف) رسم نمودار سیگنال
```


 $x_6(t)$  رسم نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال (ب

```
%2-1
tstart=-1;
tend=1;
fs=50;
ts=1/fs;

t=tstart:ts:tend-ts;
N=length(t);
x6=dirac(t)>0;
subplot(2, 1, 1)
plot(t, x6)
xlabel 't'
ylabel 'x(t)'
```



```
subplot(2, 1, 2)
freq=-fs/2:fs/N:fs/2-fs/N;
x6f=fftshift(fft(x6));
z6f=abs(x6f)/max(abs(x6f));
plot(freq, z6f)
xlabel 'Frequency'
ylabel 'Size Of Fourier Transform'
```



ج) محاسبه تبدیل فوریه  $x_6(t)$  به صورت تئوری :

$$\hat{x}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)e^{-j\omega t}dt = e^{-j\omega 0} = 1$$


با توجه به خواص تبدیل فوریه میدانیم هر چقدر در حوزه زمان، انبساط بیشتری داشته باشیم، در حوزه فرکانس، انقباض (فشردگی) بیشتری خواهیم و فرکانس های کمتری در ساخت تبدیل فوریه مشارکت دارند. هم چنین هر چقدر در حوزه زمان، انقباض (فشردگی) بیشتری داشته باشیم در حوزه فرکانس، انبساط بیشتری خواهیم داشت و فرکانس های بیشتری در ساخت تبدیل فوریه مشارکت می کنند. تابع ضربه، در یک نقطه، فشرده شده است. پس بیشترین فشردگی ممکن را دارد. پس در حوزه فرکانس برای توصیف تابع ضربه به بیشترین انبساط نیاز داریم به همین علت تمامی فرکانسها در ساخت تبدیل فوریه تابع ضربه مشارکت می کنند و تبدیل فوریه آن مقدار ثابت ۱ را دارد.

#### تمرین ۲-۲ :

 $x_7(t) = 1$  الف) رسم نمودار سیگنال


```
%2-2
tstart=-1;
tend=1;
fs=50;
ts=1/fs;

t=tstart:ts:tend-ts;
N=length(t);
x7=ones(1, N);
subplot(2, 1, 1)
plot(t, x7)
xlabel 't'
ylabel 'x(t)'
```



 $x_7(t)$  رسم نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال (ب

```
subplot(2, 1, 2)
freq=-fs/2:fs/N:fs/2-fs/N;
x7f=fftshift(fft(x7));
z7f=abs(x7f)/max(abs(x7f));
plot(freq, z7f)
xlabel 'Frequency'
ylabel 'Size Of Fourier Transform'
```



## : محاسبه تبدیل فوریه $x_7(t)$ به صورت تئوری

$$\hat{x}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} 1e^{-j\omega t}dt$$

در سؤال قبل محاسبه كرديم كه تبديل فوريه تابع ضريه برابر ١ مى شود پس مى توان نوشت :

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{x}(\omega) e^{j\omega t} d\omega \Longrightarrow \delta(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} 1 e^{j\omega t} d\omega \Longrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} d\omega = 2\pi \delta(t)$$

$$\Longrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega t} dt = 2\pi\delta(-\omega) = 2\pi\delta(\omega)$$
(چون تابع ضریه یک تابع زوج است)

با توجه به خواص تبدیل فوریه می دانیم هر چقدر در حوزه زمان، انبساط بیشتری داشته باشیم، در حوزه فرکانس، انقباض (فشردگی) بیشتری خواهیم و فرکانسهای کمتری در ساخت تبدیل فوریه مشارکت دارند. هم چنین هر چقدر در حوزه زمان، انقباض (فشردگی) بیشتری داشته باشیم در حوزه فرکانس، انبساط بیشتری خواهیم داشت و فرکانس های بیشتری در ساخت تبدیل فوریه مشارکت می کنند. تابع ثابت  $x_7(t) = 1$ ، یک تابع با بیشترین انبساط ممکن است. پس در حوزه فرکانس برای توصیف این تابع به کمترین انبساط نیاز داریم به همین علت کافی است یک فرکانس در ساخت تبدیل فوریه مشارکت کند و در نتیجه تبدیل فوریه آن برابر تابع ضریه می شود.

#### تمرین ۲-۱ :

درست کردن سلول Mapset با استفاده از کد مقابل:

```
%3-1
charactersCount=32;
characters=['a':'z' ' ' '.' ',' '!' ';' '"'];
Mapset=cell(2, charactersCount);
for i=0:charactersCount-1
    Mapset{1, i+1}=characters(i+1);
    Mapset{2, i+1}=dec2bin(i, 5);
end
```

#### تمرین ۲-۲ :

کد مربوط به تابع coding\_amp در صفحه بعد آورده شده است ولی ورودی ها و خروجی هایش تغییراتی نسبت به آن چه در صورت پروژه گفته شده دارد که در ادامه به توضیح این تغییرات میپردازیم:

- به ورودی ها noisePower ، Mapset و پرچم test هم اضافه شده اند که :
- از Mapset برای تشخیص کد باینری هر کاراکتر استفاده می شود. (می توانستیم از Mapset به شکل سراسری هم استفاده کنیم ولی طبق هشدار خود متلب و قواعد برنامه نویسی بهتر است از متغیر های سراسری استفاده نشود. به همین خاطر آن را به تابع پاس می دهیم.)
- · اضافه کردن nosiePower به ورودیها به این علت بود که در قسمت های بعدی که میخواهیم سیگنال کد شده را noisy کنیم، خود تابع coidng\_amp این کار را برای ما انجام دهد و وقتی نمیخواهیم سیگنال کد شده را noisePower کنیم، کافی است noisePower را صفر کنیم.
  - اضافه کردن test هم به این خاطر است که وقتی میخواهیم در بخش های بعدی آستانه وارایانس را به دست آوردیم، صد بار آزمایش میکنیم و خب در این صد بار نمیخواهیم نموداری بکشیم و با این پرچم به تابع اطلاع میدهیم که نمودار را بکشد یا خیر.
- به خروجیها طول پیام و این که تعداد بیت های استفاده شده در پیام کد شده به سرعت ارسال بیت ها در هر ثانیه بخش پذیر است یا خیر اضافه شده است که از این دو ویژگی برای تشخیص پیام کد شده در تابع decoding\_amp به ازای هر سرعت ارسال بیت دلخواهی استفاده می شود. (برای آن که تابع decoding\_amp به درستی پیام را تشخیص دهد به طول پیام نیاز دارد از طرفی در هنگام کد کردن پیام چون در هر ثانیه تعداد بیت های ارسالی مقدار گسسته دارند، ممکن است تعداد بیت های تشکیل دهنده پیام به ۵ بخش پذیر نباشد. به عنوان مثال اگر همین کلمه signal پیام باشد. میدانیم با ۳۰ بیت کد می شود ولی اگر مثلا سرعت ارسال بیت ها ۱۳ بیت در هر ثانیه باشد، برای کد کردن آن از ۳۹ بیت استفاده می کنیم. حال در تابع decoding\_amp برای تشخیص پیام به طول آن احتیاج داریم که اگر ۹۳ را به ۵ تقسیم کنیم، به طول اشتباهی می رسیم! به همین خاطر طول پیام ارسالی را در اینجا خروجی می دهیم و در تابع decoding\_amp از استفاده می کنیم.)

شیوه کد کردن پیام: با توجه به توضیحاتی که در مقدمه سوم آورده شده است، تابعی که پیام را کد میکند به شکل زیر است:

$$\sum_{i=0}^{tend} \frac{bin2dec(bits)}{2^{bitRate} - 1} \sin(2\pi t) \left[ u(t-i) - u(t-i-1) \right]$$


$$tend = \left[ \frac{totalBits}{bitRate} \right]$$

که bits در هر ثانیه روی ۵ بیت از تعداد بیت های تشکیل دهنده پیام کد شده جلو میرود. خطوط ۳۳ تا ۴۰ کد صفحه بعد پیاده سازی این تابع در متلب است.


```
function [codedMessage, divisibleByBitRate, messageLength] = coding_amp(message, bitRate, Mapset, noisePower, test)
    charactersCount = 32;
   messageLength = strlength(message);
    totalBitsCount = 5*messageLength;
    if rem(totalBitsCount, bitRate)==0
       divisibleByBitRate=true;
   end
    charactersToBits = strings(1, messageLength);
    for i=1:messageLength
       for j=1:charactersCount
            if message(i) == Mapset{1, j}
                charactersToBits(i) = Mapset(2, j);
                break
            end
       end
    end
    charactersToBits=join(charactersToBits, '');
    tstart=0;
    tend=ceil(totalBitsCount/bitRate);
    ts=1/fs;
    for i=0:tend-1
            bits=charactersToBits(i*bitRate+1:(i+1)*bitRate);
       else
            bits = charactersToBits(i*bitRate+1:totalBitsCount);
        \verb|codedMessage=codedMessage+(bin2dec(bits)/(signalsCount-1))*sin(2*pi*t).*(heaviside(t-i)-heaviside(t-i-1));|
    codedMessage=codedMessage+noisePower*randn(1, length(codedMessage));
       plot(t, codedMessage)
       xlabel 't'
       ylabel 'coded message'
    end
```

#### تمرین ۲-۳


خروجی تابع coding\_amp برای کلمه signal با سرعت ارسال اطلاعات یک بیت بر ثانیه :



: خروجی تابع  $coding\_amp$  برای کلمه signal با سرعت ارسال اطلاعات دو بیت بر ثانیه



## خروجی تابع coding\_amp برای کلمه signal با سرعت اطلاعات سه بیت بر ثانیه:



## تمرین ۲-۴ :

کد مربوط به تابع decoding\_amp در ۳ صفحه بعدی آورده شده است ولی ورودی ها تغییراتی نسبت به آن چه در صورت پروژه گفته شده دارد که به توضیح این تغییرات می پردازیم:

- به ورودیها messageLength ،divisibleByBitRate ،Mapset و noisePower اضافه شده است. که مشابه با توضیحاتی که در تمرین ۳-۲ آورده شده است، اضافه شدن messageLength و divisibleByBitRate برای این است که بتوانیم سرعت ارسال بیت در ثانیه دلخواه داشته باشیم.
  - اضافه کردن Mapset برای تشخیص پیام از روی بیت هاست.
  - اضافه کردن noisePower برای این است که بدانیم پیام noise دارد یا خیر. چون در ازای noise داشتن یا نداشتن پیام تعریف threshold فرق می کند.

```
if noisePower==0
   treshold=1/(((2^bitRate)-1)*2);
   for i=1:tend
        for j=1:coefficientsCount
            if abs(correlationResults(i)-coefficients(j))<treshold</pre>
                if ~divisibleByBitRate && i==tend
                    messageBits(i)=dec2bin(j-1, 5*messageLength-bitRate*(i-1));
                else
                    messageBits(i)=dec2bin(j-1, bitRate);
                end
                break
            end
        end
    end
    for i=1:tend
        diff=1000;
        isEmpty=true;
        for j=1:coefficientsCount-1
            tmpdiff1=abs(correlationResults(i)-coefficients(j));
            tmpdiff2=abs(correlationResults(i)-coefficients(j+1));
            if tmpdiff2<tmpdiff1 && tmpdiff2<diff</pre>
                diff=tmpdiff2;
            if tmpdiff1<tmpdiff2 && tmpdiff1<diff</pre>
            end
            treshold=(coefficients(j)+coefficients(j+1))/2;
            if correlationResults(i)>=coefficients(j) && correlationResults(i)<=treshold</pre>
                if ~divisibleByBitRate && i==tend
                    messageBits(i)=dec2bin(j-1, 5*messageLength-bitRate*(i-1));
                else
                    messageBits(i)=dec2bin(j-1, bitRate);
                end
                isEmpty=false;
                break;
            if correlationResults(i)<=coefficients(j+1) && correlationResults(i)>treshold
                if ~divisibleByBitRate && i==tend
                    messageBits(i)=dec2bin(j, 5*messageLength-bitRate*(i-1));
                else
                    messageBits(i)=dec2bin(j, bitRate);
                end
                isEmpty=false;
                break
            end
        end
        if isEmpty
            if ~divisibleByBitRate && i==tend
                messageBits(i)=dec2bin(default, 5*messageLength-bitRate*(i-1));
            else
                messageBits(i)=dec2bin(default, bitRate);
            end
        end
    end
end
```

```
messageBits=join(messageBits, '');
messageBits=char(messageBits);

for i=1:messageLength
    for j=1:charactersCount
        if Mapset{2, j} == messageBits((i-1)*5+1:(i*5))
              decodedMessage(i)=Mapset{1, j};
              break;
        end
    end
end
end
```

خروجی تابع به ازای هر سه سرعت یک، دو و سه بیت بر ثانیه یکسان و صحیح بود:

bitRate = 1 -

```
bitRate=1;
noisePower=0;
message='signal';
test=false;
if ~test
    [codedMessage, divisibleByBitRate, messageLength]=coding_amp(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    decodedMessage = decoding_amp(codedMessage, bitRate, Mapset, divisibleByBitRate, messageLength, noisePower);
    fprintf('decoded message is:\n')
    fprintf('%s', decodedMessage{:});
    fprintf('\n')
else
    accuracyRate = calc_accuracy(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    fprintf('noise power = %.2f\n', noisePower);
    fprintf('bit rate = %d\n', bitRate);
    fprintf('accuracy = %d\n', accuracyRate);
end
Command Window
   decoded message is:
   signal
```

bitRate = 2 -

```
bitRate=2;
noisePower=0;
message='signal';
test=false;
if ~test
    [codedMessage, divisibleByBitRate, messageLength]=coding_amp(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    decodedMessage = decoding_amp(codedMessage, bitRate, Mapset, divisibleByBitRate, messageLength, noisePower);
    fprintf('decoded message is:\n')
    fprintf('%s', decodedMessage{:});
    fprintf('\n')
else
    accuracyRate = calc_accuracy(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    fprintf('noise power = %.2f\n', noisePower);
    fprintf('bit rate = %d\n', bitRate);
    fprintf('accuracy = %d\n', accuracyRate);
end
Command Window
   decoded message is:
   signal
fx >>
```

bitRate = 3 -

```
bitRate=3;
noisePower=0;
message='signal';
test=false;
if ~test
    [codedMessage, divisibleByBitRate, messageLength]=coding_amp(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    decodedMessage = decoding_amp(codedMessage, bitRate, Mapset, divisibleByBitRate, messageLength, noisePower);
    fprintf('decoded message is:\n')
    fprintf('%s', decodedMessage{:});
    fprintf('\n')
else
    accuracyRate = calc_accuracy(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    fprintf('noise power = %.2f\n', noisePower);
    fprintf('bit rate = %d\n', bitRate);
    fprintf('accuracy = %d\n', accuracyRate);
end
```

```
command Window
  decoded message is:
    signal
fx >>
```


## تمرین ۲-۵ :

اضافه کردن نویز گوسی با واریانس 0.0001 و میانگین 0 به ازای سرعت ارسال بیت در ثانیه:

bitRate = 1 -

```
bitRate=1;
noisePower=0.01;
message='signal';
test=false;

if ~test
    [codedMessage, divisibleByBitRate, messageLength]=coding_amp(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    decodedMessage = decoding_amp(codedMessage, bitRate, Mapset, divisibleByBitRate, messageLength, noisePower);
    fprintf('decoded message is:\n')
    fprintf('%s', decodedMessage{:});
    fprintf('\n')
else
    accuracyRate = calc_accuracy(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    fprintf('noise power = %.2f\n', noisePower);
    fprintf('bit rate = %d\n', bitRate);
    fprintf('accuracy = %d\n', accuracyRate);
end
```




```
Command Window
```

```
decoded message is:
   signal
fx >>
```

bitRate = 2 -

```
bitRate=2;
noisePower=0.01;
message='signal';
test=false;

if ~test
    [codedMessage, divisibleByBitRate, messageLength]=coding_amp(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    decodedMessage = decoding_amp(codedMessage, bitRate, Mapset, divisibleByBitRate, messageLength, noisePower);
    fprintf('decoded message is:\n')
    fprintf('%s', decodedMessage{:});
    fprintf('\n')
else
    accuracyRate = calc_accuracy(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    fprintf('noise power = %.2f\n', noisePower);
    fprintf('bit rate = %d\n', bitRate);
    fprintf('accuracy = %d\n', accuracyRate);
end
```




```
Command Window
```

```
decoded message is:
signal
fx >>
```

bitRate = 3 -

```
bitRate=3;
noisePower=0.01;
message='signal';
test=false;

if ~test
    [codedMessage, divisibleByBitRate, messageLength]=coding_amp(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    decodedMessage = decoding_amp(codedMessage, bitRate, Mapset, divisibleByBitRate, messageLength, noisePower);
    fprintf('decoded message is:\n')
    fprintf('%s', decodedMessage{:});
    fprintf('\n')
else
    accuracyRate = calc_accuracy(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    fprintf('noise power = %.2f\n', noisePower);
    fprintf('bit rate = %d\n', bitRate);
    fprintf('accuracy = %d\n', accuracyRate);
end
```



```
command Window
  decoded message is:
    signal
fx >>
```

#### تمرین ۲-9:

نحوه به دست آوردن مقدار بیشترین واریانس: در این قسمت به ازای یک مقدار noise بار کد را اجرا میکنیم تا ببینیم در این ۱۰۰ بار، چند بار پیام را به درستی تشخیص میدهد. ابتدا با یک noise کم شروع به آزمایش کردیم و در ادامه مقدار noise را زیاد کردیم تا وقتی که در ۱۰۰ بار اجرای کد، حداقل یک بار پیام به اشتباه تشخیص داده می شود، توسط تابع اجرای کد، حداقل یک بار پیام به اشتباه تشخیص داده می شود، توسط تابع دماد می شود و برای اجرای ۱۰۰ بار آزمایش همان طور که پیشتر در تمرین ۲-۲ اشاره شد، کافی است در ابتدای کد، پرچم true را test را true کنیم:

```
bitRate=1;
noisePower=0;
message='signal';
test=true;
if ~test
    [codedMessage, divisibleByBitRate, messageLength]=coding_amp(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    decodedMessage = decoding_amp(codedMessage, bitRate, Mapset, divisibleByBitRate, messageLength, noisePower);
    fprintf('decoded message is:\n')
    fprintf('%s', decodedMessage{:});
    fprintf('\n')
else
    accuracyRate = calc_accuracy(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    fprintf('noise power = %.2f\n', noisePower);
    fprintf('bit rate = %d\n', bitRate);
    fprintf('accuracy = %d\n', accuracyRate);
end
```

برای  $tirm{time} = accuracy + 100 به اولین جایی رسیدیم که <math>tirm{time} = accuracy + 100$  بود. (کد را به شکل دستی اجرا کردیم و در هر مرحله  $tirm{time} = accuracy + 100$  ریاد کردیم. به علت زیاد بودن تعداد مراحل، عکس آن ها را در گزارش نمی آوریم و اگر مایل به شروع از  $tirm{time} = accuracy + 100$  ریاد کردیم. به علت زیاد بودن تعداد مراحل، عکس آن ها را در گزارش نمی آوریم و اگر مایل به به به به به به به ازای همین  $tirm{time} = accuracy + 100$  های متفاوت به دست می آوریم تا نشان دهیم، هر چه سرعت ارسال بیت ها کمتر باشد، مقاومت نسبت به  $tirm{time} = accuracy + 100$  مردن مقدار بیشترین واریانس در دیگر سرعت ها از همین روش استفاده می کنیم. یعنی با شروع از  $tirm{time} = accuracy + 100$  در نیاد می کنیم تا به  $tirm{time} = accuracy + 100$  برسیم. دقت شود عددی که به عنوان بیشترین واریانس اعلام می شود تقریبی است و در آزمایش های متفاوت ممکن است به اعداد دیگری برسیم ولی با تقریب خوبی در همین حدود است.

```
Command WindowCommand WindowCommand Windownoise power = 2.50noise power = 2.50noise power = 2.50bit rate = 1bit rate = 2bit rate = 3accuracy = 99accuracy = 81accuracy = 47fx >>fx >>
```

مطابق انتظار در سرعت های بالاتر، accuracy کمتر میشود و پیامهای بیشتری اشتباه تشخیص داده میشوند.

در ادامه با استفاده از روشی که در پایین صفحه قبلی بیان شد، بیشترین واریانس ها را برای سرعت های دو و سه به دست می آوریم:

```
Command Window

noise power = 1.30
bit rate = 2
accuracy = 97

fx >>

Command Window

noise power = 0.40
bit rate = 3
accuracy = 98

fx >>
```

همان طور که مشاهده می شود و طبق انتطاری که با توجه به مقدمه داشتیم، bitRate یک نسبت به noise مقاوم تر است و نتایج به دست آمده با مقدمه همخوانی دارند. یعنی هر چه bitRate افزایش یابد، مقاومت نسبت به noise کمتر خواهد شد.

#### تمرین ۲-۷ :

با توجه به محاسبات و نتایج به دست آمده از تمرین ۳-۶ میتوان گفت بیشترین واریانس نویز برای هر bitRate به شکل زیر است:

for bitRate = 1:  $\sigma_{max} \cong 2.5 \Longrightarrow \sigma_{max}^2 = (2.5)^2 \cong 6.25$ for bitRate = 2:  $\sigma_{max} \cong 1.3 \Longrightarrow \sigma_{max}^2 \cong (1.3)^2 \cong 1.69$ for bitRate = 3:  $\sigma_{max} \cong 0.4 \Longrightarrow \sigma_{max}^2 \cong (0.4)^2 \cong 0.16$ 

## تمرین ۲-۸:

اگر قدرت فرستنده بیشتر بود، می توانستیم دامنه سیگنال بیشتری داشته باشیم. در نتیجه فاصله tresold هایی که برای تصمیم گیری در نظر گرفته بودیم، بیشتر می شد. پس حساسیت کم تری نسبت به noise ایجاد می شد. به عنوان مثال برای ارسال اطلاعات با سرعت  $\frac{bit}{sec}$ 2، اگر قدرت فرستنده به گونه ای می بود که بیشترین دامنه سیگنال 3 می شد، شرایط بهتر می شد. در این صورت برای ارسال 00، سیگنال  $x_0(t)=0$  را به مدت ۱ ثانیه، برای ارسال 10، سیگنال  $x_1(t)=\sin(2\pi t)$  را به مدت ۱ ثانیه و برای ارسال 11، سیگنال  $x_2(t)=2\sin(2\pi t)$  را به مدت ۱ ثانیه می فرستادیم.

پس در روش کدگذاری دامنه اگر بخواهیم سرعت ارسال اطلاعات را افزایش دهیم، باید power بیشتری مصرف کنیم تا نسبت به noise مقاوم بمانیم.

#### تمرین ۴-۱ :

کاملا مشابه با تمرین ۳-۱ است.

#### تمرین ۲-۲:

کد مربوط به تابع coding\_freq در دو صفحه بعد آورده شده است ولی ورودی ها و خروجی هایش تغییراتی نسبت به آن چه در صورت پروژه گفته شده دارد که در ادامه به توضیح این تغییرات می پردازیم:

- به ورودی ها noisePower ، Mapset و پرچم test هم اضافه شده اند که :
- از Mapset برای تشخیص کد باینری هر کاراکتر استفاده می شود. (می توانستیم از Mapset به شکل سراسری هم استفاده کنیم ولی طبق هشدار خود متلب و قواعد برنامه نویسی بهتر است از متغیر های سراسری استفاده نشود. به همین خاطر آن را به تابع پاس می دهیم.)
- اضافه کردن nosiePower به ورودیها به این علت بود که در قسمت های بعدی که میخواهیم سیگنال کد شده را noisy کنیم، خود تابع coidng\_freq این کار را برای ما انجام دهد و وقتی نمیخواهیم سیگنال کد شده را noisePower کنیم، کافی است noisePower را صفر
  - اضافه کردن test هم به این خاطر است که وقتی میخواهیم در بخش های بعدی آستانه وارایانس را به دست آوردیم، صد بار آزمایش میکنیم و خب در این صد بار نمیخواهیم نموداری بکشیم و با این پرچم به تابع اطلاع میدهیم که نمودار را بکشد یا خیر.
- به خروجیها طول پیام، این که تعداد بیت های استفاده شده در پیام کد شده به سرعت ارسال بیت ها در هر ثانیه بخش پذیر است یا خبر، فرکانس های انتخاب شده برای هر عدد و کد باینری پیام اضافه شده است که از سه ویژگی اول برای تشخیص پیام کد شده در تابع decoding\_freq به ازای هر سرعت ارسال بیت دلخواهی استفاده می شود و از کد باینری پیام برای سنجش دقت سرعت های مختلف ارسال بیت در تابع calc\_accuracy استفاده می شود. نکته قابل توجه در این قسمت این است که چون فرکانس ها را به شکل گسسته انتخاب می کنیم پس کلا ۵۰ تا فرکانس داریم. در نتیجه به ازای سرعت های ارسال بیت بیشتر از ۵ بیت در هر ثانیه، به ناچار به برخی اعداد، فرکانس یکسان نسبت داده خواهد شد. به عنوان مثال وقتی سرعت ارسال بیت ها ۶ بیت در هر ثانیه باشد، ۶۲ حالت داریم و ۵۰ فرکانس مختلف. پس به ناچار به ۱۴ عدد، فرکانس تکراری نسبت خواهیم داد که این کار باعث می شود در سرعت های بالاتر حتی اگر noise نداشته باشیم، نتوانیم همیشه پیام را به درستی تشخیص دهیم! (برای آن که تابع decoding\_freq به درستی پیام را تشخیص دهد به طول پیام نیاز دارد از طرفی در هنگام کد کردن پیام چون در هر ثانیه تعداد بیت های ارسالی مقدار گسسته دارند، ممکن است تعداد بیت های تشکیل دهنده پیام به ۵ بخش پذیر نباشد. به عنوان مثال اگر همین کلمه signal پیام باشد. میدانیم با ۳۰ بیت کد می شود ولی اگر مثلا سرعت ارسال بیتها ۴ بیت در هر ثانیه باشد، برای کد کردن آن از ۳۲ بیت استفاده می کنیم. حال در تابع decoding\_freq بیام ارسالی را در تشخیص پیام به طول آن احتیاج داریم که اگر ۳۲ را به ۵ تقسیم کنیم، به طول اشتباهی می رسیم! به همین خاطر طول پیام ارسالی را در اینجا خروجی می دهیم و در تابع decoding\_freq از آن استفاده می کنیم.)

شیوه کد کردن پیام: با توجه به توضیحاتی که در مقدمه چهارم آورده شده است، تابعی که پیام را کد میکند به شکل زیر است:

$$\sum_{i=0}^{tend} \sin(2\pi f_k t) \left[ u(t-i) - u(t-i-1) \right], f_k = bitsFrequencies(bin2dec(bits) + 1)$$

$$tend = \left\lceil \frac{totalBits}{bitRate} \right\rceil$$

که bits در هر ثانیه روی ۵ بیت از تعداد بیت های تشکیل دهنده پیام کد شده جلو میرود. خطوط ۴۷ تا ۵۵ کد صفحه بعد پیاده سازی این تابع در متلب است.

#### نحوه انتخاب فركانسها:

اگر تعداد فرکانس های مورد نیاز برای کد کردن پیام کمتر از ۵۰ باشد (bitRate < 6) از رابطه زیر برای انتخاب فرکانس ها انتخاب می کنیم :

$$step = \left\lfloor \frac{49}{frequenciesCount} \right\rfloor$$

که frequenciesCount همان تعداد فرکانسهای مورد نیاز برای ساخت سیگنال مورد نظر است که از مشخصا از رابطه  $2^{bitRate}$  به دست میآید. در ادامه از رابطه زیر اولین فرکانس را انتخاب می کنیم و در هر مرحله برای انتخاب فرکانس بعدی، به اندازه step جلو می رویم.

$$startFrequency = \left\lfloor \frac{49 - (frequenciesCount - 1)step}{2} \right\rfloor$$

و در غیر این صورت، به هر عدد، فرکانس باقی مانده آن عدد به ۵۰ را نسبت میدهیم.


```
if frequenciesCount<50
    step=floor(49/frequenciesCount);
    startFrequency=floor((49-(frequenciesCount-1)*step)/2);
    for i=1:frequenciesCount
        bitsFrequencies(i)=startFrequency+(i-1)*step;
    end
else
    for i=1:frequenciesCount
        bitsFrequencies(i)=rem(i, 50);
    end
end</pre>
```

در ادامه کد تابع coding\_freq را می آوریم.


```
function [codedMessage, divisibleByBitRate, messageLength, bitsFrequencies, charactersToBits] = coding_freq(message, bitRate, Mapset, noisePower, test)
   messageLength = strlength(message);
   charactersToBits = strings(1, messageLength);
           if message(i) == Mapset{1, j}
               charactersToBits(i) = Mapset(2, j);
           end
   end
       step=floor(49/frequenciesCount);
           bitsFrequencies(i)=startFrequency+(i-1)*step;
           bitsFrequencies(i)=rem(i, 50);
       if (i+1)*bitRate<=totalBitsCount</pre>
           bits=charactersToBits(i*bitRate+1:(i+1)*bitRate);
           bits = charactersToBits(i*bitRate+1:totalBitsCount);
       f=bitsFrequencies(bin2dec(bits)+1);
       codedMessage=codedMessage+sin(2*pi*f*t).*(heaviside(t-i)-heaviside(t-i-1));
   codedMessage=codedMessage+noisePower*randn(1, length(codedMessage));
       xlabel 't'
       ylabel 'coded message'
```

#### نمرین ۲-۴


- خروجی تابع coding\_freq برای کلمه signal با سرعت ارسال اطلاعات یک بیت بر ثانیه:



- خروجی تابع coding\_freq برای کلمه signal با سرعت ارسال اطلاعات دو بیت بر ثانیه:



خروجی تابع coding\_freq برای کلمه signal با سرعت ارسال اطلاعات سه بیت بر ثانیه:



#### تمرین ۲-۴ :

کد مربوط به تابع decoding\_freq در ۳ صفحه بعدی آورده شده است ولی ورودی ها و خروجیها تغییراتی نسبت به آن چه در صورت پروژه گفته شده دارد که به توضیح این تغییرات میپردازیم:

- به ورودیها bitsFrequencies و noisePower 'messageLength 'divisibleByBitRate 'mapset اضافه شده است. که مشابه با توضیحاتی که در تمرین messageLength برای این است که بتوانیم سرعت ارسال بیت در ثانیه دلخواه تا سقف a بیت در ثانیه داشته باشیم.
  - اضافه کردن *Mapset* برای تشخیص پیام از روی بیت هاست.
  - اضافه کردن noisePower برای این است که بدانیم پیام noise دارد یا خیر. چون در ازای noise داشتن یا نداشتن پیام تعریف threshold فرق می کند.
  - اضافه کردن bitsFrequencies برای این است که بدانیم به هر عدد در دامنه <math>0 تا  $1-2^{bitRate}$  چه فرکانسی اختصاص داده شده است و از تعریف دوباره آن جلوگیری کنیم. (چون در تابع  $coding\_freq$  یک بار تعریفش کرده ایم.)
- به خروجیها messgeBits (همان کد باینری پیام است بعد از این که پیام را decode کردیم) اضافه شده است که از messageBits برای سنجش دقت سرعت های مختلف ارسال بیت در تابع calc\_accuracy استفاده می شود.

```
else
    for i=1:tend
        diff=1000000000000;
        isEmpty=true;
        for j=1:frequenciesCount-1
            tmpdiff1=abs(correlationResults(i)-bitsFrequencies(j));
            tmpdiff2=abs(correlationResults(i)-bitsFrequencies(j+1));
            if tmpdiff2<tmpdiff1 && tmpdiff2<diff</pre>
                default=j;
                diff=tmpdiff2;
            end
            if tmpdiff1<tmpdiff2 && tmpdiff1<diff</pre>
                default=j-1;
                diff=tmpdiff1;
            end
            treshold=(bitsFrequencies(j)+bitsFrequencies(j+1))/2;
            if correlationResults(i)>=bitsFrequencies(j) && correlationResults(i)<=treshold</pre>
                if ~divisibleBvBitRate && i==tend
                    messageBits(i)=dec2bin(j-1, 5*messageLength-bitRate*(i-1));
                else
                    messageBits(i)=dec2bin(j-1, bitRate);
                end
                isEmpty=false;
                break
            end
            if correlationResults(i)<=bitsFrequencies(j+1) && correlationResults(i)>treshold
                if ~divisibleByBitRate && i==tend
                    messageBits(i)=dec2bin(j, 5*messageLength-bitRate*(i-1));
                else
                    messageBits(i)=dec2bin(j, bitRate);
                end
                isEmpty=false;
                break
            end
        end
        if isEmpty
            if ~divisibleByBitRate && i==tend
                messageBits(i)=dec2bin(default, 5*messageLength-bitRate*(i-1));
            else
                messageBits(i)=dec2bin(default, bitRate);
            end
        end
    end
end
```

```
messageBits=join(messageBits, '');
messageBits=char(messageBits);

for i=1:messageLength
    for j=1:charactersCount
        if Mapset{2, j} == messageBits((i-1)*5+1:(i*5))
              decodedMessage(i)=Mapset{1, j};
              break;
              end
        end
    end
end
```

خروجی تابع به ازای هر سه سرعت یک، دو و سه بیت بر ثانیه یکسان و صحیح بود:

: bitRate = 1 -

```
bitRate=1;
noisePower=0;
message='signal';
test=false;

if ~test
    [codedMessage, divisibleByBitRate, messageLength, bitsFrequencies, charactersToBits]=coding_freq(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    [decodedMessage, messageBits] = decoding_freq(codedMessage, bitRate, Mapset, divisibleByBitRate, messageLength, noisePower, bitsFrequencies);
    fprintf('decoded message is:\n')
    fprintf('%s', decodedMessage{:});
    fprintf('\n')
else
    accuracyRate = calc_accuracy(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    fprintf('noise power = %.2f\n', noisePower);
    fprintf('bit rate = %d\n', bitRate);
    fprintf('accuracy = %.2f\n', accuracyRate);
end
```

```
decoded message is:
signal

fx >>
```

: bitRate = 2 -

```
bitRate=2;
noisePower=0;
message='signal';
test=false;

if ~test
    [codedMessage, divisibleByBitRate, messageLength, bitsFrequencies, charactersToBits]=coding_freq(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    [decodedMessage, messageBits] = decoding_freq(codedMessage, bitRate, Mapset, divisibleByBitRate, messageLength, noisePower, bitsFrequencies);
    fprintf('decoded message is:\n')
    fprintf('%s', decodedMessage{:});
    fprintf('\n')
else
    accuracyRate = calc_accuracy(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    fprintf('noise power = %.2f\n', noisePower);
    fprintf('bit rate = %d\n', bitRate);
    fprintf('accuracy = %.2f\n', accuracyRate);
end
```

# Command Window decoded message is:

signal fr

: bitRate = 3 -

```
bitRate=3;
noisePower=0;
message='signal';
test=false;

if ~test
    [codedMessage, divisibleByBitRate, messageLength, bitsFrequencies, charactersToBits]=coding_freq(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    [decodedMessage, messageBits] = decoding_freq(codedMessage, bitRate, Mapset, divisibleByBitRate, messageLength, noisePower, bitsFrequencies);
    fprintf('decoded message is:\n')
    fprintf('xs', decodedMessage{:});
    fprintf('\n')
else
    accuracyRate = calc_accuracy(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    fprintf('noise power = %.2f\n', noisePower);
    fprintf('bit rate = %d\n', bitRate);
    fprintf('accuracy = %.2f\n', accuracyRate);
end
```

#### Command Window

```
decoded message is:
    signal
fx >>
```


#### نمرین ۴-۵

اضافه كردن نويز گوسى با واريانس 0.0001 و ميانگين 0 به ازاى سرعت ارسال بيت در ثانيه:

: bitRate = 1

```
bitRate=1;
noisePower=0.01;
message='signal';
test=false;

if ~test
    [codedMessage, divisibleByBitRate, messageLength, bitsFrequencies, charactersToBits]=coding_freq(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    [decodedMessage, messageBits] = decoding_freq(codedMessage, bitRate, Mapset, divisibleByBitRate, messageLength, noisePower, bitsFrequencies);
    fprintf('decoded message is:\n')
    fprintf('%s', decodedMessage{:});
    fprintf('\n')
else
    accuracyRate = calc_accuracy(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    fprintf('noise power = %.2f\n', noisePower);
    fprintf('bit rate = %d\n', bitRate);
    fprintf('accuracy = %.2f\n', accuracyRate);
end
```



#### Command Window


```
decoded message is:
signal
```



: bitRate = 2

```
bitRate=2;
noisePower=0.01;
message='signal';
test=false;

if ~test
    [codedMessage, divisibleByBitRate, messageLength, bitsFrequencies, charactersToBits]=coding_freq(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    [decodedMessage, messageBits] = decoding_freq(codedMessage, bitRate, Mapset, divisibleByBitRate, messageLength, noisePower, bitsFrequencies);
    fprintf('decoded message is:\n')
    fprintf('%s', decodedMessage{:});
    fprintf('\n')
else
    accuracyRate = calc_accuracy(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    fprintf('noise power = %.2f\n', noisePower);
    fprintf('bit rate = %d\n', bitRate);
    fprintf('accuracy = %.2f\n', accuracyRate);
end
```




```
command Window
  decoded message is:
    signal
fx >>
```

: bitRate = 3

```
bitRate=3;
noisePower=0.01;
message='signal';
test=false;

if ~test
    [codedMessage, divisibleByBitRate, messageLength, bitsFrequencies, charactersToBits]=coding_freq(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    [decodedMessage, messageBits] = decoding_freq(codedMessage, bitRate, Mapset, divisibleByBitRate, messageLength, noisePower, bitsFrequencies);
    fprintf('decoded message is:\n')
    fprintf('%s', decodedMessage{:});
    fprintf('\n')
else
    accuracyRate = calc_accuracy(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    fprintf('hoise power = %.2f\n', noisePower);
    fprintf('bit rate = \mathbb{M}\n', bitRate);
    fprintf('accuracy = %.2f\n', accuracyRate);
end
```



```
Command Window

decoded message is:
   signal

fx >>
```

#### تمرین ۲-9:

نحوه به دست آوردن مقدار بیشترین واریانس: در این قسمت به ازای یک مقدار ۱۰۰، noise بار کد را اجرا میکنیم و در هر بار بررسی میکنیم که چه تعداد از بیتهای کل پیام را به درستی تشخیص دادهایم. در ادامه میزان دقت را برابر میانگین تمام مراحل در نظر می گیریم. ابتدا با یک noise کم شروع به آزمایش کردیم و در ادامه مقدار noise را زیاد کردیم تا وقتی که در ۱۰۰ بار اجرای کد، حداقل یک بار پیام به اشتباه تشخیص داده شد. تابعی که این کار ها را برای مان انجام می دهد، تابع در در تمرین ۲-۲ است و برای اجرای ۱۰۰ بار آزمایش همان طور که پیشتر در تمرین ۲-۲ اشاره شد، کافی است در ابتدای کد، یرچم test را true کنیم:

```
bitRate=1;
noisePower=0;
message='signal';
test=true;

if ~test
    [codedMessage, divisibleByBitRate, messageLength, bitsFrequencies, charactersToBits]=coding_freq(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    [decodedMessage, messageBits] = decoding_freq(codedMessage, bitRate, Mapset, divisibleByBitRate, messageLength, noisePower, bitsFrequencies);
    fprintf('decoded message is:\n')
    fprintf('%s', decodedMessage{:});
    fprintf('\n')
else
    accuracyRate = calc_accuracy(message, bitRate, Mapset, noisePower, test);
    fprintf('noise power = %.2f\n', noisePower);
    fprintf('bit rate = %d\n', bitRate);
    fprintf('accuracy = %.2f\n', accuracyRate);
end
```

برای t=1.3 در t=1.3 در t=1.3 به اولین جایی رسیدیم که t=1.3 بود. (کد را به شکل دستی اجرا کردیم و در هر مرحله با t=1.3 برای t=1.3 در ادامه t=1.3 را اولین جایی رسیدیم که t=1.3 به علت زیاد بودن تعداد مراحل، عکس آن ها را در گزارش نمی آوریم و اگر مایل شروع از t=1.3 به علت زیاد بودن تعداد مراحل، عکس آن ها را در گزارش نمی آوریم و اگر مایل بودید، خودتان می توانید تست کنید t=1.3 در ادامه و در آزمایش های متفاوت ممکن است به اعداد دیگری برسیم ولی با تقریب خوبی در همین حدود است.

```
command Window
noise power = 1.30
bit rate = 1
accuracy = 0.99
fx >>
```

```
noise power = 1.30
bit rate = 2
accuracy = 0.99
```

```
noise power = 1.30
bit rate = 3
accuracy = 0.99
fx >>
```

همان طور که مشاهده می شود این بار تفاوت bitRate های یک، دو و سه زیاد نیست که علت آن به خود کلمه signal مربوط می شود. پس آزمایش را برای bitRate های پنج، شش، هفت و هشت تکرار می کنیم تا ببینیم باز هم اوضاع همین است یا فرق می کند :

```
Command Window
Command Window
                         Command Window
                                                  Command Window
                                                                              noise power = 1.30
  noise power = 1.30
                           noise power = 1.30
                                                     noise power = 1.30
                                                                              bit rate = 8
  bit rate = 5
                           bit rate = 6
                                                     bit rate = 7
                                                                              accuracy = 0.70
  accuracy = 0.99
                           accuracy = 0.89
                                                     accuracy = 0.83
                                                                            fx >>
fx >>
                         fx >>
                                                  fx >>
```

همان طور که مشاهده می شود و طبق انتظاری که با توجه به مقدمه داشتیم، bitRate های کمتر خطای کمتری دارند و به احتمال بیشتری به درستی پیام را تشخیص می دهند پس نسبت به noise مقاوم ترند. نتایج به دست آمده هم با مقدمه همخوانی دارند. یعنی هر چه bitRate افزایش یابد، مقاومت نسبت به و bitRate های دو، سه و پنج نسبت به حوزه نمان افزایش یافته و به یکدیگر نزدیک شده اند. که می توان گفت شاید علت آن این است که در حوزه فرکانس، فرکانس هایی که انتخاب می کنیم نسبت به حوزه زمان برای bitRate های دو، سه و پنج به ترتیب 12، 6 و 1 به حوزه زمان برای bitRate های دو، سه و پنج به ترتیب 12، 6 و 1 است. در حالی که در حوزه زمان این فاصله کمتر از 1 است!) در نتیجه احتمال خطا کمتر می شود.

#### تمرین ۴-۷ :

با توجه به نمودار ها و نتایج تمرین ۴-۶ میتوان گفت بیشترین واریانس نویز برای هر bitRate به شکل زیر است:

for bitRate = 1:  $\sigma_{max} \cong 1.3 \Longrightarrow \sigma_{max}^2 = (1.3)^2 \cong 169$ 

for bitRate = 2:  $\sigma_{max} \cong 1.3 \Longrightarrow \sigma_{max}^2 \cong (1.3)^2 \cong 1.69$ 

for bitRate = 3:  $\sigma_{max} \cong 1.3 \Longrightarrow \sigma_{max}^2 \cong (1.3)^2 \cong 1.69$ 

 $for\ bitRate = 5:\ \sigma_{max} \cong 1.3 \Longrightarrow \sigma_{max}^2 \cong (1.3)^2 \cong 1.69$ 

for bitRate = 6:  $\sigma_{max} \cong 0 \Longrightarrow \sigma_{max}^2 \cong (0)^2 \cong 0$ 

for bitRate = 7:  $\sigma_{max} \cong 0 \Longrightarrow \sigma_{max}^2 \cong (0)^2 \cong 0$ 

for bitRate =  $8: \sigma_{max} \cong 0 \Longrightarrow \sigma_{max}^2 \cong (0)^2 \cong 0$ 

دقت شود که چون در bitrate=7 ، bitrate=6 و bitrate=8 فرکانس های تکراری داریم از همان اول و به ازای noise های کم هم دقت 1 نداشتیم.

## تمرین ۴-۸ :

هر چقدر فاصله بین فرکانسهای انتخابی بیشتر باشد، کدگذاری انجام شده نسبت به نویز مقاومتر خواهد بود. پس هر چه پهنای باند بیشتری مصرف کنیم می توانیم با سرعت بیشتری اطلاعات را ارسال کنیم و در عین حال نسبت به نویز مقاوم باشیم.