# İÇİNDEKİLER

Donanım Tanıma ve Yapılandırma	2
Donanim	2
Çekirdek Modülleri	4
sysfs Dosya Sistemi	5
Udev Dosya Sistemi	
HAL ve D-Bus	
Sistem Açılışı	
Açılış Kaydı Yükleyici (Boot Loader)	
Grub	
Açılış Günlüğü	8
Çalışma Seviyeleri	9
Init	
SysV Init	
Upstart	13
Paket Yönetimi	12
Paket Yönetimi	
Pardus Paket Yönetimi	
Paket sorgulama	
Paket Kurma	
Paket Silme	
Paket Güncelleme	
Red Hat Paket Yönetimi	
RPM	
rpm2cpio	
Yum Yapılandırma	
yumdownloader	
Yum	
Kaynak Kodundan Paket Derleme	
Kütüphaneler	
LD Yükleyici	
•	
GNU ve UNIX Komutları	
Kabuk	
Yardım Alma	_
Komut Geçmişi Komut Satırı	
Çevre Değişkenleri	
Program Çalıştırma	
Çıkışı Yönlendirme	
Ardışık Komutlar - Pipe	
Bağlı Komutlar	
Temel Komutlar	
ls	
pwd	
cd	
cp	
find	
mkdir	
mv	
rm.	10

rmdir	_
touch	
cat	
WC	
head	
tail	43
more	44
less	44
nl	44
cut	
tr	
expand, unexpand	
fmt	
pr	
od	
paste	_
join	
split	
sed <sub></sub>	
awk	
sort	
uniq	
Dosya İsmi Örüntüleri	
file	. 54
tee	54
xargs	55
-	
Disk Bölümlendirmesi	
Bölümlendirme	
MBR	
GPT – GUID Disk Bölümlendirme Tablosu	.57
Oluşturulabilecek Disk Bölümleri	.57
Açılış Yükleyicisi	
fdisk ile Disk Bölümleme	.58
Dosya Sistemi Oluşturma	.59
Swap Alanı Oluşturma	.60
Dosya Sistemi Bakımı	. 60
fsck	
Fstab Parametreleri	
Kota yapılandırması	
Sembolik ve Hard Bağlantılar	
Dosya Arama	
which komutu	
locate komutu	
whereis komutu	
Linux Yetkilendirme Modeli	66
Yetkiler	
chown	
chgrp	
Özel İzinler(t ve s bitleri)	
Linux Dizin Yapısı	
Hiyerarşi	. 69
/bin	

/boot	
/dev	
/etc	_
/home	
/lib/lost+found/lost+found	
/media/	
/mnt	
/opt	
/proc	
, /root	
/sbin	
/usr	
/var	
/tmp	
Arşiv ve Yedekleme	<b>72</b>
tar	
cpio	
dd	
gzip, gunzip, zcat, bzip2	. 75
Çalışan Süreçler	<b>75</b>
Süreçler	
ps , pstree	. 76
top	
htop	
free	
uptime	
screennohup	
& bg fg jobs	
nice, renice	
Süreç Oluşturma ve Sonlandırma	
Sinyaller	
Kill, killall	84
Pkill, pgrep	84
Dosya Düzenleyiciler	85
Nano	
Vi Dosya Düzenleyici	
Genel	86
Dosya açmak için	
Dosyadan Çıkmak	
Çalışma Modları	
Basit Vi Komutları	
Kesme ve Yapıştırma Komutları	
AramaGeliştiricilere Özel	an
BASH Betik Yazma	
Kabuk Ortamı	
Kabuk Değişkenleri	
Alias TanımlamaFonksiyon Tanımlama	
Bash Kabuk Programlama	
Bush Rubuk Hogiamama	. 53

Parametreler95	
Okuma Yazma96	
Şartlı İfadeler97	
Case-Esac Yapısı101	
Döngü Kurmak101	
for done	
while done102	
until done103	
SQL ile Veri Yönetimi104	
SQL Veritabanları104	
Insert105	
Update105	
Select106	
Inner Join106	
Delete107	
Order By107	
Group Bv	
X Grafik Sunucu109	
X Window Sunucu109	
Xorg.conf109	
xwininfo111	
xdpyinfo111	
X Window'u Başlatma111	
X Güvenlik112	
Xhost ve DISPLAY112	
Grafik Giriş Yöneticisi113	
-	
Sistem Yönetimi113	
Sistem Yönetimi	
Sistem Yönetimi	
Sistem Yönetimi	
Sistem Yönetimi.       113         Kullanıcılar.       113         usermod.       115         Grup yönetimi.       116         Kullanıcı Silme.       116	
Sistem Yönetimi.113Kullanıcılar.113usermod.115Grup yönetimi.116Kullanıcı Silme.116Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama.116	
Sistem Yönetimi.113Kullanıcılar.113usermod.115Grup yönetimi.116Kullanıcı Silme.116Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama.116su ve sudo komutu.117	
Sistem Yönetimi.       113         Kullanıcılar.       113         usermod.       115         Grup yönetimi.       116         Kullanıcı Silme.       116         Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama.       116         su ve sudo komutu.       117         Cron Görevleri.       117	
Sistem Yönetimi.       113         Kullanıcılar.       113         usermod.       115         Grup yönetimi.       116         Kullanıcı Silme.       116         Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama.       116         su ve sudo komutu.       117         Cron Görevleri.       117         Crontab'ın Yüklenmesi.       119	
Sistem Yönetimi.       113         Kullanıcılar.       113         usermod.       115         Grup yönetimi.       116         Kullanıcı Silme.       116         Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama.       116         su ve sudo komutu.       117         Cron Görevleri.       117	
Sistem Yönetimi.       113         Kullanıcılar.       113         usermod.       115         Grup yönetimi.       116         Kullanıcı Silme.       116         Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama.       116         su ve sudo komutu.       117         Cron Görevleri.       117         Crontab'ın Yüklenmesi.       119         Kullanıcılar için Crontab Sınırlaması.       119         at komutu.       120	
Sistem Yönetimi.       113         Kullanıcılar.       113         usermod.       115         Grup yönetimi.       116         Kullanıcı Silme.       116         Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama.       116         su ve sudo komutu.       117         Cron Görevleri.       117         Crontab'ın Yüklenmesi.       119         Kullanıcılar için Crontab Sınırlaması.       119         at komutu.       120	
Sistem Yönetimi.         113           Kullanıcılar.         113           usermod.         115           Grup yönetimi.         116           Kullanıcı Silme.         116           Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama.         116           su ve sudo komutu.         117           Cron Görevleri.         117           Crontab'ın Yüklenmesi.         119           Kullanıcılar için Crontab Sınırlaması.         119           at komutu.         120           Yerelleştirme ve Saat Dilmi Ayarları.         120	
Sistem Yönetimi.       113         Kullanıcılar.       113         usermod.       115         Grup yönetimi.       116         Kullanıcı Silme.       116         Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama.       116         su ve sudo komutu.       117         Cron Görevleri.       117         Crontab'ın Yüklenmesi.       119         Kullanıcılar için Crontab Sınırlaması.       119         at komutu.       120         Yerelleştirme ve Saat Dilmi Ayarları.       120         Sistem Saati.       123	
Sistem Yönetimi.       113         Kullanıcılar.       113         usermod.       115         Grup yönetimi.       116         Kullanıcı Silme.       116         Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama.       116         su ve sudo komutu.       117         Cron Görevleri.       117         Crontab'ın Yüklenmesi.       119         Kullanıcılar için Crontab Sınırlaması.       119         at komutu.       120         Yerelleştirme ve Saat Dilmi Ayarları.       120         Sistem Saati.       123         Date komutu.       124	
Sistem Yönetimi       113         Kullanıcılar       113         usermod       115         Grup yönetimi       116         Kullanıcı Silme       116         Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama       116         su ve sudo komutu       117         Cron Görevleri       117         Crontab'ın Yüklenmesi       119         Kullanıcılar için Crontab Sınırlaması       119         at komutu       120         Yerelleştirme ve Saat Dilmi Ayarları       120         Sistem Saati       123         Date komutu       124         Hwlock komutu       125	
Sistem Yönetimi.       113         Kullanıcılar.       113         usermod.       115         Grup yönetimi.       116         Kullanıcı Silme.       116         Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama.       116         su ve sudo komutu.       117         Cron Görevleri.       117         Crontab'ın Yüklenmesi.       119         Kullanıcılar için Crontab Sınırlaması.       119         at komutu.       120         Yerelleştirme ve Saat Dilmi Ayarları.       120         Sistem Saati.       123         Date komutu.       124         Hwlock komutu.       125         Zaman Dilimi Yapılandırması.       125	
Sistem Yönetimi       113         Kullanıcılar       113         usermod       115         Grup yönetimi       116         Kullanıcı Silme       116         Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama       116         su ve sudo komutu       117         Cron Görevleri       117         Crontab'ın Yüklenmesi       119         Kullanıcılar için Crontab Sınırlaması       119         at komutu       120         Yerelleştirme ve Saat Dilmi Ayarları       120         Sistem Saati       123         Date komutu       124         Hwlock komutu       125         Zaman Dilimi Yapılandırması       125         NTP Yapılandırması       125	
Sistem Yönetimi.         Kullanıcılar.       113         usermod.       115         Grup yönetimi.       116         Kullanıcı Silme.       116         Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama.       116         su ve sudo komutu.       117         Cron Görevleri.       117         Crontab'ın Yüklenmesi.       119         Kullanıcılar için Crontab Sınırlaması.       119         at komutu.       120         Yerelleştirme ve Saat Dilmi Ayarları.       120         Sistem Saati.       123         Date komutu.       124         Hwlock komutu.       125         Zaman Dilimi Yapılandırması.       125         NTP Yapılandırması.       127         Sistem Günlükleri.       128	
Sistem Yönetimi       113         Kullanıcılar       113         usermod       115         Grup yönetimi       116         Kullanıcı Silme       116         Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama       116         su ve sudo komutu       117         Cron Görevleri       117         Crontab'ın Yüklenmesi       119         Kullanıcılar için Crontab Sınırlaması       119         at komutu       120         Yerelleştirme ve Saat Dilmi Ayarları       120         Sistem Saati       123         Date komutu       124         Hwlock komutu       125         Zaman Dilimi Yapılandırması       125         NTP Yapılandırması       125         NTP Yapılandırması       127         Sistem Günlükleri       128         Syslog servisi       128	
Sistem Yönetimi         113           Kullanıcılar         113           usermod         115           Grup yönetimi         116           Kullanıcı Silme         116           Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama         116           su ve sudo komutu         117           Cron Görevleri         117           Crontab'ın Yüklenmesi         119           Kullanıcılar için Crontab Sınırlaması         119           at komutu         120           Yerelleştirme ve Saat Dilmi Ayarları         120           Sistem Saati         123           Date komutu         124           Hwlock komutu         125           Zaman Dilimi Yapılandırması         125           NTP Yapılandırması         125           NTP Yapılandırması         127           Sistem Günlükleri         128           Syslog servisi         128           Logger Komutu         130	
Sistem Yönetimi         113           Kullanıcılar         113           usermod         115           Grup yönetimi         116           Kullanıcı Silme         116           Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama         116           Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama         116           Su ve sudo komutu         117           Cron Görevleri         117           Crontab'ın Yüklenmesi         119           Kullanıcılar için Crontab Sınırlaması         119           at komutu         120           Yerelleştirme ve Saat Dilmi Ayarları         120           Sistem Saati         123           Date komutu         124           Hwlock komutu         125           Zaman Dilimi Yapılandırması         125           NTP Yapılandırması         125           Syslog servisi         128           Logger Komutu         130           Günlük Dosyalarının Döndürülmesi         131	
Sistem Yönetimi         113           Kullanıcılar         113           usermod         115           Grup yönetimi         116           Kullanıcı Silme         116           Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama         116           Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama         116           su ve sudo komutu         117           Cron Görevleri         117           Cron Görevleri         117           Crontab'ın Yüklenmesi         119           kullanıcılar için Crontab Sınırlaması         119           at komutu         120           Yerelleştirme ve Saat Dilmi Ayarları         120           Sistem Saati         123           Date komutu         124           Hwlock komutu         125           Zaman Dilimi Yapılandırması         125           NTP Yapılandırması         125           NTP Yapılandırması         127           Sistem Günlükleri         128           Syslog servisi         128           Logger Komutu         130           Günlük Dosyalarının Döndürülmesi         131           E-posta Yönetimi         132	
Sistem Yönetimi       113         Kullanıcılar       113         usermod       115         Grup yönetimi       116         Kullanıcı Silme       116         Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama       116         su ve sudo komutu       117         Cron Görevleri       117         Crontab'ın Yüklenmesi       119         Kullanıcılar için Crontab Sınırlaması       119         at komutu       120         Yerelleştirme ve Saat Dilmi Ayarları       120         Sistem Saati       123         Date komutu       124         Hwlock komutu       125         Zaman Dilimi Yapılandırması       125         NTP Yapılandırması       125         NTP Yapılandırması       127         Sistem Günlükleri       128         Syslog servisi       128         Logger Komutu       130         Günlük Dosyalarının Döndürülmesi       131         E-posta Yönetimi       132         Temel E-posta Sunucu Ayarları       133	
Sistem Yönetimi.       113         Kullanıcılar	
Sistem Yönetimi       113         Kullanıcılar       113         usermod       115         Grup yönetimi       116         Kullanıcı Silme       116         Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama       116         su ve sudo komutu       117         Cron Görevleri       117         Crontab'ın Yüklenmesi       119         Kullanıcılar için Crontab Sınırlaması       119         at komutu       120         Yerelleştirme ve Saat Dilmi Ayarları       120         Sistem Saati       123         Date komutu       124         Hwlock komutu       125         Zaman Dilimi Yapılandırması       125         NTP Yapılandırması       125         NTP Yapılandırması       127         Sistem Günlükleri       128         Syslog servisi       128         Logger Komutu       130         Günlük Dosyalarının Döndürülmesi       131         E-posta Yönetimi       132         Temel E-posta Sunucu Ayarları       133	

lpq Komutu	
lprm/cancel	
cupsenable/cupsdisable	135
Ağ Yönetimi	135
Adresleme	135
Özel IP'ler	136
Protokoller	
TCP Protokolü	136
UDP Protokolü	
ICMP Protokolü	137
Port Numaraları	137
Ağ Arayüzleri	
ethtool, mii-tool	138
Ağ Yapılandırması	140
ip komutu	
IPv6	
Host DNS Yapılandırması	144
host Komutu	145
dig Komutudig Komutu	146
Ağ Sorunlarını Çözme	147
ping Komutu	
traceroute Komutu	
netstat	
netcat Komutu	150
Güvenlik	151
Dosya Sistemi Güvenliği	152
Gölge Parola Sistemi	153
Parola Güvenliği	153
Usermod	
Kullanıcı Erişimini Kapatma	154
Chage	155
/etc/login.defs	155
Passwd	156
Ulimit ve limit.conf	156
SU	158
sudo ve sudoers	
lsof	
nmap	162
Tcp Wrapper	163
/etc/hosts. {allow,deny}	165
GPG ile Şifreleme ve Sayısal İmza	166
SSH Hizmeti	
SSH Sunucu Yapılandırması	
Parolasız SSH erişimi	
SCP ile Dosya Transferi	168

# **Donanım Tanıma ve Yapılandırma**

**□** Konu:

Adaylar Pardus altında çalışan bilgisayar donanımını tanıma, tanıtma ve yapılandırma

**☐** Hedefler:

- PCI veri yoluna takılı donanımları bulmak
- USB aygıtlar hakkında bilgi almak
- Sabit disklerin isimlendirilmesini öğrenmek
- Çekirdek modüllerini yüklemek, kaldırmak
- Donanımla ilgili soyut çekirdek arayüzleri

#### **Anahtar Kelimeler:**

USB, Isusb, PCI, Ispci, /sys, /proc, /dev, modprobe, Ismod, Ispci, Isusb, sysfs, udev, hald, dbus

#### **Donanim**

Linux, navigasyon cihazından TV kutusuna, akıllı tahtaya; tabletten süper bilgisayarlara, ağ yönlendiricilere kadar çok sayıda mimari ve platformu desteklemektedir. En çok kullanılan platform Intel x86 islemcili IBM PC ve benzerleridir.

PC donanımları yıllar içerisinde pek çok değişiklik geçirmiştir. 90'lı yıllar ve öncesinde ISA veri yolu kullanılırken artık ISA veri yollu PC üretilmemekte, yerini PCI veri yolu almıştır. PCI, işlemci, bellek ve aygıtlar arasında yüksek hızda veri transferi yaparken donanımların daha kolay tanımlanmasını sağlayan bir ID sistemine sahiptir. Bu sayede aygıt türü, üreticisi ve modeli kolaylıkla bulunabilir.

1cpci komutu, PCI veri yoluna bağlı aygıtların listesini almak için kullanılır. Dağıtımların kurulum programları bu verileri kullanarak doğru aygıt sürücülerini yükleyebilmektedir.

```
$ lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX -
82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 01)
    Subsystem: VMware Virtual Machine Chipset
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0
```

#### Kernel driver in use: agpgart-intel

```
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX -
82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 01) (prog-if 00 [Normal decode])
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0
    Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-
latency=64

00:07.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA
(rev 08)
    Subsystem: VMware Virtual Machine Chipset
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0
```

Eski PS/2 klavye ve fare, seri porttan bağlı modemler ve paralel porttan takılan yazıcılar için ortak olarak USB bağlantı arayüzü geliştirilmiştir. USB, hotplug olarak canlı sisteme bağlanmayı ve bağlantıyı kesmeyi destekler.

Bir USB cihaz sisteme bağlandığında 1-127 arasında bir numara atanır. Bağlı USB cihazların listesini almak için:

#### \$ 1susb

```
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 0781:5567 SanDisk Corp. Cruzer Blade
```

Sistemde ne kadar USB aygıt tanımlı olduğunu görmek için:

```
# find /dev/bus/
/dev/bus/
/dev/bus/usb
/dev/bus/usb/002
/dev/bus/usb/002/006
/dev/bus/usb/002/005
/dev/bus/usb/002/004
```

Belirli bir aygıt için detaylı bilgi almak için:

```
# lsusb -D /dev/bus/usb/002/005
Device: ID 0951:1643 Kingston Technology DataTraveler G3 4GB
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
```

bDeviceProtocol 0 bMaxPacketSize0 64 idVendor 0×0951 Kingston Technology idProduct 0×1643 DataTraveler G3 4GB [...]

Daha fazla detay için -v seçeneği kullanılabilir.

Linux için önemli donanım bileşenlerinden biri de disklerdir. IDE (P-ATA), SATA ve SCSI olarak değişik bağlantı arayüzleri geliştirilmiştir.

IDE disk, silindir, sektör ve okuma/yazma kafasından bağımsız yazılan sıralı bloklar şeklinde kullanılır. 40 veya 80 pinlik paralel veri yolu içerir. SATA ise 7 hattan ibaret seri haberleşme kullanır. SATA diskler hotplug kullanılabildiğinden RAID-5 ve RAID 1 gibi yapılandırmalar için elverişlidir. Ayrıca 2.5" ve 3.5" için aynı bağlantı kablosunu kullanır. Diğer önemli özelliği ise daha hızlı olmasıdır.

Linux, P-ATA diskleri /dev/hdX şeklinde isimlendirir. İlk kablo üzerindekiler hda, hdb ve ikinci kablo üzerindekiler hdc, hdd şeklinde isimlendirilir. Bunlar da kendi içinde primary veya mantıksal bölümler içerebilir. Primary bölümler 1-4 arasında bir numara alırken, mantıksal bölümler 5-63 arasında bir numara alır. Örneğin: /dev/hda1, /dev/hdc5...

SATA diskler ise SCSI diskler gibi isimlendirilmektedir.

SCSI, disk ve teyp sürücü gibi cihazlar için uzun yıllardan beri kullanılan bir teknolojidir. Bugünlerde SCSI yerine daha hızlı olan SAS (Serial Attached SCSI) daha çok tercih edilmekte. SAS, teknoloji olarak SATA'ya çok benzemekte ve bu nedenle aynı backplane'i kullanabilmektedirler.

IDE ve SATA daha uygun maliyeti nedeniyle masaüstü bilgisayarlarda tercih edilirken SCSI ve SATA daha kararlı ve performanslı olması nedeniyle sunucu bilgisayarlarda kullanılmaktadır.

Linux altında, SCSI bağlantıları hakkındaki bilgiler /proc/scsi dizini altındadır.

SCSI diskler /dev altında sda, sdb, sdX şeklinde isimlendirilirken CD-ROM sürücü /dev/st0, teyp sürücü /dev/sg0 şeklinde isimlendirilir.

# Çekirdek Modülleri

Linux işletim sistemi çok geniş çevre cihazı desteği sunmaktadır. Çevre cihazları, bilgisayarları tamamlayan işlemci ve bellek gibi ana donanımların dışında kalan pek çok donanımı ifade etmek için kullanılır. Ses kartı, ekran kartı, USB arayüzler, seri ve paralel port, sabit diskler, RAID kartlar, ethernet kartlar... gibi pek çok donanım ve bu donanımları üreten pek çok üretici marka desteklenmektedir.

Çevre değişkenlerini kullanabilmek için sürücülerinin yüklenmesi gerekmektedir. Linux, yüklenebilir çekirdek modüllerine sahiptir. Bu sayede çalışan çekirdek boyutu küçük tutulurken donanımlara ait sürücüler istendiğinde ekleniyor, gerek kalmadığında kaldırılabiliyor.

Yüklenebilir çekirdek modülleri /lib/modules yer alır gerektiğinde aşağıdaki komut ile yüklenir:

# # modprobe modüladı

Modprobe, yüklenmek istenen modülün ihtiyaç duyduğu yüklenmemiş diğer modülleri de yükler. Birbirine ihtiyaç duyan modülleri tespit etmek için depmod komutu kullanılır. Bu komut /lib/modules altında modules.dep dosyasını oluşturarak ilişkili modüllerin veritabanını çıkartır.

Modüller yalnızca donanımlar için kullanılmaz. Programcılar için kolaylık sağladığından ağ protokollerinin uyarlanmasından, çekirdek tabanlı bir şifreleme algoritmasına kadar pek çok destek modüller ile sağlanabilmektedir.

Şu an yüklü modülleri görmek için:

Modülleri silmek için:

```
# modprobe -r modülad1
```

# sysfs Dosya Sistemi

sysfs dosya sistemi, sisteme bağlı cihaz ve veri yollarını kullanıcı ortamında erişilebilir bir dosya sistemi olarak sunar.

Linux 2.4 sürümde çekirdek ve sistem yapılandırmalarına ulaşmanın tek yolu /proc dosya sistemi idi. Zamanla bu dosya sistemi, fazlaca dosya ve klasör nedeniyle karmaşık bir hal almıştır. Bu nedenle 2.6

sürüm ile birlikte çekirdek programcıları /proc altında yalnızca çalışan süreçlere (process) ait bilgileri tutup çekirdeğe ait diğer bilgileri /sys altındaki sysfs dosya sistemine taşımıştır.

#### # ls -1 /sys/devices/

```
toplam 0
drwxr-xr-x 3 root root 0 Kas 9 16:54 breakpoint
drwxr-xr-x 3 root root 0 Kas 9 16:54 cpu
drwxr-xr-x 6 root root 0 Kas 9 16:54 LNXSYSTM:00
drwxr-xr-x 45 root root 0 Kas 9 16:54 pci0000:00
drwxr-xr-x 10 root root 0 Kas 9 16:54 platform
drwxr-xr-x 17 root root 0 Kas 9 16:54 pnp0
drwxr-xr-x 3 root root 0 Kas 9 16:54 software
drwxr-xr-x 7 root root 0 Kas 9 16:54 system
drwxr-xr-x 3 root root 0 Kas 9 16:54 tracepoint
drwxr-xr-x 15 root root 0 Kas 9 16:54 virtual
```

# **Udev Dosya Sistemi**

Linux'un eski sürümlerinde olası tüm aygıtları /dev klasörü altında statik olarak oluşturmakta idi. Ancak modüler yapının gelmesi ile birlikte bu yaklaşım da değiştirilmiştir. Bir aygıt yalnızca yüklendiğinde ona ait kullanıcı ortamında bir dosya oluşturulmalıydı. Udev (userpace dev) bu amaçla geliştirilmiş dosya sistemidir. Beraberinde namedev isimli aygıtları adlandırmak için kullanılan kütüphane ve çekirdekte olan aygıt hareketlerini dinleyerek gerekli eylemi gerçekleştiren udevd isimli servis de gelmektedir.

Çekirdek tarafından üretilen olay mesajları (bir USB cihazın takılması veya çıkartılması gibi) kullanıcı ortamında rastgele sırada ulaşır. Udevd servisi, hotplug olayların sıraya sokulmasını da sağlar. Udevd servisi başlamadan önce olan olaylara ait mesajlar, udevd başladıktan sonra çekirdek tarafından gönderilir. Sistem başlamadan takılan cihazlar coldplug, sistem çalışırken takılan cihazlar hotplug olarak adlandırılır.

#### **HAL ve D-Bus**

HAL (Hardware Abstraction Layer), çekirdekte aygıtlarla ilgili olan bir olayın kullanıcı ortamındaki bir yazılımla ilişkilendirilebilmesi için geliştirilmiştir. Örneğin bir dijital kamera takıldığında yeni fotoğrafların otomatik indirilmesi gibi.

Programları bilgilendirmek için HAL, süreçler arası haberleşme (IPC) tekniği ile oluşturulan D-Bus'ı kullanır. Programlar D-Bus üzerinden donanım olaylarını dinler ve bilgi alırlar. Aynı olay için birden fazla programa bilgi verilebilir.

# Sistem Açılışı

#### **□** Konu:

Donanımın açılışından kontrolün çekirdeğe ve ordan kullanıcıya geçene kadar geçen süreci anlama

#### **Hedefler:**

- PC ve işletim sistemi açılışını anlamak
- Açılış parametrelerini ihtiyaca göre özelleştirebilmeyi öğrenmek
- Açılışa dair günlük dosyasını okuyabilmek

#### **Anahtar Kelimeler:**

MBR, Grub, /var/log/messages, dmesg, BIOS, bootloader, kernel, init, syslog, initrd


# Açılış Kaydı Yükleyici (Boot Loader)

Bilgisayarınızı açtığınız zaman işlemci bildiği bir adresten kod çalıştırır. IBM uyumlu bir PC için bu adres, anakart üzerindeki flash belleğe yazılmış BIOS (Basic Input/Output System)'tur. BIOS, bilgisayarın CPU, bellek, disk gibi temel donanımları arar ve test eder. Daha sonra BIOS yapılandırmasında belirtilen sıra ile işletim sisteminin yükleneceği CD-ROM veya sabit disk gibi ortamı tespit eder.

İşletim sistemi olmadan işletim sistemini yüklemek zor bir işlemdir. O nedenle yükleme birkaç adımdan oluşmaktadır. Çünkü işletim sistemi henüz ortada olmadığı için dosya sistemi, disk yönetimi, istenen her kodun çalıştırılması söz konusu değildir. Yüklemenin her

adımında kazanılan bir yetenek ile daha fazlası yapılır ve bir sonraki adıma geçilir.

BIOS'un tespit ettiği ve işletim sistemini yüklemeye başlayacak özel kod içeren yükleme medyasının ilk 512 byte'lık kısmı "boot sector" veya "MBR (Master Boot Recor") olarak adlandırılır. Henüz ortada işletim sistemi olmadığı ve dosya sistemi tanınmadığı için diskin herhangi bir yerindeki işletim sistemini bulmak imkansızdır. O nedenle disklerin ilk 512 byte'ı sabittir ve yükleme işleminin başladığı noktadır. MBR boyutu küçük olduğu için, burada yükleme işini başlatacak ve görevi yükleme işini yapacak asıl programa devredecek küçük bir uygulama bulunmaktadır.




Intel, BIOS yapısının yerini alacak EFI standardını geliştirmiştir. EFI, işletim sistemi ile donanım arasında bir arayüz sunar. Bu arayüzün BIOS'a göre avantajları vardır:

- Büyük disklerden boot imkanı
- CPU bağımsız mimari
- CPU bağımsız sürücüler
- Ağ bağlantısı imkanı sunan esnek OS öncesi ortam
- Modüler yapı
- Daha fazla adreslenebilir bellek
- MBR'ye alternatif GUID Partion Table ile esnek bölümlendirme vapısı

Linux'ün GPT tabanlı diskleri okuyabilmesi için çekirdekte CONFIG\_EFI\_PARTITION aktif olmalıdır.

Linux altında yaygın olarak kullanılan iki açılış kaydı yükleyicisi vardır: LILO (Linux Loader) ve GRUB (Grand Unified Boot Loader). Açılış kaydı yükleyicileri temel olarak çekirdeğin yerini bulur ve başlatır. Bunun yanında açılış yöneticisi olarak çalışır ve birden fazla çekirdek yükleyip onlar arasında seçim yapılmasını da sağlar. GRUB, LILO'nun bazı dezavantajlı noktalarını kapatan daha profesyonel bir çözüm olarak daha çok tercih edilmektedir.



Çekirdek, sıkıştırılmış olarak (bzip veya gzip) saklandığından çalıştırılabilir değildir. Çekirdeğin başında minumum donanım yapılandırmasını yapacak ve takip eden sıkıştırılmış çekirdeği belleğe açacak kod parçası bulunmaktadır.

Çekirdeğin yüklenmesi esnasında GRUB tarafından belleğe yüklenmiş ilk kök dosya sistemi olacak initrd kopyalanır ve bağlanır (mount). Initrd, çekirdeğin açılış esnasında başka bir diske ihtiyaç duymadan kullanacağı bellekte yerleşmiş kök dosya sistemidir. Daha sonra gerçek dosya sistemine ulaşana kadar burayı kullanır. Yüklenen çekirdek modüler yapıyı destekler. Initrd dosya sisteminde, işletim sisteminin açılışı için gerekli modülleri içermektedir. Bu modüller yüklendikten sonra –ki bunların içinde asıl kullanılacak diskin sürücüsü de vardır- asıl dosya sistemine erişilir ve kök dosya sistemi olarak asıl disk bağlanır.

Asıl disk bağlandıktan sonra artık disk üzerindeki program ve betiklere ulaşılabilmektedir. Bu aşamada Linux, kullanıcı ortamının (user space) ilk çalışan süreci olacak init'i çalıştırır. Init, /etc/inittab yapılandırmasına göre açılış betiklerini çalıştırarak ayarlanmış çalışma seviyesinden işletim sisteminin diğer bileşenlerini çalıştırarak kullanıcı giriş ekranına kadar gelir. Bu aşamadan sonra kontrol kullanıcıya devredilir.

#### Grub

Grub, çekirdekten bağımsız çoklu önyükleme yapabilen küçük bir işletim sistemidir. Dosya sistemlerini tanımlar, açılış yapacak çekirdek imajlarını yükler ve yükleme işlemini yönetecek komut satırı sunar. Birden fazla işletim sistemi ve birden fazla disk arasında

seçim yapmayı sağladığı gibi kullanıcıdan aldığı parametreleri çekirdeğe geçer.

GRUB kendisini belleğe aşağıdaki adımlarda yükler:

- 1. Adım veya Birincil Önyükleyici: BIOS tarafından MBR'den okunarak yüklenir. 512 byte'dan küçüktür. Adım 1.5 veya Adım 2 açılış kaydını yükleme yeteneğine sahiptir.
- Adım 1.5 ön kayıt yükleme birincil önyükleyici tarafından belleğe gerektiğinde yüklenir. Bazı donanımlar (LBA mod harddiskte /boot bölümünün 1024'den yukarda bir silindirde yer alması gibi) yükleme yapabilmek için bu ara adıma ihtiyaç duyar.
- Adım 2 veya İkincil Önyükleyici belleğe yüklenir. Bu adım GRUB menüsünü gösterir ve komut satırı ortamını sunar. İşletim sistemi veya çekirdek seçilebilir, çekirdeğe özel parametreler gönderilebilir.
- İkincil önyükleyici, /boot/sysroot ile birlikte seçilen çekirdeği belleğe yükler ve kontrolü bu çekirdeğe devreder.

GRUB, ext2 dosya sistemlere ulaşabilir. Bu sayede LILO'da olduğu gibi /boot/grub/grub.conf ta yapılan değişiklikler için her defasında MBR'ye yükleme yapmaya gerek yok. Çünkü yükleme esnasında bu dosyaya kendisi ulaşarak yapılandırmayı okuyabilmektedir. GRUB yalnızca /boot 'un bulunduğu disk bölümü değişirse yüklemeye ihtiyaç duyar.

#### # /sbin/grub-install /dev/hda

GRUB komut satırı yüklemeyle ilgili birçok komutu kullanıma sunar. Bunlardan bir kısmı aşağıda verilmiştir:

#### boot

İşletim sistemini yükler.

#### displaymem

BIOS'tan alınan bilgilere göre mevcut bellek kullanımı gösterilir.

#### initrd /initrd-2.6.4.img

Kullanıcının başlangıç için ram disk belirtmesini sağlar.

# install <stage-1> <install-disk> <stage-2> p <config-file> GRUB'u MBR'ye yükler.

Stage-1: Birincil Önyükleyicinin bulunduğu yer. Örnek: (hd0,0)/grub/stage1

**kernel /vmlinuz-2.6.4.img ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00** İşletim sistemi için yüklenecek çekirdeği belirler. Buradan çekirdeğe parametre gönderilebilir. (Örnekteki ro gibi)

help –all komutu kullanılarak tüm komut ve parametreler hakkında bilgi alınabilir.

Bir işletim sisteminin GRUB menüsünde görünmesi için /boot/grub/grub.conf yapılandırma dosyasında olması gerekmektedir. Aşağıda hem Linux hem de MS Windows işletim sistemlerinden açılış yapabilecek örnek bir yapılandırma dosyası yer almaktadır:

```
default=0
timeout=10
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Pardus (2.6.4)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.4 ro root=LABEL=/1 rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.4.img

# section to load Windows
title Windows
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
```

Ekranda GRUB menüsü görüntüğünde 'a' tuşuna basarak çekirdek parametreleri düzenlenebilir. Örneğin a'ya basıldığında gelen ekranda boşluk bırakıp çalışma zamanı yazılarak açılış esnasında çalışma zamanı değiştirilebilir:

grub append> ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet 3

'e' harfine basarak açılıştan önce komut düzenlenebilir. Örneğin açılış diski değişmişse root komutuyla bunun gruba bildirilmesi gerektiğinde. Düzenlemeler sadece o açılış için geçerlidir, kalıcı değildir.

'c' harfine basarak Bash benzeri bir komut satırı alınır.

# Açılış Günlüğü

Açışıl sorunlarının çözümü, araştırma imkanları sınırlı olduğundan bazı durumlarda zor olabilmektedir. Linux sistemler açılırken çekirdek ekrana bir takım mesajlar basar. Bazen bu mesajlar, açılışta kullanılan bir grafiğin arkasında kalmaktadır. ESC tuşuna basarak bu grafik kaldırılıp alttaki mesajlar görülebilir.

Çekirdek loğları açılışta özel bir tampon alana yazılır ve daha sonra 'dmesg' komutu ile görüntülenir. Sistem günlüğünü tutan syslogd hizmeti devreye girdikten sonra ise bu loğlar syslogd üzerinden

günlük dosyalarına yazılır. Başlangıç mesajları da dahil, bu günlükler /var/log/syslog dosyasında bulunur.

```
# tail /var/log/syslog
Dec 14 22:43:29 pardus postfix/local[9759]: 513CA17FAC1:
to=<root@pardus>, orig_to=<root>, relay=local, delay=0.62,
delays=0.32/0.27/0/0.03, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to
command: procmail -a "$EXTENSION")
Dec 14 22:43:29 pardus postfix/gmgr[3296]: 513CA17FAC1:
Dec 14 22:45:01 pardus /USR/SBiN/CRON[9817]: (root) CMD
(command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Dec 14 22:45:32 pardus dbus[2423]: [system] Activating service
name='org.freedesktop.PackageKit' (using servicehelper)
Dec 14 22:45:32 pardus AptDaemon: INFO: Initializing daemon
Dec 14 22:45:32 pardus AptDaemon.PackageKit: INFO:
Initializing PackageKit compat layer
Dec 14 22:45:32 pardus dbus[2423]: [system] Successfully
activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
Dec 14 22:50:32 pardus AptDaemon: INFO: Quitting due to
inactivity
Dec 14 22:50:32 pardus AptDaemon: INFO: Quitting was requested
Dec 14 22:55:01 pardus /USR/SBiN/CRON[9854]: (root) CMD
(command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
```

# Çalışma Seviyeleri

### **□** Konu:

Kontrolün çekirdekten kullanıcıya geçmesi ve farklı çalışma seviyeleri için kullanıcı ortamının hazırlanması

#### **Hedefler:**

- Init programını anlamak
- Çalışma seviyesini belirleyebilmek

- Bilgisayarı kapatmak, yeniden başlatmak
- Açılış betiklerini anlamak

#### **Anahtar Kelimeler:**

/etc/inittab, shutdown, init, telinit, /etc/init.d

#### Init

Çekirdek açılışını tamamlayıp kullanıcı ortamına geçiş yaptığında çalışan ilk program '/sbin/init' olup PID numarası daima 1'dir. Bu süreç teorik olarak hiçbir zaman ölmez ve bütün diğer süreçlerin anasıdır. 'init' süreci ölse de çekirdek çalışmaya devam eder.

Çekirdeğin başka bir init programı çalıştırması için açılış esnasında parametre geçilmesi gerekir. init=/sbin/sysinit

# SysV Init

Linux dağıtımların pek çoğu UNIX SysV init yapısını kullanır. Bu yapıda çalışma seviyeleri vardır (run levels) ve her bir çalışma seviyesini hazır edecek betikler vardır. Böylece farklı farklı çalışma ortamları elde edilir. Örneğin sunucu sistemler genelde grafik arayüzün olmadığı bir seviyeden açılırken, disk bakımı yapacak bir sistem yöneticisi diske yazmanın en alt düzeyde olduğu bir seviyeden açılış yapar.

Çalışma seviyeleri 0-6 arası bir rakam olmak üzere 7 tanedir.

0 - Halt

1 – Tek kullanıcılı minimal açılış, bakım veya kurtarma modu 2, 3, 4, 5 – Çok kullanıcılı açılış. 3 text konsol, 5 grafik arayüz.

6 - Reboot

Sistem /etc/inittab dosyasında belirtilen initdefault değeriyle açılır. Çalışma seviyesini değiştirmek için bu değerin değiştirilmesi gerekmektedir. Pardus için öntanımlı değeri 2'dir.

```
# Level to run in
id:2:initdefault:

# Boot-time system configuration/initialization script.
si::sysinit:/etc/init.d/rcS
```

```
# What to do in single-user mode.
~:S:wait:/sbin/sulogin
# /etc/init.d executes the S and K scripts upon change
# of runlevel.
# Runlevel 0 is halt.
# Runlevel 1 is single-user.
# Runlevels 2-5 are multi-user.
# Runlevel 6 is reboot.
10:0:wait:/etc/init.d/rc 0
11:1:wait:/etc/init.d/rc 1
12:2:wait:/etc/init.d/rc 2
13:3:wait:/etc/init.d/rc 3
14:4:wait:/etc/init.d/rc 4
15:5:wait:/etc/init.d/rc 5
16:6:wait:/etc/init.d/rc 6
# What to do at the "3 finger salute".
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -h now
# Runlevel 2,3: getty on virtual consoles
# Runlevel
            3: getty on terminal (ttyS0) and modem (ttyS1)
1:23:respawn:/sbin/getty tty1 VC linux
2:23:respawn:/sbin/getty tty2 VC linux
3:23:respawn:/sbin/qetty tty3 VC linux
4:23:respawn:/sbin/getty tty4 VC linux
S0:3:respawn:/sbin/getty -L 9600 ttyS0 vt320
S1:3:respawn:/sbin/mgetty -x0 -D ttyS1
```

inittab dosyasında geçen bazı kelimelerin anlamları:

respawn: Sonlandığında otomatik olarak yeniden başlatılan program. wait: Bir kere çalışır ve init bitmesi için beklemede olur. initdefault: Öntanımlı çalışma seviyesi. ctrlaltdel: Ctrl+Alt+Del tuş kombinasyonuna basıldığında ne yapılacak.

Açılış esnasında 'e' harfine basarak komut düzenlemesi yaparak çalışma seviyesi geçici olarak değiştirilebilir. Çekirdek seçilerek komutun sonuna çalışma seviyesi rakamla yazılır ve sistem açılır. Örneğin çalışma seviyesini 3 yapmak için:

```
kernel /boot/vmlinuz-2.6.30 root=/dev/sda2 ro 3
```

Çalışma seviyesine ait bütün betikler /etc/init.d altında yer alır. Her bir çalışma seviyesi için /etc/rcX.d şeklinde bir dizin olup o seviyede çalıştırılacak yada durdurulacak betiklere ait sembolinkler linkeri içerir. Yani /etc/init.d altındaki bütün betikler çalıştırılmaz, sadece

ilgili çalışma seviyesinden linklenmiş betikler çalışır. Çalışma seviyesi dizinleri şunlardır:

rc0.d rc1.d rc2.d rc3.d rc4.d rc5.d rc6.d

rc2.d içeriği aşağıdaki gibidir:

#### \$ ls /etc/rc2.d/

README	S19binfmt-support	S21acpid	
S21loadcpufreq	S21ssh ''	S22postfix	
S25bootlogs		•	
S01decnet	S19dnet-progs	S21acpi-support	S21mysql
S21sysstat	S23openvpn	S25samba	
S01motd	S19preload	S21atd	S21ntp
S21xinetd	S24cups	S26winbind	
S01nvidia-kernel	S19rsyslog	S21cron	
S21quotarpc	S22avahi-daemo	on S24gdm3	
S27plymouth			
S16rpcbind	S19sudo	S21dbus	S21radvd
S22bluetooth	S24pulseaudio	S27rc.local	
S17nfs-common	S19syslog-ng	S21iodined	S21rsync
S22cpufrequtils	S24saned	S27rmnologin	
S19acpi-fakekey	S20apache2	S21irqbalance	
•	her S22network-mar	nager S24scanbutt	ond
S27stop-readahead	-fedora S89cron		

Sembolik link isimleri S (Start) veya K (Kill) ile başlar. S ile başlayanlar bir servisi başlatırken K ile başlayanlar sonlandırır. S ile başlayanlarda betiğe 'start', K ile başlayanlarda 'stop' parametresi gönderilir. Rakamlar (01-99), bir sıralama oluşması içindir. Bazı servislerin diğerlerinden once başlaması gerekebilir. Bu durumda daha küçük rakam verilir. Örneğin:

```
S20exim4 -> ../init.d/exim4
S20fam -> ../init.d/fam
S20hylafax -> ../init.d/hylafax
S20inetd -> ../init.d/inetd
S20mailman -> ../init.d/mailman
S20makedev -> ../init.d/makedev
S20pcmcia -> ../init.d/pcmcia
S20samba -> ../init.d/samba
S20ssh -> ../init.d/ssh
```

Bir önceki ve şimdiki çalışma seviyesini görmek için:

# # runlevel N 2

Çalışma seviyesini bir seferliğine değiştirmek için init veya telinit komutu kullanılabilir:

#### # telinit 3

Sistemi kapatmak (halt) veya yeniden başlatmak (reboot) için telinit kullanılabilir. Ancak daha güvenli yok olarak shutdown komutu kullanılabilir. 'halt' ve 'reboot' komutları da aynı işlevi görürler. Bu iki komut da nihayetinde shutdown'u farklı parametrelerde çağıran kısaltmalardır. Aynı şekilde 'poweroff' komutu da yine shutdown'u kullanan farklı bir kısaltmadır.

```
# shutdown [-t sec] [-arkhncfFHP] süre [uyarı mesajı]
```

'süre' parametresi olarak 'now' denirse işlem hemen gerçekleştirilir. İstenirse ileri bir zaman verilebilir. Genel kullanıma açık sunucularda system kapamaları planlıdır ve önceden duyurulur.

Aşağıda farklı shutdown kullanımları görülmektedir.

```
# shutdown -h now
# shutdown -r now
# shutdown -h 16:30
# shutdown -r +10
```

Son kullanımdaki +10, şu andan itibaren 10 dakika sonra reboot et demektir.

Bütün komutları verebilmek için sisteme 'root' olarak giriş yapmak gerekmektedir. Bilgisayarı kapatmanın diğer yolu da, sisteme hiç giriş yapmadan Ctrl+Alt+Del tuş kombinasyonuna basılarak yapılır. Bunun için sistemin klavyesine fiziksel olarak erişmek gerekmektedir.

# **Upstart**

SysV init modelinde sıralı ve senkron bir yapı vardır. Başlangıç betiklerinin belli bir sırada ve yalnızca kullanıcının çalışma seviyesi değiştirmesi durumunda çalışmasına karşın Upstart, asenkron ve olay (event) bazlıdır. SysV init modelindeki betikler yerine burada görevler (Jobs) vardır. Ubuntu tarafından desteklenen Upstart uyumluluk için SysV betikleri desteklemektedir.

Upstart, arkaplanda sürekli çalışacak hizmetler ile geçici süreyle çalışan görevleri birbirinden ayırmaktadır. Upstart'ın en önemli farkı SysV init betiklerinde olduğu gibi karmaşık ve uzun şablonlu betiklere ihtiyaç duymamasıdır. Aşağıda örnek bir betik görülmektedir:

```
description "ornek servis" start on filesystem
```

```
stop on runlevel [06]
expect fork
respawn
exec servis -d9 -r
```

init programını control etmek için initctl komutu kullanılır:

```
# initctl list
```

# Paket Yönetimi

**□** Konu:

Pardus ve Red Hat paket yönetim sistemlerini tanımak

#### Hedefler:

- Pardus altında paket kurmak, kaldırmak ve güncelleyebilmek
- Red Hat altında paket kurmak, kaldırmak ve güncelleyebilmek
- Kaynak kodundan program kurmak

#### **Anahtar Kelimeler:**

apt-get, dpkg, yum, rpm, rpm2cpio, ldconfig, LD\_LIBRARY\_PATH

#### Paket Yönetimi

Linux altında paket yönetimi pakete ait tüm operasyonları(kurma, güncelleme ve kaldırma) kapsar. Bir uygulama kurulumu iki türlü yapılabilmektedir.

- 1. Hazır paketlerden kurulum yapmak.
- 2. Açık kod uygulamayı kaynak kodundan derleyerek kurmak.

Paketten kurulum oldukça kolay olup tüm gereksinimler ve kurulum sonrası yapılacak

İkinci yöntem olan kaynak kodundan derleme bazı avantajları olsada birinciye göre fazla tercih edilmemektedir. Bir pakedi kaynak kodundan derlerken, derleyici

parametreleri sistemdeki işlemciye göre değiştirilerek uygulamanın daha hızlı çalışması sağlanabilir. Bazen de hazır paket ihtiyaç duyduğumuz bir parametre ile derlenmediği için kaynak koddan kurmak gerekebiliyor..Ancak kod derlemek, derleme sonrasında açılış betiklerini ayarlamak gibi işler yeni başlayanlar için zor olabilir.

Hazır paketten kurma yöntemide kullanıcı paket ve bağımlılıklarının nasıl kurulması gerektiğini bilmesine gerek kalmadan kolayca kurulum ve güncelleme yapabilir.

#### Pardus Paket Yönetimi

Pardus paket yönetimi olarak Debian paket yöneticisini kullanmaktadır. Debian paketleri .deb uzantısı ile ifade edilir. Paketleri yönetmek için kullanılan komutlar: dpkg, apt-get apt-cache alien ve aptitude

APT(Advanced Packaging Tool) paketlerin ihtiyaç duyduğu paketleri de belirleyerek otomatik olarak kuran bir paket yönetim aracıdır.


Paketlerin internet üzerinde tutulduğu yerlere depo(repository) adı verilir. Pardus'ta kullanılacak depoları /etc/apt/sources.list dosyasında tanımlanır.

```
# cat /etc/apt/sources.list
```

```
deb [arch=amd64,i386] ftp://depo.pardus.org.tr/kurumsal/anahavuz wheezy main contrib non-free deb [arch=amd64,i386] ftp://depo.pardus.org.tr/kurumsal/anahavuz wheezy-proposed-updates main contrib non-free deb [arch=amd64,i386] ftp://depo.pardus.org.tr/kurumsal/cokluortam wheezy main non-free deb [arch=amd64,i386] ftp://depo.pardus.org.tr/kurumsal/guvenlik wheezy/updates main contrib non-free deb [arch=amd64,i386] ftp://depo.pardus.org.tr/kurumsal/ozelhavuz wheezy main non-free
```

Dpkg komutu RPM dağıtımlarındaki rpm komutuna karşılık gelir. Apt-get ve apt-cache komutları da yum eşleniği denilebilir. Aptitude metin tabanlı arayüz ile paket yönetimi yapmaktadır. Alien komutu ile deb/rpm paket dönüşümü yapılabilmektedir. Bir yazılım rpm paketi var fakat deb formatında paketi yoksa alien komutu sayesinde rpm paketinden debian paketine dönüşüm yapılabilir. Tam tersi olarak deb paketinden de rpm paketi yapılabilmektedir.

Grafik arayüzünde synaptic paket yöneticisi sayesinde görsel olarak paket kurulumu yapılabilir.



Komut satırında ise menu tabanlı aptitude paket yöneticisi kullanılabilir.

```
Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım

Eylemler Geri al Paket Çözüm Üreticisi Ara Seçenekler Görünümler Yardım C-T: Menü ?: Yardım q: Çık u: Güncelle g: Paketleri İndir/Kur/Kaldır aptitude 0.6.8.2 990 kB'lık alan boşaltılacak
--- Yükseltilebilir paketler (60)
--- Kurulmuş Paketler (2040)
--- Kurulmanış Paketler (55552)
--- Eski ve Yerel Olarak Oluşturulmuş Paketler (1)
--- Sanal paketler (8759)

Bu paketlerin daha güncel sürümleri mevcut.

This group contains 60 packages.
```

Sonraki bölümlerde kabuk üzerinde çalıştırılabilecek komutlar ile paket yönetimi anlatılacaktır.

# Paket sorgulama

dpkg -l veya --list paremetresi ile sistemde kurulu tüm paketler listelenir.

#### # dpkg -1

```
esired=Unknown/Instal1/Remove/Purge/Hold
Status=Not/Inst/conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend

/ Err?*(none)/Reinst-required (Status, Err: uppercase=bad)

// Name

Version

| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description
| Architecture Description of Architecture Description of Architecture Description of Architecture Description of Architecture Description Architecture Description Architecture Description Architecture Description Architecture Description Architecture Description Architecture Description Architecture Description Architecture Description Architecture Description Architecture Description Architecture Description Architecture Description Architecture Description Architecture Description Architecture Description Architecture Description Architecture Description Architecture Des
```

dpkg –S parametresi ile bir dosyanın hangi paket tarafından kurulduğu öğrenilir.

```
# dpkg -S /bin/ls
coreutils: /bin/ls
```

Yukarıdaki çıktıya göre /bin/ls dosyası coreutils isimli paket ile birlikte gelmektedir.

dpkg –L komutu ile bir paketin kurduğu tüm dosya ve komutlar listelenir.

```
# dpkg -L vim
/.
/usr
/usr/bin
/usr/bin/vim.basic
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/bug
/usr/share/bug/vim
/usr/share/bug/vim/script
/usr/share/bug/vim/presubj
/usr/share/lintian
/usr/share/lintian/overrides
/usr/share/lintian/overrides/vim
/usr/share/doc/vim
```

Bir paketin ihtiyaç duyduğu tüm bağımlı paketleri listelemek için apt-cache depends komutu kullanılır.

# # apt-cache depends vim

vim

Depends: vim-common
Depends: vim-runtime
Depends: libacl1
Depends: libc6
Depends: libgpm2
Depends: libselinux1
Depends: libtinfo5
Suggests: <ctags>
 exuberant-ctags:i386
 exuberant-ctags
Suggests: vim-doc

Suggests: vim-doc Suggests: vim-scripts Conflicts: vim:i386

apt-cache search komutu ile tanımlı paket depolarında bulunan paket listesinde araması yapılabilir. Aşağıdaki örnekte içinde vim geçen tüm paketler listelenmiştir.

#### # apt-cache search vim

```
apvlv - PDF viewer with Vim-like behaviour bicyclerepair - A refactoring tool for python cernlib-base - CERNLIB data analysis suite - common files vim-migemo - VIM plugin for C/Migemo
```

#### **Paket Kurma**

Pardus paket depoları /etc/apt/sources.list dosyasında tanımlanır.

#### # cat /etc/apt/sources.list

```
deb [arch=amd64,i386] ftp://depo.pardus.org.tr/kurumsal/anahavuz wheezy main contrib non-free deb [arch=amd64,i386] ftp://depo.pardus.org.tr/kurumsal/anahavuz wheezy-proposed-updates main contrib non-free deb [arch=amd64,i386] ftp://depo.pardus.org.tr/kurumsal/cokluortam wheezy main non-free deb [arch=amd64,i386] ftp://depo.pardus.org.tr/kurumsal/guvenlik wheezy/updates main contrib non-free deb [arch=amd64,i386] ftp://depo.pardus.org.tr/kurumsal/ozelhavuz wheezy main non-free
```

apt-get install parametresi veya dkg --install ile Aşağıdaki komutlarla paket kurulabilir.

apt-get install paketadı dpkg -i paketadı.deb veya dpkg -install paketadı.deb

#### # apt-get install zsh

Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done

#### **Paket Silme**

dpkg -r veya apt-get remove komutu ile yapılandırma dosyaları hariç tüm dosyalar silinir. Herşeyi silmek için de apt-get purge parametresi kullanılır.

#### # apt-get remove zsh

Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following packages were automatically installed and are no longer required: libdbi1 libevtlog0 libmongo-client0 libnet1 libsyslog-ng-3.3.5 Use 'apt-get autoremove' to remove them. The following packages will be REMOVED: 0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 40 not upgraded. After this operation, 11,7 MB disk space will be freed. Do you want to continue [Y/n]? y (Reading database ... 184455 files and directories currently installed.) Removing zsh ... Processing triggers for menu ... Processing triggers for man-db ...

#### # apt-get purge zsh

Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following packages were automatically installed and are no longer libdbi1 libevtlog0 libmongo-client0 libnet1 libsyslog-ng-3.3.5 Use 'apt-get autoremove' to remove them. The following packages will be REMOVED: 0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 40 not upgraded. After this operation, 0 B of additional disk space will be used.

```
Do you want to continue [Y/n]? y (Reading database ... 183293 files and directories currently installed.)
Removing zsh ...
Purging configuration files for zsh ...
Processing triggers for menu ...
```

#### **Paket Güncelleme**

apt-get update komutu ile gerçek manada bir paket güncellemesi yapılmaz. Sadece paketin indeks dosyaları ve kaynakları güncellenir. apt-get upgrade ile de yeni sürümler kurulur.

```
# apt-get update
Get:1 ftp://depo.pardus.org.tr wheezy Release.gpg [1.672 B]
Get:2 http://download.opensuse.org ./ Release.gpg [189 B]
Get:3 ftp://depo.pardus.org.tr wheezy-proposed-updates Release.gpg
[836 B]
Hit http://download.opensuse.org ./ Release
Hit ftp://depo.pardus.org.tr wheezy Release.gpg
```

#### Red Hat Paket Yönetimi

Pardus, Red Hat paket yönetim sistemlerinin hiçbirini kullanmaz ancak Red Hat ve klonu işletim sistemlerinin yaygın kullanılması Pardus sistemlere destek veren mühendislerin bu popüler paket yönetim sistemini de bilmesini gerekli kılmaktadır.

#### **RPM**

RPM, Red Hat'in klasik paket yönetim aracıdır. Paket kurmak, kaldırmak ve güncellemek için kullanılır.

Temel rpm komutları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İşlem	Kısa Parametre	Uzun Parametre
Güncelleme/Kurma	-U	upgrade
Kurma	-i	install
Silme	-e	erase
Sorgulama	-q	query
Doğrulama	-V	verify
İmza Kontrolü	K	checksig
Tazelem,sadece	-F	freshen
kurulu ise güncelle		
Veritabanını ilkle	Yok	initdb
Veritabanını tekrar	Yok	rebuilddb

oluştur

Paket zaten kurulu ise aşağıdaki gibi bir hata mesajı alınır:

```
# rpm -ivh xsnow-1.41-1.i386.rpm
package xsnow-1.41-1 is already installed
```

Bu durumda paketin önce silinmesi gerekir. Paket silmek için:

```
# rpm -e xsnow
error: removing these packages would break dependencies:
/usr/X11R6/bin/xsnow is needed by x-amusements-1.0-1
```

Bir pakete ait yazılımlar bir başka paket tarafından kullanılıyorsa rpm doğrudan silinmesine izin vermez. Öncelikle silinecek pakete ihtiyaç duyan paketin silinmesi gerekir. Eğer ne yaptığımızdan eminsek rpm'i aşağıdaki gibi --force ile zorlayabiliriz:

Mevcut paketin yeni sürümü çıkmış ise aşağıdaki komut ile mevcut paket güncellenir:

Eğer paket kurulu değilse, güncelleme anlamındaki -U, yükleme anlamındaki -i gibi çalışır.

Bir paketin kurulu olup olmadığını sorgulamak için:

```
# rpm -q xsnow
xsnow-1.41-1
```

Paket içerisinden çıkan dosyaları listelemek için:

```
# rpm -ql xsnow
/etc/X11/applnk/Games/xsnow.desktop
/usr/X11R6/bin/xsnow
```

Kurulu tüm paketleri görmek için:

```
# rpm -qa | less
filesystem-2.4.0-1.el5.centos
termcap-5.5-1.20060701.1
glibc-2.5-12
glib2-2.12.3-2.fc6
```

. . .

-V parametresi ile orijinal kurulumdan sonra paketin dosyalarında değişiklik var mı diye kontrol edilebilir. Sisteme bir saldırgan girdiğinde hangi programları vs değiştirdiğini anlamada oldukça faydalı olmaktadır.

## rpm2cpio

RPM olarak paketlenmiş bir dosyayı cpio arşiv formatına çevirir. Genel olarak RPM paketten istenen bir dosyayı çıkartmak için kullanılır.

```
# rpm2cpio logrotate-1.0-1.i386.rpm > blah.cpio
# file blah.cpio
blah.cpio: ASCII cpio archive (SVR4 with CRC)
#
```

rpm2cpio, tıpkı cpio gibi Stdout'a yazdığından çıktının bir dosyaya yönlendirilmesi gerekmektedir.

Diğer yöntem:

```
# cat logrotate-1.0-1.i386.rpm | rpm2cpio > blah.cpio
```

Bu aşamadan sonra cpio üzerindeki tüm işlemler yapılabilir.

Paket içeriğini görüntülemek için:

```
# rpm2cpio logrotate-1.0-1.i386.rpm | cpio -t
usr/man/man8/logrotate.8
usr/sbin/logrotate
14 blocks
```

Paketin içerisinden bir dosya çıkartmak için:

```
# rpm2cpio logrotate-1.0-1.i386.rpm |cpio -ivd
usr/man/man8/logrotate.8
usr/man/man8/logrotate.8
14 blocks
```

#### Yum Yapılandırma

Yum yapılandırma dosyası /etc/yum.conf dosyasıdır. Öntanımlı dosya aşağıdaki gibidir:

```
[main]
```

```
cachedir=/var/cache/yum
keepcache=0
debuglevel=2
logfile=/var/log/yum.log
exactarch=1
obsoletes=1
gpgcheck=1
plugins=1
installonly_limit=2
```

#### cachedir:

Yum'un önbellek ve dosya veritabanını tutacağı dizin

### keepcache:

1 veya 0 olabilir.

#### logfile:

Yum'un günlüklerini yazacağı dosya

#### exactarch:

1 veya 0 olabilir. Yalnızca bilgisayar mimarisine (i386, i686, x64 gibi) ait paketleri yükleme kararı

## gpgcheck:

1 veya 0 olabilir. Paketin sayısal imzasını kontrol etme kararı

Yum depo alanları yum.conf'ta [repository] bölümü açılarak tanımlanabilir. Ancak genelde /etc/yum.repos.d dizini altındaki .repo dosyalarında tanımlanır. /etc/yum.conf altında aşağıdaki gibi bildirimle depo tanımlarının (.repo dosyaları) olduğu dizin belirtilir.

reposdir=/etc/yum.repos.d/

Depo bölümleri en az aşağıdaki iki değeri içermelidir:

[repository]
name=repository\_name
baseurl=repository\_url

name:

Depo adı

baseurl:

Depo'nun tam yolu

Baseurl aşağıdaki biçimdedir:

baseurl=http://path/to/repo/rel/\$releasever/server/\$basearch/os/

Depoyu etkin veya devre dışı yapmak için enabled tanımı yapılır. 1 veya 0 olur. 1 olması durumunda paket yüklemelerinde kaynak olarak kullanılacaktır.

enabled=1

#### Örnek:

```
[red-hat-enterprise-linux-sfs]
name = Red Hat Enterprise Linux Scalable FS
baseurl = https://cdn.redhat.com/content/dist/rhel/entitlement-
6/releases/$releasever/$basearch/scalablefilesystem/os
enabled = 1
gpgcheck = 1
gpgkey = file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release
sslverify = 1
sslcacert = /etc/rhsm/ca/redhat-uep.pem
sslclientkey = /etc/pki/entitlement/key.pem
sslclientcert = /etc/pki/entitlement/11300387955690106.pem
```

Yum yapılandırmalarında kullanabileceğiniz değişkenler vardır:

\$releasever Sürüm numarası

\$arch

Mimari

### yumdownloader

Yum-utils paketi gelen bu programcık ihtiyaç duyulan rpm paketi indirmek için kullanılır. Normalde Yum güncel olan paketi indirmez. Ancak bu pakete ihtiyacınız varsa yumdownloader kullanabilirsiniz.

Yum dosyayı indirmiyor:

```
$ yum --downloadonly install openssh-server
Loading "downloadonly" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
Reading repository metadata in from local files
Parsing package install arguments
Nothing to do
```

Yumdownloader her durumda indiriyor:

Kaynak kod paketini indirmek için:

```
$ yumdownloader --source zsh
...
Enabling fedora-source repository
fedora-source/metalink | 1.7 kB 00:00
zsh-4.3.10-5.fc13.src.rpm | 2.6 MB 00:30
```

#### Yum

Yum, Red Hat'in paket yöneticisi olup paketler hakkında sorgular yapılmasına, paketlerin depolardan çekilmesine, yüklenmeleri ve kaldırılmalarına ve bütün sistemin güncellenmesine imkan tanır.

Yum aynı zamanda paket bağımlılıklarını otomatik tespit ederek kaldırılan yada yüklenen paketin ihtiyaç duyduğu diğer paketleri de yükler.

Yum, kendi paket deponuzu kurmanızı da sağlar. Yum'u kullanmak için super kullanıcı olmanız gerekmektedir.

## Güncel Paket Sorgulama

Sisteminizdeki hangi paketin güncellemesini çıktığını öğrenmek için:

~]# yum check-update		
Loaded plugins: product-id, refr	esh-packagekit, subscrip	otion-manager
Updating Red Hat repositories.		
INFO:rhsm-app.repolib:repos upda	ted: 0	
PackageKit.x86_64	0.5.8-2.el6	rhel
PackageKit-glib.x86_64	0.5.8-2.el6	rhel
PackageKit-yum.x86_64	0.5.8-2.el6	rhel
PackageKit-yum-plugin.x86_64	0.5.8-2.el6	rhel
glibc.x86_64	2.11.90-20.el6	rhel
glibc-common.x86_64	2.10.90-22	rhel
kernel.x86_64	2.6.31-14.el6	rhel
kernel-firmware.noarch	2.6.31-14.el6	rhel
rpm.x86_64	4.7.1-5.el6	rhel
rpm-libs.x86_64	4.7.1-5.el6	rhel
rpm-python.x86_64	4.7.1-5.el6	rhel
udev.x86_64	147-2.15.el6	rhel
yum.noarch	3.2.24-4.el6	rhel

#### Paket Güncelleme

Tek bir paketi güncellemek için:

```
~]# yum update udev
Loaded plugins: product-id, refresh-packagekit, subscription-manager
Updating Red Hat repositories.
INFO:rhsm-app.repolib:repos updated: 0
Setting up Update Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package udev.x86_64 0:147-2.15.el6 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
 Package
                                     Repository
_____
         x86_64 147-2.15.el6 rhel 337 k
udev
Transaction Summary
_____
                 Install
         0 Package(s)
Upgrade
        1 Package(s)
Total download size: 337 k
Is this ok [y/N]:
```

### **Paket Arama**

Bütün RPM paketlerinin isminde, tanımında ve özet bilgisinde anahtar kelime kullanılarak arama yapılabilir. Birden fazla anahtar kelime belirtilebilir.

Arama, hangi paketi kuracağınızdan emin olmadığınız ancak neyle ilgili olduğunu tahmin ettiğinizde kullanılabilirsiniz.

#### Paket Listeleme

Paket veya paket grupları hakkında bilgi almak için list kullanılır. Arama yaparken ifadeler kullanılabilir.

Arama, hangi paketi kuracağınızdan emin olmadığınız ancak neyle ilgili olduğunu tahmin ettiğinizde kullanılabilirsiniz.

```
$ yum list kernel
Installed Packages
                          2.6.18-238.12.1.el5
                                                     installed
kernel.x86 64
Available Packages
                           2.6.18-371.1.2.el5
kernel.x86_64
                                                     updates
yum list all
      Bütün yüklü veya kullanıma hazır paketleri listeler
vum list installed
     Sadece yüklenmiş paketleri gösterir
yum grouplist
     Paket gruplarını listeler
yum repolist
     Depo ID'si, ismi ve sunulan paket sayısını listeler
```

## Paket Bilgisi

Bir veya daha fazla paket hakkında bilgi almak için info kullanılır.

```
~]# yum info abrt
Loaded plugins: product-id, refresh-packagekit, subscription-manager
Updating Red Hat repositories.
INFO:rhsm-app.repolib:repos updated: 0
Installed Packages
         : abrt
Name
Arch
         : x86_64
Version : 1.0.7
Release : 5.el6
          : 578 k
Size
         : installed
Repo
From repo : rhel
Summary : Automatic bug detection and reporting tool
URL
           : https://fedorahosted.org/abrt/
         : GPLv2+
Description: abrt is a tool to help users to detect defects in applications
           : and to create a bug report with all informations needed by
           : maintainer to fix it. It uses plugin system to extend its
           : functionality.
```

#### **Paket Kurmak**

Bir veya daha fazla paketi kurmak için install kullanılır.

- ~]# yum install sqlite2.i586
- ~]# yum install audacious-plugins-\\*

Paket adını bilmiyorsanız yüklemek istediğiniz programın tam yolunu vererek de kurulum yapabilirsiniz.

~]# yum install /usr/sbin/named

# Paket Grupları

Aynı amaca yönelik paketler aynı Grup ID'si altında gruplanmışlardır. Böylece tek komutla birbiriyle ilgili bütün paketler kurulabilir.

Bütün grupların listesini çıkartmak için:

~]# yum grouplist -v

Bir paket grubunu yüklemek için:

~]# yum groupinstall kde-desktop

Aynı işi yapan install komutu:

~]# yum install @kde-desktop

### Geçmiş Hareketler

history parametresi yum ile yapılan hareketleri görmenizi sağlar.

En son hareketleri listelemek için:

# yum history list

Bütün hareketleri görmek için:

# yum history list all

Verilen aralıktaki hareketleri görmek için:

# yum history list start id..end id

Yeni bir geçmiş başlatmak için:

# yum history new

~]# yum history list 15 Loaded plugins: product-id, refresh-packagekit, subscription-manager		
ID   Login user	Date and time Action(s)	Altered
5   Jaromir <jhradilek></jhradilek>	2011-07-29 15:33   Install	1
4   Jaromir <jhradilek></jhradilek>	2011-07-21 15:10   Install	1
3   Jaromir <jhradilek></jhradilek>	2011-07-16 15:27   I, U	73
2   System <unset></unset>	2011-07-16 15:19   Update	1
1   System <unset></unset>	2011-07-16 14:38   Install	1106
history list		

ID: Tek bir hareketi tanımlayan tamsayı değer

Login user: Hareketi başlatan kullanıcı

Actions: Hangi hareket yapıldı

Altered: Hareketin kaç paketi etkilediği

# **Kaynak Kodundan Paket Derleme**

Linux altında programları derlemek için gcc kullanılır. Programlar insanların anlayacağı dille yazıldığından makinanın (programları yorumlayan işlemcidir) anlayacağı dile çevrilmesi lazım. Bu işi derleyiciler yapar ve bu işleme program derleme denir.

Kurulacak bir programın öncelikle indirilmesi gerekir. Programlar genelde geliştiricilerin web sayfalarından veya SourceForge ve Freshmeat gibi programlara ev sahipliği yapan genel amaçlı yerlerden elde edilebilir.

http://www.sourceforge.net http://www.freshmeat.net

Programlar, dağıtımının daha kolay yapılabilmesi için kodları birleştirilmiş ve sıkıştırılmış olarak gelirler. Tar komutu birleştirmek, gzip komutu ise sıkıştırmak için kullanılır. Programcının bu komutlarla birleştirip dağıttığı paketin ters işlemlerle açılması gerekir. .tar.gz uzantılı bi kaynak kod aşağıdaki gibi açılır:

# tar -zxf qsheff-II-2.1-r3.tar.gz

Programı açmadan önce içinde ne var görmek isteyebilirsiniz:

```
# tar -ztf qsheff-II-2.1-r3.tar.gz | less
qsheff-II-2.1-r3/README
qsheff-II-2.1-r3/src/exec.h
qsheff-II-2.1-r3/src/qsheff-config.h.in
qsheff-II-2.1-r3/src/main.c
```

tar komutuna verilen 'z' parametresi gzip ile sıkıştırılmış dosyayı açmak içindir. 'x' ise tar ile birleştirilmiş dosyayı parçalamak içindir. Bazı programlar gzip yerine daha çok sıkıştırma sağlayan bzip2 ile sıkıştırılır. Böyle bir dosyayı açmak için 'z' yerine 'j' kullanılır:

```
# tar -jxf qsheff-II-2.1-r3.tar.bz2
```

GNU autotools ile oluşturulmuş yazılımlar aşağıdaki sırayla kurulur:

# ./configure

# make

# make install

Bunlara 'make config' veya 'make test' gibi ilave kontroller de eklendiği oluyor. Ancak genel kurulm bu şekildedir. Configure betiği genel ve her programa özel olmak üzere parametreler alabilir. Örneğin --prefix parametresi genel bir parametre olup programın nereye kurulacağını gösterir. Parametreler hakkında bilgi almak için kaynak kodun olduğu dizinde aşağdaki komutu verin:

#### # ./configure -help

Installation directories:

--prefix=PREFIX install architecture-independent files in

PREFIX

[/usr/local]

--exec-prefix=EPREFIX install architecture-dependent files in

**EPREFIX** 

[PREFIX]

Optional Features:

--enable-debug Enable debug messages

--disable-local-users Disable the filters for local users

--enable-syslog Enable syslog messages

--enable-backup Enable backup

make programı derler, make install ise dosya sistemine yerleştirir.

# Kütüphaneler

Linux programlar ya dinamik yada statik derlenirler. Statik olarak derlenen programlar, her ne fonksiyona ihtiyaç duyarsalar kendi içerisinde onu barındırırlar. Yani tam ve bağımsız olarak çalışabilecek şekildedirler. Dinamik olarak derlenen programlar, çalışması için harici kütüphanelere ihtiyaç duyarlar. Kütüphaneler, programcıların sık kullanılan fonksiyonları topladıkları kodlardır.

ldd komutu bir programın statik mi yoksa dinamik mi olduğunu; dinamikse hangi kütüphanelere ihtiyaç duyduğunu belirler.

#### # ldd /bin/ln

```
linux-vdso.so.1 (0x00007fffae5ff000)
    libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
(0x00007f52a6ccb000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f52a7096000)
```

# **LD Yükleyici**

Dinamik derlenmiş programlar bazı fonksiyonları harici kütüphanelerden kullanır; kendi içinde bulundurmaz. Dinamik bir program çalıştırıldığında ihtyaç duyduğu kütüphaneleri yükleyen programa "dinamik yükleyici" denir. Bu program ld-linux programıdır:

```
# ls -1 /lib/ld-linux.so.2
```

lrwxrwxrwx 1 root root 25 Ağu 29 15:16 /lib/ld-linux.so.2 -> i386linux-gnu/ld-2.17.so

Dinamik yükleyici kütüphaneleri bulmak için iki dosyayı kullanır: /etc/ld.so.conf ve /etc/ld.so.cache dosyaları.

```
# cat /etc/ld.so.conf
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
```

Yukarıdaki dosyada sistem arayacağı paylaşımlı kütüphane dizinlerinin listesinin /etc/ld.so.conf.d dizininde .conf ile biten

dosyalarda tutulduğu ifade edilmektedir. Dizinin içeriği şu şekilde dosyalardan oluşmaktadır.

#### # ls /etc/ld.so.conf.d

```
i486\text{-linux-gnu.conf} \quad libc.conf \quad x86\_64\text{-linux-gnu.conf} \quad zz\_i386\text{-biarch-compat.conf}
```

```
# cat /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu.conf
```

```
# Multiarch support
/lib/x86_64-linux-gnu
/usr/lib/x86_64-linux-gnu
```

Bu dosyanın içerisine kütüphaneler için bakılması gerekli dizinler yazılır.

Linux ld.so.conf dosyası ve dizinlerinedeğil, onun derlenmiş hali olan ld.so.cache'e bakar. ld.so.conf dosyalarında bir değişiklik yapıldığında her zaman aşağıdaki komutla cache dosyası oluşturulmalıdır:

#### # ldconfig

Dinamik yükleyicinin gördüğü tüm kütüphaneler aşaıdaki komutla görüntülenebilir:

#### # ldconfig -p

Eğer dinamik yükleyicinin öncelikle istenen bir dizindeki kütüphaneleri kontrol etmesi istenirse LD\_LIBRARY\_PATH çevre değişkeni kullanılabilir.

```
# export LD_LIBRARY_PATH="/usr/lib/dizin1:/usr/local/lib/dizin2"
```

# **GNU ve UNIX Komutları**

## **□** Konu:

Kabuk, komut satırı ve temel Linux komutları

#### **Hedefler:**

- Kabuk hakkında bilgi sahibi olmak
- Çevre değişkenlerini görüntülemek, atamak, kullanmak
- Komut satırında çalışabilmek
- Komut çalıştırmak, komutları birbirine bağlamak
- Temel Linux komutlarını tanımak

#### **Anahtar Kelimeler:**

Bash, export, env, echo, cd, pwd, ls, sed, awk, xargs, tr, find, cat, wc

#### **Kabuk**

Kullanıcıların işletim sistemi ile etkileşebileceği iki ana ortam mevcuttur. Bunlardan birisi grafik masaüstü, diğeri de komut satırıdır. Komut satırını sunan ve komutları yorumlayıp çalıştıran kabuk programıdır.

En yaygın kullanılan kabuk programı Bash olmakla birlikte ksh, csh, zsh gibi farklı kabuklar da bulunmaktadır.

Sistemde kullanılabilecek tüm kabuklar /etc/shells dosyasında tanımlanmaktadır.

Sisteme giriş yaparken her kullanıcı için tanımlı bir kabuk çalışır. Kabuk programı kullanıcıya bir komut satırı (prompt da denir) sunar ve komut girmesi için bekler. Bash bu komutu yorumlayıp gerekli programları çalıştırır ve sonlanmalarını bekler. İşlemler bittikten sonra kontrol yeniden kabuğa geçer ve kabuk yeniden komut girişi için bekler. Kabuktan çıkış yapılana kadar bu döngü devam eder.

Kullanılan kabuğu görüntülemek için aşağıdaki komut kullanılır.

#### \$ echo \$SHELL

/bin/bash

Kabuğu değiştirmek için chsh komutu kullanılabilr:

#### \$ chsh -s /bin/sh

Changing shell for user1.

Password:

Shell changed.

Yeni kabuğun aktif hale geçmesi için sistemden çıkıp yeniden giriş yapmak gerekir. Eğer kullanılan kabuk yalnızca mevcut oturum için değiştirilmek istenirse doğrudan kabuk çalıştırılır:

#### \$ bash

user1@pardus \$

Bu durumda sisteme bir sonraki girişte yine eski kabuk çalışacaktır.

#### **Yardım Alma**

Linux, konsol altında text tabanlı yardım alınabilecek 'man (manual)' olarak bilinen bir sistem sunmaktadır. Programlar, biçimlendirilmiş manual yardım dosyaları ile birlikte dağıtılmaktadır. 'man' komutu bu sayfaları biçimli bir şekilde okumaya ve kullanıcıya göstermeye yarar. Örneğin aşağıdaki man komutuyla man'ın kendisi hakkında yardım alınabilir:

#### \$ man man

Man sayfası okunurken ok tuşları kullanılarak aşağı ve yukarı ilerlenebilir. '/' işaretine basıldığında yardım sayfası içinde arama yapılabilir. Bir sonraki arama sonucu için 'n', bir ekran aşağı kaydırmak için SPACE, bir ekran yukarı çıkmak için 'b' ve yardım sayfasından çıkmak için 'q' tuşuna basılır.

Aynı konu adı iki farklı anlam içerebildiğinden (komut olan read ile system çağrısı olan read gibi) yardım sayfaları aşağıdaki gibi bölümlendirilmiştir:

Bölüm No	Açıklama
1	Komutlar (sistem yöneticileri için)
2	Çekirdek sistem çağrıları (çekirdek programcıları için)
3	Kütüphane fonksiyonları (kullanıcı ortamı programcıları için)
4	Aygıt dosyaları
5	Dosya biçimleri

6	Oyunlar
7	Diğer
8	Sistem yönetim komutları (root kullanıcısı için)
9	Çekirdek rutinleri

# Komut Geçmişi

Kullanıcının verdiği komutlar ev dizini altındaki .bash\_history dosyasında tutulur. 'history' komutu bu dosyayı görüntüler. Yakın bir zamanda kullandığınız uzunca bir komutu bu şekilde tekrar geri çağırabilirsiniz.

Daha once verilmiş bir komutu geri getirmenin en kolay tuşu yukarı ve aşağı ok tuşuyla komutlar üzerinde dolaşmaktır. Diğer bir yöntem ise Ctrl-R ile geriye doğru komutlar üzerinde arama yapmaktır. Komutla alakalı birkaç harf yazınca ilgili bütün geçmiş komutları bulacaktır. Birden fazla alternative sonuç çıktığında tekrar tekrar Ctrl-R yapılarak istenen komut bulunana kadar dolaşılabilir.

'history' komutu 'grep' ile birlikte kullanılarak da aranılan komut bulunabilir.

```
$ history | grep mysqladmin
```

#### **Komut Satırı**

Kabuk programın kullanıcıya sunduğu iki komut satırı vardır: Esas komut satır, yardımcı komut satır. Bunlar PS1 ve PS2 değişkenlerinde tutulur.

```
[user1@pardus ~]$ echo $PS1
[\u@\h \W]\$
[user1@pardus ~]$ echo $PS2
>
[user1@pardus ~]$
```

\u kullanıcı (user), \h host, \W ise çalışma dizini anlamındadır. Böyle bir prompt user1 kullanıcısında \$ ile biterken root kullanıcısında # ile biter.

\$ ve # komut girişi için beklenildiğini gösteren simgelerdir. Yetkili kullanıcı sisteme giriş yapmış ise #, normal kullanıcı giriş yapmış ise \$ görecektir.

Yardımcı prompt tamamlanmamış komut satırları için çıkar. Örneğin:

# \$ 1s | \ > grep conf\* httpd.conf

\ simgesi komut satırının bitmediğini ve bir alt satırdan devam ettiğini gösterir. Genelde bir satıra sığmayacak kadar uzun olan komutlar için veya komutların güzel görünmesi için kullanılır. Bu durumda bir sonraki satırda yardımcı prompt (>) çıkarak komutun devam ettiğini ve hala girdi yapılması gerektiğini bildirir.

# \$ echo Pardus'un sayfasi >

Yukarıdaki komutta yardımcı prompt çıkmasının nedeni tek tırnak (') işaretinin korumasız kullanımıdır. Kabuk tırnak açtığınıza kanaat getirdiğinden tırnağı kapatana kadar sizden komut girdisi isteyecektir. Komutun devam etmesi gerektiğini göstermek için yardımcı prompt sunmuştur. Tırnak burada ayraç olarak kullanılmıştır. Ayraç olarak kullanılan tırnağın \ katakteri ile korunması gerekir:

# **\$ echo Pardus\'un sayfasi** Pardus'un sayfasi

Eğer tırnak açmış iseniz bu durumda korumaya gerek yoktur. Çünkü \ karakteri olmadığı sürece kabuk tırnakları bu şekilde yorumlar.

```
$ echo Kullanicilar: '
> user1 user8 user15'
Kullanicilar:
user1 user8 user15
```

Komut satırından girilen komut eğer özel anlamı olan fonksiyonlardan biri değilse diskte bulunarak çalıştırılır. Örneğin:

```
$ 1s dosya.txt sirala.sh
```

Eğer komutun özel anlamı var ise Bash tarafından yorumlanarak gereği bash tarafından yerine getirilir. Aşağıdaki ifadeler Bash için özel anlamlıdır. Bunlar özel anlamlı olup kabuğu yetenekli kılan özel fonksiyonlar sunar. Örneğin for ve while ile döngü kurulabilir. if-then-else-fi yapısı ile şarta bağlı işlem yapılabilir.

```
! case do done elif else esac fi for function if in select
then until while { } time [[ ]]
```

# Çevre Değişkenleri

Çevre değişkenleri, programlama dillerindeki değişkenler (variable) gibi belirli bilgileri taşıyan özel stringlerdir. Uygulamalar, bu çevre değişkenlerinin değerlerine göre davranışlarını değiştirebilir.

Çevre değişkenlerine, değişken adının başına \$ eklenerek ulaşılır.

env komutu ile o anda tanımlı tüm çevre değişkenleri listelenir.

```
root@pardus:~# env
TERM=xterm
SHELL=/bin/bash
XDG_SESSION_COOKIE=9076065b0c479abada74f8f6524155ec-
1386782093.179827-446063787
SSH_CLIENT=10.41.255.17 55148 22
SSH_TTY=/dev/pts/0
USER=root
MAIL=/var/mail/root
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/
bin
PWD=/root
LANG=tr_TR.UTF8
SHLVL=1
HOME=/root
LOGNAME=root
SSH_CONNECTION=10.41.255.17 55148 172.16.45.219 22
DISPLAY=localhost:10.0
_=/usr/bin/env
```

Bir değişken sadece içinde bulunulan kabuk içinde kullanılacaksa şu şekilde tanımlanır:

```
$ VAR1=15 $ echo $VAR1 15
```

Eğer değişken global olacaksa açılan alt süreçlerde de bu değerin geçerli olması isteniyorsa export komutu kullanılır.

#### \$ export VAR1=15

Bir betikten başka bir betik çağrıldığında yeni bir kabuk ortamına girilir. Başka kullanıcıların içinde bulunduğu kabukların her biri de ayrı bir ortam sayılır.

Tanımlı olan bir çevre değişkenini silmek için ise unset komutu kullanılır. Bu komut parametre olarak değişken adını —başında \$ işareti olmadan- alır.

\$ echo \$A

5

\$ unset A

\$ echo \$A

Sık kullanılan bazı çevre değişkenleri aşağıdaki gibidir:

**PATH**: Verilen komutların hangi dizinlerde aranacağını belirler. Bu değişkende kolon ayracı ':' ile ayrılmış birden fazla dizin yolu tanımlanabilir.

#### \$ echo \$PATH

/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

**HOME**: Kulanıcının ev dizinini gösterir.

#### \$ echo \$HOME

/home/user1

**SHELL**: Kullanıcının kabuğunun tam yolunu gösterir.

#### \$ echo \$SHELL

/bin/bash

**LANG**: Sisteminde tanımlı dil ayarlarını gösterir.

#### \$ echo \$LANG

tr\_TR.UTF8

**EDITOR**: Aksi belirtilmedikçe dosya işlemlerinde kullanılacak öntanımlı dosya düzenleyiciyi belirler. Örneğin crontab –e ile zamanlanmış görevler açılırken bu değişkene bakılır.

**PS1**: Kullanıcının birincil komut satırını şekillendirir.

**PS2:** Kullanıcının ikincil komut satırını şekillendirir.

# Program Çalıştırma

Linux altında bir programı, komutu veya betiği çalıştırabilmek için programa ait dosyanın çalıştırma yetkisinin olması gerekmektedir. Yetkiler 'ls -l' komutuyla görülebilir.

```
$ ls -1 /bin/cat
-rwxr-xr-x 1 root root 51856 Oca 26 2013 /bin/cat
```

Bir komut eğer çalışma yolunda(PATH) ise herhangi bir dizinden çalıştırılabilir. PATH kabukta komut tam yol verilmeden yazıldığında komutun sıra ile hangi dizinlerde aranacağını belirleyen özel bir çevre değişkenidir. Sistem komutları çalışma PATH'ine yerleştirildiği için tam yolunu vermeden çalıştırılabilir. Ancak kendi programlarımız veya betikler genelde standart sistem PATH'inde olmadığı için tam yolu verilerek çalıştırılmalı.

#### \$ 1s

ls komutu sistemin çalışma yolunda olduğundan her yerden çalıştırılabilmektedir.

- \$ /home/ahmet/scripts/script2.sh
- \$ ./script2.sh

Yukarıdaki kullanımlardan ilkinde çalıştırılacak betiğin tam yolu verilmiştir. Tam yolu verilmezse sistem tarafından betiğin bulunması mümkün değildir. İkinci kullanımda ise çalıştırılmak istenen betik bulunulan dizindedir. '.' sembolü bulunulan dizini simgelemektedir.

#### \$ ../script2.sh

Yukarıdaki kullanımda ise '..' ile bir üst dizin simgelenmektedir. Siz bir alt dizinde yer alıyor ve bir üst dizindeki betiği çalıştırmak istiyorsanız bu şekilde kullanılabilir.

Sistem yalnızca standart yerlerdeki programlardan haberdardır. Sistemin standart PATH'ini görmek için:

#### \$ echo \$PATH

/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

Bu komutun cevap olarak döndüğü dizinlerdeki bütün çalıştırılabilir programlar sistemin herhangi bir verinden başlatılabilir.

Eğer bir dosya veya dizine erişmek için dosya/dizin adı / kısmından başlayarak yazılırsa buna tam yol denir. Bunun dışındaki tüm dosya yollarına( . .. ./ vb) göreceli yol adı verilir.

# Çıkışı Yönlendirme

Bashgelişmiş bir kabuk programı olup pek çok işleri kolaylaştırıcı özellikler sunmaktadır. Bash kabuk altında bir komutun çıktıları bir dosyaya yönlendirilebilir. Bu sayede komut çıktıları kalıcı olarak diske yazılıp daha sonra üzerlerinde çalışılabilir.

Linux'de 3 adet öntanımlı dosya tanımlayıcısı (file descriptor) vardır:

- Standart Girdi (stdin) : Çalışan programın dosya vb kaynakları açmadan veri okumak için kullanacağı kaynağı belirtir. Ön tanımlı olarak stdin klavyeden veri alır. Stdin dosya numarası 0'dır.
- Standart Çıktı (stdout) : Çalışan programın çıktılarını göndereceği hedefi belirtir. Ön tanımlı olarak çıktı terminale basılır. Stdout dosya tanımlama numarası 1'dir.
- Standart Hata (stderr) : Çalışan programın hata çıktılarını göndereceği hedefi belirtir. Ön tanımlı olarak hata terminale basılır. Hata dosya tanımlama numarası 2'dir.

Stdin yönlendirmesi < karakteri ile yapılır.

#### \$ sort < /etc/passwd</pre>

Stdout yönlendirilmesi > veya >> karakteri ile yapılır.

#### \$ echo 2048 > /proc/sys/fs/file-max

Stderr yönlendirmesi için stdout'dan farklı olarak 2 nolu standart hata numarası belirtilerek 2> şeklinde yapılır.

#### \$ touch dosya.txt 2> /tmp/err.log

Hem STDOUT hem de STDERR'yi aynı dosyaya yönlendirmek için:

#### \$ cat dosya.txt > /tmp/err.log 2>&1

Örnekler:

Ps komutu çalışan süreçleri gösterir. Bu komutun çıktısı görüldüğü gibi ekrana değil procs.txt dosyasına yazılmıştır.

Yukarıda > yerine >> karakterleri kullanılmıştır. Bu karakter mevcut dosyanın sonuna ekleme yapar. Dosyanın eski içeriği silinmez, onun hemen ardından eklenir. Tek > karakteri ise daha önceki içeriği temizler ve dosyanın içerisinde yalnızca son çalışan komutun çıktısı yer alır.

"> /dev/null 2>&1" : Stdoutu /dev/null'a yönlendirir. Stderr'yi de stdout'a yönlendirir. Stdout /dev/null'a yönlendirildiği için stderr ve stdout /dev/null'a yönlendirilir.

"2>&1 > /dev/null": Stderr, stdout'a yönlendirilir. Sonra sadece stdout /dev/null'a yönlendirilir.

"1>&2 > /dev/null": stdout, stderr'ye yönlendirilir. Sonra stdout /dev/null'a yönlendirilir. Stderr'a dokunulmaz.

## Ardışık Komutlar - Pipe

Bash altında bir komutun çıktısı bir dosyaya yönlendirilebildiği gibi bir başka komuta gönderilebilir. Pipe denen bu işlem şu biçimdedir:

```
# komut1 | komut2 | komut3 ...
```

Burada komut2 ve komut3 'ün girdileri standart girişten alan programlar olması gerekir. Örneğin "grep" komutu girişten verilen metin içerisinde istenen kelimeleri arar ve bulursa ekrana yazar.

Yalnızca ls komutu verildiğinde çıktı şu şekilde:

#### \$ 1s

```
a.txt beni.oku procs.txt program sirala.sh surecler.txt yedek.tar.gz
```

| ile beraber ls ve grep birleştirildiğinde:

# \$ ls | grep s

procs.txt
sirala.sh
surecler.txt

ls komutunun çıktısı ekrana basılmadı fakat grep komutuna gönderildi. 'grep' komutu ise kendine gelen içerikte "s" harfini aradı ve bulduğunu ekrana bastı.

Bu komutlar sırayla çalıştırılır. Yani önce ls çalıştırılır, sonra çıktısı grep'e verilerek grep çalıştırılır.

# **Bağlı Komutlar**

Birbirine bağlı iki komut && karakterleri kullanılarak çalıştırılır. Örneğin "make" komutu başarılı olursa "make install" komutu çalıştırılacaksa:

#### # make && make install

Şeklinde iki komut bağlanır. Eğer make işlemi hata verirse "make install" yapılmaz.

#### **Temel Komutlar**

Linux altında kullanılabilecek yüzlerce komut ve yardımcı araç vardır. Aşağıda bunlardan Linux'u yönetmek için gerekli olanlar anlatılmıştır.

#### Is

Dizin içeriğini (dosya ve alt dizinleri) listeler.

ls komutunun pek çok parametresi vardır. Yardım sayfaları (man ls) kullanılarak detaylı bilgi alınabilir.

```
-a
       . ile başlayan dosyaları da listeler.
-A
       . (içinde olunan dizin) ve .. (bir üst dizin) hariç tüm dosyaları listeler.
-F
       Dosyaları birbirinden ayırt etmek için dizinlerin sonuna ('/'), çalıştırılabilir
       dosyaların sonuna ('*'), sembolik linklerin sonuna ('@'), soket dosyaların
       sonuna ('=') ve FIFO dosyaların sonuna ('|') ekler.
# ls -F
dosya.txt* sirala.sh*
-R
       Alt dizinleri de özyinelemeli olarak gösterir.
-S
       İsim sıralamasından önce boyut sıralaması (en büyük dosya önce) yapar.
-i
       'l' ile birlikte her bir dosya için seri numarası olarak kullanılabilecek inode
       numarasını gösterir.
-1
       Detaylı biçimde dosyaları listeler.
-p
       Dizin olan dosyaların sonuna "/" karakteri ekler.
# ls -p
       dizin1/ dosya.txt sirala.sh
-n
       -l ile kullanıldığında kullanıcı adı yerine kullanıcı ID'si görüntülenir.
-r
       Ters sırada listeler.
# 1s -1
toplam 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Ara 13 20:56 dizin1
-rwxr-xr-x 1 root root 18 Ara 11 19:19 dosya.txt
-rwxr-xr-- 1 root root 0 Ara 11 20:10 sirala.sh
```

Detaylı gösterimde sol başta dosya türünü belirten bir karakter yer alır. Bu karakterlerin anlamları şöyledir:

```
b Blok dosya.
c Karakter dosya.
d Dizin.
l Sembolik bağlantı.
s Soket haberleşme dosyası.
p FIFO, pipe.
Normal dosya.
```

## pwd

-P

İçinde bulunulan dizinin yolunu verir. Bazı kabuklarda bu komut dahili komut olarak da bulunmaktadır.

-L Çalışılan dizini Mantıksal(logical) olarak gösterir.

Bütün sembolik bağlantıları çözerek fiziksel çalışma dizinini göster.

```
# pwd
/root/test

# In -s / /home/user1/temp /tmp
# cd /tmp/temp
# ls
# pwd -L
/tmp/temp

# pwd -P
/home/user1/temp
```

#### cd

Komut satırında dizinler arasındaki geçişler cd komutuyla yapılır.

```
$ cd /
$ pwd
/
```

cd komutu dizin değiştirmek için kullanılır. Bu komut sayesinde komut satırında iken dosya sisteminde dolaşabiliriz. Parametre olarak hedef yolu alır.

Aşağıdaki yollar mutlak yollardır:

```
/etc
/etc/X11
/sbin
/usr/local/sbin
```

Mutlak yollar / simgesi ile başlar. Bu şekilde başlamayan yollar ise göreceli (relative) yollardır.

```
$ cd /usr
$ cd local/bin
$ pwd
/usr/local/bin
```

İkinci cd komutu göreceli bir yol için verilmiştir. Göreceli yollar kökten itibaren değil, bulunulan dizinden itibaren işleme konur.

Yollar, bir üst dizin anlamında .. içerebilir.

```
$ pwd
/usr/local/bin
$ cd ..
$ pwd
/usr/local
$ cd ../local/bin
$ pwd
/usr/local/bin
```

cd komutu parametre verilmeden çalıştırıldığında kullanıcının ev dizinine gider. ~ ifadesinden sonra kullanıcı adı verildiğinde kullanıcının ev dizinine gider.

```
# cd ~ahmet
# pwd
/home/ahmet
```

#### ср

Dosya ve dizin kopyalar. Bir dosyayı başka bir dosya olarak kopyalayacağı gibi birkaç dosyayı bir dizine de kopyalayabilir.

-i

Eğer hedef dosya mevcut ise kullanıcıyı uyarır. Eğer kullanıcı 'y' tuşuna basarsa kopyalama gerçekleştirilir. 'n' tuşuna basarsa kopyalama iptal edilir.

-f

Eğer hedef dosya mevcut ise kullanıcıyı uyarmadan üzerine yazar.

-p

Dosya özelliklerini korur. Korunan dosya özellikleri: değiştirilme zamanı, erişim zamanı, dosya bayrakları, dosya erişim modu, kullanıcı ID'si ve grup ID'si.

- r

Dizini alt dizinlerle birlikte kopyalar.

-v

Ekrana ne yaptığına dair bilgi basar.

```
$ cp -pv *.txt arsiv/
```

```
`11-01-2013.txt' -> `arsiv/11-01-2013.txt'
`11-02-2013.txt' -> `arsiv/11-02-2013.txt'
`ozet.txt' -> `arsiv/ozet.txt'
```

#### \$ cp -pr dizin1 dizin2

#### find

Dosya ve dizin aramak için kullanılır.

Kullanımı:

# find dizin seçenekler

Dizin adı belirtilmezse bulunulan dizin ifade edilir.

#### Seçenekler:

-name isim: Aranılacak dosyanın ismi.

-iname isim: Aranılacak dosya ismi büyük/küçük harf duyarsız

-type tip: Aranan dosyanın tipini belirler. Tip aşağıdaki değerlerden biri olabilir.

- f: Normal Dosya
- d: Dizin
- b: Blok dosyası
- c: Karakter dosyası
- l: Sembolik bağlantı

-cnewer dosya: Verilen tarihten daha sonra değiştirilen dosyalar.

- -amin n: n dakika önce erişilen dosyalar.
- -cmin n: Dosya durumu n dakika önce değişenler.

```
-atime n: n*24 saat önce erişimiş dosyalar.
```

- -mtime n: n gün içinde işlem gören dosyalar.
- -ctime n: n gün içinde değiştirilen dosyalar.

Rakam olarak verilen parametrelerde:

- +n n 'den büyük
- -n n'den küçük
- n tam olarak n kadar

-print: Bulunan dosyaların ekranda görüntülenmesini sağlar.

-exec: Çıkan arama sonuçları üzerinde komut çalıştırmayı sağlar. {} \; parametrenin bittiğini ifade eder.

#### Örnekler:

Tüm disk üzerinde httpd.conf dosyasını aramak için:

#### # find / -name httpd.conf

/usr/local altında içinde http geçen dosyaları bulmak için:

```
# find /usr/local -name "*http*"
```

/tmp dizinde son erişim tarihi 30 günden fazla olan dosyaları görüntülemek için.

#### # find /tmp -atime +30d

```
/tmp/install.XErPCgBn/cap_mkdb
/tmp/install.XErPCgBn/cat
/tmp/install.XErPCgBn/chflags
```

/tmp dizinde 60 günden fazla süredir değiştirilmeyen dosyaları silmek için:

```
# find /tmp -type f -ctime +60 -exec rm {} \;
```

Arama işleminin derinliğini kısıtlamak için –maxdepth parametresi kullanılır. Verilen pozitif tamsayı kadar alt klasörlerde de arama yapar.

```
# find / -maxdepth 3 -name passwd
```

- ./usr/bin/passwd
- ./etc/pam.d/passwd
- ./etc/passwd

#### mkdir

Dizin oluşturmak için kullanılır.

-p

Oluşturulacak dizinin üst dizinleri yoksa onları da oluşturur.

```
$ mkdir arsiv
$ mkdir -p 2013/02/17/18/00
```

#### mv

Bir dosyayı veya dizini başka bir dosya veya dizin olarak taşır. Veya birkaç dosya veya dizini başka bir dizine taşır.

-i

Hedef dosya varsa kullanıcıya sorar. Eğer kullanıcı 'y' veya 'Y' tuşuna basarsa üzerine yazar. 'n' veya 'N' tuşuna basarsa yazmaktan vazgeçer.

```
--reply={yes,no,query}
```

Etkileşimli durumda sorulara otomatik olarak belirtilen cevap verilir.

-f

Hedef dosya var ise kullanıcıya sormadan üzerine yazar.

-u

Yalnızca kaynak dosya hedef dosyadan daha yeni ise veya hedef dosya erişelemez ise taşı.

#### \$ mv kaynak hedef

#### rm

Dosya veya dizin siler.

-f

Silerken sormaz, varolmayan bir dosya için bilgi vermez.

-i

Silmeden önce sorar.

-R -r

Dizinlerin ve alt dizinlerin içeriklerini ardarda siler.

-v

Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

```
$ rm -f beni.oku
```

\$ rm -fr dizin1

```
$ rm -v ciro.txt
```

removed `ciro.txt'

#### rmdir

Boş dizin silmek için kullanılır. Dizin içinde dosya varsa bu komut dizini silmez. Bunun yerine rm —fr komutu verilmelidir.

#### \$ rmdir mydir

-p parametresi iç içe dizinleri sırasıyla siler.

#### \$ rmdir -p a/b/c

Yukarıdaki komut şu üç işlemi yapar: rmdir a/b/c, rmdir a/b, rmdir a

#### touch

Eğer belirtilen dosya mevcut ise dosya erişim ve değiştirilme zamanlarını günceller. Eğer belirtilen dosya mevcut değilse dosyayı oluşturur.

-a

Erişim zamanını günceller.

-C

Dosya mevcut değilse dosyayı oluşturma.

-m

Değiştirilme zamanını değiştir.

-t

Erişim ve değiştirilme zamanını belirtildiği şekilde değiştir: [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss]

CC Yılın ilk iki hanesi

YY Yılın son iki hanesi

MM Yılın ayı. 1'den 12'ye.

DD Ayın günleri. 1'den 31'e.

hh Günün saati. 0'dan 23'e.

mm Saatin dakikaları. 0'dan 59'a.

18 Ocak 2008 12:05:09 tarihli bir dosya oluşturmak için:

```
$ touch -t 200801181205.09 deneme
$ ls -al deneme
-rw-r--r-- 1 ahmet ahmet 44 Oca 18 2008 deneme
```

#### cat

Dosyaları birleştirmek ve standart çıktıya basmak için kullanılır.

\$ cat 1.txt
Ben 1.dosyayim
\$ cat 2.txt
Ben 2.dosyayim

# \$ cat 1.txt 2.txt

Ben 1.dosyayim Ben 2.dosyayim

Dosyalar komut satırında belirtildiği sırada okunur. Eğer dosya olarak eksi (-) karakteri kullanılırsa standart girişten okur (yani klavyeden yazmanızı bekler). Eğer dosya olarak UNIX domain soket verilmiş ise sokete bağlanır ve EOF(Dosya sonu, End Of File) görene kadar soketten okur.

-b parametresi boş olmayan satırları –n parametresi ise tüm satırları numaralandırır.

#### \$ cat -b beni.oku

- 1 Ben bir dosyayim.
- 2 Bende toplam 3 satir vardir.
- 3 Iste bu da son satir.

#### \$ cat -n beni.oku

1 Ben bir dosyayim.

```
2 Bende toplam 3 satir vardir.34 Iste bu da son satir.
```

#### WC

Kelime, satır, karakter ve byte sayar. Girdiyi standart girişten veya parametre olarak verilen dosyadan alır.

```
-c
Karakter sayısını verir.
-l
Satır sayısını verir.
-m
Karakter sayısını verir.
-w
Kelime sayısını sayar.

$ cat beni.oku
Ben bir dosyayim.
```

Bende toplam 3 satir vardir.

```
•
```

#### head

Verilen dosyanın ilk satırlarını görüntüler. –n ile ilk kaç satırın görüntülenmesi gerektiği belirtilir. Eğer satır sayısı verilmez ise ön tanımlı olarak ilk 10 satırı gösterir.

```
$ head -n 2 beni.oku
Ben bir dosyayim.
Bende toplam 3 satir vardir.
```

-c ile dosya başından kaç byte okuyacağı belirtilebilir.

#### \$ head -c 3 beni.oku

Ben

Eğer birden fazla dosya verilirse veriliş sırasına göre dosyaların ilk satırları gösterilir ve her dosyanın satırlarının başına '==> XXX <==' biçiminde ayraç koyar.

#### \$ head -n 1 1.txt beni.oku

```
==> 1.txt <==
Ben 1.dosyayim
==> beni.oku <==
Ben bir dosyayim.
```

#### tail

Dosyanın son kısımlarını gösterir. –c ile byte sayısı, -n ile satır sayısı verilebilir. Eğer dosya verilmez ise standart girişten okur.

#### \$ cat beni.oku

```
Ben sevimli bir dosyayim.
Bende toplam 3 satir vardir.
```

Iste bu da son satir.

\$ tail -c 7 beni.oku

satir.

\$ tail -n 1 beni.oku

Iste bu da son satir.

Eğer –f parametresi verilirse tail komutu EOF (dosya sonu) karakterini okuyunca durmaz. Yeni veriler için bekler ve veri hazır olur olmaz okuyup ekrana basar. Genellikle sürekli akan bir log dosyasını görüntülemek için kullanılır:

#### # tail -f /var/log/messages

-r parametresi çıktıyı ters sırada basar.

#### \$ tail -r beni.oku

Iste bu da son satir.

Bende toplam 3 satir vardir. Ben sevimli bir dosyayim.

#### more

Dosyanın içeriğini sayfa sayfa görmek için kullanılır. Eğer dosya uzunluğu bir sayfadan fazla ise ekrana sadece bir sayfalık kısmını gösterir. Enter tuşu ile bir satır ilerlenir, boşluk(space) tuşu ile de bir sayfa ilerlenir.

#### # more /etc/passwd

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
..
--Başka--(73%)
```

#### less

more komutunun daha gelişmişidir. More komutu ile geriye doğru gidelemezken less ile gidilebilmektedir.

#### \$ less /etc/passwd

#### nl

Satır başlarına satır numarasını ekler.

# \$ cat a.txt linux 101 pardus

#### cut

Standart girişten okuduğu satırlar içindeki istenen sütunları gösterir. Sütun seçme işlemi bir ayraca göre yapılabileceği gibi sabit boyda da yapılabilir.

-C

Karakter olarak seçilecek sütunları belirler.

-d

Ayraç belirlemek için kullanılır.

-f

Ayraç göre sütunlara ayrıldığında görüntülenmek istenen sütunları seçer.

Aşağıda /etc/password dosyasının bir kısmı görülmektedir. Görüldüğü gibi bilgiler ':' karakteri ile birbirinden ayrılmış. —d ile ayraç olarak ':' belirtildiğinde soldan sağa kullanıcı ismi 1. sütun, parola 2.sütun, UID 3. sütun, GID 4.sütun, açıklama 5.sütun, ev dizini 6.sütun ve kabuk 7.sütun olarak yerleşir. Örneğin kullanıcı adı ve kabuk bilgilerini ekrana yazmak için:

# \$ cat /etc/passwd

. . .

sshd:x:117:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin
postfix:x:118:123::/var/spool/postfix:/bin/false

ahmet:x:1001:1001::/data/ahmet:/bin/sh pardus:x:1004:1006::/home/pardus:/bin/sh

#### \$ cut -d : -f1,7 /etc/passwd

. . . .

sshd:/usr/sbin/nologin
postfix:/bin/false

ahmet:/bin/sh
pardus:/bin/sh

Tekrar eden karakterleri değiştirmek, silmek veya sıkıştırmak için kullanılır. STDIN'den okur, STDOUT'a yazar.

```
$ tr [seçenek] SET1 [SET2]
```

Hem SET1, hem de SET2 belirtilmişse SET1'deki her bir karakter karşılık gelen SET2'deki karakterle değiştirilir. Örnekler:

1. Küçük harfleri büyük harflerle değiştirmek:

# **\$ tr abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ** pardus

**PARDUS** 

Aynı iş şu şekilde de yapılabilir:

```
$ tr a-z A-Z pardus
PARDUS
```

2. Süslü parantezleri normal parantezlere dönüştürme:

```
$ tr '{}' '()' < girişdosyası > çıkışdosyası
```

3. Boşlukları TAB karakterine dönüştürme:

```
$ tr [:space:] '\t'
Pardus Linux
Pardus Linux
```

4. Tekrar eden karakterleri –s ile sıkıştırma:

Birden fazla boşluğu tek boşluğa indirme:

```
$ echo "GNU Linux" | tr -s [:space:] ' '
GNU Linux
```

5. Belirtilen karakterleri –d ile slime:

```
$ echo "1 GNU 2 Pardus 3 Linux" | tr -d [:digit:]
GNU Pardus Linux
```

# expand, unexpand

Bu komut, giriş metnindeki sekmeleri(TAB) boşluklarla değiştirir.

```
$ expand dosya.txt > cikti.txt
```

unexpand tersine olarak boşluk karakterlerini sekmelere dönüştürür.

\$ unexpand out

#### fmt

Paragraf metnini yeniden biçimlendirir.

Bir satırda ön tanımlı olarak en fazla 75 karakter olacak şekilde biçimlendirme yapar.

```
$ fmt myfile.txt
```

-w: Satır genişliği

```
$ fmt -w 80 myfile.txt
```

-s: Uzun satırları böler fakat kısaları uzunlara eklemez.

```
$ fmt -s myfile.txt
```

-u: Boşluklar tekdüze olsun. Kelimeler arası tek, cümleler arası iki boşluk.

```
$ fmt -u myfile.txt
```

#### pr

Baskı için çıktıyı biçimlendirir, sayfalandırır. Satır veya sütün sayısını düzenleyen, kenar boşluklarını ayarlayan, satırları numaralandıran, sayfa başlığı ekleyen seçeneklere sahiptir.

Çıktıyı çift boşlukla biçimlendirme:

```
$ pr -d myfile.txt
```

Kenar boşluğu 5, satır boyu 65 olan sayfalar halinde çıktı üretmek için:

```
$ pr -o 5 --width=65 myfile.txt | more
```

#### od

cat veya diğer komutlarla bir girdi görüntülendiğinde bazı zamanlar çıkışta anlamsız karakterler ve hizalama bozulmaları görür. Bunun sebebi okunabilir bir anlamı olmayan kontrol karakterleridir. Bunların ne olduğu cat benzeri komutlarla anlaşılmaz. Bu karakterlerin ne olduğunu görmek için od (Octal Dump) komutu kullanılır.

Od komutu öntanımlı olarak octal gösterime göre çıktı üretir. –A parametresi kullanılarak çıktı sayı sistemi o (octal, 8 tabanında), d (decimal, 10'luk tabanda), x (hexadecimal, 16'lık tabanda) belirtilebilinir. Od normal çalışmasında satır başlarına girdinin kaçıncı byte'ında olduğunu gösteren offset koyar. –n ile offset gösterimi iptal edilir. –t ile çıktı biçimlendirilebilir.

```
$ od text2 0000000 004471 066160 066565 031412 061011 067141 067141 005141
```

0000020 030061 060411 070160 062554 000012 0000031

Aşağıdaki çıktıda offset bulunmaktadır ve kontrol karakterleri ters bölü (\) gösterimi ile yazılmıştır.

```
$ od -A d -t c text2
0000000 9 \t p 1
                             \n
                                  3 \t
                                          h
                                                             a \n
                      u
                          m
                                             а
                                                 n
                                                     а
                                                         n
         0 \t
0000016 1
                   a
                      р
                          р
                              1
                                  е
                                     \n
0000025
```

Aşağıdaki örnekte offset olmadığı gibi -t ile bazı kontrol karakterlerin yerine özel isimleri çıktıya konulmuştur. (nl: new line, ht: horizontal tab gibi.)

```
$ od -A n -t a text2
    9 ht p l u m nl 3 ht b a n a n a nl
    1 0 ht a p p l e nl
```

Çıktı genişliğini (offset) sınırlandırmak için -w kullanılır.

```
$ od -w1 -c -Ad input
0000000
          1
0000001
         \n
0000002
          2
0000003
         \n
0000004
          3
0000005
         \n
0000006
         4
0000007
         \n
8000008
          5
0000009
        \n
```

#### paste

İki dosyayı satır satır veya sütun sütun birleştirmek için kullanılır.

```
$ cat 1.txt
GNU
Linux
Debian
Mint
```

Ubuntu

Hiçbir parametre verilmezse paste komutu cat komutu gibi davranır.

```
$ paste 1.txt
GNU
Linux
Debian
Mint
Ubuntu
```

Bütün satırları bir dosyada birleştirmek için:

```
$ paste -s 1.txt
GNU Linux Debian MintUbuntu
```

Birleştirmeyi bir ayraçla yapmak için:

```
$ paste -d: -s 1.txt
GNU:Linux:Debian:Mint:Ubuntu
```

Üç sütunlu bir çıktıda birleştirmek için:

```
$ paste - - - < 1.txt
GNU Linux Debian
MintUbuntu
$ paste - - -d: < 1.txt
GNU:Linux
Debian:Mint
Ubuntu:</pre>
```

İki dosyayı karşılıklı (sütun sütuna) birleştirmek için:

```
$ cat 2.txt
1 A
2 B
3 C
4 D
$ paste 1.txt 2.txt
GNU 1 A
Linux 2 B
Debian 3 C
```

```
Mint4 D
Ubuntu
```

İki dosyayı satır satır birleştirmek için \n ayracı kullanılır:

```
$ paste -d'\n' 1.txt 2.txt
GNU
1 A
Linux
2 B
Debian
3 C
Mint
4 D
Ubuntu
```

# join

Paste gibi iki dosyayı birleştirmekle birlikte biraz daha ileri bir komut olan join, iki dosyadaki sütunları eşleştirerek birleştirir. Hiç bir parametre verilmediğinde aşağıdaki gibi bir sonuç ortaya çıkar:

```
$ cat A.txt
1 A
2 B
3 C
$ cat B.txt
1 Ali
2 Yusuf
3 Selim
$ join A.txt B.txt
1 A Ali
2 B Yusuf
3 C Selim
```

# Alan seçme

Dosyalardaki ortak alanlar kullanılarak birleşme yapılabilir.

Aşağıdaki örnekte 1.dosyanın 1.sütunu ile 2.dosyanın 1.sütunu örtüşecek şekilde dosyalar birleştirilir.

```
$ cat 1.txt
06 ANKARA 1
21 DIYARBAKIR 2
34 ISTANBUL 3
61 TRABZON 4
```

```
$ cat 2.txt
06 CANKAYA
21 KULP
34 USKUDAR
61 AKCAABAT

$ join -1 1 -2 1 1.txt 2.txt
06 ANKARA 1 CANKAYA
21 DIYARBAKIR 2 KULP
34 ISTANBUL 3 USKUDAR
61 TRABZON 4 AKCAABAT
```

Görüldüğü gibi plaka numaraları ortak alan olarak kullanılarak illerle ilçeler eşleştirilmiş oldu.

# Ayraç Belirtme

Yukarıdaki örneklerde alanlar (diğer deyişle sütunlar) birbirinden boşluk ile ayrılmıştır. Boşluk ve TAB öntanımlı ayraç olduğundan join komutu sütunları bu ikisinden hangisi varsa ona göre ayırır ve numaralandırır. Eğer sütunlar başka bir ayraçla ayrılmışsa (virgül, noktalı virgül, iki nokta üst üste gibi) —t parametresi kullanılarak ayraç belirtilebilir.

```
$ join -t, -1 3 -2 1 A.txt B.txt
1,Ali,A,A
2,Yusuf,B,B
3,Selim,C,C
```

# Harf Duyarlılığı

Birleştirme için eşleştirme yapılırken normalde küçük harf ile büyük harf eşleşmez. Örneğin bir dosyadaki A ile diğerindeki a karakteri eşleşmez. Büyük-küçük harf duyarlılığını iptal etmek için –i parametresi kullanılır.

## Çıktı Biçimlendirme

join normalde dosyalardaki sıraya göre satırları ve sütunları sıralar. Sadece sıralama kriteri olan ortak sütunu başa alır. Alanları istenilen sırada çıktıya yazmak için —o parametresi kullanılır.

Aşağıdaki örnekte 1.dosyanın 1.sütunu ve 2.dosyanın 1.sütunu sırasıyla çıktı oluşur.

```
$ join -0 1.1 2.1 -1 2 -2 2 A.txt B.txt Ali 1 Yusuf 2
```

# split

split komutu dosyayı iki veya daha fazla parçaya bölmek için kullanılır.
-l parametresi ile satır sayısına göre –b parametresi ile byte miktarına göre parçalanır.

```
$ split split.zip
$ ls
split.zip xab xad xaf xah xaj xal xan
$ wc -1 *
    40947 split.zip
    1000 xaa
    1000 xab
    1000 xac
```

Görüldüğü gibi öntanımlı olarak 1000 satırlı dosyalara böler. –l parametresi ile bölünmüş dosyaların satır sayısı değiştirilebilir. Veya –b parametresi ile dosya boyutu verilebilir.

```
$ split -1 3 a.txt dosya
$ ls dosya*
dosyaaa dosyaab dosyaac
$ cat dosyaaa
linux
101
Pardus
$ cat dosyaab
business
academy
Linux
$ cat dosyaac
101
```

#### sed

Metin ve stringler üzerinde işlem yapan bir programdır. Genel olarak programların çıktılarını düzenlemek veya pek çok dosyayı otomatik olarak düzenlemek için kullanılır. Metin üzerinden tek geçişte istenen kriterlere uygun değişiklikleri yapabildiğinden oldukça etkin ve hızlı bir araçtır.

```
$ sed [seçenekler] dosya [...]
```

# Değiştirme

eski dosyasındaki gun metnini bulup gece ile değiştirir, sonucu yeni dosyasına yazar:

```
$ sed 's/gun/gece/' <eski >yeni
$ echo "iyi gunler" | sed 's/gun/gece/g'
iyi geceler
```

Sed komutunun 4 parçası var:

s değiştirme(substitute) komutu

/../../ Ayraçlar

gun Aranacak düzenli ifade

gece Uygulanacak, yerleştirilecek ifade

Öntanımlı olarak her satırdaki ilk bulduğunu değiştirir.

```
$ cat numbers.txt
bir iki uc, bir iki uc
dort uc iki bir
bir yuz
```

\$ sed 's/bir/BIR/' < numbers.txt
BIR iki uc, BIR iki uc</pre>

dort uc iki BIR

BIR yuz

Global değiştirme için:

Bu durumda ilk gördüğünü değil bütün bulduklarını değiştirir.

Birden çok eşleşme olsa da bunlardan seçtiğimiz bir tanesi için işlem yapabiliriz. "\(" ve "\)" ile patternleri belirleyebilir, \1 ve \2 şeklinde eşleşen patterni seçip kullanabiliriz. Bu durumda sadece seçilenler ekrana basılacaktır, diğer çıktılar silinecektir.

Veya ifadenin sonunda /2 şeklinde de kullanılabilir:

\2 ve /2 karıştırılmamalı. İlki ifade içinde, ikincisi ise ifade sonundaki kullanım seklidir.

Ayraç (delimiter) ed, more ve vi'da olduğu gibi slash (/) 'dır. Bir dosya yolu verilirken yolun içerdiği slash'ler korunmalı:

Ayraç olarak \_ , : , / gibi semboller kullanılabilir.

Bulunan bir örüntünün sağına soluna birşeyler eklemek için:

Burda değiştirmek istediğimiz şey tam belli. Değilse:

```
$ sed 's/[a-z]*/(&)/' <eski >yeni
```

İlk kısımda bulunacak pattern var, & ise bulunan her ne ise onu gösterir. Bu simgeyi birden fazla kullanabiliriz:

```
$ echo "123 abc" | sed 's/[0-9]*/& &/' 123 123 abc
```

123 eşleştiği için iki kere tekrar edildi, abc için herhangi birşey yapılmadı.

Örnekler:

foo veya bar desenlerini içeren satırları silmek için:

```
$ cat del.txt
satir 1
satir 2 foo 56
satir 3
satir 4 bar 34
$ sed -r '/foo|bar/ d' del.txt
satir 1
satir 3
```

Satır başındaki boşlukarı (SPACE ve Tab) silmek için:

```
$ cat space.txt
satir 1
    satir 4
satir 3
$ sed 's/^[ \t]*//' space.txt
satir 1
satir 4
satir 3
```

Sed komutu –i parametresiyle değişiklikleri tandart çıktıya yazmak yerine dosya içerisinde gerçekleştirilir. Yukarıdaki değişiklikler ekran çıktısında olmakla birlikte orjinal dosyada olmamıştır.

#### awk

Awk, güçlü bir desen arama aracıdır. Sed gibi benzerlerinden ayıran özellik ise matematik işlemler, şartlı ifadeler, değişkenler ve dosya G/Ç işlemleri gibi script dillerinde olan temel işlevlere sahip olmasıdır. Genelde yapılandırma dosyalarını okumak veya komut çıktılarını işlemek için kullanılır. Dosyalarla işlem yapmak için – f parametresi kullanılır. Çağrılma şekli:

```
$ awk -f awk_script dosya
$ awk desen {aksiyon} dosya
```

Eğer desen belirtilmezse bütün satırlar eşleşir. Sonda verilen dosya parametresi yerine metin akımı üzerinde de işlem yapabilir.

Belirtilen dosyadaki 2 ve 3 numaralı sütunu ekrana basmak için (sütunlar \$2 ve \$3 ile belirtildi):

```
$ awk < dosya '{ print $2, $3 }'</pre>
```

Bash ile biten satırları göstermek için:

```
$ awk '/bash$/' /etc/passwd
```

Awk ön tanımlı olarak boşluk ve Tab'a göre sütunlara ayırır. Bunu değiştirmek için –F parametresi kullanılır.

Bash ile biten satırlardaki birinci kolonu (kullanıcı adı) gösterir. Komuttaki \$1, birinci kolonu gösteriyor. /etc/passwd dosyasında sütunlar : ile ayrıldığından ayraç olarak –F ile tanımlanmıştır.

```
$ awk < /etc/passwd -F: '{ print $6 }'root
mysql
cyrus
asterisk
spamfilter
user1</pre>
```

awk ile matematik işlemler yapılabilir. Aşağıdaki örnek Fahrenheit'ten Celsius'a sıcaklık çevrimi yapar:

```
$ awk '{ print ($1-32)*(5/9) }'
```

#### sort

sort komutu dosyadaki satırları sıralamak için kullanılır.

```
-n: sayısal(numeric) sıralama yapar.
```

- -f: Büyük/küçük harf ayrımı olmadan sıralar.
- -r: sıralama sonucunu tersler listeler.

```
$ cat a.txt
Linux
101
pardus
business
```

academy

#### \$ sort a.txt

101 Academy business Linux pardus

#### \$ sort -n a.txt

Academy business Linux pardus 101

# uniq

uniq komutu birden fazla olan aynı satırları tek satıra düşürmek için kullanılır. Genellikle sort komutu ile sıralama yapıldıktan sonra aynı çifte kayıtları silmek için kullanılır.

# \$ sort a.txt

101 101 academy business Linux Linux pardus

## \$ sort a.txt |uniq

101 Academy business Linux pardus

# Dosya İsmi Örüntüleri

Linux altında dosya isimleri açıkça yazılabildiği gibi belirli kurala uyan dosyaların tamamını ifade etmek üzere örüntüler de kullanılabilir.

- ? Herhangi bir tek karakteri gösterir. hd?, hda, hdb, hdc, hdd gibi hd ile başlayıp devamın tek karakter olan bütün dosya isimleriyle eşleşir.
- \* Hiç veya herhangi sayıdaki karakteri gösterir.

\*1.jpg, dosyaadı 1 olan veya 1 ile biten tüm jpg uzantılı dosyalarla eşleşir.

- [ ] Aralık gösterir. a[1-9], a1, a2...a9 isimleriyle eşleşir. a[6,8], a6 ve a8 isimleriyle eşleşir.
- { } Virgülle ayrılmış seçenekleri gösterir. {\*.doc,\*.pdf} .doc ve .pdf dosyaları gösterir.
- \ Özel karakterleri korumak için kullanılır.

```
$ ls *.jpg  # Uzantisi jpg olan tüm dosyalar
$ ls ?.jpg  # Dosya adı tek karakter olan jpg dosyalar
$ rm [A-Z]*.pdf  # Büyük harfle başlayan pdf dosyalar
$ ls report*2013[1-5]
```

#### file

Dosya türünü belirlemek için kullanılır. /usr/share/file/magic dosyasındaki dosya türlerinin imzası olan sihirli numaraları kullanır.

```
$ file test.tar.gz
test.tar.gz: gzip compressed data, deflated,
  last modified: Sun Sep 16 13:34:51 2001, os: Unix

$ file -z test.tar.gz
test.tar.gz: GNU tar archive (gzip compressed data, deflated,
  last modified: Sun Sep 16 13:34:51 2001, os: Unix)
```

#### tee

Komut çıktısını hem dosyaya hem de Stdout'a yazar.

-a: Dosyanın sonuna ekleme yapar, mevcut dosyayı sıfırlamaz.

Aşağıdaki komut dizisinde ls'in çıktısı hem dosyaya hem de Stdout'a yazılır.

#### \$ ls | tee file.txt

Stdout'a yazdığı için Stdin'den okuyan herhangi bir komuta da çıktıyı gönderebilir. Aşağıdaki komut dizisinde çıktı hem dosyaya yazılır hem de sort komutuna girdi olarak geçilir.

```
$ ls | tee file.txt | sort
```

Çıktı birden fazla dosyaya yazılabilir:

```
$ ls | tee file1.txt file2.txt
```

#### xargs

Bir komutu parametrelerini standart girdiden(stdin) alıp başka komutlara geçebilecek şekilde çalıştırır. Böylece bir defada işleyebileceği parametreden daha fazlası komuta aktarılabilir. Genelde ls veya find komutu tarafından üretilmiş uzun dosya listesini, bu dosyaların herbirinde tek tek işlem yapacak bir başka komuta parametre olarak geçmek için kullanılır.

Örnek: Bir patterni bütün dosyalarda aramakta için:

```
# find /etc | xargs grep pattern
```

Xargs'ın en uygun kullanım yerlerinden birisi de bir dizindeki belli dosyaları silmektir. Bunlar tek satırda rm komutuna parametre olarak verilemediğinden xargs'a ihtiyaç vardır:

```
$ 1s "*.tmp" | xargs rm
```

-n: Çalıştırılacak komuta eklenecek parametre sayısı

Örneğin diff komutu iki dosyayı karşılaştırır. Mevcut dizindeki dosyaları ikişer ikişer gruplar halinde karşılaştırmak için:

```
$ 1s | xargs -n2 diff
$ echo 1 2 3 4 | xargs -n 2
1 2
3 4
```

xargs mevcut komutun parametrelerini tamamlamak için de kullanılabilir:

```
$ cat 1.txt
GNU
Linux
Debian
Mint
Ubuntu
$ cat 1.txt | xargs -n2
GNU Linux
Debian Mint
Ubuntu
```

Bir dizindeki tüm dosyaları başka bir dizine tek tek taşımak için:

```
$ ls olddir | xargs -i mv olddir/{ } newdir/{ }
```

-i: { } bulunan her yere Stdin'den okunan değeri (örnekte ls çıktısındaki dosya ismi) yazar.

\$ find . -maxdepth 1 -type d -print | xargs -I {} echo Directory: {}

Normalde Bash kabukta ters tek tırnak ile komut çalıştırılabilir. Ancak bu çok karmaşık olabilmektedir. xargs komutu ters tek tırnak ihtiyacını ortadan kaldırdığı gibi daha fazlasını sunar.

# Disk Bölümlendirmesi

_		TZ				
1	l	K	n	n	11	•
1	l	12	v		u	•

Sabit diskin bölümlendirilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi ve bakımı

# **□** Hedefler:

- Amaca uygun disk bölümlendirmesini yapabilmek
- Açılış yükleyicisini yapılandırmak ve yüklemek
- Disk sorunlarını çözmek
- Kullanıcı kotalarını aktif etme
- Disk bölümlerini bir dizine bağlama

## **Anahtar Kelimeler:**

MBR, fdisk, GRUB, LILO, mkfs, tune2fs, fsck, mount, /etc/fstab, quotaon, which, locate, whereis

# **Bölümlendirme**

Sabit diskler birden fazla bölümlere ayrılarak her bir bölüm ayrı bir işletim sistemine veya bir işletim sisteminin ayrı bir dizinine tahsis edilebilir. Disk bölümlendirmenin amaçları:

• İşletim sisteminin temel bileşenleri ile kullanıcılara veya kuruma ait bilgilerin ayrılması. Örneğin kullanıcı ev dizinleri, şirketin veri tabanı vs... Bu sayede işletim sisteminde yapılacak güncelleme gibi işlemler kullanıcı verisini etkilemeyecektir.

- Farklı karakteristikteki kullanımları ayırmak için. Örneğin /var dizini sürekli yazılan log dosyalarını içerirken, veritabanları ağırlıklı olarak sorgu için kullanılır. Bunlar için ayrı bölümlendirme yapılarak ayrı biçimlendirilebilir, gereksinime uygun iyileştirmeler yapılabilir.
- Yönetim kolaylığı. Örneğin /boot bölümü ayrı tutarak işletim sisteminin açılış problemlerini yönetmek daha kolay hale getirilir. Örneğin ağ üzerinden paylaştırılacak bir dosya sunucusunun dosyaları içeren bölümü ayrı bir bölüm yapılabilir.

#### **MBR**

Linux Intel tabanlı donanımlarda Microsoft Windows İşletim sisteminin kullandığı aynı MBR(Master Book Record) tablosunu kullanır. Bu disk bölümlendirmesi en fazla 4 adet birincil(primary) disk bölümlendirmesine(partititon) izin verir. Bu şemayı genişletmek için genişletilmiş(extended) adı verilen özel bir birincil disk bölümlendirmesi oluşturulmalıdır. Genişletilmiş bölümlendirme ile mantıksal disk bölümleri oluşturulabilmektedir. IDE disklerde Linux en fazla 63 adet kullanılabilir disk bölümlendirmesine izin verirken bu limit SCSI disklerde en fazla 15 adet olmaktadır.

## GPT - GUID Disk Bölümlendirme Tablosu

MBR'den açılış yapan BIOS'da bazı kısıtlamalar var. Günüüzde disk boyutları gittikçe büyümektedir. MBR'de kullanılan 32 bit LBA adresleme 2TB üzerini adresleyememektedir. Bu yüzden 64 bit LBA desteği olan GPT kullanımı önem kazanmaktadır. MBR formatındaki disk bölümlerini görmek ve yönetmek için fdisk komutu ile kullanılırken, GPT'de parted komutu kullanılmaktadır.

Linux kurulumu için minimum 3 adet disk bölümlendirmesi tavsiye edilmektedir. Bunlardan birincisi /boot bölümüdür. Bu bölüm linux çekirdeğininin bulunduğu disk bölümüdür. Ortalama olarak 200-300MB disk alanı ayrılması yeterlidir.

İkincisi ise geçici bellek olarak kullanılan swap alanıdır. Bu alan eskiden bellek miktarına göre ayarlanırken günümüzde donanımların çok fazla belleği olduğu bellek ile orantılı bir şekilde boyut vermeye gerek yoktur. Makinede çalıştırılacak servislere göre bu değer değişebilir fakat asla fiziksel bellek miktarı kadar yer ayırmaya gerek yoktur. Çünkü bir sistem eğer swap alanını kullanmaya başlamışsa orada ciddi bir performans sorunu var demektir. Ya sorunu çıkaran uygulama tespit edilerek gerekli düzeltmeler yapılmalı ya da ilave RAM takviyesi yapılmalıdır.

Üçüncü bölüm ise / (root) dosya sistemidir. Bu disk bölümlendirmesi tüm işletim sistemine ve kullanıcılara ait dosyaları tutmaktadır. Bu bölüm oluşturulmadan işletim sistemi kurulum aşamasına geçilemez.

# Oluşturulabilecek Disk Bölümleri

Dosyaları saklamak için tek bir / bölümü bazen yetersiz kalmaktadır. Güvenlik, veri yedekleme vb gibi sebeplerden dolayı yukarıdaki bahsedilen üç disk bölümüne ilaveten aşağıdaki gibi disk bölümlendirmesi yapılabilir. En yaygın kullanılan disk bölümlendirmeleri ve amaçları şu şekildedir:

- /home Kullanıcıların ön tanımlı ev dizinidir. Eğer Linux'e giriş yapacak veri saklayacak çok fazla ev kullanıcısı varsa /home dizininin ayrı bir disk bölümü olması tavsiye edilir. Bu sayede kullanıcıların yanlışlıkla veya bilerek / bölümünü doldurmaları engellenmiş olur. Ayrıca ana Pardus sürüm geçişlerinde / bölümünü yeniden formatlamak gerekirse /home bölümü formatlanmadan geçiş yapılabilir. Bu sayede kullanıcıların dosyalarının yedeğinin alınmasına gerek kalmaz.
- /tmp geçici dosyalar dizini. Bu dizine tüm kullanıcılar yazabilmektedir. Ayrıca bu dizin saldırganlar tarafından sunuculardaki güvenlik açığını kullanarak sisteme program yüklemeyip çalıştırmak için kullanılır. Bu disk bölümü ayrı yapılarak disk bölümü bazında bazı güvenlik önlemleri alınabilir ayrıca kullanıcıların / bölümünü doldurmasını engellemek için ayrı bir disk bölümü olarak yapılandırılabilir.
- /var günlük,e-posta ve veri dizini. Bu dizinde çok fazla verinin yazıldığı bir disk bölümüdür. Ön tanımlı olarak günlükler, veritabanı dosyaları,e-posta kuyruğu bu dizinde tutulmaktadır.
- /opt üçüncü parti yazılımların kurulduğu dizindir. Bu bölümü kullanan çok büyük yazılımlar yoksa ayrı bir bölüm yapılmasına gerek yoktur.

# **Açılış Yükleyicisi**

Eski Linux dağıtımlarında ön tanımlı olarak LILO geliyordu. Günümüzde yerini GRUB açılış yükleyicisine bıraktı. GRUB(GRand Unified Bootloader) yüklenicisinin yapılandırması /boot/grub/grub.cfg dosyasında tanımlıdır. Fakat bunun doğrudan düzenlenmesi tavsiye edilmez. /etc/default/grub dosyasında gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra update-grub komutu ile /boot/grub/grub.cfg dosyası güncellenir. Fakat orijinal GRUB dosyası /boot/grub/menu.lst dosyasıdır. Redhat vb bazı dağıtımlarda akılda kalıcı olması için /boot/grub/grub.conf dosyasını /boot/grub/menu.lst dosyasına bağlantı olarak tanımlamıştır.

/etc/default/grub dosyasında menu ayarları hakkında tanımlamalar bulunur. Bu dosyanın içeriği genel olarak aşağıdaki gibidir.

```
# more /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to
update
# /boot/grub/grub.cfg.
```

```
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=7
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=Pardus
#GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo
Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
GRUB_CMDLINE_LINUX="modprobe.blacklist=floppy splash quiet --"
```

Bu yapılandırma GRUB ile gelen standart yapılandırma olmayıp Debian tabanlı dağıtımlara özel bir yapıdır.

/etc/grup.d dizininde ise menü oluşturma betikleri bulunur.

```
# ls /etc/grub.d/
00_header 05_debian_theme
                            10_linux
                                      20 linux xen 30 os-
prober 40_custom 41_custom README
# grub.conf/menu.lst
# Global Options:
#
default=0
timeout=15
splashimage=/grub/bootimage.xpm.gz
# Kernel Image Options:
title Fedora (2.6.25)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.25 ro root=/dev/hda5 mem=2048M
initrd /initrd-2.6.25
title Debian (2.6.26-experimental)
root (hd0,0)
kernel (hd0,0)/bzImage-2.6.26-experimental ro root=/dev/hda6
```

Grub dosyasındaki temel parametreler şunlardır:

(hd0,0) ifadesi yüklenecek çekirdeğin hangi diskin hangi bölümünde olduğunu ifade eder.

#### fdisk ile Disk Bölümleme

Fdisk komut satırından interatkif olarak disk yapılandırması yapmaya yarayan bir programdır. Bu komut ile DOS sitilinde bir disk bölümledirmesi yapılmaktadır. Disk

bölümlendirmesi yapılırken her bir disk bölümü için bir disk bölümü kodu tanımlandır. Linux'de yaygın olarak kullanılan disk bölümü kodu şunlardır.

83 Linux dosya sistemi(ext2,ext3,ext4)82 swap8e fiziksel hacim5 genişletilmiş disk alanı

fdisk –l parameresi ile disk üzerindeki disk bölümlemleri listelenebilir.

# root@pardus:~# fdisk -l /dev/sda

GNU Fdisk 1.2.4

Copyright (C) 1998 - 2006 Free Software Foundation, Inc.
This program is free software, covered by the GNU General Public License.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

Disk /dev/sda: 32 GB, 32210196480 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 3916 cylinders Units = cylinders of 16065 \* 512 = 8225280 bytes

Device Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sda1	1	192	1542208	83	Linux
/dev/sda2	193	3916	29904997	83	Linux
root@pardus:~#					

# Dosya Sistemi Oluşturma

Dosya sistemi oluşturmak için mkfs komutu kullanılır. Ön tanımlı olarak mkfs komutu ext2 linux dosya sistemi formatında disk bölümünü formatlar. Fakat –t parametresi ile diğer dosya sistemleri de oluşturulabilir. Örneğin /dev/sdb1 disk bölümünde MS-DOS formatında disk bölümü oluşturmak için aşağıdaki komut kullanılır.

## # mkfs -t msdos /dev/sdb1

Aslında mkfs komutu farklı komutlar için bir aracı komut durumundadır. Kendisi herhangi bir dosya sistemi oluşturmaz. Verilen parametreye göre ilgili dosya sistemi oluşturma komutunu çalıştırır. Yukarıdaki örnekteki –t msdos parametresinden dolayı aslında mkdosfs komutunu çalıştırır. –t parametresi verilmediğinde ext2 dosya

sistemini ise mke2fs komutunu çalıştırarak oluşturur. Mkfs yerine doğrudan ilgili dosya sistemine ait komutu da çalıştırabilirsiiz. Bu komutlardan bazıları:

```
mke2fs mkfs.bfsmkdosfsmkfs.cramfsmkfs.ext3mkfs.ext4devmkfs.minixmkfs.ufsmkfs.xfsmkfs.btrfsmkfs.ext2mkfs.ext4mkfs.jfsmkfs.msdosmkfs.vfat
```

ext3 dosya sistemi ext2 dosya sisteminin journaling(günlükleme) özelliği eklenmiş sürümüdür. Aşağıdaki üç komut ile de ext3 dosya sistemi oluşturulabilir.

```
mkfs -t ext3, mkfs.ext3 ve mke2fs -j
```

Örneğin /dev/sdb2 disk bölümünde ext3 formatında disk bölümü oluşturmak için aşağıdaki komut kullanılır.

```
# mke2fs -j /dev/sdb2
```

# Swap Alanı Oluşturma

Bir disk alanı veya dosya üzerinde swap disk bölümü oluşturmak için mkswap komutu kullanılır. Swap için ayrılan disk alanı yetersiz kaldığı durumda dosya sisteminde oluşturulacak bir dosyayı swap alanı olarakta kullanabilirsiniz. Oluşturulan swap dosyasını swapon komutu ile aktif hale getirebilirsiniz. Örneğin 512 MB swap dosyası oluşturup etkinleştirmek için aşağıdaki komutlar verilir.

```
# dd if=/dev/zero of=/swapdosyasi bs=1024 count=524288
# mkswap /swapdosyasi
# chown root:root /swapdosyasi
# chmod 0600 /swapdosyasi
# swapon /swapdosyasi
```

swapon –s komutu ile dosya tabanlı swap dosyaları listelenebilir.

# Dosya Sistemi Bakımı

Dosya sistemini oluşturduktan sonra sistem yöneticisi tarafından bazı bakımların yapılması gerekebilir. Bu bakım ve dosya sistemindeki bazı parametre değişiklikleri tune2fs komutu ile yapılabilmektedir.

Tune2fs komutu ext2,ext3 ve ext4 dosya sistemlerine kullanılabilmektedir. Tunefs ile yapılabilecek bazı değişiklikler:

- ext2 dosya sistemine journaling(günlükleme) desteği ekleyerek ext3 dosya sistemine geçiş yapma
  - # tune2fs -j /dev/sda1
- fsck işleminin yapılması için geçmesi gereken zaman aralığı veya mount sayısını belirler (-c ve –i parametreleri)
- Mevcut dosya sistemi hakkında bilgiler verir. (-l parametresi)

## root@pardus:~# tune2fs -1 /dev/sda2

tune2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)
Filesystem volume name: <none>

Last mounted on: /

Filesystem UUID: da02cb85-f80b-4283-ab4e-30079b03d14d

Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #: 1 (dynamic)

Filesystem features: has\_journal ext\_attr resize\_inode dir\_index filetype needs\_recovery extent flex\_bg sparse\_super

large\_file huge\_file uninit\_bg dir\_nlink extra\_isize

Filesystem flags: signed\_directory\_hash

Default mount options: user\_xattr acl

Filesystem state: clean Errors behavior: Continue Filesystem OS type: Linux Inode count: 1872304 Block count: 7478257 Reserved block count: 373912 Free blocks: 5903589 Free inodes: 1671965

First block: Block size: 4096 Fragment size: 4096 Reserved GDT blocks: 1022 Blocks per group: 32768 Fragments per group: 32768 Inodes per group: 8176 Inode blocks per group: 511 Flex block group size: 16

Filesystem created: Tue Sep 24 11:56:17 2013
Last mount time: Sat Nov 9 16:54:24 2013
Last write time: Sat Nov 9 16:54:24 2013

Mount count: 4
Maximum mount count: -1

Last checked: Tue Sep 24 11:56:17 2013

Check interval: 0 (<none>) Lifetime writes: 10 GB

Reserved blocks uid: 0 (user root)
Reserved blocks gid: 0 (group root)

First inode: 11
Inode size: 256
Required extra isize: 28
Desired extra isize: 28
Journal inode: 8

First orphan inode: 1721463
Default directory hash: half\_md4

Directory Hash Seed: alde246f-76ea-47aa-84dd-79a94915cb6d

Journal backup: inode blocks

tune2fs hem mevcut verileri gösterme hem de düzenleme özelliğine sahipken dumpe2fs komutu ise tune2fs –l çıktısının aynısını vermektedir. Dosya sistemini detaylı incelemek(debug) ve dosya sisteminin durumunu değiştirmek için de debugfs komutu kullanılır.

#### fsck

Eğer dosya sistemininde elektrik kesintisi vs gibi arızalardan dolayı sorunlar oluşursa fsck komutu ile dosya sistemi kurtarılmaya çalışılabilir. Bu komut parametre olarak disk bölümü adı veya disk bölümünün /etc/fstab dosyasında belirlenmiş bağlanma noktasını alır. Fsck komutu ek bir parametre kullanmadan çalıştırıldığında bulduğu her bir hatanın düzeltmesi için onay isteyecektir. Bu da büyük boyutlu dosya sistemlerinde çok zaman alabilmektedir. Tespit edilen tüm hataların düzeltilmesi için —y parametresi kullanılmalıdır. fsck komutu mutlaka okuma-yazma modunda bağlanmamış dosya sisteminde çalıştırılmalıdır. Eğer okuma ve yazmak için bağlanılmış bir dosya sisteminde çalıştırılısa beklenmedik hatalar oluşabilir.

Örneğin /dev/sda2 disk bölümünün dosya sistemini düzeltmek için aşağıdaki komut verilir.

#### # fsck -y /dev/sda2

## Bölüm Bağlama (mount) İşlemleri

mount işlemi MS Windows dünyasındaki fiziksel disk bölümlemesinin hangi isme karşılık geldiğini tanımlama (C: D: E: vb) işleminin Linux halidir. Linux'de formatlanan bir işletim sistemine kullanıcı ve uygulamaların erişebilmesi için ilgili dosya sisteminin bir dizin üzerinden erişilebilir olması gerekir. Bu işlemi yapmak için mount komutu kullanılıdır. Bu işlemi sadece root veya root hakkı verilen kullanıcı yapabilir. Açlılış sırasında ön tanımlı olarak hangi disk bölümlerinin hangi parametrelerle bağlanılmas gerektiği /etc/fstab dosyasında tanımlanmaktadır.

Örnek bir fstab dosyası aşağıdaki gibidir.

```
# cat /etc/fstab

# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
proc /proc proc defaults 0 0

# /dev/sda1

UUID=6e856a2a-be08-4a1d-85ab-8d345d7a5c65 swap swap sw 0 0

# /dev/sda2

UUID=da02cb85-f80b-4283-ab4e-30079b03d14d / ext4 rw,errors=remount-ro 0 1
```

fstab dosyasının eski formatında UUID yerine fiziksel disk bölümünün adı yazardı(/dev/sda2 gibi). Hangi UUID değerinin hangi disk bölümüne ait olduğunu öğrenmek için blkid komutu kullanılabilir.

#### # blkid

```
/dev/sda1: UUID="6e856a2a-be08-4a1d-85ab-8d345d7a5c65" TYPE="swap" /dev/sda2: UUID="da02cb85-f80b-4283-ab4e-30079b03d14d" TYPE="ext4"
```

mount komutu parametre kullanılmadan verildiğinde o anda sistemde bağlı olan dosya sistemlerini gösterir.

#### # mount

```
sysfs on /sys type sysfs (rw, nosuid, nodev, noexec, relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs
(rw, relatime, size=10240k, nr_inodes=125513, mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts
(rw, nosuid, noexec, relatime, gid=5, mode=620, ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs
(rw, nosuid, noexec, relatime, size=102704k, mode=755)
/dev/disk/by-uuid/da02cb85-f80b-4283-ab4e-30079b03d14d on / type ext4
(rw, relatime, errors=remount-ro, user_xattr, barrier=1, data=ordered)
tmpfs on /run/lock type tmpfs
(rw, nosuid, nodev, noexec, relatime, size=5120k)
tmpfs on /run/shm type tmpfs
(rw, nosuid, nodev, noexec, relatime, size=513640k)
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc
(rw, nosuid, nodev, noexec, relatime)
```

#### # mount -t ext3 /dev/sdb2 /mnt

Yukarıdaki komut ext3 dosya sistemli /dev/sdb2 disk bölümünü /mnt dizinine bağlar. Bu dosya sistemine ait dosyalara artık /mnt üzerinden erişilebilir.

Eğer bir dosya sistemi /etc/fstab dosyasında tanımlı ise mount işlemi için herhangi bir parametre kullanmadan sadece bağlama noktası veya disk bölümü adı yazmak yeterlidir. Örneğin /etc/fstab dosyasında /dev/sdb2 disk bölümü /mnt bölümüne bağlanacak şekilde yapılandırıldı ise aşağıdaki iki komutta aynı işi yapacaktır.

```
# mount /dev/sdb2 veya
# mount /mnt
```

ext2/ext3 ve reiserfs dosya sistemleride dosya sistemi adı yerine kullanılabilen etiketleme desteği vardır. Bu özellik fstab dosyasında LABEL olarak tanımlanır. Aşağıdaki gibi bir komutla da dosya sisteminin tam yolu verilmeden sadece LABEL verilerek mount işlemi yapılabilir.

#### # mount LABEL=maildizini /mail

/etc/fstab dosyasındaki tanımlı tüm dosya sistemlerinin mount edilmesi isteniyorsa mount —a parametresi verilmelidir.

CD-ROM için Linux'de /dev/cdrom aygıtı kullanılır. CD'yi bağlamak için de genelde /media dizini kullanılır.

## # mount /dev/cdrom /media

Dosya sistemi kullanılmadığı durumda umount komutu ile dosyaya erişim kapatılır.

#### # umount /dev/cdrom

Eğer dosya sistemi kullanıcı veya bir proses tarafından erişilmekte ise umount komutu dosya sistemi meşgul diye hata verecektir. Hangi dosyanın hangi prosesler tarafından kullanıldığını lsof komutu ile görebilirsiniz. Bu komut ön tanımlı olarak hangi dosyanın ve port numarasının hangi prosesler ve kullanıcılar tarafından kullanıldığını listelemektedir.

root@pardus:~# lsof									
COMMAND	PID	TID	USER	FD	TYPE	DEVICE	SIZE/OFF	NODE NAME	
init	1		root	cwd	DIR	8,2	4096	2 /	
init	1		root	rtd	DIR	8,2	4096	2 /	
init	1		root	txt	REG	8,2	36992	664455 /sbin/init	
init	1		root	mem	REG	8,2	14664	654765	
/lib/x86_6	4-linux	k-gnu∕libo	11-2.17.	S0					
init	1		root	mem	REG	8,2	1742520	654762	
/lib/x86_6	4-linux	k-gnu/libc	:-2.17.s	0					
init	1		root	mem	REG	8,2	126232	658039	
/lib/x86_6	4-linux	k-gnu/libs	selinux.	so.1					
init	1		root	mem	REG	8,2	261184	658040	
/lib/x86_6	4-linux	k-gnu/libs	sepol.so	.1					
init	1		root	mem	REG	8,2	145160	654759	
/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.17.so									
init	1								

# **Fstab Parametreleri**

/etc/fstab dosyasındaki 4. Kısım seçenekleri ifade eder.

# <file system=""></file>	<pre># <file system=""> <dir></dir></file></pre>		<options></options>	<dump></dump>		<pass></pass>
/dev/sda1	/	ext4	defaults,noatime	0	1	
/dev/sda2	none	swap	defaults 0	0		
/dev/sda3	/home	ext4	defaults,noatime	0	2	

Ön tanımlı olarak dosya sistemlerini sadece root kullanıcısı mount veya umount yapabilir. Eğer kullanıcılarında bu işlemleri yapabilmesi isteniyorsa /etc/fstab dosyasındaki seçenekler kısmına user parametresi eklenmelidir. Örnek:

```
/dev/sda8 /data ext4 rw,user,exec 0 0
```

Bu dosyadaki bir dosya sisteminin açılışta bağlanıp bağlanmayacağı auto ve noauto parametreleri ile belirlenir.

# Kota yapılandırması

Linux dosya sistemleri için kota desteği vardır. Kota ile kullanıcı ve grupların disk kullanımını kısıtlayabilirsiniz. Kota yapılandırması için özetle aşağıdaki süreç uygulanır.

Dosya sisteminin disk kotası desteği ile mount edilmesi Kota veritabanı oluşturulması Kotanın aktifleştirilmesi Kullanıcı ve gruplara kota limitleri tanımlanması

Dosya sisteminin kota desteği ile açılması için /etc/fstab dosyasında ilgili dosya sisteminin seçenekler kısmına usrquota ve/veya grpquota parametresi ekli olmalıdır. Bu parametre eklendikten sonra ilgili dosya sistemi yeniden mount edilmelidir.

Kota genellikle son kullanıcıların yogun kullandığı dosya sistemlerinde kullanılır. Buna en iyi örnek /home bölümüdür. /home dizininde kota uygulaması yapmak için bu dizinin bir dosya sisteminin bağlanma noktası olmalıdır.

/etc/fstab dosyasına kota seçenekleri eklendikten sonra aşağıdaki quotacheck komutu ile kota veritabanı dosyaları(aquota.user ve aquota.group) oluşturulmalıdır.

#### # quotacheck -cugm /home

Bu işlemden sonar quotaon komutu ile dosya sisteminde kota aktif edilmiş olur. Eğer bu komut çaktısında /home altında aquota. user. new. tmp dosyası oluşturulamadı gibi bir hata alınırsa sebebi SELinux olabilir. Kota yapılandırması için SELinux özelliği aktif ise kapatılması gerekir.

#### # quotaon /home

Geçici olarak kota özelliğini iptal etmek için de quotaoff komutu kullanılır.

#### # quotaoff /home

Kullanıcılara kota tanımlamada setquota ve edquota komutları kullanılır. Edquota komutu sayesinde interaktif olarak bir editor ile yapılandırma yapılırken setquota komutu ile parametrelerle kota tanımlaması yapılabilir.

Kota kullanımını raporlamak içinde repquota ve quota komutları kullanılabilir.

# Sembolik ve Hard Bağlantılar

Dosyalar ve dizinler arasında link oluşturmak için ln komutu kullanılı. Bu komut, orijinal dosya ile aynı yetkilendirmeye sahip yeni bir dosya kaydı oluşturur.

Link oluşturma genelde bulunan dosya sisteminde disk alanı yetersiz hale geldiğinde dosyaları başka bir dosya sistemine taşıdıktan sonra eski dosya/dizin yolunu kullanan kişi ve uygulamaların hala eski yol üzerinden erişmeleri için kullanılır.

İki çeşit bağlantı vardır. Sıkı (hard) bağlantılarda yapılan değişikler orijinal dosyayı etkiler. Sembolik (soft) bağlantı sadece orijinal dosyayı gösteren bir isimdir. MS Windows sistemlerindeki karşılığı kısa yol oluşturmaktır. Sembolik bağlantının silinmesi orijinal dosyayı silmez. Orijinal dosya silinirse de sembolik link işlevsiz hale gelecektir. Sembolik link üzerinden dosyaya erişilemez. Sembolik link oluşturmak için –s parametresi kullanılır. Hiç parametre kullanılmadan kullanılırsa hard link oluşturulmuş olur.

#### Kullanımı:

```
# In seçenek mevcut_dosya/dizin olusturulacak_bağlant1
root@pardus:~# In -s /data/pardus /var/data/pardus
root@pardus:~# Is -al /var/data/
toplam 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Kas 29 16:30 .
drwxr-xr-x 13 root root 4096 Kas 29 16:30 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Kas 29 16:30 pardus -> /data/pardus
```

Yukarıdaki komut ile /var/data/pardus dizinine yapılan tüm erişimler aslında /data/pardus dizinde uygulanacak.

Hard linkte ise orijinal dosya ile link oluşturulan dosyanın birebir aynısı iki farklı dosya oluşur. Birisinde yapılan işlem diğerine de yansır. Bu durumu disklerde kullanılan RAID-1 teknolojisine benzetebiliriz. Orijinal dosya silinse bile verilere diğer dosya üzerinden erişilebilir. Katı linkteki bu özellik Linux inode yapısındaki dosyaya yapılan link sayısı özelliği ile sağlanmaktadır. Dosyanın biri silindiğinde link sayısı değeri bir azaltılmakta. Diğer dosya(lar) silindiğinde ise link sayısı sıfır olduğunda dosya tamamen silinmektedir. Dolayısıyla hard link dosya sistem ile doğrudan alakalıdır. Farklı dosya sistemlerinin(disk bölümleri) farklı inode yapısı olduğu için hard link farklı dosya sistemleri arasında yapılamaz. Sadece aynı dosya sistemi üzerinde yapılabilir.

Farklı dosya sistemleri arasında link oluşturulacaksa sadece sembolik link kullanılabilir.

# **Dosya Arama**

Linux'de find ile dosya isminde ve içeriğinde arama yapılabilmektedir. Buna ek olarak bir kaç farklı komut ile de arama yapılabilmektedir.

# which komutu

\$PATH değişkeni içerisinde tanımlı çalıştırılabilir komutların tam yolunu gösterir. Sadece komutlar ve shell scriptler için çalışır.

```
# which cut
/bin/cut
```

#### locate komutu

find komutu arama yaparken her seferinde belirtilen dizinde tarama yaptığı için çok fazla dosya olan sistemlerde yavaş çalışabilir. Daha hızlı dosya aramak için locate komutu kullanılabilir. Bu komut dosya adı aramalarını direkt dosya sisteminde tarama yapmak yerine özel bir veritabanından getirmektedir. Locate komutu aramayı /var/cache/locate/locatedb veritabanı dosyasında yapmaktadır. Bu dosya locate dışında ayrı olarak çalışan updatedb komutu tarafından güncellenmektedir. Eğer en güncel dosyalarında aramaya dahil olmasını istiyorsanız belirli aralıklarla updatedb komutu çalıştırılmalıdır. Her gece veritabanı dosyasını güncellemek için Pardus tarafından otomatik olarak /etc/cron.daily/locate dosyasındaki cron işi çalıştırılmaktadır. Arama yapmak için dosyanın adı veya adının geçtiği kelimeleri yazmak yeterlidir.

## root@pardus:/ # locate apache

/etc/apache2
/etc/apache2/apache2.conf
/etc/apache2/conf.d
/etc/apache2/conf.d/charset
/etc/apache2/conf.d/javascript-common.conf
/etc/apache2/conf.d/localized-error-pages

#### whereis komutu

Parametre olarak verilen program, kaynak kodu ve yardım dosyalarının yerlerini gösterir.

#### # whereis pwd

pwd: /bin/pwd /usr/include/pwd.h /usr/share/man/man1/pwd.1.gz

# Linux Yetkilendirme Modeli

Konu:
UNIX yetkilendirme modeli

# ☐ Hedefler:

- Yetkilendirme modelini anlamak
- Dosyalara erişim gerekli izinlerini tanımlamak
- s ve t bitleri

## **Anahtar Kelimeler:**

chmod, chown, chgrp

## **Yetkiler**

Linux yetkilendirme modeli, UNIX ve BSD'den alınmıştır.

```
# ls -l /bin/cp
-rwxr-xr-x 1 root root 130128 Oca 26 2013 /bin/cp
```

'1s' komutu -1 parametresi ile kullanıldığında yukarıdaki gibi dosyaların yetkilerini belirten ayrıntılı bir çıktı verir. Satır başında yer alan -rwxr-xr-x bu dosyaya ait hakları belirtmektedir. Bu haklar üç kısımdan oluşmaktadır.

```
-rwx r-x r-x
```

İlk kısmın hemen başında tek bir simgeyle dosyanın türü ifade edilmektedir. Yukarıdaki gibi eğer boş ise (yani -) normal dosyadır.

```
'd' directory (dizin)
'l' symbolic link (sembolik bağ)
'c' character special device (karakter aygıt)
'b' block special device (blok aygıt)
'p' fifo
's' socket
```

İlk kısım dosya sahibine ait hakları, ikinci kısım aynı gruptaki kullanıcılara ait hakları, son kısım ise diğer kullanıcılara ait hakları belirlemektedir.

```
'r' okuma izni(4)
'w' yazma izni(2)
'x' çalıştırma izni(1)
```

Örneğin: 754 modu Dosya sahibi için 7 (4 + 2 + 1, yani rwx), grubu için 5 (4 + 1, yani rx) ve herkes için 4 (yani r) hakkı vermektedir.

Yetkileri değiştirmek için 'chmod' komutu kullanılır.

```
# ls -al dosya.txt
-rw-r--r- 1 root root 0 Kas 29 16:34 file
# chmod 755 dosya.txt
# ls -al dosya.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 0 Kas 29 16:35 dosya.txt
```

755 belirtilen üç grup için 7,5,5 haklarını vermektedir. Her bir yetkinin rakamsal değeri vardır. 7,5 ve 5 bu rakamların toplamıdır.

```
r - 4

W - 2
```

Bu rakamlara göre 7 = r + w + x anlamında, 5 = r + x anlamındadır. Bunun dışında 'u – user', 'g – group' ve 'o – other' olacak şekilde de yetki verilebilir:

# # chmod g+w dosya.txt

Örnekler:

Hiç hakları olmayan dosya aşağıdaki gibi görünür:

```
# ls -al sirala.sh
----- 1 root root 0 Kas 29 16:37 sirala.sh
Bu dosya için herkese r:okuma hakkı şu şekilde verilir:
# chmod +r sirala.sh
# ls -al sirala.sh
-r--r-- 1 root root 0 Kas 29 16:37 sirala.sh
Eğer yalnızca dosya sahibine (u:user) yazma hakkı verilmek istenirse:
# chmod u+w sirala.sh
# ls -al sirala.sh
-rw-r--r-- 1 root root 0 Kas 29 16:37 sirala.sh
Eğer gruba (g) ve diğerlerine (o) çalıştırma hakkı verilecekse aşağıdaki komut
kullanılır:
# chmod g+x,o+x sirala.sh
# ls -al sirala.sh
-rw-r-xr-x 1 root root 0 Kas 29 16:37 sirala.sh
Veya tüm bu işlemler rakamlarla yapılabilir.
# chmod 754 sirala.sh
# ls -al sirala.sh
-rwxr-xr-- 1 root root 0 Kas 29 16:37 sirala.sh
```

## chown

Dosya sahibi ve grubunu değiştirir.

-R

Belirtilen dizinin tüm dosyaları ve alt dizinleriyle birlikte sahip ve grup bilgilerini değiştir.

Aşağıdaki örnekte şimdiki sahibi root:wheel olan beni.oku dosyasının sahibi simsek:admin olarak değiştirilmiştir.

```
# ls -l beni.oku
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 0 Kas 29 16:38 beni.oku
# chown simsek:admin beni.oku
# ls -al beni.oku
-rw-r--r-- 1 simsek admin 0 Kas 29 16:38 beni.oku
```

# chgrp

Sadece dosya ve dizinin grubunu değiştirmede kullanır. Chown komutu gibi –R parametresi kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte dosyanın sahibi users grubu yapılmıştır. **# chgrp users beni.oku** 

# Özel İzinler(t ve s bitleri)

Yukarıdaki örneklerde dosya erişimlerinin 3bit(---) üzerinden tanımlandığı belirtilmişti. Aslında genelde 3 bit üzerinden yetkilendirilir demek daha doğru bir ifadedir. Fakat gerçekte günlük hayatta çok fazla kullanılmayan 4. Bir daha vardır. Dördüncü bit'de t(sticky bit) ve s(suid bit) olmak üzere iki ayrı vardır.

Sticky bit(t) genelde herkesin yazmasına açık olan /tmp gibi dizinlere uygulanır. Bu bitin amacı herkesin erişimi olan dizinlerde kullanıcılar tarafından oluşturulan dosyaların sadece o kullanıcı tarafından silinebilmesini sağlar. Dizinlere sticky bit hakkı chmod 1777 veya chmod +t komutu ile verilir. Dizinin stickey bit hakları olup olmadığı dosya haklarının sonundaki t ifadesi ile anlaşılır.

```
# 1s -ald /tmp
drwxrwxrwt 11 root root 4096 Kas 29 16:15 /tmp
```

Çalıştırma hakkı olmayan dizin veya dosyaya sticky bit hakkı verilirse sondaki t yerine T gösterilir.

Suid bit(s) ise normal kullanıcıların bir komutu çalıştırırken sadece o komut için geçici olarak daha yetkili bir kullanıcı haklarıyla iş yapmasını sağlar. Bu hak chmod 4755 komutu ile verilir.

# **Linux Dizin Yapısı**

П	Konu.
	Standart Linux dizin hiyerarşisi

Konii.

**Hedefler:** 

 $\Box$ 

П

- Dosya sisteminin hiyerarşik düzenini anlamak
  - Hangi dizinin hangi amaçla kullanıldığını öğrenmek


## **Anahtar Kelimeler:**

/boot, /root, /etc, /usr, /bin, /sbin, /mnt, /lib, /dev, /proc, /tmp, /var, /home

# Hiyerarşi

Günümüzde yüzlerce linux dağıtımı bulunmaktadır. Her bir dağıtım kendi dizin yapısı hiyerarşisi kullanmaya başladığında her bir linux dağıtımına özel dizin yapısını bilmek gerekiyordu. Bu sorunu aşmak için Dosya sistemi hiyerarşi standartı( Filesystem Hierarchy Standard( FHS) belirlendi. Bu standartın amacı kurulan yazılımların ve kullanıcıların kullanacağı dosya ve dizinleri belirlemektir. Bu standartlara göre man dosyalarının, programların yeri, veri tutan dizinlerin yeri vs hepsi belli bir kurala göre düzenlenmiştir. <a href="http://www.pathname.com/fhs/">http://www.pathname.com/fhs/</a> adresinden en güncel standartı inceleyebilirsiniz.

Linux işletim sisteminde dizin hiyerarşişi genel olarak aşağıdaki şekildeki gibidir.



л •		1 .1
/bin	Iamai	komutlar
/ UIII	ICIIICI	KUIIIUUI

/boot Ön yükleyicinin kullandığı dosyalar

/dev Aygıt dosyaları

/etc Sistem yapılandırma dosyaları /home Kullanıcıların ev dizinleri

/lib Paylaşılan temel kütüphaneler ve çekirdek modülleri

/media Çıkarılabilir aygıtlar için bağlama noktası

/mnt Dosya sistemlerini geçici olarak bağlama noktası

/opt Sonradan eklenen uygulamalar

/proc sistemin genel ve anlık bilgilerini içeren sanal dosya sistemi.

/sbin Temel sistem yöneticisi komutları

/tmp Geçici dosyalar

/usr İkincil kök, kullanıcı için yeni dizilim noktası

/var Değişken veriler, log dosyaları vb.

## /bin

/bin dizini sistem yöneticileri ve normal sistem kullanıcıları için kullanışlı temel komutları barındırır. Kullanıcı kabuğu bash ve ls, cp, rm, cat gibi pek çok temel komutu içermesi nedeni ile en basit sistem kurulumunda bile oluşturulur.

#### /boot

İşletim sisteminin açılması için gerekli bütün dosyalar bu dizindedir. Çekirdekler ve initrd kalıpları bu dizinde yer alır.

```
# ls /boot/
config-3.2.0-4-amd64 grub initrd.img-3.2.0-4-amd64 System.map-
3.2.0-4-amd64 vmlinuz-3.2.0-4-amd64
```

## /dev

Bu dizin özel veya aygıt dosyalarının konumudur. UNIX dünyasındaki "herşey bir dosyadır" kuralının bir göstergesi olarak bilgisayara bağlı aygıtlar, donanımlar /dev altında kendilerine erişimi sağlayan bir dosyaya sahiptirler.

## /etc

Sistemin önemli yapılandırma dosyaları bu dizindedir. Yapılandırma dosyaları çalıştırılamayan fakat okunan ve yorumlanan dosyalardır. Bir programın nasıl çalışacağını belirlerler. Buradaki dosyalar olmadan sistem programları düzgün çalışmayacaktır. O nedenle /etc için sistemin kalbidir diyebiliriz. Her zaman yedeklemede önceliğe sahiptir.

#### /home

Linux çok kullanıcılı bir işletim sistemi olarak kullanıcıların dosyalarını başkalarına karşı koruduğu gibi herkese çalışması için bir ev (home) dizini sunar. Linux'te standart olarak kullanıcı dizinleri /home altında yer alır. Buraya kullanıcı istediği dosyaları yerleştirir, programları kurar veya siler. Çok fazla kullanıcı olan sistemlerde bu dizinin ayrı bir disk bölümü olması tavsiye edilmektedir.

Bir kullanıcı açılırken kullanıcı dizinine bazı dosyalar otomatik olarak konyalanır. Bu

Bir kullanıcı açılırken kullanıcı dizinine bazı dosyalar otomatik olarak kopyalanır. Bu dosyalar /etc/skel altındaki dosyalardır.

#### /lib

Bu dizin çekirdek modülleri ve sistem kütüphanelerini içerir. Çekirdek modülleri sistemin açılışı için gerekli olup bazı donanımların sistem tarafından tanınmasını

sağlar. Sistem kütüphaneleri ise /bin ve /sbin altındaki programların çalışması için gerekli C kütüphaneleridir.

Kütüphane dosyalarının uzantısı \*.so şeklindedir.

Çekirdek modülleri ve aygıt sürücüleri /lib/modules/'kernel-version' dizini altındadır. Linux altında birden fazla çekirdek olabileceği için bu şekilde çekirdek sürümü ile dizinler ayrılmaktadır. Açılış zamanında hangi çekirdek seçilirse onun dizinindeki modüller yüklenir.

#### /lost+found

Bazı zamanlar bilgisayar doğru kapanmamış olabilir, elektrik kesintisi nedeni ile aniden kapanmış olabilir. Bu durumda bir sonraki açılışta işletim sistemi dosya sistemi kontrolü (fsck programı ile) yapacaktır. Bu kontrol sonucunda bozulmuş veya kaybolmuş bir şey varsa düzeltip veya bulup bu dizin altına koymaktadır. Her disk bölümü kendi lost+found dizinine sahiptir. lost+found dizinindeki dosyalar eğer düzgün ise olmaları gereken dizine geri taşınırlar.

## /media

Disket, cd-rom, dv-rom, cd/dvd-rw gibi sökülüp takılabilir dosya sistemleri bu dizine bağlanmaktadır.

#### /mnt

Dosya sistemlerini veya aygıtları bağlamak için kullanılan genel bağlama noktasıdır. Bağlama işlemi mount komutuyla yapılır:

# mount /dev/hdd /mnt

# /opt

İşletim sisteminin öntanımlı kurulumu ile gelmeyen tüm yazılım ve paketlerin kurulumu için /opt dizini tahsis edilmiştir. Örneğin, Kylix, StarOffice, WordPErfect vb...

Bu dizin Windows altındaki "Program Files" dizinine benzetilebilir. Her üretici bu dizin altında kendi adıyla veya programın adıyla bir dizin açar ve programlarını bu dizinin içerisine kurar. /opt/surgate, /opt/endersys veya /opt/ecm gibi.

# /proc

/proc sanal bir dosya sistemidir. Linux'un sunduğu en güçlü özelliklerden biri de /proc dosya sistemidir. Buradaki dosyalar gerçek içerik taşımaz. Çalışma zamanında çekirdek tarafından içerikler güncellenebilir. Sistem belleği, bağlanmış aygıtlar, donanım bilgisi, süreçlerin durumu gibi çekirdeğe ait bilgileri barındırır. Pek çok sistem programı bilgilerini bu dizinden alırlar:

Yukarıda görüleceği gibi lsmod komutu /proc/modules dosyasındaki bilgileri yorumlar. Bunun gibi 'lspci' komutu da /proc/pci dosyasını okur.

#### /root

Sistem yöneticisinin ev dizinidir. Sistem kullanıcısı 'root' isimli hesaba sahiptir ve bu hesabın ev dizini /root dizinidir. /home dizini genelde farklı disklerde olduğundan herhangi bir nedenle yetkili kullanıcının sisteme erişememesi durumu olmaması için ev dizini köke alınmıştır.

#### /sbin

Sistem programları (system binary) bu dizinde bulunur. Sistem programlarının normal programlardan (/bin) farkı sistem yönetimine yönelik olmalarıdır. Büyük bir kısmını çalıştırmaya normal kullanıcılar yetkili değildir. Çalıştırabildikleri ise sistemden bilgi almaya yönelik, sistemde değişiklik yapmayan sistem komutlarıdır.

mkfs disk biçimlendirme komutu, lspci, lsmod, service, sysctl, syslogd, grub, fsck, dump, init, modprobe gibi sistem komutları bu dizindedir.

#### /usr

Sistemde en çok yer kaplayan dizin /usr dizinidir. Bu dizin kullanıcı için ikinci bir kök dizin olarak düşünülebilir. Nasılki sistemin /bin, /sbin dizinleri var; /usr/bin ve /usr/sbin dizinleri de vardır. Sisteme sonradan kullanıcı tarafından kurulan programlar /usr 'ı kök kabul ederek dosya sistemine yerleşirler. Örneğin kullanıcı programları /usr/bin'e, sistem programları /usr/sbin'e, yapılandırma dosyaları /usr/etc veya /usr/local/etc'ye yerleştirilir.

```
# ls /usr/
bin games include lib lib32 local sbin share src
```

#### /var

Genel olarak değişken (variable) veriler/dosyalar bu dizinde tutulur. Örneğin sistem günlükleri, mail kuyruğu, gelen mailler, yazıcı kuyruğu, programların kilit dosyaları vs...

#### # ls /var/

backups cache data lib local lock log mail opt run spool tmp www

/var ve /usr'ın ayrı bölümlerde olması sistem yönetimini kolaylaştırır. Çünkü /usr yalnız okunur şekilde bağlanıp korumaya alınabilir. Çünkü /usr altına dosya eklemek veya ordaki dosyaları değiştirmek çok nadiren gerçekleşir. /var ise her saniye değişebilir. Sürekli gelen emailler, sürekli günlük yazan programlar düşünülürse ne kadar yoğun yazmaya tabi tutulduğu daha kolay anlaşılır.

# /tmp

Geçici olarak kullanılacak dosyalar bu dizinde oluşturulur. Bütün programlar ve kullanıcılar bu dizine yazabilirler. Buradaki dosyaları ne yaptığınıza emin olmadan silmeniz tehlikeli olabilir. Çünkü silinen dosyaları o an çalışan süreçlerden biri kullanıyor olabilir.

# Arşiv ve Yedekleme

**∏** Konu:

Linux altında dosya ve dosya sistemi yedekleme

**☐** Hedefler:

- Dosya yedekleme araçlarını tanımak
- Dosya sıkıştırmak
- Disk imajı almak

## **Anahtar Kelimeler:**

tar, gzip, gunzip, zcat, bzip2, dd, cpio

#### tar

Bütün UNIX işletim sistemleri tar (Tape ARchive) ile arşivleme yapmayı destekler. Tar aslında teyp birimlerine arşivleme amacıyla geliştirilmiştir. Teyp üniteleri gelişen yeni teknoloji ile birlikte kullanımdan yavaş yavaş kalkmaktadır. Fakat tar programı halen daha değişik amaçlarla dosya sisteminde kullanılabilmektedir.

Tar kendisi veri sıkıştırması yapmaz. Veri sıkıştırması için "gzip" veya "bzip2" biçimlerini kullanabilmektedir.

```
$ tar -zcvf yedek.tar.gz db.sql mbox
db.sql
mbox
```

```
$ ls -lh yedek.tar.gz
-rw-r--r-- 1 ahmet ahmet 176 Ara 13 23:22 yedek.tar.gz
```

Komuttaki z parametresi gzip sıkıştırması da yapılmasını söylemektedir. 'v' ekrana ne yapıldığına dair bilgi döküleceğini gösterir. 'c' parametresi arşiv oluşturma için, 'x' parametresi ise arşiv açmak için kullanılır. Bzip2 biçiminde sıkıştırma yapmak için z yerine j kullanmak gerekir.

'f' parametresi ile arşivleme sonucu oluşacak veya mevcut arşiv dosyanın adını belirtmek içindir. Dısya ismini bu parametreden hemen sonra belirtmek gerekir.

Gzip ile sıkıştırılmış arşiv açılırken yine z parametresi kullanılmalıdır. Bzip için ise aynı şekilde j parametresi kullanılır:

```
$ tar -zxvf yedek.tar.gz
db.sql
mbox
```

Örneğin Gzip ile sıkıştırılmış dosyayı Bzip2 ile açmaya çalışırsanız aşağıdaki gibi hata alırsınız:

```
$ tar -jxvf yedek.tar.gz
```

bzip2: (stdin) is not a bzip2 file.

tar: Child returned status 2

tar: Error exit delayed from previous errors

Dizinler arşivlenirken aşağıdaki gibi bir bilgi mesajı çıkar:

tar: Removing leading `/' from member names

Bu mesaj, arşivde en baştaki kökü ifade eden ( / ) simgesinin kaldırılacağını söylemektedir. Yani Bu arşiv açıldığında örneği /etc'ye değil bulunulan dizindeki etc/ 'ye açılır. Böylece çalışan sistemin üzerine yazılması engellenmiş olur. Sistem yöneticisi kendisi ihtiyaç gördüğü yere açılan dizini kopyalayabilir.

't' parametresi arşiv içeriğini gösterir. 'v' ile kullanılırsa daha fazla detay verir:

```
$ tar -ztvf yedek.tar.gz
-rw-r--r- simsek/wheel 125116416 2008-11-05 16:18:30 db.sql
-rw----- simsek/wheel 2771 2008-11-05 16:18:48 mbox
```

Bzip2 çok daha fazla sıkıştırma imkanı sağlayan bir biçimdir.

# cpio

Dosyaları arşive kopyalamak, arşivdeki dosyaları çıkartmak için kullanılır. Arşivlenecek dosyaların listesini STDIN'den alır ve arşivi STDOUT'a yazar. Bu nedenle dosya listesinin oluşturulması ve çıkışın yönlendirilmesi gerekmektedir.

```
$ ls | cpio -ov > directory.cpio
```

-o seçeneği arşiv oluşturmak, -v seçeneği ise yapılan işlemler hakkında bilgi vermek için kullanılır.

Bir dizini alt klasörleriyle tamamen yedeklemek için dosya isimleri find komutuyla oluşturulabilir.

\$ find . -print -depth | cpio -ov > tree.cpio

Arşivi açmak için:

\$ cpio -idv < tree.cpio</pre>

-I seçeneği arşivi açmak, -d seçeneği ise arşivin içerdiği klasörleri oluşturmak için kullanılır. Normalde cpio klasörleri oluşturmaz.

Cpio'nun bir kullanım şekli de bir dizini digger bir dizine kopyalamasıdır.

\$ find . -depth -print0 | cpio --null -pvd new-dir

cpio komutu kullanılarak tar arşiv oluşturulabilir. –F seçeneği ile çıktının yazılacağı arşiv dosyasının ismi, -H ile arşiv biçimi belirtilir.

\$ ls | cpio -ov -H tar -F arsiv.tar

Tar arşivi açmak için:

\$ cpio -idv -F ornek.tar

Tar arşivin içindeki dosyaları görüntülemek için:

\$ cpio -it -F ornek.tar

Diğer bazı seçenekler:

-L: Sembolik link yerine, linkin gösterdiği dosya arşivlenir.

-m: Arşiv açılırken dosyaların son değiştirilme zamanını korumak için.

# dd

Öntanımlı olarak Stdin'den Stdout'a belirtilen blok boyutlarında dosya kopyalar. Genel kullanımı aşağıdaki gibidir:

# dd if=girdi of=cikti bs=blok-boyutu count=blok-sayısı

if: Input File, girdi

of: Output File, çıktı

count: bs ile boyutları belirtilen bloklardan kaç adet kopyalanacağı

bs: Bir blogun boyutu (öntanımlı: 512 byte)

dd komutu genel olarak disk imajı almak için yedekleme amaçlarıyla kullanılır. Aşağıdaki komutla sda diski sdb diskine dump edilmektedir.

# dd if=/dev/sda of=/dev/sdb

Bir diskin imajını alıp dosya olarak saklamak için:

#### # dd if=/dev/hda of=haddisk.img

Alınmış imajı herhangi bir diske (örnekte hdb) dump etmek için:

# # dd if=hdadisk.img of=/dev/hdb

Bir disk tamamen dump edilebildiği gibi içindeki bir disk bölümü yalnız başına dump edilebilir.

## # dd if=/dev/hda1 of=hda1.img

Bir CD'den ISO dosyası oluşturulabilir:

# # dd if=/dev/cdrom of=pardus.iso bs=2048

MBR'nin yedeğini almak için:

# dd if=/dev/hdx of=/path/to/image count=1 bs=512

MBR ilk 512 byte olduğundan 512 byte'lık tek bir blok kopyalanmalı.

# gzip, gunzip, zcat, bzip2

Verilen dosyayı Lempel-Ziv (LZ77) kodlamasını kullanarak sıkıştırır ve dosya boyutunu küçültür. Sıkıştırılan dosyanın uzantısı otomatik olarak .gz yapılır. Öntanımlı olarak orjinal dosya ismini ve dosya değiştirilme zamanını muhafaza eder.

#### \$ gzip test.c

Sıkıştırılma sonucunda sıkışmamış dosya dönüşür, yani sıkışmamış hali diskten silinir. —c parametresiyle çıktı STDOUT'a yazılır ve orjinal dosya muhafaza edilir. Arşiv dosyasının saklanması için STDOUT'un bir dosyaya yönlendirilmesi gerekmektedir.

# \$ gzip -c archive.txt > arsiv.txt.gz

Gzip ile sıkıştırılmış dosya, gzip –d veya gunzip veya zcat ile açılır.

## \$ gunzip test.c.gz

Gunzip komutu, gzip, zip, compress ve pack sıkıştırma biçimlerini otomatik olarak tanıyarak açar. Gunzip —c parametresiyle çıktıyı STDOUT'a yazar. Zcat komutu Gunzip —c ile aynı işlevi görür.

Sıkıştırma işlemini bir dosyaya değil de alt klasörleriyle birlikte bir dizine yapmak için –r seçeneği kullanılır.

# \$ gzip -r directory

Bzip2 daha iyi sıkıştırma yapabilen Burrows-Wheeler metin sıkıştırma algoritmasını kullanan bir sıkıştırma komutudur. Kullanımı gzip ile aynıdır. Sadece dosya uzantısı bz2 şeklinde oluşturulur.

\$ bzip2 -c readme.txt > readme.txt.bz2

# Çalışan Süreçler

	<b>T</b> 7		
ш	Kon	11	
ш	IXVII	u	

Süreç başlatma ve çalışan süreçleri yönetme

# **☐** Hedefler:

- Süreçleri başlatma ve sonlandırma
- Süreçleri görüntüleme ve izleme
- Süreçlere sinyal gönderme
- Eş zamanlı sanal terminaller açma
- Arkaplanda yürütülen görevler
- Süreçlerde öncelik

## **Anahtar Kelimeler:**

ps, pstree, top, htop, free, uptime, screen, nohup, bg, fg, jobs, &, nice, renice, kill, killall, pkill, pgrep

# Süreçler

Süreç (process) genel tanımla çalışan bir programdır. Süreçler, komut satırından çalıştırılan kısa süreli komut olabileceği gibi işletim sisteminin açık olduğu süre boyunca çalışan bir ağ servisi de olabilir.

Kullanıcıların süreçleri yönetebilmesi için her sürece ait bir PID numarası vardır. Süreçle ilgili yapılacak işlemler bu PID numarası üzerinden gerçekleştirilir. Linux altında çalışan ilk süreç init olup PID numarası her zaman 1'dir. Init ilk süreç olduğu için kullanıcı tarafından başlatılan diğer süreçlerin aksine çekirdek tarafından başlatılır.

Bazı süreçler eş zamanlı çalışan alt thread'lere sahip olabilir. Thread'ler aynı PID altındadır, kendilerina ait bir PID numarası olmaz. Örneğin Mozilla Firefox'ta bir thread DNS sorgularını çözerken diğer thread sunucuyla konuşur.

# ps, pstree

Çalışan kendine ait süreçleri görüntülemek için temel olarak ps komutu kullanılır.

#### \$ ps

```
PID TTY TIME CMD
6082 pts/0 00:00:00 bash
6190 pts/0 00:00:00 ps
```

Sistemdeki tüm süreçleri görüntülemek için:

```
$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 10372 684 ? Ss Nov02 0:00 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S< Nov02 0:00 [migration/0]
root 3 0.0 0.0 0 0 0 ? SN Nov02 0:00 [ksoftirqd/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 0 ? S< Nov02 16:01 [events/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< Nov02 0:00 [khelper]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S< Nov02 0:00 [khelper]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S< Nov02 0:00 [khread]
```

- a: Bütün süreçler
- -u: Belirtilen kullanıcıya ait süreçler
- -t: Belirtilen terminale ait kullanıcılar

Çıktı parametreler biçimlendirilebilir. Örneğin aşağıdaki komut ağaç yapısında bir çıktı üretecektir.

#### \$ ps axjf

## top

En çok CPU kullanan süreçleri gösterir. Aynı zamanda süreçleri düzenleyebilecek etkileşimli bir arayüz sunar. Görevleri CPU kullanımına, bellek kullanımına ve çalışma süresine göre sıralar ve sistem yöneticisinin kaynak kullanımını analiz etmesini sağlar.

- -d: Değerlerin güncellenme aralığını belirlemek için
- -p PID: Yalnızca verilen PID numarasına sahip süreci izlemeye alır

- -q: Değerler herhangi bir bekleme olmadan güncellenir
- -C: Birden fazla işlemci olan sunucularda tek tek CPU değerini göstermek yerine toplam CPU değerlerini gösterir
- -c: Sadece süreç adını değil tam komut satırı parametrelerini gösterir
- -H: Thread'leri göstermek için

top - 19:11:12 up 24 days, 5:29, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00 Tasks: 111 total, 2 running, 109 sleeping, 0 stopped, 0 zombie Cpu(s): 0.0%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 99.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st Mem: 1026140k total, 997220k used, 28920k free, 157784k buffers Swap: 2064376k total, 12k used, 2064364k free, 452032k cached

P	ID USER	PR	NΙ	VIRT	RES	SHR S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
132	22 simsek	15	0	12764	1100	824 R	0.3	0.1	0:00.03	top
	1 root	15	0	10372	684	572 S	0.0	0.1	0:00.77	init
	2 root	RT	-5	0	0	0 S	0.0	0.0	0:00.00	migration/0
	3 root	34	19	0	0	0 S	0.0	0.0	0:00.00	ksoftirqd/0
	4 root	10	-5	0	0	0 S	0.0	0.0	17:28.35	events/0
	5 root	10	-5	0	0	0 S	0.0	0.0	0:00.00	khelper
	14 root	10	-5	0	0	0 S	0.0	0.0	0:00.00	kthread
	18 root	10	-5	0	0	0 S	0.0	0.0	0:00.83	kblockd/0
	19 root	20	-5	0	0	0 S	0.0	0.0	0:00.00	kacpid
1	80 root	19	-5	0	0	0 S	0.0	0.0	0:00.00	cqueue/0
1	83 root	19	-5	0	0	0 S	0.0	0.0	0:00.00	khubd

Top çıktısında gösterilen bazı alanların açıklamaları:

İlk satır: Sistemin ne kadar süredir açık olduğunu gösteren uptime (yukarıdaki çıktıda 24 gün) ve son 1,5 ve 15 dakika içerisindeki CPU yükünü gösterir. Uptime komutuyla aynı sonucu verir.

Mem satırı: Toplam bellek, boş bellek ve kullanılan bellek miktarı gibi bellekle ilgili istatistikleri içerir.

PID: Process ID

PPID: Ana sürecin PID numarası

User: Sürecin sahibi kullanıcı

PRI: Sürecin önceliği

Time: Süreç başladığından beri tükettiği CPU zamanı

%CPU: Tüm süreçler içinde CPU zamanının % ne kadarını kullandığı

%MEM: Toplam süreçler içinde fiziksel belleği % ne kadar kullandığı

# htop

htop, ncurses tabanlı top benzeri çalışan süreçleri gösteren bir uygulamadır.

Htop programı sistemle birlikte kurulu olmayabilir. Aşağıdaki şekilde kurulur:

# # apt-get install htop

CPU[  0.7%] Mem[							Tasks: 106, 139 thr; 1 running Load average: 0.16 0.07 0.06 Uptime: 36 days, 04:50:15				
PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%	TIME+	Command
16146	root	20	0	23176	2252	1412	R	0.0	0.2	0:00.46	htop
1	root	20	0	10784	684	648	S	0.0	0.1	0:24.53	init [2]
428	root	20	0	21824	976	704	S	0.0	0.1	0:00.06	udevddaemon
554	root	20	0	21820	736	440	S	0.0	0.1	0:00.00	udevddaemon
555	root	20	0	21820	424	308	S	0.0	0.0	0:00.00	udevddaemon
1941	root	20	0	19112	604	548	S	0.0	0.1	0:03.92	/sbin/rpcbind -w
1972	statd	20	0	23484	708	704	S	0.0	0.1	0:00.00	/sbin/rpc.statd
1986	root	20	0	25432	96	96	S	0.0	0.0	0:00.00	/usr/sbin/rpc.idmapd
2387	root	20	0	4384	528	476	S	0.0	0.1	0:00.00	/usr/sbin/acpid
2423	messagebu	20	0	30984	1936	876	S	0.0	0.2	0:18.33	/usr/bin/dbus-daemons
2446	root	20	0	4072	4	0	S	0.0	0.0	0:00.00	/usr/sbin/acpi_fakekeyd
2628	root	20	0	167M	5552	3068	S	0.0	0.5	0:00.61	/usr/sbin/NetworkManager
2508	root	20	0	167M	5552	3068	S	0.0	0.5	0:13.13	/usr/sbin/NetworkManager
2588	root	20	0	145M	2588	2272	S	0.0	0.3	0:00.00	/usr/sbin/gdm3
2564	root	20	0	145M	2588	2272	s	0.0	0.3	0:00.24	/usr/sbin/gdm3
2594	root	20	0	165M	3168	2624	S	0.0	0.3	0:00.00	/usr/lib/gdm3/gdm-simple
2573	root	20	0	165M	3168	2624	S	0.0	0.3	0:00.01	/usr/lib/gdm3/gdm-simple
2589	daemon	20	0	16812	20	0		0.0	0.0	0:00.04	/usr/sbin/atd
2591	root	20	0		22140	3456		0.0	2.2		/usr/bin/Xorg :0 -br -ve
F1Help	F2Setup	F3Se	arc	hF4Fil1	terF5Tr	ee F6	So	rtByF	7Nice	-F8Nice	+F9Kill F10Quit

Htop arayüzü üç kısımdan oluşmaktadır:

Başlık kısmı: İşlemci, bellek ve Swap kullanımı gösteren barlar ve çalışan süreç sayısı, işlemci yük durumu ve sistemin ne kadar süredir açık olduğu gibi bilgileri içermektedir. Bu görüntü htop menüsünden değiştirilebilir.

Gövde kısmı: top'a benzer olarak süreçlerin işlemci kullanımına göre listelendiği kısımdır.

Alt kısım: Htop menüsünü ve kısayollarını gösterir.

## free

Kullanılabilir boş veya kullanılmış bellek alanını görüntüler. Aynı zamanda swap kullanımı hakkında da bilgi verir.

#### # free used free shared buffers total cached 148244 Mem: 1006708 935872 70836 0 346656 -/+ buffers/cache: 440972 565736 262140 Swap: 130084 132056

Mem olarak gösterilen ilk satır fiziksel bellek kullanımını gösterir. Swap olarak gösterilen üçüncü satırda ise swap kullanımı gösterilir.

- -b: Gösterim birimi byte yapılır
- -m: Gösterim birimi megabyte yapılır
- -h: Miktarlar insan okuması için kolaylaştırılır
- -t: Dördüncğ bir satırda toplamları gösterir
- -s: Sürekli güncellenen çıktı üretir. Program Ctrl-C ile sonlandırılana kadar çıktılar ekranda kayar. Parametre ile birlikte güncelleme süresi belirtilir.

#### # free -ms 5

Bu komutun verdiği çıktılar proc dosya sisteminde /proc/meminfo olarak bulunabilir.

# uptime

Sistemin ne kadar süredir çalıştığını gösterir. Sistem yöneticileri genelde bilgileri dışında sistem kapanması olmuş mu olmamış mı bu komutla kontrol eder.

Bununla birlikte kaç kullanıcının sistemde olduğu, son 1-5-15 dakikalık işlemci yükü gibi ilave bilgiler de verir.

#### \$ uptime

```
21:54:11 up 13 days, 4:29, 1 user, load average: 0.21, 0.21, 0.12
```

Çıktıdaki 21:54 mevcut zamanı, 13 ise kaç gündür sistemin açık olduğunu gösterir.

#### screen

Metin terminal ve emülatörler için ekran yöneticidir. Tek bir pencereden bir fazla bağlantıyı yeni terminal penceresi açmaya gerek kalmadan yönetebilir. Screen genel olarak, özellikle uzak sunucu bağlantısı ile yapılan ve uzun zaman alacak işlemlerin, bağlantının kopması durumunda yarıda kesilmesine karşı çözüm olarak kullanılır.

Uzun sürecek bir işlemden önce (örneğin wget ile dosya indirme) screen komutu verilerek oturum çoğaltılır.

#### \$ screen

Bağlantı koptuğunda screen ile yapılan işlemler yarıda kesilmez. Açılan screen penceresindeki işlem devam ederken Ctrl-a + d tuşlarına basılarak ekran çözülür (detach) ve asıl terminale geri dönülür. Bu şekilde birden fazla terminal açılarak işlemler yapılabilir.

Çözülen terminaller arka planda screen tarafından sanal olarak işletilmeye devam edilir. Kullanıcı sistemden çıkış yaparak başka işlerine devam edebilir.

Sisteme tekrar girildiğinde arkaya gönderilen terminallere tekrar erişilebilir. Birden fazla screen terminal açılmış ise aşağıdaki komut ile listesi alınır:

#### \$ screen -ls

```
There are screens on:
19019.pts-1.elastix (Detached)
19079.pts-1.elastix (Detached)
2 Sockets in /var/run/screen/S-user1.
```

Bu terminallerden birine dönmek için screen komutuna oturum ID'sini parametre olarak vermek gerekecektir.

```
$ screen -r
$ screen -r 19079
```

Bu şekilde kapatılan terminallere yeniden ulaşılır (re-attach).

Birden fazla screen terminal açmak için iki yol vardır: 1. Yeni bir screen oluşturup çözmek ve ana terminalden yeni bir screen daha açmak. 2. Ctrl-A + c ile iç içe screen oluşturmak. Bu durumda bir sonraki terminal için Ctrl-A + n, bir önceki terminal için Ctrl-A + p tuşları kullanılır.

Screen, yapılan işlemleri loglayabilir. Bunun için Ctrl-A + H (büyük H) tuşları kullanılır. Bu komutu kullandığınızda aşağıdaki gibi bir mesaj göreceksiniz. Bu mesajda loglamanın yapılacağı dosya adı verilmektedir. Bu dosya kullanıcı ev dizinindedir.

#### Creating logfile "screenlog.0"

Loglamayı başlatmanın bir diğer yolu da screen komutunu —L parametresiyle çağırmaktır. Loglamayı durdurmak için tekrar Ctrl-A + H yapılır.

#### \$ screen -L

O anki terminal görüntüsünü almak için Ctrl-A + h yapılır. Çıktı yine ev dizininde hardcopy.0 şeklinde bir dosyada saklanmaktadır.

Screen ile ekran başından ayrılacağınız zaman terminal ekranına hızlıca parola koruması koyabilirsiniz. Bunun için Ctrl-A + X (büyük X) ikilisi kullanılır. Aşağıdaki gibi parola soran bir ekran çıkartır. Tekrar parola yazılarak sisteme girilir.

```
Screen used by <user1>. Password:
```

Screen, herhangi bir oturumu tekrar açabilmek için (re-attach) de giriş parolasından bağımsız parola koyabilir. Bu durumda –r ile eski screen terminaline ulaşmadan önce parola sorulur.

Bunun için öncelikle \$HOME/.screenrc dosyasında aşağıdaki gibi parolanın şifreli hali (crypted) olmalı:

#### password crypt\_password

Screen'in gelişmiş bir özelliği de bir terminali başka bir kullanıcı ile paylaşabilmesidir. Böylece bir başkası terminal içerisinde yapılanları izleme şansına sahip olacaktır.

Bunun için öncelikle screen komutunun SUID bitli olması gerekmektedir.

#### # chmod u+s /usr/bin/screen

Screen ekranında ":" karakterine basıldığında gelen promptta aşağıdaki yazılır: :multiuser on :acladd user2 (user2 terminalin paylaşılacağı kullanıcı)

Diğer kullanıcı (user2) aynı sunucuya bağlanarak aşağıdaki komutla paylaşılmış terminali alır:

#### \$ screen -x user1/

Screen ekranını sonlandırmak için iki yol bulunmaktadır. Ya Ctrl-A + d (detach) yada Ctrl-A + K (kill) kullanılır.

# nohup

Verilecek komutları herhangi bir kesintiye uğramadan çalıştırmayı sağlar. Bütün sinyalleri devre dışı bırakarak çalışan sürecin sinyallerden etkilenmesini engeller. Genelde uzak bağlantılarda uzun sürecek komutların bağlantı sonlandığında bile arka planda devam etmesi için kullanılır. Kullanıcı sistemden çıksa ve terminali kapatsa bile komut çalışmasına devam edecektir. Çünkü nohup komutu terminalin ürettiği ve süreci de sonlandıracak sinyalleri engeller.

#### \$ nohup komut &

Örneğin çok uzun sürecek bir işlem olan SUID biti set edilmiş dosyaların bulunmasını nohup ile başlatıp terminal kapatılabilir. Normalde ekrana (Stdout) basılacak çıktılar nohup.txt dosyasına yazılır. Arka planda ne olduğunu görmek için bu dosyaya bakılabilir.

```
# nohup find / -xdev -type f -perm +u=s -print &
[1] 19567
nohup: appending output to `nohup.out'
```

Nohup komutu sadece arka planda sinyallere maruz kalmadan çalışmayı engeller. Screen gibi bir terminal yöneticisi değildir.

# & bg fg jobs

Bash kabuk altında çalışan bir süreç yarıda kesilebilir, arka plana gönderilebilir, tekrar önplana alınabilir veya arka planda sonlandırılabilir.

Aşağıdaki gibi uzun sürecek bir görev arka plana gönderilebilir. Arka plana göndermek için komut sonuna & simgesi eklenir.

```
# find / -ctime -1 > changed-files.txt &
```

Bir komutu çalıştırıp, bir süre izledikten sonra Ctrl-Z ile kesilip bg komutu verilerek de arka plana gönderilebilir.

Arkaplana giden bir iş sonlandığında konsola aşağıdaki gibi mesaj verilir:

```
[1]+ Done wget http://www.google.com
```

Arka plana gönderilmiş görevleri görmek için jobs komutu kullanılır:

# # jobs [1] Running bash script.sh & [2]- Running sample-soft & [3]+ Done browser .

Arka plandaki bir işi tekrar ön plana almak için fg komutu kullanılır. Hiçbir parametre verilmezse en son arka plana gönderilen komutu ön plana alır.

Aşağıdaki komutla 1 numaralı arka plan işi öne alınır:

```
$ fg %1
```

Arka plandaki bir işi sonlandırmak için kill komutu kullanılır. Aşağıdaki komut arka plandaki 2 numaralı işi sonlandırır:

```
$ kill %2
```

# nice, renice

Bir komutu işlemci önceliğini değiştirmiş olarak başlatır.

```
# nice -n öncelik komut
```

Öncelik -20 ile 19 arasında bir tamsayıdır. -20 en yüksek öncelik demek oluyorken 19 en düşük öncelik demektir. Komut verilmez ise mevcut öncelik değerini ekrana basar.

Öncelik değeri bir değer belirtilmezse öntanımlı olarak 10 artırılır.

```
$ nice
0
$ nice nice
```

```
10
$ nice -n 10 nice
10
$ nice nice -n 3 nice
13
$ nice -n 1000000 nice
19
```

Bir sürecin öncelik değerini düşürmeyi ancak yetkili kullanıcılar yapabilir:

```
$ nice -n -1 nice
nice: cannot set niceness: Permission denied
0
$ sudo nice -n -1 nice
-1
```

Çalışan bir sürecin önceliğini değiştirmek için renice kullanılır. Parametre olarak çalışan sürecin PID numarası verilir.

```
# renice -n -19 -p 1312
```

- -g: Aynı gruptaki tüm süreçler
- -u: Aynı kullanıcıya ait tüm süreçler
- -p: PID numarasına göre eşleşen süreçler

Aşağıdaki komut grp1 kullanıcı grubuna ait tüm süreçlerin önceliğini 5 yapar.

```
# renice -n 5 -g grp1
# renice -n 5 -u bala
```

# Süreç Oluşturma ve Sonlandırma

Süreçler iki şekilde oluşturulur:

- 1. Çatallanma (fork): Ana süreç kendi kopyasını çıkartarak yeni iş bu kopyaya yaptırtılır. İlk çalışan süreç olan init kendi kopyasını çıkartarark yeni işleri bu kopyaya yaptırtır. Bu şekilde bir soyağacı ile yeni süreçler oluşturulur.
- 2. Yeni süreç başlatma (exec): exec komutuyla yeni bir süreç başlatılır. Bu süreç ana sürecin yerini alır. Komut satırından exec ile bir komut çalıştırıldığında, komut bitince tekrar komut satırına dönülmez. Çünkü yeni süreç ana sürecin yerini almıştır, artık ana süreç kalmamıştır. Buna en güzel örnek komut satırından exec komutuyla ssh komutunu çalıştırmaktır. Karşı sunuya bağlantı kuran ssh komutu exec ile çalıştırıldığından kendi ana süreci olan kabuğun yerini almıştır. Karşı taraftan exit yapılıp ssh sonlandırıldığında konsol penceresi kapanır. Çünkü artık dönülecek bir kabuk yoktur.

Bash kabuğu komut çalıştırırken fork + exec yapar. Yani kendisinin bir klonunu çıkartır ve bu klon exec yaparak yeni süreci başlatır. Yeni süreç klonun yerini alır. Dolaysıyla komut bittiğinde klon kabuk olmayacak ancak klonu çıkartan esas kabuk hala yar olacak.

Ana süreç oluşturduğu alt sürecin sonlanmasını wait(2) veya waitpid(2) sistem çağrısıyla bekler. Eğer bir alt süreç sonlandığı halde ana süreci tarafından beklenmiyor ise o alt süreç zombi durumuna geçer. Sistem kaynağı tüketmez ancak çok sayıda olmaları durumunda PID numaraları karmaşıklaşacaktır. Böyle bir durumda ana sürece SIGCHLD sinyali gönderilerek alt sürecini takip etmesi istenir. Sinyal göndermek için kill komutu kullanılır. Eğer ana süreç halen daha alt sürecinin kendisine dönmesini beklemiyorsa artık ana süreç öldürülür. Bu durumda zombi süreç sahipsiz (orphan) süreç pozisyonuna geçer. Bütün süreçlerin atası olan init süreci belli aralıklarla sahipsiz süreçleri sahiplenerek yok eder.

Programlar, programcıların kodlarındaki exit fonksiyonlarıyla yada dışardan gelecek kesmelerle (interrupt) sonlanır. Programlar sonlanırken 0-255 arası bir çıkış değeri ile sonlanırlar. Bu değer programın neden çıktığını göstermesi açısından önemlidir. Genel olarak 0 ile çıkan programlar başarıyla görevini tamamlayarak, 1-255 arası bir rakamla çıkan programlar ise bir hata ile karşılaşarak sonlanmıştır demektir. Hangi kodun hangi anlam taşıdığı genel olarak programcının belgelendirmesinde belirtilmektedir.

Programlar dışardan müdahalelerle kesme (interrupt) yiyerek sonlanabilirler. Örneğin çalışan harddiskte arıza çıkması bir kesme olarak çekirdek tarafından programa iletilecektir ve program kesmeyi alınca sonlanacaktır.

## **Sinyaller**

Kullanıcı ortamında kill komutuyla süreçlere ellen sinyal gönderilebilir. Sinyallerin her birinin özel bir anlamı olup sürecle haberleşmeyi sağlar. Örneğin bir süreç SIGFPE (Floating Point Error) almışsa sıfıra bölmek gibi anlamsız bir işlem yaptığını haber verir.

Sinyaller eğer program tarafından yakalanmazsa genellikle programın aniden sonlanmasına neden olur. Bu nedenle programcılar kendilerine gelen sinyali yakalayıp programı düzgün bir şekilde kapatırlar. Sinyali işleyen bu kısma programcılıkta sinyal işleyici (signal handler) denir.

Aşağıdaki tabloda sinyallerin bir kısmı verilmektedir:

Sinyal	Değer	Aksiyon	Açıklama
SIGHUP	1	Term	Terminali askıya al yada süreci sonlandır
SIGINT	2	Term	Klavyeden gelen kesme
SIGQUIT	3	Core	Klavyeden gelen çıkış kesmesi
SIGILL	4	Core	Tanımsız CPU işlemi
SIGABRT	6	Core	Abort
SIGFPE	8	Core	Matematik işlemci hatası
SIGKILL	9	Term	Süreci öldür
SIGSEGV	11	Core	Geçersiz bellek adreslemesi
SIGPIPE	13	Term	Okuyucusu olmayan kırık pipe'a yazma hatası

SIGALRM	14	Term	Zamanlama sinyali
SIGTERM	15	Term	Sonlandırma sinyali
SIGUSR1	30,10,16	Term	Programcının tanımladığı özel sinyaller
SIGUSR2	31,12,17	Term	Programcının tanımladığı özel sinyaller
SIGCHLD	20,17,18	Ign	Alt süreç durdu veya sonlandı
SIGCONT	19,18,25	Cont	Durmuşsa devam et
SIGSTOP	17,19,23	Stop	Durdur

Listede tanımlanmış aksiyonlar:

Term: Süreci sonlandır Ign: Sinyali gözardı et

Core: Süreci sonlandır ve bellek dump'ı al

Stop: Süreci durdur

## Kill, killall

Komut satırından ellen süreçlere sinyal göndermek için kill komutu kullanılır.

Aşağıdaki komut 1120 PID numaralı sürece 9 numaralı (SIGKILL) sinyali gönderir. Dolaysıyla süreci öldürür.

#### \$ kill -9 1120

Linux altında bir sürecin yapılandırma dosyasını yeniden okuması için normalde sürecin sonlandırılıp yeniden başlatılması gerekmektedir. Süreci sonlandırmadan bunu yapmanın yolu çalışan sürece SIGHUP göndermektir. Bu sinyali alan sürec kendini askıya alır ve aynı PID numarası içerisinde çalışmasına en baştan başlar.

```
# kill -1 1531
# killall -HUP httpd
```

killall komutu PID numarasına bakmadan ismiyle sürece sinyal göndermek için kullanılır.

## Pkill, pgrep

Sürecin adı veya sahibi gibi değişik pattern'ler verilerek belirtilen sürece sinyal göndermek için pkill kullanılır.

Aşağıdaki komut user4 kullanıcısının sahip olduğu tüm süreçleri sonlandırır.

```
# pkill -STOP -u user4
```

Aşağıdaki komut ise adında http geçen bütün süreçleri sonlandırır.

```
# pkill http
```

Verilen kritere hangi süreçlerin uyduğunu görmek için pgrep komutu kullanılır. Böylece verilen komuttan etkilenecek süreçlerin istenen süreçler olduğundan emin olunur.

#### Örnek:

```
# pgrep -u user4
6081
6082
# pkill -u user4

veya

# pgrep http
3077
3531
3532
3533
3534
# pkill http
```

# Dosya Düzenleyiciler

**∏** Konu:

Linux altında dosya düzenleme

## **☐** Hedefler:

- nano
- vi
- Geliştiricilere özel vi kullanımı

### **Anahtar Kelimeler:**

nano, vi

#### Nano

Nano, Pico'nun kullanıcı dostu kabiliyetlerini sunacak ancak daha basit ve küçük bir dosya düzenleyicisi olması amacıyla geliştirilmiştir.

Aşağıdaki gibi çağırılır:

\$ nano /var/www/index.html

```
GNU nano 2.2.6 File: /var/www/index.html
```

```
html><body><h1>It works!</h1>
This is the default web page for this server.
The web server software is running but no content has been added, yet.
</body></html>
```

```
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos ^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

nano komutuyla beraber var olan bir dosya adı verilirse o dosyayı açar. Olmayan bir dosya adı verilirse o isimde dosya oluşturulur. Hiçbir isim verilmezse yeni ve boş bir dosya açar ve kaydederken ismini sorar.

Nano içinde işlemlerin çoğu kısayollarla yapılmaktadır. Bu kısayolların önemli olanları nano ekranının altında gözükmektedir. Ancak burada gösterilenden daha fazla kısayol bulunmaktadır. Ctrl-G tuş kombinasyonu ile yardım ekranına ulaşıp kısayolların tamamı hakkında bilgi alınabilir.

GNU n	ano 2.2.	6	New Buffer
^G	(F1)		Display this help text
^X	(F2)		Close the current file buffer / Exit from nano
^0	(F3)		Write the current file to disk
^J	(F4)		Justify the current paragraph
^R	(F5)		Insert another file into the current one
^W	(F6)		Search for a string or a regular expression
^Y	(F7)		Go to previous screen
^V	(F8)		Go to next screen
***	(=0)		
^K	(F9)		Cut the current line and store it in the cutbuffer
^U	(F10)		Uncut from the cutbuffer into the current line
^C	(F11)		Display the position of the cursor
^T	(F12)		Invoke the spell checker, if available
M-\	(M- )		Go to the first line of the file
M-/	(M-?)		Go to the last line of the file
^_	(F13)	(M-G)	Go to line and column number
	Page Page	^P	Prev Line X Exit Next Line

Bazı kısayolların açıklamaları:

Ctrl-O: Dosyayı kaydetmek için kullanılır. Kaydedilecek dosya ismini sorar. Grafik düzenleyicilerde kullanılan Save As benzeri bir işlevi var.

Ctrl-R: Başka bir dosyanın içeriğini mevcut dosyanın içine aktarır. İçe alınacak dosyanın yolunu sorar.

Ctrl-C: O an yapılan işlemi kesmek için kullanılır.

Ctrl-X: Dosyadan çıkmak için kullanılır. Eğer dosya içeriği değiştirilmişse içeriğin kaydedilip edilmeyeceğini soracaktır.

Ctrl-A: Satır başına gider (Home tuşu).

Ctrl-E: Satır sonuna gider (End tuşu).

Ctrl-V: Aşağı doğru sayfa sayfa gider.

Ctrl-Y: Yukarı doğru sayfa sayfa gider.

Ctrl-Space: Kelime kelime dosya içinde ilerler.

## Vi Dosya Düzenleyici

#### Genel

Vi editörü tüm UNIX ve Linux dağıtımlarıyla birlikte gelen ve yaygın bir kullanıcı kitlesi olan bir metin editörüdür. Komut satırından çalışmaktadır ve dosya oluşturmak, var olan dosyada değişik yapmak için kullanılır.

Vi içerisinde üç alan vardır:

: ile başlayan Ex komutlarının verildiği satır alanı. (:q :wq :x gibi)

Yazı alanında ESC ile geçilen ve karakterlerin özel fonksiyon icra ettiği komut modu.

Yazı alanı. Karakterlere basınca istenilen metnin yazıldığı alan.

Komut modunda editöre sadece komutlar gönderilir. Verilen komutlar ekranda yazı olarak gözükmez. Bu komutlar satır, kelime silme, dosyada aşağı,yukarı, sağa, sola hareket etme, dosyada kelime arama vs amaçlı verilebilir.

Yazı modunda ise basılan her karakter ekrana veri olarak yazılır. Yazı modundan komut moduna geçmek için ESC tuşu kullanılır. Fakat komut modunda iken bir başka komut çalıştırmak için ESC tuşuna basmaya gerek yoktur.

Genel kullanım biçimi aşağıdaki gibidir.

```
# vi [parametreler] dosyaad1
```

## Dosya açmak için

#### # vi dosyaadı

Bu komutla istediğiniz isimde bir dosya vi ile açılmış olur. Bu komut aynı zamanda sizi, bu dosyayı düzenlemek üzere vi dosya düzenleyicisinin içine sokar. Verdiğiniz dosya diskte yoksa ve yeni oluşturulacak aşağıdaki gibi bir bilgilendirme ile karşılaşırsınız:

```
# vi deneme
~
~
deneme: new file: line 1
```

Buradaki ~ ifadesi boş satırları ifade eder. Satırlara yazı yazıldıkta bu ifade kaybolur. En altta da dosyanın adının deneme olduğu ve yeni oluşturulan bir dosya olduğu belirtiliyor. Yukarıda belirtildiği gibi vi şu anda komut modundandır. Bu durumda iken i tuşuna basılarak yazma moduna geçilir ve yazılmak istenen metin yazılır.

## Dosyadan Çıkmak

Öncelikle komut moduna geçmek için ESC tuşuna basılır. Komut modunda : (iki nokta üst üste) karakterine basarak nasıl çıkış yapacağınızı belirtebilirsiniz:

```
Kaydederek çıkmak için: :wq!

Kaydetmeden çıkmak için: :q!
```

## Çalışma Modları

Vi düzenleyicisi iki çalışma moduna sahiptir. Birincisi, basılan her tuşun özel bir işleve sahip olduğu komut modudur. Diğeri ise basılan her tuşun dosyaya aynı şekilde yazıldığı yazma modudur.

Komut modunun kullanım biçimi:

[adet] komut [nereye]

Köşeli parantez içindekiler seçimliktir. Çoğu komut tek karekterden ibarettir.

Adet seçeneği, o komutun kaç kere yerine getirileceğini belirtir. Örneğin x komutu karakter silmek içindir. 15x komutu verilirse 15 karakter silinir.

Bazı komutlar, komutların kaç satıra ve nereye kadar uygulanacağını belirtmek üzere ilave bir seçenek daha alırlar.

### **Basit Vi Komutları**

```
a
       Ekleme moduna geçer. İmleçin bulunduğu pozisyondan itibaren basılan
karakterler dosyaya
                       vazılır.
h
       İmleci bir karakter sola taşır.
j
       İmleci bir satır aşağı alır.
k
       İmleci bir karakter yukarı alır.
1
       İmleci bir karakter sağa alır.
r
       İmlecin altındaki karakteri basılan karakter ile değiştirir.
u
       En son yapılan değişikliği geri alır (undo). Tekrar basılırsa yapılan değişikliği
yeniden yapar.
                       (redo)
X
       İmlecin altındaki karakteri siler.
```

Kesme ve Yapıştırma Komutları

Kesmek için kullanılan komut genelde d komutudur.

 $\text{d} \wedge$ 

İmlecin konumundan satır başına kadar siler.

d\$

İmlecin konumundan satır sonuna kadar siler.

dw

İmlecin konumundan kelime sonuna kadar siler.

3dd

İmlecin konumundan itibaren 3 satır siler.

Kesilen verileri yapıştırmak için p veya P komutu kullanılır. P komutu imlecten geriye yapıştırırken, p komutu imlecin önüne yapıştırır.

Kopyalama içinse aşağıdaki komutlar kullanılır.

- y Yakalamak (yank) manasına gelir. Tek bir karakteri kopyalar.
- yy İmlecin olduğu satır kopyalanır. Yine p komutu ile yapıştırılır.

## Örneğin

Aşağıdaki dosyanın ilk satırını dosyanın sonuna kopyalamak için birinci satırda iken yy komutu verilir dosyanın sonuna :\$ ile geçilir ve p komutu verilir.

```
Bu bir deneme metnidir.
```

Bu bolumde vi editoru anlatilacaktir.

~

Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır:

Bu bir deneme metnidir.

Bu bolumde vi editoru anlatilacaktir.

Bu bir deneme metnidir.

~

Dosyanın en son satırında iken p yerine P komutu verilseydi sonuç aşağıdaki gibi olacaktır:

```
Bu bir deneme metnidir.
Bu bir deneme metnidir.
Bu bolumde vi editoru anlatilacaktir.
```

Hata yapıldığında yapılan değişiklik u komutu ile geri alınır. Bu komut ile sadece son komutta yapılan değişiklikler geri alınır. Tekrar u komutu verilirse yapılan değişiklik tekrar gelir (redo).

#### **Arama**

Vi düzenleyici iki çeşit arama imkanı sunar: Kelime arama ve karakter arama.

Kelime arama için / ve ? Komutları kullanılır. Bu iki komuttan herhangi birine bastığınızda aramak istediğiniz kelimeyi girmeniz istenecektir. Her ikisi de arama yaparak bulduğu ilk kelimenin üzerine konumlanır. Aralarındaki tek fark, / komutu ileri doğru arama yaparken, ? Komutu geri doğru arama yapar. N ve n komutları, bir önceki komutu ters yönde veya aynı yönde tekraren arama yapmayı sağlar.

Not: Vi için özel anlamı olan karakterleri aramak için \ işareti ile korumaya almak gerekir.

Özel karakterler:

^ Satır başı

Tek bir karakterle eşleşir.

Bir önceki karakterden sıfır veya daha fazla adet eşleştirir.

\$ Satır sonu İfade yazmak için kullanılır.

<>

Kelimenin başını veya sonunu bulmak için kullanılırlar.

Harf aramak için f ve F komutları kullanılır. Harf arama yalnızca üzerinde bulunulan satırda yapılır. F komutu geri doğru ararken, f komutu ileri doğru arar.

Metinde geçen bir kelimeyi değiştirmek için :%s komutu kullanılır. Komutun kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

:s/eski/yeni Sadece imlecin bulunduğu satırdaki eski değeri yeni olarak değiştirir.

:%s/eski/yeni/g Tüm metin içerisinde değişiklik yapar. g değerinin yanına c değeri de eklenerek :%s/eski/yeni/gc) değişiklik yapılmadan önce onay alınabilir.

Aslında buradaki eski ve yeni değerleri birer düzenli ifadedir (regular expression). Düzenli ifadeler kullanılarak ileri seviye değişiklikler yapılabilir.

Örneğin aşağıdaki metindeki Pazar ifadesini Pazartesi yapmak için:

```
Bu Pazar Pardus toplantisi yapilacaktir.
Pazar gunu gorusmek uzere....
```

## :%s/Pazar/Pazartesi/g

```
Bu Pazartesi Pardus toplantisi yapilacaktir.
Pazartesi gunu gorusmek uzere....
```

## Geliştiricilere Özel

Vi düzenleyicisi programcılara yardımcı olacak pek çok özelliğe sahiptir. Bunlardan birisi de kod bloklarının içeri atılması veya dışarı çekilmesidir. Bu şekilde kodlarınızı daha okunaklı hale getirebilirsiniz.

Satırı belirlenen kaydırma genişliği kadar sola kaydırır. >> Satırı belirlenen kaydırma genişliği kadar sağa kaydırır. Kaydırma genişliğini tanımlamak için: :set sw=4 Satırlar aşağıdaki şekilde numaralandırılır: :set nu komutu verildiğinde ekran aşağıdaki gibi gözükecektir: 1 Bu bir deneme metnidir. 3 Bu bolumde TUBITAK yayinlarindan cikan Pardus kitabi hakkinda bilgi verilecektir. Satırları tekrar numarasız hale getirmek için de :set nonu veya :set nonumber komutu verilir. Vi düzenleyicisinin geliştiriciler için sunduğu özelliklerden biri de unutulan parantezleri kontrole imkan tanımasıdır. % komutu, üzerinde durduğu sağa doğru olan açma parantezi için uygun bir sola doğru kapatma parantezi bulup üzerinde konumlanır. **BASH Betik Yazma** Konu: Bash kabuk programları (betik) yazmak **Hedefler:** Bash açılış yapılandırma dosyaları

П

П

Kabuk programların genel yapısıKabuk programları çalıştırma

- Global ve yerel çevre değişkenleri
- Fonksiyonlar
- Şartlı ifadeler
- Dosya ve değişken test etme
- Döngüler

#### **Anahtar Kelimeler:**

source, set, unset, /etc/profile, .bashrc, echo, read, alias, if, case, while, for, until

#### Kabuk Ortami

Bash ilk başladığında eğer varsa /etc/profile dosyasını okur. Daha sonra kullanıcı ev dizinindeki ~/.bash\_profile, ~/.bash\_login ve ~/.profile dosyaları okunur. Bu dosyalarla kullanıcılar kendi ortamlarını özelleştirebilir.

Profile dosyaları çevre değişkenlerinin ayarlanması için, rc dosyaları ise alias ve fonksiyon tanımları için kullanılır.

Bash'den çıkış yapılırken eğer varsa ~/.bash\_logout çalıştırılır.

/etc/profile dosyasında yapılan ayarlar:

- öntanımlı komut çalıştırma yolu (PATH)
- Prompt ayarları (PS1, PS2)
- Öntanımlı kullanıcı sınırlandırmaları (ulimit)

Başka yazılımların da profile tanımı yapabilmeleri için /etc/profile.d dizini tanımlanmıştır. Böylece yüklenen programlar kendi profile tanımlarını sistemin genel profile dosyasını etkilemeden bu dizine koyabilirler.

```
# 1s -1 /etc/profile.d/
toplam 4
-rw-r--r-- 1 root root 660 Haz 17 2012 bash_completion.sh
```

Kabuk altında bir komut verildiğinde kabuk önce kendi klonunu oluşturur ve komutu bu klon çalıştırır. Böylece klon kabuk isteği yerine getirirken kabuğun kendisi yeni istekleri almaya devam edebilir. Bu çalışma şeklinde alt kabukların çalışma ortamında yaptığı değişiklikler ana kabuğu etkilemeyecektir. Alt kabuk sonlanır sonlanmaz ortamları da silinecektir. Eğer bir betiğin mevcut kabuk ortamında çalıştırılması isteniyorsa nokta (.) veya source komutu kullanılır.

```
$ . script.sh [parametre]
$ source script.sh [parametre]
```

Bu şekilde başlatılan bir betik mevcut kabuk içinde çalıştırır ve betiğin oluşturduğu değişkenler, betik sonlandıktan sonra da kullanılabilir.

Örneğin bir kullanıcı kendi ~/.profile dosyasında değişkenler tanımlayıp bunları yürürlüğe koyması için mevcut kabuk altında çalıştırması gerekir. Yeni bir kabuk altında çalıştırırsa değişkenler geçerli olamayacaktır.

#### \$ source ~/.profile

Kabuğun başlama şekline göre farklı dosyalar kullanılır: Interaktif ve giriş kabukları, interaktif ve giriş olmayan kabuklar, interaktif olmayan kabuklar.

Interaktif ve giriş kabuğu: Başarılı bir giriş işleminden sonra başlatılan kabuk. Terminalden veya uzaktan sisteme giriş, su – komutuyla giriş. Bu durumda /etc/profile ve ~/.bash\_profile okunur.

Interaktif ve giriş olmayan kabuk: Komut satırından kabuk başlatılarak (kabuk içinde bash komutunu vererek) veya su komutunu – olmadan çalıştırarak başlayan kabuktur. Grafik arayüzden başlatılan xterm konsole programları da bu sınıfa girer. Buna alt kabuk da denilebilir. Böyle bir kabuk ana kabuğun ortamını kopyalar ve ~/.bashrc dosyasını çalıştırır.

Interaktif olmayan bir kabuk, betik çalıştıran kabuktur. Bu durumda kullanıcıdan giriş beklenmez.

Bir kabuğun interaktif olup olmadığını anlamanın iki yolu vardır:

\$- özel değeri kontrol edilir, i parametresini içeriyorsa interaktif kabuktur.

\$PS1 prompt değişkeni atanmış ise interaktif kabuktur.

Bash yapılandırma dosyaları en çok çevre değişkeni tanımlama ve alias tanımlama için kullanılır.

## Kabuk Değişkenleri

Kabuk değişkenleri anahtar-değer ikilisi şeklindeki değişkenlerdir. Tanımlı bütün değişkenlerin listesi için:

# set

```
BASH=/bin/bash
BASH_VERSION='3.2.25(1)-release'
COLORS=/etc/DIR_COLORS
COLUMNS=125
[...]
```

Değişkenler üç yolla atanır:

- 1. Ana kabuktan miras gelen değişkenler
- 2. /etc/profile, .bash\_profile, .bashrc gibi başlangıç dosyalarıyla atanan değişkenler
- 3. Kullanıcı tarafından elle komut satırından tanımlanan değişkenler

Değişkenleri göstermek için:

```
$ echo $VAR
$ echo $PS1
[\u@\h \W]\$
```

Aşağıda bir değişken tanımlanmakta ve sonra başka bir kabuğa geçilip bu değişken değeri gösterilmekte ancak alt kabukta değişken değeri görülmemiştir.

```
$ FILE=/tmp/x.out
$ echo $FILE
/tmp/x.out
$ bash
$ echo $FILE
```

Tanımlanan değişkenler kendi kabukları için geçerlidir. Başka bir kabuğa geçiş yapıldığında global olmayan değişkenler geçerli olmazlar. Global olacak çevre değişkenleri export ile tanımlanır.

```
$ export FILE=/tmp/x.out
$ bash
$ echo $FILE
/tmp/x.out
```

Tanımlı değişkeni silmek için unset komutu kullanılır:

```
$ unset FILE
```

Çevre değişkenlerini görüntülemek için env komutu kullanılabilir:

```
# env
HOSTNAME=beta.pardus.org.tr
SHELL=/bin/bash
HISTSIZE=1000
```

```
USER=root
MAIL=/var/spool/mail/root
```

Bir komut çalıştırılırken çevre değişkeni tanımlanabilir. Örneğin crontab düzenlenmek istendiğinde EDITOR değişkeninde tanımlı düzenleyici ile dosyayı açar. Normalde EDITOR olarak vi dosya düzenleyicisi tanımlıdır. Crontab'ı nano düzenleyicisi ile açmak için EDITOR değişkeni komut satırından atanabilir:

```
# EDITOR=nano crontab -e
```

Normalde çevre değişkenler alt süreçlere de geçer. Belli bir değişkenin alt sürece geçmesini engellemek için:

```
$ env -u SSH_AGENT_PID ssh user1@pardus
```

Bütün çevre değişkenlerini temizleyerek alt süreci başlatmak için:

```
$ env -i command
```

#### **Alias Tanımlama**

Alias, bir komutun yerini alacak kısayoldur. Genel olarak .bashrc dosyasında tanımlanırlar. Aşağıdaki gibi tanımlanır:

```
$ alias 11="1s -1"
$ 11
toplam 0
-rw-r--r-- 1 simsek simsek 0 Ara 15 18:32 config.sh
-rw-r--r-- 1 simsek simsek 0 Ara 15 18:32 dosyalar.txt
```

Uzun uzun Is -l yerine artık sadece II komutu kullanılabilir.

Bir alias'ı silmek için unalias komutu kullanılır:

```
$ unalias 11
$ 11
-bash: 11: command not found
```

## **Fonksiyon Tanımlama**

Fonksiyonlar belirli görevleri yapan betik program parçalarıdır.

```
myecho () {
    echo "> $1"
}
```

Bu fonksiyon tanımlandıktan sonra daha sonra betik içinden şu şekilde çağrılır:

```
myecho "hello world"
```

Fonksiyon çağrılırken verilen parametreler \$1 (1.parametre), \$2... şeklinde fonksiyon içinde kullanılabilir.

## **Bash Kabuk Programlama**

Sistem yöneticileri ve işletmecileri sürekli olarak yaptıkları işleri kabuk program haline getirerek hem zamandan tasarruf ederler, hemde işlerini kolaylaştırırlar. Kabuk programlar, tekrar tekrar yapılan işlerin bir dosyaya sıralı olarak yazılmasıyla oluşturulurlar.

Betikler C programlardaki gibi derlemeli değil yorumlamalıdır. Betik dosyası satır satır kabuk programı tarafından yorumlanır.

Aşağıda çok basit bir betik görülmektedir. Bu betiği bir dosya düzenleyici ile yazıp merhaba.sh diye kaydedin.

```
#!/bin/bash
echo "Merhaba dünya."
echo "Bu benim ilk betiğim."
exit 0

# chmod +x merhaba.sh
# ./merhaba.sh
Merhaba dünya.
Bu benim ilk betiğim.
```

Betik dosyasının .sh şeklinde bir uzantısı olma zorunluluğu yoktur. Programın doğru olması ve dosyanın çalışabilir olması yeterlidir. Ancak diğer dosyalardan ayırt etmek için .sh uzantısı vermek yararlı olacaktır.

İlk satırda yer alan #! /bin/bash bu betiği yorumlayacak programın tam yoludur. Örnek bash betiği olduğu için 'bash' in yolu yazıldı. Eğer bu bir perl betik olsaydı oraya #!/usr/bin/perl yazmak gerekecekti.

Zorunluluk olmamakla birlikte, bütün betiklerin bir çıkış değeri ile 'exit' yapması tavsiye edilir. Programların hangi durumda çıktığı bu çıkış değerlerine bakarak anlaşılır.

En son komutun çıkış değerini elde etmek için:

```
$ echo $?
```

Betik dosyalarında açıklama yapmak için # işareti kullanılır. Satırdaki # işaretinden sonrası kabuk tarafından yorumlanmaz. Aşağıdaki betikte ilk satır ve ikinci satırdaki # işareti ve sonrası sistem yöneticisinin kendi için düştüğü bir açıklama olup kabuk tarafından yorumlanmadan geçilir.

```
# Print filename
echo $filename # filename in /etc/
```

### **Parametreler**

Komut satırından çalıştırılacak betiğin ardına parametreler eklenerek betiğin davranışı değiştirilebilir.

## \$ komut param1 param2 param3

Betik içerisinde betiğe gönderilen parametrelerin alınması ve yorumlanması gerekir. Bu şekilde parametrelere göre betik iş yapar. Komut satırından gönderilen parametreleri almak için \$0, \$1... \$N şeklinde özel değişkenler kullanılır.

```
$ cat param.sh
#!/bin/bash

echo "parametre 0: $0"
echo "parametre 1: $1"
echo "parametre 2: $2"

echo "Toplam parametre sayisi: $#"
echo "Parametre listesi: $@"

$ ./param.sh bir iki
parametre 0: ./param.sh
parametre 1: bir
parametre 2: iki
Toplam parametre sayisi: 2
Parametre listesi: bir iki
```

İlk parametre \$0 her zaman programın kendi ismini verir. Diğer parametreler \$1 \$2 \$3 ... \$10... şeklindedir.

Programa gönderilen parametre sayısı özel olarak \$# değişkeninde tutulur.

Parametre listesi topluca \$@ özel değişkeninde tutulur.

#### Okuma Yazma

Programlarda olduğu gibi betiklerde de asıl amaç kullanıcı girdilerini alıp elde edilen sonuçları ekrana basmaktır.

Betik çalışıyorken kullanıcıdan girdi istemek için read kullanılır.

```
echo -n "Adinizi girin: "
read name
```

Kabuk read satırına geldiğinde kullanıcıdan bir girdi bekler. Kullanıcı girdi yapıp ENTER'a bastığında bu girdi name değişkenine aktarılır.

Read komutunun diğer parametreleri:

```
-t 10: Girdi için en fazla 10 sn beklenecek
-n 8: 8 karakter girdi alınacak
```

Ekrana metin veya değişken değerlerini basmak için echo kullanılır.

```
echo $name
```

Echo normalde satır satır ekrana basar. Yani her echo 'dan sonra bir sonraki satıra devam eder. Aynı satırda devam etmesi için –n parametresi kullanılır.

```
$ cat inout.sh
#!/bin/bash

echo -n "Adinizi girin: "
read name
echo "Adiniz: $name"
$ ./inout.sh
Adinizi girin: Ali
Adiniz: Ali
```

Echo -e seçeneği ile özel karakterleri basabilir:

\ONNN: NNN referans numarali ASCII karakter (man 7 ascii)

\\ Backslash \\ Alert (Bip sesi) \\ Backspace \\ Newline \\ Carriage return

\t Tab

## **Sartlı İfadeler**

Bir işlemi yapıp yapmayacağına karar vermek için şartlı ifadeler kullanılır. Şartlı ifadeler şu şekilde bina edilir:

```
if [ şartl1 ifade ]
then
     İfade doğru olduğunda çalışacak kısım
     command 1
     command 2
else
   command 3
   command 4
fi
Veya basitçe şu şekilde de kullanılabilir:
if [ şartl1 ifade ]; then
     İfade doğru olduğunda çalışacak kısım
     command 1
     command 2
fi
Örnek 1:
echo "Testing \"0\""
if [ 0 ]
          # zero
then
  echo "0 is true."
             # Or else ...
 echo "0 is false."
fi
             # 0 is true.
Örnek 2:
echo "Testing \"1\""
if [ 1 ]
             # one
then
  echo "1 is true."
 echo "1 is false."
             # 1 is true.
fi
Örnek 3:
# cat sartli.sh
#!/bin/bash
SAYAC=6
LIMIT=5
```

```
if [ $SAYAC -lt $LIMIT ]; then
         echo "Sayac limitten küçük"
else
        echo "Sayac limitten küçük değil"
fi
exit 0
# ./sartli.sh
Sayac limitten küçük değil
Sayac=6 ve Limit=5 olduğundan sayaç limitten küçük değildir.
Buradaki şartların anlamları şöyledir:
-1t
      Less than: Daha küçük ise.
-gt
      Great than. Daha büyük ise.
      Eşit ise.
Stringler ve değişkenler aşağıdaki gibi kıyaslanır:
if [ "$distri" = "Pardus" ] then
else
       . . .
fi
Birden fazla şartlı durumlar için aşağıdaki gibi if-elif yapısı kullanılır:
if [ condition1 ]
then
   command1
   command2
   command3
elif [ condition2 ]
then
   command4
   command5
else
   default-command
fi
Kıyaslamak için test şartları kullanılabilir. Pek çok test şartı vardır.
Bazıları:
[-b file]
      Dosya var ve blok dosya ise.
[ -c file ]
```

```
Dosya var ve karakter dosya ise.
[-d path]
      Belirtilen path var ve dizin ise.
[ -e file ]
      Eğer dosya var ise.
[ -f file ]
      Eğer dosya var ve normal dosya ise.
[ -z string ]
      String boyu 0 ise.
[-x file]
      Dosya var ve çalıştırılabilir ise.
[ string ]
      String boş değil ise.
[s1 = s2]
      s1 ve s2 stringleri birbirinin aynı ise.
[s1!=s2]
      s1 ve s2 stringleri birbirinin aynı değil ise.
[s1 < s2]
      Karakter sıralamasına göre s1, s2'den önce geliyor ise.
[s1 > s2]
      Karakter sıralamasına göre s1, s2'den sonra geliyorsa.
[ n1 -eq n2 ]
      n1 ve n2 tamsayıları eşit ise.
[ n1 -ne n2 ]
      n1 ve n2 tamsayıları farklı ise.
[ n1 -gt n2 ]
      n1, n2'den büyük ise.
[ n1 -ge n2 ]
      n1, n2'den büyük veya eşit ise.
[ n1 -lt n2 ]
      n1, n2'den küçük ise.
[ n1 -le n2 ]
      N1, n2'den küçük veya eşit ise.
Örnek:
file=/etc/passwd
if [[ -e $file ]]
  echo "Password file exists."
fi
! simgesi ifadenin değili alınabilir.
-a ile iki ifade AND işlemine tabi tutulabilir.
-o ile iki ifade OR işlemine tabi tutulabilir.
```

## **Case-Esac Yapısı**

Şartlı ifadeler için daha anlaşılır ve okunaklı bir yapı sunar. Belirtilen değişkenin değerine göre bloklardan biri çalıştırılır. Aşağıda Linux altındaki pekçok start/stop betiğinin kullandığı case yapısı örneği görülmektedir.

En sondaki \* şartının olduğu blok yukarıdaki hiç bir şart sağlanmazsa çalıştırılacak bloktur.

## Döngü Kurmak

Gelişmiş programlama dillerinde kullanılan döngüleri Bash içerisinde de kullanma imkanı vardır. Bu sayede bir algoritma çercevesinde yüzlerce adımdan oluşan bir hesabı tek bir döngü ile yapabiliriz.

Bash içerisinde üç tane döngü ifadesi vardır: for, while ve until.

#### for ... done

Programlama dillerindeki for döngüsünden farklı olarak seri halindeki kelimeler üzerinde hareket eder.

```
# cat for.sh
#!/bin/bash

for i in $( ls ); do
    echo "File: $i"
done

exit 0
```

### # ./for.sh

File: secret.txt
File: sartli.sh
File: zZZ.txt

For ifadesi, ls komutunun ürettiği kelime katarı üzerinde kelime kelime hareket ederek döngü yapmıştır. Bu nedenle dosya sayısı kadar döngü çalıştırılmıştır.

Döngü for ile başlayıp done ile biter. Kabuk, done özel kelimesini gördüğünde kelime katarından bir sonraki kelimeyi alarak döngüye yeniden girer. Bu işlem katardaki kelimeler bitene kadar devam eder.

#### while ... done

Şartlı döngü sağlar. While sözcüğü ile belirtilen şart sağlandıkça döngü devam eder.

```
# cat while.sh
#!/bin/bash

COUNTER=0
LIMIT=5

while [ $COUNTER -lt $LIMIT ]; do
        echo "Sayac: $COUNTER"
        let COUNTER=COUNTER+1
done

exit 0

# ./while.sh
Sayac: 0
Sayac: 1
Sayac: 2
Sayac: 3
Sayac: 4
```

Buradaki şart [ \$COUNTER -lt \$LIMIT ] 'dır; yani birer birer artan sayaç LIMIT'den (burada limit 5) küçük oldukça dön.

Döngü while ile başlayıp done ile biter. Kabuk done sözcüğünü gördüğünde belirtilen şartın hala geçerli olup olmadığına bakar. Eğer geçerli ise yeniden döngüye girer. Aksi halde döngüden çıkıp devam eder.

Not: let komutu COUNTER değerini her defasında 1 artırmak için kullanılmıştır.

### until ... done

Olumsuz şartlı döngü kurmak için kullanılır. Yani belirtilen şart geçerli olmadıkça döngüye girer:

```
# cat until.sh
#!/bin/bash
COUNTER=10
LIMIT=5
until [ $COUNTER -lt $LIMIT ]; do
    echo "Sayac: $COUNTER"
    let COUNTER=$COUNTER-1
done
exit 0
# ./until.sh
Sayac: 10
Sayac: 9
Sayac: 8
Sayac: 7
Sayac: 6
Sayac: 5
```

Belirtilen şart sayacın limitten küçük olması şartıdır. Until döngüsü olduğu için kabuk bunu "sayaç limitten küçük olmadığı sürece dön" şeklinde yorumlayacaktır. While olsa idi "sayaç limitten küçük olduğu sürece dön" yorumunu yapacaktı.

Sayaç 10'dan başlayıp let ile birer birer azaltılmaktadır. Limit ise 5'dir. Dolaysıyla 5'den küçük olmadıkça dönecektir. 5'den küçük olduğu an döngü kesilecektir. Komutun çıktısından da anlaşılacağı üzere dörde kadar döngüye girecektir. Sayaç 4 olduğunda döngüden çıkacaktır.

## **SQL** ile Veri Yönetimi

Konu:
SQL dili
<ul><li>Hedefler:</li><li>Veritabanı ve tablo şeması</li><li>Temel SQL ifadeleri</li></ul>

#### **Anahtar Kelimeler:**

Insert, Update, Select, Inner Join, Delete, Order By, Group by

## **SQL Veritabanları**

SQL (Structured Query Language), ilişkisel veritabanı sunucularında verilerin yönetilmesi için geliştirilmiş amaca özel programlama dilidir. En temel amacı, veri sorgulamak ve veri yazmaktır.

Linux dünyasında kullanılan pek çok açık kaynak kodlu ve ticari veritabanı sunucusu bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanları:

- SOLite
- PostgreSQL
- MySQL

Bütün veritabanı sunucuları standart bir SQL dili kullanarak veri üzerinde çalışırlar.

SQL dili belli amaçları olan SQL ifadelerinden oluşmaktadır.

Veritabanı üzerinde çalışmak için veritabanının oluşturulmuş ve veritabanı şemasının tanımlanmış olması gerekmektedir. Veritabanı birden fazla tablodan oluşur. Örneğin bir okul veritabanı için öğrenciler tablosu, öğretmenler tablosu, demirbaş tablosu gibi farklı alanlar içeren (örneğin öğrenciler için öğrenci nosu gerekirken öğretmenler için TC No'su veya kıdemi gerekli) tablolar tanımlanabilir.

Veritabanı şeması, hangi verilerin ne türde ve ne boyutta saklanacağını belirler. Aşağıda örnek bir şema bulunmaktadır:

mysql> DESCRIBE pet;

name	

Field, saklanacak verinin alan adı Type, saklanacak verinin türü ve boyutu Null, verinin boş olup olamayacağı Key, bu alanın anahtar olup olmadığı

#### Insert

Var olan bir veritabanı tablosuna veri eklemek için kullanılır. Hangi alana hangi değerin yazılacağı belirtilir.

```
INSERT INTO tbl_name () VALUES();
INSERT INTO tbl name (col1,col2) VALUES(15,col1*2);
```

Burada tbl\_name tablonun adı, tablodaki col1 alanı yada sütunu için 15 değeri, col2 alanı için ise col1\*2 değeri yazılır.

Aşağıdaki örnekte ise aynı tabloya 3 satır eklenmektedir:

```
INSERT INTO tbl_name (a,b,c) VALUES(1,2,3),(4,5,6),(7,8,9);
```

Aşağıdaki INSERT yapısı hata verecektir. Çünkü sütun sayısı ile girilecek veri sayısı uyuşmuyor. Tabloda yer alan sütundan fazla değer girilmek istenmektedir.

```
INSERT INTO tbl_name (a,b,c) VALUES(1,2,3,4,5,6,7,8,9);
```

## **Update**

Veritabanındaki belirli kriterlere uyan satır veya satırlardaki verileri güncellemek için kullanılır.

Aşağıdaki örnekte col1 sütunundaki değerler mevcut col1 değerlerinin bir fazlası olarak güncellenir.

```
UPDATE t1 SET col1 = col1 + 1;
```

Aynı anda iki alan güncellenebilir. Aşağıda col1 ve col2 birlikte güncelleniyor.

```
UPDATE t1 SET col1 = col1 + 1, col2 = col1;
```

Belli kriterleri sağlayan satırları güncellemek için aşağıdaki genel yapı kullanılır:

```
UPDATE table_name SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value
```

Örneğin aşağıdaki sorguda CustomerName yalnızca belirtilen şirket olan satırlardaki ContactName ve City alanları güncellenir.

```
UPDATE Customers
SET ContactName='Ali Al', City='Istanbul'
WHERE CustomerName='Computer Co';
```

#### Select

Veritabanı tablosundan veri satırlarını çekmek için kullanılır.

```
Bütün alanlarıyla bütün satırları çekmek: SELECT * FROM employee;
```

Belirli alanlarıyla bütün satırları çekmek: **SELECT** name, salary **FROM** employee;

Şartlı veri çekmek:

Aşağıdaki örnekte sadece maaşları 6000'den fazla olan satırlar cekilir.

```
SELECT * FROM employee WHERE salary > 6000;
```

Aşağıdaki örnekte bölümü Finance olan çalışanlar çekilir. **SELECT** \* **FROM** employee WHERE dept = 'Finance';

Bir kısmı benzeyen şartla veri çekmek:

Aşağıdaki örnekte çalışan ismi JOHN ile başlayan satırlar çekilecektir. **SELECT** \* **FROM** employee WHERE name LIKE 'JOHN%';

Aşağıdaki örnek ise adı SMITH ile biten satırları çeker: **SELECT** \* **FROM** employee WHERE name LIKE '%SMITH';

Mantıksal işlem sonucuna göre veri çekmek:

Aşağıdaki örnekte bölümü Finance olup maaşı 6000 veya üstü olanlar çekilir.

```
SELECT * FROM employee WHERE dept = 'Finance' AND salary >= 6000;
```

## **Inner Join**

İyi tasarlanmış bir veritabanı gereksiz ve çift kayıt tutulmasına neden olmamalıdır. O nedenle bir veri başka bir tabloda varsa ihtiyaç duyulsa bile diğer bir tabloda da tutulmaz. Örneğin bir tabloda (ismi articles olsun) sadece yazı ve yazıya ait kategori ID'si olsun. Diğer tabloda (ismi cats olsun) ise kategori ID'lerine karşılık gelen kategori ismi olsun.

Bu senaryoda articles tablosundaki yazıları ekrana basarken kategori ID'sini değil de kategori adını basmak istersek cats tablosundan faydalanmamız gerekecek. İşte bu işlem INNER JOIN işlemidir.

```
SELECT articles.article, cats.name FROM articles INNER JOIN cats ON articles.catid=cats.catid;
```

Bu örnekte articles tablosundan yazıyı, cats tablosundan ise kategori ismini alıyoruz. Kategori ismi olarak articles'da belirtilen kategori ID ile cats'de belirtilen kategori ID'si aynı olan değer seçilir.

#### **Delete**

Veritabanı tablosundan veri satırı silmek için kullanılır. Diğer yapılarda olduğu gibi WHERE şartıyla kullanılabilir.

```
DELETE FROM table_name [WHERE Clause]

DELETE FROM somelog WHERE user = 'jill'
DELETE FROM tutorials_tbl WHERE tutorial_id=3
```

Delete yapısı WHERE olmadan genel olarak kullanılmaz. Çünkü WHERE olmadan yazılacak bir delete ifadesi tablodaki bütün satırların silinmesine neden olur.

## **Order By**

Çekilen verileri sıralamak için Order By kullanılır ve bir sıralama kriteri verilir.

Aşağıdaki örnekte doğum tarihine göre küçükten büyüğe sıralama yapılmıştır.

mysql> SELECT name, birth FROM pet ORDER BY birth;

name	++   birth
Buffy	1989-05-13
Bowser	1989-08-31
Fang	1990-08-27
Fluffy	1993-02-04
Claws	1994-03-17

Slim	1996-04-29
Puffball	1999-03-30
+	

Büyükten küçüğe sıralamak için DESC kullanılır:

mysql> SELECT name, birth FROM pet ORDER BY birth DESC;

+	
name	birth
T	r
Puffball	1999-03-30
Slim	1996-04-29
Claws	1994-03-17
Fluffy	1993-02-04
Fang	1990-08-27
Bowser	1989-08-31
Buffy	1989-05-13
+	++

İki sütuna göre sıralama yapılabilir:

mysql> SELECT name, species, birth FROM pet

-> ORDER BY species, birth DESC;

Chirpy   bird   1998-09-11     Fluffy   cat   1993-02-04     Fang   dog   1990-08-27     Bowser   dog   1989-08-31     Buffy   dog   1989-05-13     Puffball   hamster   1999-03-30     Slim   snake   1996-04-29	name	species	birth
	Fluffy	cat	1993-02-04
	Fang	dog	1990-08-27
	Bowser	dog	1989-08-31
	Buffy	dog	1989-05-13
	Puffball	hamster	1999-03-30

## **Group By**

Verileri belli bir alana göre gruplamak için kullanılır. Sonuçlar grup adına gösterilir.

SELECT status FROM orders GROUP BY status

Orders tablosunda yüzlerce satır vardır ve her satırın bir statusu vardır. Ancak bu SELECT cümlesi status'e göre gruplandığı için her bir status çeşidi için tek satır gösterilir. Örneğin çıktı şu şekilde olur:

Cancelled
In Progress
On Hold
Resolved
Shipped

Aslında tüm bu statuslerden onlarca satırda var. Grup yapıldığı için her tür status için tek bir satır yazılmıştır.

## X Grafik Sunucu

**∏** Konu:

X grafik sunucu mimarisi

**□** Hedefler:

- X istemci/sunucu mimarisi
- X grafik kartı ve monitor yapılandırma
- xorg.conf
- X sunucuyu başlatma ve grafik açılış
- Giriş yöneticileri

#### **Anahtar Kelimeler:**

X, xinit, startx, /etc/X11/xorg.conf, xhost, DISPLAY, xwininfo, xdpyinfo, xdm, gdm, kdm

#### **X Window Sunucu**

MS Windows işletim sisteminden farklı olarak Linux altında grafik ortam işletim sisteminin ana parçası olmayıp herhanbi bir uygulama gibi ayrıca bir bileşendir. İşletim sistemi grafik ortama ihtiyaç duymadan tüm fonksiyonlarıyla iş görebilmektedir. Bu mimari sayesinde bilgisayar kaynaklarını en çok tüketen kısım olan grafik arayüz bir ihtiyaç olmaktan çıkmış, ayrıca grafik ortamda çıkacak bir sorun işletim sisteminin çalışmasını etkilemeyecektir.

Linux altında yaygın olarak kullanılan grafik ortam X Window'dur. X Windows, ekran kartını kontrol etmenin yanı sıra içerisinde uzak bilgisayarlara grafik ucu vermek için geliştirilmiş ağ protokolleri de içeren gelişmiş bir sistemdir. Sunucu-istemci mimari ile farklı bir işletim sistemindeki aynı protokolü kullanan X istemcilerine de hizmet verebilir.

X Window sistemi 1984'te MIT üniversitesi tarafından geliştirilmiş

olup hakları 1993'te X Consontium'a, 1997'de Open Group'a geçmiş, bu el değiştirmeler nedeniyle proje yavaşlamıştır. 1992'de itibaren faaliyet gösteren Xfree86 projesi (http://www.xfree86.org) X kodlarını iyileştirmiş, pek çok grafik kart desteği eklemiş, OpenGL grafik hızlandırma gibi gelişmiş özellikleri eklemiştir. Uzunca süre Linux 'lerin ön tanımlı X sunucusu olarak kullanılmıştır. XFree86 projesi de bir süre sonra yavaşladı ve 2004'te lisans değişiklikleri nedeniyle bir grup geliştirici tarafından X.Org Foundation kurularak kaynak kod çatallanmıştır. Mevcut Linux dağıtımları XFree86'dan X.org'a geçiş yapmıştır.

X Window, oldukça esnek modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Örneğin fontlar bilgisayarın kendi diskinden yüklenebileceği gibi uzak sistemden de yüklenebilir. Bu sayede bir font sunucusu kurarak bütün organizasyona bu fontlar sunulabilir.

X Windows içinde pencere yöneticisi (window manager) denen bileşen mutlaka çalışması gerekmektedir. Pencere yöneticisi, uygulamaların grafik ekrana yerleşimi, sanal masaüstleri, pencere küçültme büyütme, yeni pencerelerin açılması ve yerleştirilmesi gibi masaüstünün organizasyonunu yapar. Modüler yapı sayesinde geliştiriciler X Window üzerinde çalışacak kendi pencere yöneticilerini yazmıştır. Pek çok pencere yöneticisi geliştirilmiş olup kullanıcılar kendi beğenilerine göre istediği pencere yöneticisini kullanabilir. Örnek: Window Maker, Enlightenment, Sawfish, Blackbox...

X Window modüllerinden birisi de giriş yöneticisidir (display manager). Linux'te grafik arayüze iki şekilde ulaşılabilir.

- 1. Eğer açılış seviyesi grafik arayüzden açılacak şekilde ayarlanmışsa (init 5) işletim sistemi açıldıktan sonra init programı grafik açılışla ilgili betikleri çalıştırarak doğrudan grafik arayüzü açar.
- 2. Kullanıcının önce text konsola girip oradan X Window'u başlatması.

Eğer init doğrudan grafik arayüze geçerse text konsolda yapılan kullanıcı adı ve parola sorma işleminin grafik arayüzde yapılması gerekecektir. Giriş yöneticileri bu işlemi yapmak içindir. Xdm, Kdm ve Gdm gibi farklı farklı giriş yöneticileri bulunmaktadır.

X Windows modüllerinden bir diğeri grafik arayüzdeki widget denilen butonlar, kaydırma çubukları, mesaj kutucukları gibi grafik öğelerdir. QT ve GTK gibi farklı widget kütüphaneleri bulunmaktadır.

## Xorg.conf

X yapılandırma dosyası /etc/X11/xorg.conf dosyasıdır. Bu dosya Section anahtar kelimesiyle başlayıp EndSection anahtar kelimesiyle biten bölümlerden oluşmaktadır.

```
Section "SectionName"
SectionEntry
...
EndSection
```

Sıfırdan X yapılandırması zaman alabilir. Bu nedenle dağıtımlar kendi yapılandırma araçlarını geliştirmişlerdir. Red Hat altında system-config-display, SUSE altında sax2, Ubuntu altında displayconfig-gtk kullanılabilir. Genelde kurulum sırasında bu araçlar çalıştırılarak grafik ortam hazırlanır. Bunun yanı sıra XOrg kendisi –configure parametresi ile system donanımını otomatik tespit eder ve şablon xorg.conf dosyasını root ev dizinine yazar. Daha sonar bu dosya isteğe göre düzenlenebilir.

Xorg.conf dosyasında yer alan bazı önemli bölümler:

#### **Files**

Sunucu tarafından gereken dosyaların yolunu belirtmek için kullanılır.

```
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
```

## ServerFlags

Sunucunun davranışlarını etkileyen bayrakları belirler.

```
Option "DontZoom" "boolean"
Option "StandbyTime" "time"
```

#### Module

Hangi dinamik modüllerin yükleneceğini (Load) veya yüklenmeyeceğini

(Disable) belirler.

Load "modulename"
Disable "modulename"

## **InputDevice**

Klavye fare gibi girdi aygıtlarını tanımlamak için kullanılır.

```
Section "InputDevice"
Identifier "name"
Driver "inputdriver"
options
...
EndSection
```

#### **Device**

Grafik kartı tanımlamak için kullanılır. En az bir tane tanımlanması gerekmektedir.

```
Section "Device"
Identifier "name"
Driver "driver"
entries
...
EndSection
```

## ServerLayout

Genel yapılandırmanın olduğu kısımdır. Identifier ve Screen mecburidir.

```
Section "ServerLayout"
Identifier "1600x1200"
Screen "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
```

#### **Monitor**

Monitorlerin tanımı bu bölümde yapılır.

```
Section "Monitor"
Identifier "name"
entries
...
EndSection
```

#### Screen

En az bir tane olması gereken ekran yapılandırma bölümüdür. Birden fazla olabilir olabilir.

```
Section "Screen"
Identifier "name"
Device "devid"
Monitor "monid"
entries
...
SubSection "Display"
entries
...
EndSubSection
...
EndSection
```

```
Section "Screen"

Identifier "Screen0"

Device "S3 Savage/MX"

Monitor "Monitor0"

DefaultDepth 16

Subsection "Display"

Depth 16

Modes "1600x1200" "1280x1024" "1024x768"

EndSubsection

EndSection
```

#### xwininfo

X pencereleri hakkında bilgi verir. Hiçbir parameter verilmezse – stats varsayılır.

#### \$ xwininfo

Absolute upper-left X: 2 Absolute upper-left Y: 85 Relative upper-left X: 0 Relative upper-left Y: 25

Width: 579 Height: 316 Depth: 8 Visual: 0x1e

Visual Class: PseudoColor

Border width: 0 Class: InputOutput

Colormap: 0x27 (installed)

Bit Gravity State: NorthWestGravity Window Gravity State: NorthWestGravity

Backing Store State: NotUseful

Save Under State: no Map State: IsViewable

Override Redirect State: no

Corners: +2+85 -699+85 -699-623 +2-623

-geometry 80x24+0+58

## xdpyinfo

X sunucu hakkında bilgi gösterir. Sunucunun yeteneklerini anlamak, öntanımlı değerleri görmek ve ekran türlerini listelemek gibi amaçlarla kullanılır. Örneğin X sunucunun çözünürlüğünü control etmek için:

```
$ xdpyinfo | grep resolution
```

resolution: 111x111 dots per inch

Bu çözünürlük monitörünüz için uygun değilse uygun olan şekilde X başlatılır:

```
$ startx -- -dpi 100 -depth 16
```

## X Window'u Başlatma

X pencere sunucusu komut satırından çalıştırılabildiği gibi bilgisayar açılışı grafik olarak yapılabilir.

Grafik açılış için /etc/inittab içerisinde açılış çalışma seviyesinin 5 yapılması gerekmektedir.

```
id:5:initdefault:
```

Komut satırından basitçe aşağıdaki komutla çalıştırılır:

#### \$ startx

startx komutu aslında xinit komutunu çalıştıran bir betiktir. Xinit, pencere yöneticisi olmadan boş boş bir grafik ekranı açar. Kullanıcı ev dizininde .xinitrc dosyası varsa bunun içeriğini çalıştırarak masaüstünü donatır. Eğer bu dosya yoksa şu komutu çalıştırarak ilk açılısta bir terminal verlestirir:

```
xterm -geometry +1+1 -n login -display :0
```

Aşağıdaki örnek .xinitrc dosyası bazı X istemci uygulamalarını ve twm pencere yöneticisini çalıştırır:

```
xrdb -load $HOME/.Xresources
xsetroot -solid gray &
xbiff -geometry -430+5 &
oclock -geometry 75x75-0-0 &
xload -geometry -80-0 &
xterm -geometry +0+60 -ls &
xterm -geometry +0-100 &
xconsole -geometry -0+0 -fn 5x7 &
exec twm
```

### X Güvenlik

X sunucu ağ üzerinden hizmet verebilen gelişmiş bir grafik sunucudur. Ağ üzerinden çalışmanın getirdiği iki güvenlik sorunu vardır:

- 1. Yetkisiz erisimlerle veri calınması
- 2. Şifresiz X trafiğinin görülmesi

X haberleşmesi şifresiz olmaktadır. Bu nedenle X trafiğin VPN üzerinden taşınması veya SSH üzerinden tünellenmesi gerekmektedir.

X sunucuya uzaktan bağlantı yapılmayacaksa internet soketini dinlemeyecek şekilde yapılandırılması ve UNIX domain soketlerin kullanılması gerekmektedir. UNIX domain soketlere yalnızca sunucu üzerinden ulaşılabilir.

# **Xhost ve DISPLAY**

X sunucuya erişim yapacak veya yapması engellenecek hostları veya kullanıcıları tanımlamak için kullanılır. Herhangi bir parametresiz verildiğinde mevcut erişim control listesini gösterir:

### \$ xhost

access control enabled, only authorized clients can connect

SI:localuser:user SI:localuser:gdm SI:localuser:root

Belirli bir hosta X üzerinden erişim izni vermek için:

\$ xhost +foo.example.com

Belirli bir hostun erişim yetkisini kaldırmak için:

\$ xhost -foo.example.com

Erişimi herkese açmak için host belirtilmez:

### \$ xhost +

access control disabled, clients can connect from any host **\$ xhost** 

access control disabled, clients can connect from any host INET:platon

xhost – komutu bütün hostlara erişimi kapatır ancak daha önce verilmiş yetkileri iptal etmez. Daha önce verilmiş yetkiler, tek tek host adları yazılarak iptal edilebilir.

X Sunucu çok gelişmiş ağ protokolleri içerir. Uzak bir bilgisayarda çalıştırılan bir X istemci uygulama başka bilgisayarın fiziksel ekranında gösterilebilir. Bir X istemci çalıştırıldığında hangi ekranın kullanılacağına DISPLAY çevre değişkenine bakarak karar verilir. DISPLAY yerel veya uzak bir monitor olabilir.

# \$ export DISPLAY=remote.example.com

Bu tanımdan sonra örneğin xterm veya xclock gibi bir X istemci programı çalıştırılırsa görüntü kendi bilgisayarınızın monitöründe değil remote.example.com isimli bilgisayarın monitöründe gözükür. Bunun gerçekleşebilmesi için uzak bilgisayarda X sunucu çalışması ve bağlanacak bilgisayara erişim izni verilmesi gerkemektedir.

# **Grafik Giriş Yöneticisi**

X Display Manager, kullanıcı adı ve parola sorarak grafik bilgisayar üzerinden veya uzaktan oturum açmayı sağlayan yazılımdır. Text konsoldaki login programının grafik benzeridir. X sunucu kendisi istemci pozisyonunda giriş yöneticisine bağlanır. Aralarında 177. Portu kullanan XDMCP protokolünü kullanırlar.

X'in modüler yapısı sayesinde grafik giriş yöneticileri de ayrı bir modüldür ve başkalarının da benzer modül geliştirmesini sağlamaktadır. X ile birlikte öntanımlı olarak Xdm giriş yöneticisi gelmektedir. Bununla birlikte Linux dünyasında yaygın olarak Gdm (Gnome Display Manager) ve KDM (Kde Display Manager) kullanılmaktadır.

XDM, X11R3 sürümüyle geliştirilen X sunucuyla gelen grafik giriş yöneticisidir. Yapılandırma dosyaları /etc/X11/xdm altındadır.

١	Velcome to	X11R6	on robin	
Log Pas	n:   sword:			

GDM, Gnome masaüstü projesi için tamamen sıfırdan yazılmış bir grafik giriş yöneticisidir. Yapılandırma dosyaları /etc/gdm altındadır.

KDM, KDE masaüstü projesi için tamamen sıfırdan yazılmış bir grafik giriş yöneticisidir. Yapılandırma dosyası /usr/share/kde.X altında kdmrc dosyasıdır.

Öntanımlı giriş yöneticisi Debian'da /etc/X11/default-display-manager dosyasında tanımlıdır.

# Sistem Yönetimi

**∏** Konu:

Linux sistem yönetimi

**☐** Hedefler:

- Kullanıcı yönetimi
- Görev zamanlama
- Türkçe yerelleştirme ayarları
- Zaman ayarları

### **Anahtar Kelimeler:**

useradd, userdel, /etc/skel, cron, crontab, at, locale, tzselect

# Kullanıcılar

Linux'e giriş yapabilmeniz için bir kullanıcı adınız olması gerekir. Ön tanımlı olarak sadece root kullanıcısı gelmektedir. Tüm yetkilendirmeler kullanıcı adı veya kullanıcı grubu üzerinden yapılmaktadır.

Eklenen kullanıcıların kaydı /etc/passwd ve /etc/shadow dosyalarında tutulmaktadır. /etc/passwd dosyası kullanıcının şifrelenmiş parolası ve parola ilgili tanımlamalar dışında kalan tüm tanımlamaları tutmaktadır. Parola ve parola kullanım süresi, değiştirme süresi gibi tanımlar ise /etc/shadow dosyasında tutulmaktadır. /etc/passwd dosyasını kullanıcılar okuyabiliyorken /etc/shadow dosyasına sadece root kullanıcısı erişebilmektedir.

Örnek bir shadow dosyasının içeriği aşağıdaki gibidir.

# root: \$6\$cFNz8/e8\$z9cQK3sUC00PVWw6nu/QGV1cnKpBJj20ESD2RnWRNWylvLQW5q .kmeAHrrOfAPLB33JpoqpEQTkFiovqDbFe50:15972:0:99999:7::: daemon:\*:15788:0:99999:7::: bin:\*:15788:0:99999:7:::

/etc/shadow dosyasında ":" karakteri ayraç karakteri olarak kullanılır. Dosyadaki değerler sırayla şu anlama gelir.

- Kullanıcı adı
- Şifrelenmiş parola
- Parolanın en son değişim tarihi
- Asgari parola değiştirme periyodu
- En uzun parola geçerlilik süresi
- Parolanın son kullanma tarihi
- Parolanın etkisizleştirilmesinden sonraki toplam gün sayısı

Örnek bir /etc/passwd dosyası aşağıdaki gibidir.

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
```

# Dosyadaki alanların açıklaması

- Kullanıcı adı
- x karakteri. Eskiden parolanın kendisi tanımlanırdı. Artık parola /etc/shadow dosyasında tanımlanıyor.
- Kullanıcı numarası(ID)
- Grup numarası(GID)
- Kullanıcı açıklaması
- Ev dizini
- Kabuk yolu

Kullanıcı grupları ise /etc/group dosyasında tutulmaktadır.

Örnek bir grup dosyası içeriği:

```
root:x:0:
daemon:x:1:
```

bin:x:2: sys:x:3: adm:x:4:

# Dosyadaki alanların açıklaması

Sisteme kullanıcı eklemek için grafik arayüzü araçları kullanılabileceği gibi kabukta useradd komutu kullanılabilir. Bu komut root kullanıcısı tarafından çalıştırılır. Parametre olarak sadece kullanıcı adı verilirse aynı kullanıcı adına ait bir grup da oluşturulup kullanıcı grubu olarak bu grup tanımlanacaktır. Komutun genel parametreleri şunlardır.

- -m kullanıcı ev dizinini oluştur
- -d kullanıcı ev dizini yolu
- -s kullanıcı kabuğu
- -g kullanıcı grubu
- -c Açıklama

# Örnekler:

```
# useradd ismail
# useradd -s /bin/csh -m -d /home/ismail -g admin ismail
```

Belirtilmeyen parametrelerle ilgili ön tanımlı değerler /etc/login.defs dosyasından alınır.

Kullanıcı tanımlandıktan sonra parola ataması yapılmalıdır. Parola tanımlamak için ise passwd komutu kullanılır.

```
# passwd ismail
```

Kullanıcı oluşturulduktan sonra aşağıdaki komutlarla kullanıcı ayarlarında değişiklik yapılabilir.

### usermod

Bu komut ile kullanıcı ilave gruplara eklenebilir, mevcut kullanıcı adı başka bir kullanıcı ile değiştirilebilir, kullanıcı hesabı kilitlenebilir veya hesap kilidi kaldırılabilir.

ahmet kullanıcısının hesabını kilitlemek için -L parametresi kullanılır.

```
# usermod -L ahmet
```

Pardus kullanıcısını admin ve apache grubuna eklemek için aşağıdaki komut kullanılır.

```
# usermod -G admin, apache pardus
```

# **Grup yönetimi**

Grup eklemek için groupadd, silmek için de groupdel komutu kullanılır. Groupadd komutu otomatik olarak sıradan bir Grup numarası(GID) atar. Farklı bir GID vermek için –g parametresi kullanılır.

# # groupadd sistemci

Kullanıcının kullanıcı ve grup numarasını öğrenmek için id komutu kullanılır.

```
# id pardus
uid=1004(pardus) gid=1006(pardus) gruplar=1006(pardus),1003(admin),1007(apache)
```

Parola ömür süresi yapılandırması

/etc/shadow dosyasında şifrelenmiş parolaya ek olarak parolanın ne kadar süre sonra değiştirileceğini bilgisi tutulmaktadır. Bu süreyi değiştirmek için chage komutu kullanılır. Bu komut parolanın son değiştirme tarihinden değiştirilmesi gerekecek güne kadar olan geçen sürenin gün cinsinden miktarını değiştirir. Bu bilgi sistem tarafından kullanıcının ne zaman parolasını değiştirmek gerektiğini bulmakta kullanılır.

-M parametresi ile azami gün sayısı belirtilir. -m ile de parola değişikliği için geçecek asgari süre belirtilir.

Bu değerleri sistem genelinde tanımlamak için /etc/login.defs dosyasındaki PASS MAX DAYS ve PASS MIN DAYS değerleri kullanılır.

# Kullanıcı Silme

Kullanıcıyı silmek için userdel komutu kullanılır. Bu komut sadece kullanıcı adı verilerek kullanıldığında kullanıcının /etc/passwd /etc/shadow dosyalarından kaydını siler.

### # userdel ahmet

Yukarıdaki komut çalıştırıldığında ev dizini silinmez. Kullanıcıyı ev dizinindeki dosyalarla birlikte tamamen silmek için –r parametresi kullanılır.

### # userdel -r ahmet

# Kullanıcı Girişlerini Kısıtlama

Root dışındaki kullanıcıların geçici olarak sisteme girişini engellemek için /etc/nologin dosyası oluşturmak yeterlidir. Kullanıcı giriş yapmaya çalıştığında bu dosyadaki yazan metin ekrana yazılacak kullanıcının girişine izin verilmeyecektir. Eğer tek bir kullanıcının giriş yapılmaması isteniyorsa usermode –L veya passwd –l komutu ile kullanıcı hesabı kilitlenebilir. Veya kabuğu /sbin/nologin yapılabilir. FTP yapabilsin fakat ssh yapamasın isteniyorsa da kullanıcı kabuğunun /bin/false olarak değiştirilmesi gerekir.

# Kullanıcı taslak dosyaları

Her yeni kullanıcı açıldığında kullanıcı ev dizinine otomatik olarak bazı dosyaları kopyalamak için /etc/skel dizini kullanılır.

```
# ls -al /etc/skel/
toplam 40
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Kas 9 16:48 .
drwxr-xr-x 153 root root 12288 Ara 4 14:00 ..
-rw-r--r-- 1 root root 220 Ara 30 2012 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 root root 3206 Eki 10 2012 .bashrc
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 24 2013 .config
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mar 24 2013 .mozilla
-rw-r--r-- 1 root root 675 Ara 30 2012 .profile
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mar 24 2013 .thunderbird
root@pardus:~#
```

Bu dizine açılacak her bir yeni dosya yeni kullanıcıların ev dizinine kullanıcı hakları ile kopyalanacaktır.

### su ve sudo komutu

su komutu mevcut kabukta iken çıkmadan başka bir kullanıcı hakları ile kabuk açmak için kullanılır. Geçiş yapılmak istenen kullanıcı ise genelde root kullanıcısıdır. Bu komutun en yaygın parametresi – dir. Bu parametre kabuk geçişinde yeni kullanıcının çevre değişkenleri ile geçiş yapılmasını sağlar.

```
$ su -
Parola:
```

Parola kısmına hedef (burada root) kullanıcısının parolası girilmelidir. Bu durumda root haklarına sahip olmak isteyen herkesin root parolasını bilmesi gerekecekir. Root parolasının birden fazla kişi tarafından bilinmesi güvenlik zaafiyeti oluşturacağı için su komutuna alternatif olarak sudo komutu geliştirilmiştir.

Sudo komutunun su komutundan en önemli farkı kullanıcıya verilen yetkileri yine kullanıcı kendi parolasını girerek kullanabilmektedir. Bu sayede kullanıcıların root parolasını bilmesine gerek kalmadan root gibi işlemler yapabilmektedir. /etc/sudoers dosyasında izin verilen komutları çalıştırmak için ilgili komutun başına sudo komutunu eklemek yeterli olacaktır.

# Cron Görevleri

Cron sistemi UNIX dünyasındaki zamanlayıcının adıdır. Zamanlanan iş olup olmadığı crond servisi tarafından dakikada bir kontrol edilir. Vakti geldiğinde belirtilen komutlar işletilir. Sistem genelinde olduğu gibi her bir kullanıcı da -izin verilmişse- kendi zamanlayıcısını tanımlayabilir. Sistem geneline ait işler /etc/crontab dosyasında tanımlanır.

```
# cat /etc/crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# m h dom mon dow user command
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts
--report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts
--report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts
--report /etc/cron.monthly )
```

# ile başlayan satırlar açıklama satırıdır cron tarafından yorumlanmaz.

SHELL, PATH ve HOME çevre değişkenleridir, tanımlı olmalıdırlar. Eğer SHELL tanımlı olmazsa geçerli olan 'sh' kabuğu kullanılacaktır. PATH değişkeni tanımlanmazsa geçerli bir path değeri kullanılmaz, bütün dosya yolları mutlak olarak verilir. HOME değişkeni tanımlı değilse cron, kendisini çalıştıran kullanıcının ev dizinini kullanır.

Dosyada da görüleceği gibi crontab satırının hangi formatta olacağı şu şekilde tanımlanıyor:

minutehourDakika. 0-59 arası bir değer alır.Saat. 0-23 arasında bir değer alır.

**mday** Ayın günü. 0-31 arası bir değer alır.

**month** Ay. 1-12 arası bir değer alır.

wday Haftanın günü. 0 ile 7 arası değer alır. 0 ile 7 Pazar

günüdür.

Yukarıdaki değerlerin yerine '\*' sembolü konulursa geçerli bütün değerler için çalıştır anlamına gelir. Her bir sütun için 2-6 gibi aralık belirtilebildiği gibi, 1,5,7 gibi birden fazla değer de belirtilebilir. Periyodik yapılacak işler için 0-59/15, \*/5 gibi kullanımlar da geçerlidir. Kullanıcı kısmı, komutun hangi sistem kullanıcısı yetkileriyle çalıştırılacağını belirler. Bunları daha iyi anlayabilmek için asağıdaki örneklere bakınız.

```
# Her gün gece 02:18 de yedekle.sh'ı çalıştır
18 2 * * * root /root/scripts/yedekle.sh

# Haftanın 1. günü saat 5'te her 10 dakikada bir çalıştırır
0-59/10 5 * * 1 root /usr/local/bin/gonder

# Her 5 dakikada bir çalıştırır
*/5 * * * * root /usr/libexec/atrun
```

/etc/crontab dosyasında Pardus'un kendisiyle ilgili günlük, haftalık ve aylık işler aşağıdaki satırlarla tanımlanmıştır.

```
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts
--report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts
--report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts
--report /etc/cron.monthly )
```

Günlük yapılan işler /etc/cron.daily/ dizininde, haftalıklar /etc/periodic/weekly, aylıklar /etc/periodic/monthly dizininde tanımlanmıştır. Linux vakti geldiğinde bu dizinlerdeki tüm dosyaları isim sırasına göre çalıştırır. Dizinlerin içeriği aşağıdaki gibidir. Başlarındaki sayı değerleri ise öncelik sırasını ayarlamak için tanımlanmıştır.

### # ls /etc/cron.daily/

apache2 apt aptitude apt-show-versions bsdmainutils dpkg locate logrotate man-db ntp passwd quota samba sysstat

```
# ls /etc/cron.weekly/
apt-xapian-index man-db
```

# # ls /etc/cron.monthly/ readahead-monthly

### Crontab'ın Yüklenmesi

Bir önceki bölümde anlatılan işler /etc/crontab dosyasında tanımlanarak yapılmıştı. İstenirse her bir kullanıcı kendi işlerini crontab komutunu kullanarak tanımlayabilir.

Crontab komutuna -l parametresi verildiğinde var olan işler listelenir.

```
# crontab -1
# Her gün gece 02:18 de yedekle.sh'ı çalıştır
18 2 * * * /root/scripts/yedekle.sh > /dev/null 2>&1
# Her 5 dakikada bir çalıştırır
*/5 * * * * /usr/libexec/atrun > /dev/null 2>&1
```

'-e' parametresi ile cron işleri düzenlenebilir. Bu parametre ile çalıştırıldığında geçerli metin düzenleyici —ön tanımlı olarak vi editörü- ile birlikte bu kullanıcıya ait bütün işler açılır. İstenilen değişiklikler veya eklemeler yaptıktan sonra kaydedip çıkıldığında otomatik olarak yeni işler yüklenmiş olacak. Öntanımlı olarak cron işlemi yapıldıktan sonra komutların çıktısı ilgili kullanıcıya e-posta olarak gönderilecektir. Her crontab çalıştığında e-posta gelmesini engellemek için komutların sonuna "> /dev/null 2>&1" ibaresi eklenir.

Crontab komutu çalıştırılarak oluşturulan işlerde /etc/crontab dosyasındakinden farklı olarak isin kullanıcıvı calıstırılacağı tanımlamaya gerek yoktur. Bu değer tanımlanmadığı için crond servisi bu işleri ön tanımlı olarak crontab'ın sahibi kullanıcı haklarıyla calıstırılacaktır. kullanıcısı isterse baska root kullanıcıların crontab'larına müdahale edebilir. Bunun için -e parametresinden sonra -u parametresi ile aşağıdaki gibi crontab'ında değişiklik yapılacak kullanıcının adı verilir.

```
# crontab -e -u pardus
```

Kullanıcılara ait cron tanımları /var/spool/cron/crontabs dizini altında saklanır.

```
# ls /var/spool/cron/crontabs/
pardus root
```

# **Kullanıcılar için Crontab Sınırlaması**

Ön tanımlı olarak Pardus'ta tüm kullanıcılar kendi crontab dosyalarını oluşturabilirler. Bunu engellemek için /etc/cron.allow veya /etc/cron.deny dosyaları kullanılabilir. /etc/cron.allow dosyası her satırında bir kullanıcı olacak şekilde oluşturulursa sadece bu

kullanıcıların crontab oluşturulmasına izin verilir. Bu kullanıcılar dışında kimse crontab oluşturamaz. /etc/cron.deny oluşturulursa bu dosyada tanımlı kullanıcılar dışındaki tüm kullanıcıların crontab oluşturmasına izin verilir. Her iki dosyada mevcut ise öncelik /etc/cron.allow dosyasına aittir.

### at komutu

Crontab servisine tanımlanan komut belirlenen zaman aralıklarında tekrar tekrar çalıştırılır. Eğer bir iş ileri bir zaman diliminde sadece bir kere çalıştırılmak isteniyorsa cron yerine at komutu kullanılmalıdır. At komutu ile tanımlamış işleri listelemek için atq komutu kullanılırken, tanımlı bir işi silmek için atrm komutu kullanılır. Crontab'da olduğu gibi kullanıcıların bu servisi kullanmalarını engellemek için /etc/at.deny, izin vermek için /etc/at.allow dosyaları kullanılır.

# Yerelleştirme ve Saat Dilmi Ayarları

Kabukta kullanılan dili belirlemek için LANG değişkeni kullanılır. Mevcut tanımılari ögrenmek için locale komutu kullanılır.

```
# locale
LANG=tr_TR.UTF8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="tr_TR.UTF8"
LC_NUMERIC="tr_TR.UTF8"
LC_TIME="tr_TR.UTF8"
LC_COLLATE="tr_TR.UTF8"
LC MONETARY="tr TR.UTF8"
LC_MESSAGES="tr_TR.UTF8"
LC_PAPER="tr_TR.UTF8"
LC_NAME="tr_TR.UTF8"
LC_ADDRESS="tr_TR.UTF8"
LC_TELEPHONE="tr_TR.UTF8"
LC_MEASUREMENT="tr_TR.UTF8"
LC_IDENTIFICATION="tr_TR.UTF8"
LC_ALL=
```

Bu değerlere göre sistem saati, hata mesajları vb bilgilerin hangi dil de gösterileceği belirlenir. Sistemde tanımlanabilecek tüm locale değerlerini listelemek için –a parametresi kullanılır.

```
aa_DJ
aa_DJ.utf8
aa_ER
aa_ER@saaho
aa_ET
```

Örnek olarak date komutunun farklı dil ayarlarındaki çıktıları aşağıdaki gibidir.

```
root@pardus:~ # date
Prş[ Ara 5 11:56:32 EET 2013
root@pardus:~ # LANG=en_US.UTf8 date
Thu Dec 5 11:56:45 EET 2013
```

iconv komutu ile bir karakter kodlamasında oluşturulmuş dosyayı başka bir karakter kodlamasına çevirebilirsiniz. -f ile kaynak karakter kodlması -t ile de hedef karakter kodlaması tanımlanır.

```
# iconv -f iso-8859-9 -t UTF-8 turkce.txt > turkce-utf8.txt
```

Linux saat dilimi bilgisini öğrenmek için /etc/localtime dosyasına bakar.

```
# ls -al /etc/localtime
-rw-r--r-- 1 root root 2721 Kas 9 16:47 /etc/localtime
```

Bu dosya bir saat dilimi dosyası olabilir veya /usr/share/zoneinfo dizini altında tanımlı bir saat dilimi dosyasına link olabilir.

```
# ls -al /etc/localtime
```

lrwxrwxrwx 1 root root 35 Ara 5 12:11 /etc/localtime ->
/usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul

Bu dosya dışında Pardus ve bazı Linux dağıtımları /etc/timezone dosyasında metin olarak zaman dilimi dosyasını tutarlar.

```
# cat /etc/timezone
Europe/Istanbul
```

Tanımlanabilecek saat dilimi dosyalarının hepsi /usr/share/zoneinfo altında listelenmiştir. Örneğin Avrupa bölgesi için tanımlanabilecek dosya adları aşağıdaki gibidir.

```
# ls /usr/share/zoneinfo/Europe/
```

```
Amsterdam Berlin Busingen Guernsey Kaliningrad Luxembourg
Monaco Podgorica San_Marino Stockholm Vaduz Warsaw
Andorra Bratislava Chisinau Helsinki Kiev Madrid
Moscow Prague Sarajevo Tallinn Vatican Zagreb
```

```
Athens Brussels Copenhagen Isle_of_Man Lisbon Malta
Nicosia Riga Simferopol Tirane Vienna Zaporozhye
Belfast Bucharest Dublin Istanbul Ljubljana Mariehamn
Oslo Rome Skopje Tiraspol Vilnius Zurich
Belgrade Budapest Gibraltar Jersey London Minsk
Paris Samara Sofia Uzhgorod Volgograd
root@pardus:~#
```

Saat dilimini Helsinki yapmak istenirse ilgili dosya /usr/share/zoneinfo/Europe/Europe/Helsinki olacak, saat dilimi tanımı ise Europe/Helsinki olacaktır.

Elle yapılandırmaya ek olarak tzselect, tzsetup ve tzconfig(yeni adıyla dpkg-reconfigure tzdata) gibi araçlarla da saat dilimi öğrenilip ayarlanabilir.

### root@pardus:~# tzselect

Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.

Please select a continent or ocean.

- 1) Africa
- 2) Americas
- 3) Antarctica
- 4) Arctic Ocean
- 5) Asia
- 6) Atlantic Ocean
- 7) Australia
- 8) Europe
- 9) Indian Ocean
- 10) Pacific Ocean
- 11) none I want to specify the time zone using the Posix TZ format. #? 8

Please select a country.

		,	-					
1)	Aaland Islands	-	18)	Greece			35)	Norway
2)	Albania	19)	Guerns	ey		36)	Poland	
3)	Andorra	20)	Hungary	y		37)	Portug	al
4)	Austria	21)	Irelan	d		38)	Romani	.a
5)	Belarus	22)	Isle o	f Man	39)	Russia	a	
6)	Belgium	23)	Italy		40)	San Ma	arino	
7)	Bosnia & Herzego	ovina	a 24)	Jersey			41)	Serbia
8)	Britain (UK)	25)	Latvia			42)	Slovak	ia
9)	Bulgaria		26)	Liechtens	tein		43)	Slovenia
10)	Croatia	27)	Lithua	nia		44)	Spain	
11)	Czech Republic		28)	Luxembour	9	45)	Sweden	1
12)	Denmark	29)	Macedo	nia		46)	Switze	rland
13)	Estonia	30)	Malta			47)	Turkey	•
14)	Finland	31)	Moldova	a		48)	Ukrain	ie
15)	France	32)	Monaco			49)	Vatica	ın City
16)	Germany	33)	Monten	egro				
17)	Gibraltar		34)	Netherland	ds			
#? 4	47							

The following information has been given:

Turkey

Therefore TZ='Europe/Istanbul' will be used.

```
Local time is now: Thu Dec 5 12:14:02 EET 2013. Universal Time is now: Thu Dec 5 10:14:02 UTC 2013. Is the above information OK?

1) Yes
2) No
Please enter 1 for Yes, or 2 for No.
#? 1
```

You can make this change permanent for yourself by appending the line TZ='Europe/Istanbul'; export TZ to the file '.profile' in your home directory; then log out and log in again.

Here is that TZ value again, this time on standard output so that you can use the /usr/bin/tzselect command in shell scripts: Europe/Istanbul

Kabukta TZ değişkeni ile de aşağıdaki gibi saat dilimi(time zone) bilgisi tanımlanabilir.

# export TZ='Europe/Istanbul'

# **Temel Sistem Hizmetleri**

☐ Konu:

Linux sistemin sağlıklı çalışması için gerekli temel hizmetler

# **☐** Hedefler:

- Sistem tarihi ve saatinin ayarlanması
- Donanım saatinin ayarlanması
- NTP sunucusu kullanımı
- Saat dilimi(timezone) ayarı
- Sistem ve çekirdek loglama hizmeti
- Mail gönderim hizmetleri
- Printer sunucu yapılandırması ve yönetimi

# **Anahtar Kelimeler:**

date, ntpd, ntpdate, hwclock, /etc/localtime, /etc/timezone, /etc/ntp.conf, /usr/share/zoneinfo, pool.ntp.org, syslog,conf, syslogd, klogd, logger, .forward, mail, mailq, sendmail, qmail, exim, postfix, CUPS, lpr, lprm, lpq

### Sistem Saati

X86 tabanlı donanımlarda çalışan Linux işletim sistemi için donanım saati ve yazılım saati olmak iki farklı saat türü vardır. Yazılım saati date komutu ile donanım saati de hwclock komutu ile görülebilir.

root@pardus:~# date
Cts Kas 9 12:52:45 EET 2013
root@pardus:~# hwclock
Cts 09 Kas 2013 12:52:40 EET -0.645602 saniye
root@pardus:~#

Donanım saatinin UTC(Coordinated Universal Time Eşgüdümlü Evrensel Zaman) olarak tanımlanması tavsiye edilmektedir. Donanım saati ve yazılım saati çok güvenilir olmadığı için NTP(Network Time Protocol) kullanılarak saat sorunları aşılmaktadır.

# **Date komutu**

Bu komut ile sistem saatini görebilir ve değiştirebilirsiniz. Ayrıca sadece günün saati, dakikası, ayın günü gibi değerleri de sorgulayabilirsiniz. Bu tür sorgulamalar genellikle betik(script) içerisinde sıkça kullanılmaktadır.

Hiç bir parametre verilmediğinde o anki tarih ve saati vermektedir. # date

Cts Kas 9 13:01:35 EET 2013

Sadece o anki tarihe ait bir değeri çekmek için ise date +%değişken parametresi kullanılır. Yaygın olarak kullanılan değişkenler şunlardır:

%	Dakika (0059)
М	
%	Ay (0112)
m	
%k	saat ( 023)
%l	Saat ( 112)
%	Saat (0023)
Н	
%l	Saat (0112)
%d	Ayın
	günü(0131)

# Örnekler:

root@pardus:~# date

Cts Kas 9 14:20:24 EET 2013

```
root@pardus:~# date +%M
20
root@pardus:~# date +%m
11
root@pardus:~# date +%H
14
root@pardus:~# date +%I
02
root@pardus:~# date +%d
09
```

Bu komutumuz ile sistem tarihini değiştirmek de mümkün. Bunun için aşağıdaki format kullanılır.

```
# date AyGünSaatDakikaYıl
```

Örneğin tarihi 10 kasım 2014 saat 15:35 yapmak için

```
# date 111015352014

# date 1110153520114
Pzt Kas 10 15:35:00 EET 2014
```

# **Hwlock komutu**

Bu komut ile sistem saatini donanım tarihini gösterdiği tarih olarak tanımlayabilir veya tam tersi tanımlamayı yapabilirsiniz.

hwclok -s veya --hctosys (hardware clock to system) komutu ile Sistem saatini donanım saatinden alması sağlanır. hwlock -w veya --systohc komutu donanım saatini sistemin şu anki saati olarak tanımlar.

Örnek olarak önce sistem tarihini ileri bir tarih alalım sonrasında sistem tarihini donanım tarihinden alacak komutu verelim.

```
root@pardus:~# date 1110153514
Pzt Kas 10 15:35:00 EET 2014
root@pardus:~# date
Pzt Kas 10 15:37:04 EET 2014
root@pardus:~# hwclock --hctosys
root@pardus:~# date
Cts Kas 9 14:41:43 EET 2013
root@pardus:~#
```

Aşağıdaki iki komut ise BIOS saatini sistem saatini baz alarak yerel saat veya UTC'ye göre ayarlar.

```
root@pardus:~# hwclock --systohc --localtime
root@pardus:~# hwclock --systohc --utc
```

# Zaman Dilimi Yapılandırması

Tanımlanabilecek tüm saat dilimleri /usr/share/zoneinfo dizinde bulunmaktadır.

```
root@pardus:~# is /usr/share/zoneinfo/
Africa Australia Cuba Etc GMT0 Iceland Japan Mideast Pacific PST8PDT Turkey W-SU
America Brazil EET Europe GMT-0 Indian Kwajalein MST Poland right UCT zone.tab
Antarotica Canada Egypt Factory GMT+0 Iran Libya MSTMDT Portugal ROC Universal Zulu
Arctic CET Eire GB Greenwich Israel localtime Navajo posix ROK US
Asia Chile EST GB-Eire Hongkong iso3166.tab MET NZ posixrules Singapore UTC
Atlantic CST6CDT EST5EDT GMT HST Jamaica Mexico NZ-CHAT FRC SystemV WET
```

Örneğin Europe/Istanbul saat dilimi bilgileri /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul dosyasında tutulmaktadır.


İşletim sistemi saat dilimi değerini ikili /etc/localtime dosyasında tutar. Saat dilimi değiştirilecekse kullanılacak saat dilimi dosyası /etc/localtime dosyasını olarak kaydedilmelidir.


Buna ek olarak /etc/timezone dosyasında okunabilir formatta saat diliminin adı yazar.

# cat /etc/timezone
Europe/Istanbul

Saat dilimi Pardus'ta zaman dilimi tanımlamak için bir kaç yöntem vardır. En kolayı dpkg-reconfigure tzdata komutu ile grafiksel olarak yapılandırmak.

# dpkg-reconfigure tzdata





Current default time zone: 'Europe/Istanbul'

Local time is now: Sat Nov 9 14:59:51 EET 2013. Universal Time is now: Sat Nov 9 12:59:51 UTC 2013.

Elle yapılandırmak için ise /etc/localtime ve /etc/timezone dosyaları güncellenmelidir.

Saat dilimini Europe/Berlin olarak tanımlamak isterseniz aşağıdaki komutlar verilir.

root@pardus:~# date

Cts Kas 9 15:21:25 EET 2013

root@pardus:~# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin

/etc/localtime

```
root@pardus:~# echo "Europe/Berlin" > /etc/timezone
root@pardus:~# date
Cts Kas 9 14:21:49 CET 2013
root@pardus:~#
```

Yukarıdaki date komutlarından da görüleceği gibi sistem saati Berlin'e göre ayarlanmıştır.

# **NTP Yapılandırması**

Ağdaki tüm bilgisayarların aynı saat bilgisine sahip olması için NTP(Network Time Protocol) kullanılması gerekmektedir. NTP servisini kullanmak için Linux sistemlerinde ntpd isimli bir servis bulunmaktadır. NTP servisinin durumu öğrenmek, servisi durdurup başlatmak için /etc/init.d/ntp servis dosyası kullanılır. Veya service ntp komutu kullanılır.

```
root@pardus:~# service ntp status
[ ok ] NTP server is running.
root@pardus:~# service ntp status
[ ok ] NTP server is running.
root@pardus:~# /etc/init.d/ntp status
[ ok ] NTP server is running.
root@pardus:~# /etc/init.d/ntp stop
[ ok ] Stopping NTP server: ntpd.
root@pardus:~# service ntp start
[ ok ] Starting NTP server: ntpd.
```

NTP servisi yapılandırma dosyası /etc/ntp.conf'dur. Bu dosyada yapılan bir değişikliğin etkin olması için ntp servisinin yeniden başlatılması gerekir.

Hangi ntp sunucusunun kullanılacağı /etc/ntp.conf dosyasındaki "server" parametresi ile belirtilir. Ön tanımlı olarak Pardus'ta aşağıdaki sunucular tanımlanmıştır.

```
# pool.ntp.org maps to about 1000 low-stratum NTP servers. Your
server will
# pick a different set every time it starts up. Please consider joining
the
# pool: <a href="http://www.pool.ntp.org/join.html">http://www.pool.ntp.org/join.html</a>
server 0.debian.pool.ntp.org iburst
server 1.debian.pool.ntp.org iburst
server 2.debian.pool.ntp.org iburst
server 3.debian.pool.ntp.org iburst
```

Elle ntp sunucusundan saati güncellemek için ise ntpdate komutu kullanılır. Bu komuta parametre olarak kullanılmak istenilen ntp sunucu adı verilir. Fakat bu komutun çalışması için ntp servisinin kapalı olması gerekir.

```
# service ntp stop
[ ok ] Stopping NTP server: ntpd.
root@pardus:~# ntpdate 0.debian.pool.ntp.org

9 Nov 14:37:46 ntpdate[12215]: adjust time server
62.12.173.12 offset -0.012969 sec
# service ntp start
[ ok ] Starting NTP server: ntpd.
```

NTP servisi kapalı değilse aşağıdaki gibi hata alınacaktır.

```
# ntpdate 0.debian.pool.ntp.org
9 Nov 14:36:18 ntpdate[11936]: the NTP socket is in use, exiting
```

Uzak NTP sunuculardan saatin güncellenebilmesi için güvenlik duvarı üzerinde ntp port numarasına(UDP 123) erişim verilmelidir.

# Sistem Günlükleri

# **Syslog servisi**

Linux günlük yönetimi için syslogd servisini kullanmaktadır. Günümüzde rsyslogd servisin ek olarak yeni nesil syslog servisi olan syslog-ng servisi de yaygın olarak kullanılmaktadır. Debian tabanlı sistemlerde ön tanımlı syslog sunucusu olarak rsyslogd gelmektedir.

Rsyslogd servisinin ön tanımlı yapılandırma dosyası /etc/rsyslog.conf'dur. Daha eski sürümlerde /etc/syslog.conf dosyası bulunmaktadır.

Bu dosyada bulunan aşağıdaki tanımla /etc/rsyslog.d dizininde .conf ile biten tüm dosyalarda yapılandırma dosyası olarak kullanılmaktadır.

```
# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
#
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf
```

Örnek günlük tanımları aşağıdaki gibidir.

```
# First some standard log files. Log by facility.
#
auth,authpriv.* /var/log/auth.log
*.*;auth,authpriv.none -/var/log/syslog
```

```
/var/log/cron.log
#cron.*
daemon.*
                                 -/var/log/daemon.log
kern.*
                                 -/var/log/kern.log
lpr.*
                                 -/var/log/lpr.log
                                 -/var/log/mail.log
mail.*
user.*
                                 -/var/log/user.log
#
# Logging for the mail system. Split it up so that
# it is easy to write scripts to parse these files.
mail.info
                                 -/var/log/mail.info
                                -/var/log/mail.warn
mail.warn
mail.err
                                /var/log/mail.err
```

Yukarıda görüldüğü gibi dosya iki ana bölümden oluşmaktadır. Soldaki bölümde servis ve şartlar(facility) tanımlanmakta, sağ tarafta ise günlüklerin nasıl işleneceği tanımlanır. Sağ tarafa eylem (action) bölümü de denilir. Sol taraf ile sağ taraf birbirinden TAB komutlarıyla ayrılmıştır.

Sol taraftaki servisler de servis adı.öncelik şeklinde iki kısımdan oluşur. Bu öncelik değerleri emerg, alert, crit, err, warning, notice, info ve debug olabilir. Servis adı ise auth, authpriv, console, cron, daemon, ftp, kern, lpr, mail, mark, news, ntp, security, syslog, user, uucp, ve localo den localo ye kadar olan herhangi bir değer olabilir. Tüm servisleri veya öncelikleri ifade etmek için \* karakteri kullanılır. Sağ taraftaki eylem kısmında dosya belirtilirse günlükler dosyaya yazılır, uzak sunucu, konsol da tanımlanabilir.

Örneğin ilk satırdaki

```
mail.* -/var/log/mail.log
```

ifadesi şu şekilde yorumlanır. Mail servisine ait tüm öncelik değerleri /var/log/mail.log dosyasına yazılacaktır. Dosya başlarındaki "-" ifadesi kaydın asenkron bir şekilde yazılacağını ifade etmektedir. Rsyslog ile ilgili herhangi bir yapılandırma değişikliği olduğunda rsyslogd servisi yeniden başlatılmalıdır. Aşağıdaki komutlarlar servis durumu öğrenilebilir, servis durdurup başlatılabilir veya yeniden başlatılabilir.

Eğer bir günlük türü ayrıca uzak bir syslog sunucusuna iletilmek istenirse dosya adı yerine sunucu adı başına @ işareti konularak belirtilir.

mail.\* @172.16.1.10

Ön tanımlı olarak syslog sunucuları UDP 514 portu kullanılır. Eğer sunucu farklı bir port numarası kullanıyorsa :port ile port numarası belirlenir. Örneğin 5410 nolu port numarasına göndermek için:

```
mail.* @172.16.1.10:5140
```

```
root@pardus:/etc# service rsyslog status
[ ok ] rsyslogd is running.
root@pardus:/etc# service rsyslog stop
[ ok ] Stopping enhanced syslogd: rsyslogd.
root@pardus:/etc# service rsyslog start
[ ok ] Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
root@pardus:/etc# service rsyslog restart
[ ok ] Stopping enhanced syslogd: rsyslogd.
[ ok ] Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
root@pardus:/etc#
```

/etc/rsyslog.d dizininde ise genelde sonradan kurulan servislere ait yapılandırma dosyaları olur. Bu sayede ana yapılandırma ile ek servislere ilişkin yapılandırılma ayrıştırılmış olur.

```
# ls /etc/rsyslog.d
postfix.conf
```

# **Logger Komutu**

Bu komut elle syslog kaydı oluşturmak için kullanılır. Genelde yapılandırmanın doğru bir şekilde olup olmadığını kontrol amacıyla kullanılır.

```
root@pardus:~# logger sunucu tekrar baslatilacak
root@pardus:~# tail /var/log/messages
...
Nov 9 22:33:43 pardus root: sunucu tekrar baslatilacak
```

Belli bir kayıt türü belirtmek için -p parametresi kullanılır.

```
root@pardus:~# logger -p mail.info "eposta geldi"
root@pardus:~# tail /var/log/mail.info
Nov 9 22:35:49 pardus root: eposta geldi
```

# Günlük Dosyalarının Döndürülmesi

Günlük dosyalarının döndürülmesi için logrotate komutu kullanılır. Bu komut ayrıca döndürülen dosyalar ile ilgili aşağıdaki özelliklere sahiptir.

- Sıkıştırma
- belirli bir sayıda dönderilen dosyayı saklama
- günlük,haftalık, aylık aralıklarla döndürme yapma
- döndürme işleminden sonra gerekiyorsa servisi yeniden başlatma

Ön tanımlı yapılandırma dosyası /etc/logrotate.conf dosyasıdır. Bu dosyadaki aşağıdaki ifade ile /etc/logrotate.d dizinindeki dosyalarda yapılandırma dosyaları olarak işlem görür. # packages drop log rotation information into this directory include /etc/logrotate.d

Aşağıda ön tanımlı logrotate.conf dosyasındaki tanımlamaları görebilirsiniz.

```
# no packages own wtmp, or btmp -- we'll rotate them here
/var/log/wtmp {
    missingok
    monthly
    create 0664 root utmp
    rotate 1
}
/var/log/btmp {
    missingok
    monthly
    create 0660 root utmp
    rotate 1
}
```

Bazı logrote parametreleri:

- rotate ifadesi ile tutulacak eski günlük dosya sayısı belirtilir.
- create ile dosyanın oluşturma modu ve sahibi belirlenir.
- missingok parametresi ile de bu dosya yoksa bir hata dönmemesi sağlanır.

- montly parametresi aylık bazla dosyanın dönderileceğini ifade eder.
- Size ile dosyanın dönderilmesi için gerekli boyut belirtilir.
- Compress ile dosyanın sıkıştırılması gerektiği belirtilir.

Örnek bir /etc/logrotate.d dizini içeriği aşağıdaki gibidir.

```
root@pardus:~# ls /etc/logrotate.d
apache2 apt aptitude consolekit cups dpkg pm-utils ppp
preload rsyslog samba speech-dispatcher unattended-
upgrades winbind
```

Aşağıda görüldüğü gibi sıkıştırılan dosyalar

```
# ls /var/log/
alternatives.log
                    bootstrap.log daemon.log.1
                                                 dpkg.log.1
lpr.log
         messages.3.gz
                               syslog
                                                  user.log.1
alternatives.log.1
                    btmp
                                 daemon.log.2.gz dpkg.log.2.gz
lpr.log.1 messages.4.gz
                              syslog.1
                                                 user.log.2.gz
alternatives.log.2.gz btmp.1
                                 daemon.log.3.gz error
mail.err news
                               syslog.2.gz
                                                 wtmp
                    ConsoleKit
                                 daemon.log.4.gz faillog
apache2
mail.info ntpstats
                               syslog.3.gz
                                                 wtmp.1
                                 debug
                                                fontconfig.log
apt
                    cron.log
                                                 Xorg.0.log
mail.log
             pm-powersave.log syslog.4.gz
auth.log
                    cron.log.1 debug.1
                                                 fsck
mail.log.1
             pm-powersave.log.1 syslog.5.gz
Xorg.0.log.old
                    cron.log.2.gz dmesg
                                                 gdm3
auth.log.1
mail.log.2.gz preload.log
                          syslog.6.gz
                    cron.log.3.gz dmesg.0
auth.log.2.gz
                                                 hp
mail.warn
             auth.log.3.gz
                    cron.log.4.gz dmesg.1.gz
                                                 kern.log
             pycentral.log sysstat cups dmes
messages
auth.log.4.gz
                               dmesg.2.gz
                                                 kern.log.1
messages.1
             samba
                             unattended-upgrades
                    daemon.log dpkg.log
                                                 lastlog
boot.log
messages.2.gz speech-dispatcher user.log
```

# **E-posta Yönetimi**

Bir linux sistem hem e-posta sunucusu hem de e-posta istemcisi olarak hizmet verebilir. Linux üzerinde kullanılabilecek bir çok e-posta sunucusu ve yazılımı vardır. Burada kısaca bu yazılımlar hakkında bilgiler verilecektir.

# E-posta Sunucuları

**Sendmail**: Linux üzerinde çalışan en eski e-posta sunucusudur. Sendmail hala yaygın olarak kullanılsa da performans,güvenlik sorunları ve yapılandırmasının diğerlerine göre biraz kompleks olmasından dolayı eskisi kadar tercih edilmemektedir. Sendmail hakkında detaylı bilgiyi <u>www.sendmail.org</u> sitesinden edinebilirsiniz. Tüm işi tek bir proses yapmaktadır.

**Postfix**: Sendmail'e alternatif,modüler bir dizayn ile geliştirildi. Postfix birden fazla program kullanarak farklı işleri farklı prosesler ile yapmaktadır. Sendmail'e göre daha kolay yapılandırması vardır. Günümüzde bir çok Linux dağıtımının ön tanımlı e-posta sunucusudur. Web sayfası: www.postfix.org

Exim: Sendmail gibi tek bir proses ile tüm süreci yönetmektedir. Sendmail'e göre daha kolay bir yapılandırması vardır. Bir kaç Linux dağıtımı tarafından ön tanımlı e-posta sunucusu olarak kullanılmaktadır. Web sayfası:www.exim.org

**Qmail**: Güvenlik ve performans amaçlı geliştirilmiş bir e-posta sunucusudur. Yapılandırması diğerlerine göre farklılık gösterir. İlk başlardaki lisanslama konusundan dolayı herhangi bir Linux dağıtımı tarafından ön tanımlı olarak kullanılmamaktadır. Fakat performansı ve güvenlik açığı olmamasından dolayı bir çok sistem yöneticisi tarafından tercih edilen bir e-posta sunucusudur. Gayrı resmi web sayfası: www.qmail.org, qmail yazarına ait resmi web sayfası http://cr.yp.to/qmail.html

E-postaları çekmek için bir IMAP/POP3 sunucusuna ihtiyaç vardır. Günümüzde yaygın olarak Dovecot(www.dovecot.org) sonrasında ise Cyrus IMAP(http://www.cyrusimap.org/) sunucuları kullanılmaktadır. Bu sunuculardan farklı olarak uzaktaki e-postaları belirli aralıklarla bilgisayara indirip size ait bir SMTP sunucusu kuyruğuna veren fetchmail yazılımı vardı. Fetchmail bir sunucu yazılımı olmayıp, uzak sunucu ile yerel sunucu arasındaki bağlantıyı sağlıyor.Fakat günümüzde her geçen gün geçerliliğini yitirmektedir.

# **Temel E-posta Sunucu Ayarları**

# E-posta Yönlendirme

Bir kullanıcıya gelen e-postayı başka bir adrese yönlendirmek için hem kullanıcı seviyesinde hem de sistem seviyesinde tanımlama yapılabilir.

Kullanıcı seviyesine kullanıcının ana dizininde .forward dosyası oluşturup buraya e-postanın iletileceği yeni adres yazılır. Bu dosyaya adres yerine bir komut tanımlayarak her e-posta geldiğinde bu komutun çalışması da sağlanabilir.

Sistem genelinde ise /etc/aliases dosyası kullanılır. Bu dosyanın ön tanımlı hali aşağıdaki gibidir:

```
# cat /etc/aliases
# See man 5 aliases for format
postmaster: root
```

Bu dosyada yapılacak herhangi bir değişikliğin etkinleşmesi için newaliases komutu kullanılır. Bu dosya hem postfix hem de sendmail tarafından kullanılmaktadır.

# E-posta Kuyruk Raporlaması

mailq komutu ile kuyrukta bekleyen e-postalar hakkında kısa bilgi alınabilir.

Komut hiç parameter verilmede çalıştırılabilir.

```
# mailq
Mail queue is empty
```

# E-posta İstemcileri

Linux'de hem komut satırından hem de grafik arayüzden kullanabileceğiniz bir çok e-posta istemcisi vardır. En yaygın grafik tabanlı e-posta istemcileri:

```
Thunderbird (<a href="www.mozilla.org/tr/thunderbird">www.mozilla.org/tr/thunderbird</a>)
Evolution (<a href="https://projects.gnome.org/evolution/">https://projects.gnome.org/evolution/</a>)
Kmail (<a href="https://userbase.kde.org/KMail">https://userbase.kde.org/KMail</a>).
```

Komut satırından e-posta okumak için ise mutt, alpine ve mail komutu bulunmaktadır.

mail komutu hem e-posta okuyabilir hem de e-posta gönderebilir.

Mail komutu parametre vermeden çalıştırılırsa kullanıcıya ait okunmamış e-posta var mı yok mu diye kontrol eder. Aşağıdaki gibi parametlerlerle de bir e-posta adresine bir dosyanın içeriğini gönderebilir.

```
# mail -s "konu" admin@pardus.org.tr < /var/tmp/mesaj.txt</pre>
```

-s ile e-posta konusu belirlenir. < ile de belirtilen dosyadaki içerik epostanın gövdesi olarak karşı tarafa iletilir.

# Yazıcı Sistemi

Linux sistemlerde yazıcı işlemleri CUPS(Comon Unix Printing System) servisi tarafından yönetilir. Yapılandırmalar /etc/cups dizininde bulunur.

# ls /etc/cups
cupsd.conf cups-files.conf ppd raw.types ssl
subscriptions.conf.0 cupsd.conf.default cups-pdf.conf
raw.convs snmp.conf subscriptions.conf

bu servise "service cups stop|start|restart" komutları ile yönetilir. CUPS öncesinde LPD ve LPRng gibi yazıcı alt sistemleri kullanılıyordu. LPD kullanan birisi lpr, lprm,lpq gibi komutlarına aşinadır. CUPS eski servisleri kullanan system yöneticileri için bu komutların aynısını geliştirmiştir.

Ayrıca CUPS servisinin web yönetim arayüzü de bulunmaktadır. Ön tanımlı olarak sadece http://localhost:631 adresinden erişilebilmektedir. Ek izinler için ve digger yapılandırmalar için /etc/cups/cupsd.conf dosyası düzenlenmelidir.

CUPS servisi /var/spool/cups dizinini kuyruk dizini olarak kullanmaktadır.

Yazıcı komutları:

# **Ipr Komutu**

Bu komut yazıcıya iş göndermek için kullanılır. Bu komutu kullanmadan once yazıcı ayarlarının yapılmış olması gerekir. Grafik arayüz üzerinden çıktı alınacaksa bu detayları bilmeye gerek yoktur. Arayüz Ipr komutlarını daha açıklayıcı bir şekilde tanımlamaktadır.

En yaygın parametreleri:

- -r Bu parametre ile yazma işlemi bittikten sonra dosyanın silinmesini sağlanır.
- -h ile banner yazılması iptal edilir
- -# sayı: Yazmanın kaç kopya olacağını belirtir.
- -P hangi yazıcı kuyruğunun kullanılacağını belirtir.

# Örnek:

HPLazer kuyruğunda dosya.txt dosyasından 3 kopya çıktı almak için:

# **Ipq Komutu**

lpq komutu ile yazıcı kuyruğu istatistikleri görüntülenir. –P parametresi ile kuyruk adı belirtidir.

# Iprm/cancel

lprm ve cancel komutları aynı işi yapmaktadır.Bu komutlar ile de kuyruktaki bekleyen işler silinebilir. Parametre olarak iş numarası(job id) alır.

Silinecek işe ait iş numarası ise yukarıda anlatılan lpq veya lpstat komutu ile görüntülenebilir.

"-" parametresi ile kuyruktaki bekleyen tüm işler iptal edilir.

# cupsenable/cupsdisable

cupsenable ve cupsdisable komutu ile de yazıcı kapatılıp açılabilir. Ayrıca cpudisable komutuna –c parametresi verilecek yazıcı kuyruğundaki tüm işler iptal edilebilir. İptal mesajını tüm kullanıcılara bildirmek için ise –r parametresi ile mesaj tanımlanabilir.

# **Ağ Yönetimi**

Ш	Konu.	

Konii.

П

Linux ağ yönetimi

# **☐** Hedefler:

- IP adresleme
- Temel protokoller, TCP ve UDP farkları
- Temel portlar ve üzerlerinde çalışan hizmetler
- Ağ arayüzlerinin yapılandırılması
- Yönlendirme
- IPv6

- Host DNS yapılandırması ve sorgulama
- Ağ sorunlarını çözme araçları

# **Anahtar Kelimeler:**

IPv4, IPv6, /etc/services, ftp, telnet, ifconfig, ifup, ifdown, route, /etc/network/interfaces, ethtool, ip, /etc/hosts, /etc/resolv.conf, /etc/nsswitch.conf, host, dig, ping, traceroute, netstat, netcat

# Adresleme

TCP/IP ağlarının oluşturulması sırasında yapılması gereken ilk görev ağ üzerinde bulunan tüm noktalara ağ adreslerinin atanmasıdır. IPV4 (32 bit) ve IPV6 (128 bit) olmak üzere iki çeşit IP adresi vardır.

IP adresleri 4 oktetlik birimler halinde gösterilir. Onluk tabanda IP adresi, dört parçaya ayrılmış noktalı (194.27.200.20) gösterimle tanımlanır. Noktalar ile ayrılmış olan her bir parça 0-255 arasında değer alabilir. Bu yapıya "onluk tabanda noktalı gösterim" adı verilir. IP adresleri temel olarak A, B, C olmak üzere 3 sınıfa ayrılır.

A Sınıfı – 127 adet ağı ve her ağ içerisinde yer alabilecek olan 16,777,214 milyon bilgisayarı tanımlayabilir.

B Sınıfı – 16,383 adet ağı ve her ağ içerisinde yer alabilecek olan 65,534 bilgisayarı tanımlayabilir.

C Sınıfı – 2,097,151 milyon ağı ve her ağ içerisinde yer alabilecek olan 254 bilgisayarı tanımlayabilir.

0		8						
0		NET	TID HOST ID			A SINIFI		
0	1		16				_	
1	0		NE	NETID HOSTID			B SINIFI	
0	1	2	2 24				_	
1	1	0		N	IETID		HOSTID	C SINIFI
0	1	2	3					_
1	1	1	0		N	IULTICA	ST	D SINIFI
0_								_
1	1	1	1	0				E SINIFI

D sınıfı IP'ler multicast için, E sınıfı IP'ler ise test amaçlı kullanılan özel IP'lerdir.

Ağlar kimi zaman yönetimi kolaylaştırmak ve güvenliği artırmak için küçük parçalara ayrılabilir. Bu durumda bağlantıyı sağlayan yönlendiricilerin alt ağ maskesini göz önünde bulundurması gerekir. Alt ağların tanımlanması durumunda "Hedef IP Adres" alanını alt ağ maskesi ile "&" (and) ([1 &1 = 1], [1 & 0 = 0]) mantıksal işlemine sokar. "&" işleminden sonra elde edilen değer ağ adresi ile aynı değilse yönlendirme işlemi yapılır.

IP sınıfına göre ağ maskeleri şu şekildedir:

Sınıf	İlk 8'li	Öntanımlı Maske
Α	1-126	255.0.0.0
В	128-191	255.255.255.0
С	192-223	255.255.255.0
D	224-239	255.255.255
Е	240-254	-

IPv6 adresleri bünyesinde IPv4 adreslerini de barındırabilir. Bu nedenle IPV6 adreslerinin gösterimi bu ayrımı yapmak içinde kullanılabilir. "X:X:X:X:X:X:d.d.d.d" olarak verilen gösterimde "X"

değerleri onaltılık sayı sisteminde sayıları "d" değerleri onluk tabanda sayıları ifade eder.

# Özel IP'ler

Özel ağlarda adreslemeyi basitleştirmek, internet ağlarıyla çakışmayı önlemek için bazı IP'ler rezerve edilmiştir. Özel IP'ler internet ağ geçitleri tarafından yönlendirilmez, yalnızca iç ağlarda kullanılırlar. RFC 1918'de tanımlanan özel ağlar:

10.0.0.8/8

172.16.0.0/12

192.168.0.0/16

### **Protokoller**

Protokol iki ağ blgisayarının birbiriyle konuşma dilidir. TCP/IP katmanlı bir mimari olup her protokol, gerçek pakete bir takım bilgiler ekleyerek sarmalar ve bir sonraki katmanın protokolüne iletir. Bu şekilde sarılıp sarılıp en son fiziksel katmandan (bu genelde bir ethernet veya fiber kart oluyor) karşı tarafa iletilir. Karşı tarafta en dıştan başlanarak paket açılır. Bir katmanda yönlendirme bilgisi varken, diğer katmanda hangi hizmetin (portun) hedeflendiği bilgisi bulunur. Tüm bunların yanında mesajların doğru gelip gelmediğini kontrol eden hata kontrol mekanizmaları ve bu mekanizmalara ait ilave alanlar yardır.

Kaynak bilgisayarda bir katmandaki bir protokol tarafından pakete eklenmiş veriyi ancak hedef bilgisayardaki aynı katmandaki aynı protokol çözümleyebilir, anlayabilir.

### **TCP Protokolü**

TCP protokolü, bağlantı bazlı güvenli veri akışını sağlayarak iletim katmanına (transmission layer) çok önemli hizmetler sunar. Çoğu uygulama kendi veri iletişim kontrol mekanizmasını oluşturmaktansa

TCP protokolünün sağlamış olduğu hizmetleri kullanır. TCP sunduğu hata denetimi, veri akış kontrolü gibi hizmetler sayesinde kendisini kullanan uygulamalara tatmin edici düzeyde güvenlik, hata denetimi ve akış kontrolü sağlar.

TCP protokolünün en önemli özellikleri şunlardır;

- Bağlantı noktaları arasında veri iletişimini sağlaması
- Güvenli veri iletimine olanak tanıması
- Bağlantıda olan iki bilgisayar arasında akış kontrolü sağlaması
- Çoklama (Multiplexing) yöntemi ile birden fazla bağlantıya izin vermesi
- Sadece bağlantı kurulduktan sonra veri iletimi sağlaması
- Gönderilen mesaj parçaları için öncelik ve güvenlik tanımlaması yapılabilmesi

FTP, SMTP, HTTP, IMAP gibi uygulama katmanı protokolleri TCP kullanırlar.

### **UDP Protokolü**

UDP güvenli olmayan, bağlantısız veri akışı sağlar. Bağlantının açılması, kapatılması gibi operasyonlara gerek yoktur. Datagramların hedeflerine varmaları farklı olarak yönlendirilmeleri sebebi değişik zamanlarda olabilir. Bu nedenle UDP protokolü kullanılarak gönderilen verilerin aynı sıra ile hedeflerine ulaşması mümkün olmayabilir. UDP protokolü, TCP protokolünden daha hızlı ve daha kolaydır. Buna karşın sağlamlık, güvenilirlik gibi kriterler göz önüne alındığı zaman TCP protokolüne nazaran çok fazla dezavantajı vardır.

UDP protokolünün temel özellikleri şunlardır.

UDP protokolü datagram tabanlıdır. Bu nedenle bağlantının açılması, kapatılması gibi operasyonlara gerek yoktur.

UDP toplu yayın (broadcast) – grup yayın (multicast) mesajları için son derece kullanışlıdır.

Datagramların hedeflerine varmaları farklı olarak yönlendirilmeleri sebebi değişik zamanlarda olabilir. Bu nedenle UDP protokolü kullanılarak gönderilen verilerin aynı sıra ile hedeflerine ulaşması mümkün olmayabilir.

UDP protokolü içerisinde sadece isteğe bağlı olarak hata kontrol mekanizması yürütülür.

UDP protokolü, TCP protokolünden daha hızlı ve daha kolaydır. Buna karşın sağlamlık, güvenilirlik gibi kriterler göz önüne alındığı zaman TCP protokolüne nazaran çok fazla dezavantajı vardır.

DNS ve SNMP uygulama protokolleri UDP üzerinde taşınırlar.

### **ICMP Protokolü**

Internet Protokolü, ICMP Protokolünü kullanarak işlem gören datagramların iletimi sırasında meydana gelen hataları, uyarı ve kontrol bilgilerini iletir. Bu mesajlar ağ yöneticileri tarafından değerlendirilerek ağ içerisinde meydana gelen aksaklıkların belirlenmesinde kullanılabilir.

ICMP mesajları genel olarak şu durumlarda üretilir.

IP datagramların hedeflerine ulaşamaması durumunda

Ağ geçitlerinin datagramları hedeflerine yönlendiremeyecek kadar yoğun olması durumunda

Datagramların hedeflerine yönlendirilebileceği daha kısa bir rota olması durumunda

### **Port Numaralari**

Aynı hedefte birden fazla servis çalıştırmak için port numarası kullanılır. IP adresi bir bilgisayarı adreslerken, port numarası o bilgisayardaki çalışan servisi adresler. IP adresi bir binanın kapı numarası ise, port numarası kaçıncı kat olduğunu veya daireyi gösterir. Böylece aynı hedefte birden fazla servis varsa bunlar birbirinden ayırt edilir.

Örneğin aynı bilgisayarda hem mail gönderim (SMTP) hem de web sunma (HTTP) hizmetleri aynı anda bulunabilir. Mail gönderim için örneğin Thunderbird uygulamasını, sunulan web sayfasını görüntülemek için örneğin Chrome uygulaması kullanılır. Her iki uygulamada aynı sunucuya bağlanacak. Ancak iki uygulamanın konuşma dili (protokol) birbirinden farklıdır. Thunderbird, 25 numaralı porttaki SMTP sunucuya bağlanırken Chrome 80 numaralı porttaki web sunucuya bağlanır.

1024'den küçük port numaraları standarttır ve belli protokollere tahsis edilmiştir. Linux altında standart hizmetlerin listesi /etc/services dosyasında bulunur.

# \$ cat /etc/services

[]	
ftp-data	20/tcp
ftp	21/tcp
fsp	21/udp
ssh	22/tcp
ssh	22/udp
telnet	23/tcp
smtp	25/tcp
time	37/tcp
time	37/udp
[]	

Bazı port ve hizmetler ağ yöneticileri tarafından sıklıkla kullanılır:

Protokol Port	Hizmet
TCP 20	FTP Veri
TCP 21	FTP Kontrol
TCP 22	SSH

TCP 23	Telnet
TCP 25, 465	SMTP, SSMTP
UDP 53	DNS
TCP 80, 443	HTTP, HTTPS
TCP 110,	POP3, POP3S
945	
UDP 139	NetBIOS
TCP 143,	IMAP, IMAPS
993	
UDP 161	SNMP

# **Ağ Arayüzleri**

Linux altında ağ arayüzleri /dev altında sanal bir aygıt olarak yönetilir. Fiziksel erişim türüne göre arayüzler farklı isimlerle çağrılır:

lo: loopback

eth: Ethernet kartları

slip: Seri port modemler

ppp: Noktadan noktaya

isdn: ISDN hat fddi: Fiber hat

Arayüzler sırasıyla isimlendirilir. Örneğin bir sunucuda iki adet Ethernet kart varsa bunlar ana kart üzerindeki sırasına göre eth0 ve eth1 olarak isimlendirilirler. Numaralandırma her zaman 0'dan başlar.

Loopback (Io) arayüzü makinanın kendisine dönen özel bir arayüzdür. Ağ testlerini yapmak için kullanılır. Bu aygıta yapılacak erişimlere yine kendisi cevap verir. Böylece TCP/IP protokolü gerçek bir IP olmadan çalıştırılmış olur. Bazı uygulamalar gerçek anlamda bu arayüzü kullanıyor olabilir. Örneğin sunucu üstündeki bir kullanıcıya mail göndermek isteyen mail transfer ajanı.

Linux altında 127.0.0.1/8 özel ağındaki bütün aygıtlar loopback aygıtına atanmıştır. Genelde 127.0.0.1 IP adresi kullanılır. Bazı Linux dışı işletim sistemleri sadece 127.0.0.1'i kullanıyor.

# ethtool, mii-tool

Ethtool, kart hızını, portu, auto-negotiation, PCI lokasyonu gibi değerleri sorgulamak ve değiştirmek için kullanılan ağ kartı yapılandırma aracıdır.

Bir ağ arayüzüne ait istatistikleri almak için:

# ethtool -S eth0

Bir ağ arayüzü hakkında bilgi almak için:

# ethtool -i em1
driver: e1000e
version: 2.0.0-k

firmware-version: 0.13-3
bus-info: 0000:00:19.0
supports-statistics: yes

supports-test: yes

supports-eeprom-access: yes
supports-register-dump: yes

# ethtool eth0
Settings for eth0:

Supported ports: [ TP ]

Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full

1000baseT/Full

Supported pause frame use: No Supports auto-negotiation: Yes

Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full

100baseT/Half 100baseT/Full

1000baseT/Full

Advertised pause frame use: No Advertised auto-negotiation: Yes

Speed: 1000Mb/s Duplex: Full Port: Twisted Pair

PHYAD: 0

Transceiver: internal Auto-negotiation: on

MDI-X: Unknown

Supports Wake-on: d

Wake-on: d

Current message level: 0x00000007 (7) drv probe link

Arayüzler üzerinde değişiklik yapmak için -s parametresi kullanılır.

- --speed number devname
- --duplex [half | full] devname
- --port value devname
- --autoneg [yes | no] devname
- --phyad HEX-VALUE devname
- --xcvr [internal | external] devname
- --wol [pumbgsd] devname

#### # ethtool -s eth0 speed 100 duplex full autoneg off

Fiziksel arayüz hakkında bilgi görüntüleyen diğer bir araç da miitool'dur.

```
# mii-tool
```

eth0: negotiated 1000baseT-FD flow-control, link ok

#### Ağ Yapılandırması

Ağ kartlarına IP vermek ve devreye almak için ifconfig komutu kullanılır. Hiçbir parametre vermeden kullanılırsa mevcut yapılandırmayı gösterir.

```
# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:b2:6d:8a
    inet addr:172.16.45.219 Bcast:172.16.47.255 Mask:255.255.248.0
    inet6 addr: fe80::250:56ff:feb2:6d8a/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:7811035 errors:0 dropped:1879 overruns:0 frame:0
    TX packets:136191 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
```

collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:549190868 (523.7 MiB) TX bytes:27303204 (26.0 MiB)

lo Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

RX packets:996 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:996 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:149463 (145.9 KiB) TX bytes:149463 (145.9 KiB)

Ağ arayüzünü aktif etmek ve IP/netmask ikilisini tanımlamak için şu şekilde kullanılır:

# ifconfig eth0 172.16.45.219 netmask 255.255.248.0 up

Aktif edilmiş arayüzü kapatmak için:

# ifconfig eth0 down

Bilgisayarın IP adresi olması ağ üzerinde paket alışverişi yapmasını temin eder. Ancak başka ağlara ulaşamaz. Bir ağdaki bilgisayarın kendi ağında olmayan bir hedefe ulaşabilmesi için yönlendirme girilmesi gerekmektedir.

Nereye yönlendirileceği bilinmeyen her paketin yönlendirildiği ağ geçidine varsayılan ağ geçidi denir ve şu şekilde tanımlanır:

# route add default gw 10.0.0.1

Bunun dışında belirli ağlar veya IP'ler için aynı komut kullanılarak yönlendirme yapılabilir.

Aşağıdaki yönlendirme 10.0.2.X ağına giden istekleri eth1 arayüzüne yönlendirir:

# route add -net 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 eth1

Aşağıdaki örnekte 10.0.2.5 IP'li hosta erişimleri eth1 üzerinden yapmak üzere bir yönlendirme yapılıyor:

#### # route add -host 10.0.2.5 eth1

Yazılan bütün yönlendirmeler yönlendirme tablosunda tutulur. Bir paket hedefe doğru yola çıktığında bu tablo okunarak paketin nasıl yönlendirileceğine karar verilir. Herhangi bir yönlendirme bilgisi bulunmayan hedefler için varsayılan ağ geçidine yönlendirme yapılır.

Yönlendirme tablosunu görmek için:

#### # route -n

Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 10.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 eth0 0 0.0.0.0 0 eth0 169.254.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0.0.0.0 10.0.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

0.0.0.0 ile belirtilen hedef bütün ağ anlamına gelip varsayılan ağ geçidine yönlendirilir. Dolaysıyla yukarıdaki yönlendirme tablosunda varsayılan ağ geçidi son satırdaki tanım olup 10.0.0.1'dir. netstat -rn komutu da aynı çıktıyı verir.

Komut satırından yapılacak yapılandırmalar bilgisayar yeniden başlatıldığında geçersiz olacaktır. Bilgisayar her açıldığında yapılandırmanın yeniden yapılabilmesi için yapılandırma dosyaları kullanılır. Linux dağıtımları ağ arayüzünü aktif eden açılış betiklerine sahiptir. Bu betikler yapılandırma dosyalarını okuyarak komut satırından verilen yapılandırma komutlarını her açılışta çalıştırır.

Ağ arayüzlerini kontrol eden ana yapılandırma dosyası /etc/network/interfaces dosyasıdır.

## # cat /etc/network/interfaces auto lo iface lo inet loopback

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 172.16.45.219
netmask 21
gateway 172.16.41.1
```

Bu dosyada her bir ağ arayüzü için bir blok oluşturulur ve bu blokta IP adresi, netmask ve varsayılan ağ geçidi tanımlanır. Ağ maskesi CIDR veya 4 noktalı biçimde olabilir.

Kalıcı özel yönlendirmeler eklemek için ilgili arayüz bloğuna aşağıdaki gibi post-up (arayüz up olduktan sonra) ve pre-down (arayüz down olmadan önce) satırları eklenir:

```
post-up ip route del -net 10.1.2.0 netmask 255.255.255.0 post-up ip route add -host 10.1.2.51 eth1 pre-down ip route add -net 10.1.2.0 netmask 255.255.255.0 pre-down ip route add -host 10.1.2.51 eth1
```

Ağ yapılandırması yapılmış bir sistemde ağ arayüzlerini başlatmak için ifup komutu kullanılır. Bu komut /etc/network/interfaces gibi yapılandırma dosyalarını okuyarak arayüzleri yapılandırır.

```
# ifup
# ifdown
```

Ağ hizmetlerini başlatmak için:

```
# /etc/init.d/networking start
```

Ağ hizmetlerini yeniden başlatmak için:

```
# /etc/init.d/networking restart
```

Gnome grafik ortamda ağ yapılandırmasını yapmak için networkadmin yapılandırma aracı kullanılır.

#### ip komutu

Linux 2.2 çekirdek sürümüyle birlikte gelişmiş fonksiyonlar sunan iproute2 paketi getirildi. Bu paketin içindeki ana araç 'ip' komutu olup, ağ bağlantılarını ve arayüzlerini, yönlendirme tablolarını, yönlendirme politikalarını, ARP tablolarını ve ağ tünellerini yapılandırmak için esneklik sunmaktadır.

ifconfig, route gibi komutların yerini artık daha güçlü ve esnek olan ip komutu almakta, açılış betikleri bu komutu kullanmaktadır.

ip ile ağ arayüzüne IP adresi tanımlamak için:
# ip addr add 192.168.50.5 dev eth1

Arayüzler hakkında bilgi almak için:

```
# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state
UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc
pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 00:50:56:b2:6d:8a brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.45.219/21 brd 172.16.47.255 scope global eth0
    inet6 fe80::250:56ff:feb2:6d8a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Arayüze ait IP adresini silmek için:

```
# ip addr del 192.168.50.5/24 dev eth1
```

Ağ arayüzünü aktif etmek için:

```
# ip link set eth1 up
```

Ağ arayüzünü kapatmak için:

```
# ip link set eth1 down
```

Yönlendirme tablosunu görüntülemek için:

#### # ip route show

10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.100 169.254.0.0/16 dev eth0 scope link default via 10.0.0.1 dev eth0

Sabit yönlendirme eklemek için:

# ip route add 10.0.2.0/24 via 192.168.5.10 dev eth0

Sabit yönlendirmeyi silmek için:

# ip route del 10.0.2.0/24

Sarsayılan ağ geçidini tanımlamak için:

# ip route add default via 192.168.50.100

Aşağıdaki tabloda net-tools paketinde yer alan komutlara karşılık gelen ip komutları verilmiştir:

net-tools	iproute2
ifconfig	ip addr
route	ip route
arp	ip neigh
ipmaddr	ip maddr
iptunnel	ip tunnel
nameif	ifrename
mii-tool	ethtool

#### IPv6

IPv4 protokolünün tasarımından kaynaklanan sorunların aşılması ve verimliliğin sağlanması IPv6 protokolünün tasarımında görülmüştür. IPv6 datagramları içerisinde taşınabilecek verinin IPv6 başlığına oranı IPv4 protokolünde hesaplanandan çok daha fazladır.

IPv6 128 bitlik adres büyüklüğüne sahiptir. Bu nedenle 32 bitlik IPv4 yapısına oranla daha büyük miktarlarda adres tanımlanmasına

olanak sağlar.

IPv4 başlık alanı içerisinde ver alan bazı bölümler bu protokol içerisinde "isteğe bağlı" olarak tanımlanarak performans artırılmıştır.

Tercih alanlarında meydana gelen değişim IP datagramların daha

kolay yönlendirilmesini sağlar.

IPv6 protokolüne eklenen bazı özellikler sayesinde IPv4 protokolünün

tasarımsal yapısından kaynaklanan problemlerin önüne geçilmeye

çalışılmıştır. IPv6 protokolü, veri akışı sırasında belirli bağlantılara

öncelik tanımlanmasını sağlayan belirteçler kullanır ve bağlantılara

daha iyi hizmet sunulması sağlayabilir.

Bağlantılar arasında doğruluğun kesinleştirilmesi (authentication),

verilerin gerçekten bağlantı veri dizisi içerisinde yer aldığının tespiti,

verilerin gizliliğinin sağlanması IPv6 protokolü mimarisi içerisinde

tanımlanan tedbirlerdir.

Dahili IPSec ile uçtan uca güvenlik geldi.

Kapsamlı multicast desteği getirildi.

IPv6 yapılandırması /etc/network/interfaces dosyasında yapılır:

**#IPV6** static configuration iface eth0 inet6 static

pre-up modprobe ipv6

address 2607:f0d0:2001:000a:0000:0000:0000:0002

netmask 64

gateway 2607:f0d0:2001:000a:0000:0000:0000:0001

# END IPV6 configuration

Ipv6 yönlendirmeyi kontrol etmek için:

# ip -6 route show

Ipv6 ping atmak için:

# ping6 ipv6.google.com

#### **Host DNS Yapılandırması**

İster sunucu olsun ister çalışma istasyonu veya masaüstü, Linux'un internete veya komşu bilgisayarlara isimleriyle ulaşabilmesi için DNS istemci ayarlarının yapılması gerekir.

Bir bilgisayara ismiyle ulaşmanın en kolay yolu /etc/hosts dosyasında isim adres eşleşmesi yapmaktır.

# # cat /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 10.34.1.21 wless21.example.com 172.16.45.2 pardus

Dünyadaki bütün bilgisayarların isim ve ip'lerini bu dosyaya yazmak mümkün olmadığından hiyerarşik bir yapı olan DNS sistemi geliştirilmiştir. Bu sisteminin bilşenleri şu şekildedir:

```
İş istasyonu/istemci <---> DNS cache <---> DNS Sunucu
```

DNS cache, istemcilerin çözümleme isteklerine cevap veren, DNS sunuculara sorgu yapan, yaptığı sorguları tekrar kullanmak üzere saklayan sunuculardır.

Linux'u iş istasyonu yada masaüstü olarak kullandığımızda DNS çözümlemelerini yapması için /etc/resolv.conf içinde DNS cache tanımı yapmak gerekir.

```
# cat /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nameserver 4.4.4.4
```

Birden fazla isim çözümleme mekanizması olduğundan (dosyalar, DNS, NIS...) bunların hangi sırayla bakılacağını belirlemek lazım.

/etc/nsswitch.conf yapılandırma dosyası bazı hizmetler için sıralamayı belirler. Bilgisayar ismi bulma (hosts mu DNS mi NIS mi), kullanıcıları bulma (passwd mi LDAP mı?) gibi işlemler için sıralamayı belirler.

```
# cat /etc/nsswitch.conf
passwd: compat
```

group: compat shadow: compat

hosts: files mdns4\_minimal dns mdns4

networks: files

protocols: db files
services: db files
ethers: db files
rpc: db files

netgroup: nis

#### host Komutu

DNS sorguları yapan basit bir araçtır. İsimleri IP adresine çevirir.

```
host [-t <u>type</u>] [-4] [-6] {name} [server]
```

name: IP'ye çevrilecek alan adı.

server: Sorgu yapılacak DNS cache. Belirtilmezse /etc/resolv.conf'ta

belirtilen kullanılır. type: DNS sorgu türü.

#### \$ host www.pardus.org.tr

www.pardus.org.tr is an alias for portal.pardus.org.tr. portal.pardus.org.tr has address 193.140.100.202

Bir alan adına ait mail sunucuyu bulmak için

#### \$ host -t mx pardus.org.tr

pardus.org.tr mail is handled by 5 mail.pardus.org.tr.

Bir etki alanına ait yetkili DNS sunucuyu bulmak için:

#### \$ host -t ns pardus.org.tr

pardus.org.tr name server ns2.ulakbim.gov.tr. pardus.org.tr name server ns1.ulakbim.gov.tr.

#### dig Komutu

DNS sorgularını yapmak için kullanılan nslookup'ın yerini almış daha kapsamlı bir komuttur. Genel biçimi:

#### \$ dig @server name type

server: DNS cache sunucu name: Sorgulanacak alan adı

type: Sorgu türü, ANY, A, MX, SIG gibi.

#### \$ dig www.google.com

Dig ile birlikte kullanılan bazı seçenekler:

#### +[no]tcp

TCP kullan veya kullanma, normalde DNS sorguları UDP ile yapılır

#### +[no]all

Bütün görüntülüme seçeneklerini aç veya kapat

#### +time=T

Sorgu için T sn'lik bir zaman aşımı

#### +[nolanswer

DNS cevabını görüntüle veya görüntüleme

```
$ dig pardus.org.tr NS +noall +answer
```

```
; <<>> DiG 9.8.4-rpz2+rl005.12-P1 <<>> pardus.org.tr NS +noall +answer ;; global options: +cmd pardus.org.tr. 20909 IN NS ns1.ulakbim.gov.tr. pardus.org.tr. 20909 IN NS ns2.ulakbim.gov.tr.
```

#### Ağ Sorunlarını Çözme

#### ping Komutu

Hedef bilgisayara ICMP ECHO\_REQUEST göndererek göndererek ICMP\_ECHO\_RESPONSE bekler. Basit bir ICMP haberleşmesidir. Ping komutunun amacı hedef bilgisayarın ayakta olup olmadığını, paket kaybı oranını ve cevap süresini tespit etmektir.

Aşağıda çok geç cevap veren (156 ms) bir bilgisayar görülmektedir:

```
$ ping www.example.com
```

```
PING www.example.com (93.184.216.119) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 93.184.216.119: icmp_req=1 ttl=47 time=156 ms 64 bytes from 93.184.216.119: icmp_req=2 ttl=47 time=155 ms 64 bytes from 93.184.216.119: icmp_req=3 ttl=47 time=156 ms --- www.example.com ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 10498ms rtt min/avg/max/mdev = 155.899/156.049/156.244/0.478 ms
```

5 sn aralıklarla ping atmak için:

```
$ ping -i 5 www.google.com
```

Belli sayıda ICMP isteği göndererek sonlandırmak için (örnekte 2 istek gönderilmekte):

```
$ ping -c 2 173.194.39.169
PING 173.194.39.169 (173.194.39.169) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 173.194.39.169: icmp_req=1 ttl=44 time=84.0 ms
64 bytes from 173.194.39.169: icmp_req=2 ttl=44 time=84.9 ms
--- 173.194.39.169 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 84.026/84.464/84.903/0.526 ms
```

Sadece ping istatistiklerini görmek için:

```
$ ping -c 5 -q 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
--- 127.0.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3996ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.021/0.029/0.033/0.005 ms
```

#### traceroute Komutu

Hedef bilgisayara giderken paketlerin yönlendirme neticesinde hangi geçitlerden geçerek ilerlediğini görmek için kullanılır. Bu sayede hedef bilgisayara ulaşmada bir sıkıntı varsa sıkıntının aradaki hangi noktada olduğu tespit edilebilir.

Aşağıda komutun verildiği bilgisayardan belirtilen hedefe (www.pardus.org.tr) 9 farklı yönlendiriciden geçilerek gidilmektedir. Aradaki bir yönlendiricide sorun olursa komut orda takılıp kalacaktır. Böylece sorunlu nokta bulunmuş olacak.

```
# traceroute www.pardus.org.tr -n
```

traceroute to www.pardus.org.tr (193.140.100.202), 30 hops max, 60 byte packets

- 1 172.16.41.1 0.397 ms 0.471 ms 0.519 ms
- 2 195.214.145.105 3.385 ms 3.390 ms 3.387 ms
- 3 172.16.0.1 0.987 ms 1.030 ms 1.075 ms
- 4 85.29.23.97 3.551 ms 3.586 ms 3.583 ms
- 5 82.222.224.9 4.660 ms 4.661 ms 10.36.1.109 4.761 ms
- 6 10.36.2.94 9.379 ms 9.249 ms 9.195 ms
- 7 10.36.1.54 8.407 ms 7.972 ms 7.935 ms
- 8 85.29.25.10 9.596 ms 8.992 ms 7.992 ms
- 9 193.140.100.202 7.265 ms 7.169 ms 7.139 ms

Komuttaki –n parametresi verilmezse IP adresleri için DNS çözümlemesi yapacaktır. Bu durumda çıktının gelmesi yavaşlayacaktır.

Traceroute komutu yönlendirme paketine göre yolunu bulur. Varsayılan ağ geçidi yerine özel bir arayüzden yol bulunmak isteniyorsa –i parametresi ile ağ arayüzü seçmek gerekir.

#### netstat

Ağ bağlantılarını, yönlendirme tablolarını ve ağ arayüzlerinin istatistiklerini görüntüler. Parametreler:

-rn: Yönlendirme tablosunu gösterir

```
# netstat -rn
```

```
Kernel IP routing table
Destination Gateway
                      Genmask
                                     Flags
                                            MSS Window irtt
Iface
10.0.0.0
            0.0.0.0
                      255.255.255.0
                                               0 0
                                      U
0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0
                      255.255.0.0
                                               0 0
                                      U
0 eth0
0.0.0.0
            10.0.0.1 0.0.0.0
                                      UG
                                               0 0
0 eth0
```

-s: Protokol istatistiklerini gösterir

```
# netstat -s
Ip:
```

```
Ip:
    2374203 total packets received
    9728 with invalid addresses
    0 forwarded
    0 incoming packets discarded
    2364474 incoming packets delivered
    2196461 requests sent out
Icmp:
    5375 ICMP messages received
    1487 input ICMP message failed.
    ICMP input histogram:
        destination unreachable: 2706
        timeout in transit: 324
        redirects: 48
        [...]
```

-ta: Bütün TCP bağlantılar ve dinlenen portları gösterir

#### # netstat -ta

```
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 *:imap * LISTEN
tcp 0 0 *:pop3s *:* LISTEN
tcp 0 0 *:mysql *:* LISTEN
```

-ua: Bütün UDP bağlantılar ve dinlenen portları gösterir

-ape: TCP, UDP ve UNIX soket bağlantıları ile bu bağlantıların durumlarını gösterir

#### netcat Komutu

netcat, istemci/sunucu mimarisiyle çalışan ağ trafiğini analiz etmeye yarayan bir araçtır. Ağ sorunlarını çözmek için karşıdaki bir porta istemci olarak bağlanarak sunucunun cevaplarını analiz edebilir veya bir sunucu gibi bir portu dinleyip istemcilerden gelen istekleri analiz edebilirsiniz. Böylece haberleşmeden kaynaklı sorunları çözebilirsiniz.

En temel kullanımı telnet gibi bir sunucu portuna bağlanmaktır.

```
$ nc -v google.com 80
Connection to google.com 80 port [tcp/http] succeeded!
GET /
HTTP/1.0 302 Found
Location: http://www.google.com.tr/?
gws_rd=cr&ei=u12sUu72AcXBswbt-IGYBw
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
[...]
```

Belli bir portta soket açıp dinlemek için:

```
$ nc -l -v 1234
Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 1234)
```

Yetkisiz kullanıcılar 1024'ten büyük port numaralarını kullanmalı.

Nc'nin dinlediği porta dışardan veya üzerinden telnet ile bağlanıp veri gönderelim:

```
$ telnet localhost 1234
```

```
Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Mrb server
```

Nc tarafında bu mesajlar görülür:

```
$ nc -l -v 1234
```

```
Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 1234)
Connection from [127.0.0.1] port 1234 [tcp/*] accepted (family 2, sport 36652)
Mrb server
```

Bir portun açık olup olmadığını test etmek için:

\$ nc -vz 127.0.0.1 22
Connection to 127.0.0.1 22 port [tcp/ssh] succeeded!
\$ nc -vz 127.0.0.1 23

nc: connect to 127.0.0.1 port 23 (tcp) failed: Connection refused

Bir port aralığındaki port erişilebilirliğini test etmek için:

#### \$ nc -v -w 1 10.0.0.10 -z 20-25

nc: connect to 10.0.0.10 port 20 (tcp) failed: Connection refused

Connection to 10.0.0.10 21 port [tcp/ftp] succeeded! Connection to 10.0.0.10 22 port [tcp/ssh] succeeded!

nc: connect to 10.0.0.10 port 23 (tcp) failed: Connection refused

nc: connect to 10.0.0.10 port 24 (tcp) failed: Connection refused

nc: connect to 10.0.0.10 port 25 (tcp) failed: Connection refused

-w parametresi zaman aşımı değeri belirtmek içindir.

Bir servisle karşılıklı konuşmak için:

\$ nc -vt 10.0.0.10 21

Connection to 10.0.0.10 21 port [tcp/ftp] succeeded! 220 (vsFTPd 2.0.5) QUIT 221 Goodbye.

#### Güvenlik

**□** Konu:

Linux ağ yönetimi

#### **☐** Hedefler:

- Dosya güvenliği
- SUID bitli dosvaların bulunması
- Parola güvenliği ve gölge parola sistemi
- Kullanıcı erişimini kapatma
- Kaynak kullanımını sınırlandırma
- Açık dosya ve portları görüntüleme
- Uzak sunucudaki açık hizmetleri tespit etme
- Tcpwrapper ile hizmetlere erişimleri sınırlandırmak
- Gölge parola sistemi
- Dosya imzalama ve şifreleme
- SSH hizmetinin yapılandırılması

#### **Anahtar Kelimeler:**

find, passwd, pwconv, lsof, nmap, chage, /etc/nologin, sudo, ulimit, usermod, lsof, nmap, xinetd, /etc/hosts.allow, /etc/hosts.deny, gpg, ssh, sshd, ssh-keygen, scp

#### Dosya Sistemi Güvenliği

SUID (Set User ID) Linux altındaki dosyaların özel bir yetki bitidir. Normalde bir program çalıştırıldığında çalışan kullanıcının yetkilerini miras alarak çalışır. Eğer SUID bit verilmiş ise bu durumda komut, çalıştıranın yetkileriyle değil komut dosyasının sahibinin yetkisiyle çalıştırılır. Bu yetki komutun çalışma süresince geçici olarak kullanıcıya verilir. Bunun yanında SGID (Set Group ID) biti aynı davranışı kullanıcı grupları için yapar.

Böyle bir şeye neden ihtiyaç duyulduğunu anlamak için passwd örneğini inceleyelim:

Parolalar /etc/passwd dosyasında kayıtlıdır. Normal bir kullanıcının /etc/passwd dosyasına yazma yetkisi yoktur. Bu durumda normal bir kullanıcı kendi yetkileriyle passwd komutunu vererek parolasını değiştirmesi mümkün olmayacaktı. Ancak passwd komut dosyasının etkileri aşağıdaki gibidir:

#### \$ ls -1 /usr/bin/passwd

-rwsr-xr-x 1 root root 27936 Aug 11 2010 /usr/bin/passwd

Görüldüğü gibi komut dosyasının sahibi root ve yetkiler içerisinde SUID bit de (s) vardır. SUID bit olduğundan dolayı passwd komutunu çalıştıran herhangi bir komut, kendi yetkileriyle değil komut dosyasının sahibi olan root yetkileriyle işlem yapar. Bu durumda normal bir kullanıcı /etc/passwd'de değişiklik yapacak parola değiştirme işlemini gerçekleştirebilir.

Bir dosyanın SUID bitini set etmek için:

#### # chmod u+s command

Küçük 's' olarak görülen SUID bit komutun çalıştırılabilir olduğunu (x yetkisine sahip), büyük 'S' olarak görülen SUID bit ise komutun SUID'li ancak çalışma yetkisine sahip olmadığını gösterir. Çalışma yetkisi vermek için:

#### # chmod u+x command

SUID bit yetkisi fazla olduğundan yalnızca bilinen programlarda olmalı. SUID bitli bir programdaki açık sadırganın root yetkileriyle istediği işi yapmasına neden olabilir.

Find komutu kullanılarak sistemdeki SUID/SGID bitli dosyalar tespit edilmeli ve gereksiz olanlar kaldırılmalıdır.

```
# find / -type f \( -perm -04000 -o -perm -02000 \)
```

Belli dosya sistemleri için SUID biti veya çalıştırma yetkisini devre dışı bırakmak için /etc/fastab kullanılabilir. Ilgili dosya sistemine ait satıra özellik olarak 'nosuid' veya 'noexec' eklenebilir. Böylece sistem açılırken bu dosya sistemi için SUID bit veya çalıştırma yetkisi verme iptal edilebilir.

Güvenlik için diğer tehlikeli dosyalar ise herkesin yazmasına açık (chmod 777) dosya ve dizinlerdir. Bu dosyalar saldırganların hedefi olabilir ve istedikleri kodları yükleyebilecekleri bir ortamı onlara sunabilir. Herkesin yazmasına açık dosyaları tespit etmek için:

```
# find / -perm -2 ! -type 1 -ls
```

Verilen komutta aygıt ve sembolik linkler hariç tutulmuştur.

Tespit edilmesi gereken güvenlik açığı ortaya çıkartabilecek diğer bir dosya grubu ise sahibi olmayan dosyalardır.

```
# find / \( -nouser -o -nogroup \) -print
```

Uzaktan sunuculara giriş sağlayan .rhosts dosyaları da tespit edilmelidir:

```
# find /home -name .rhosts -print
```

Bu dosyaların tespiti silinmesini gerektirmemektedir. Çoğu durumda tehlikeli bu dosyaların olması gerekmektedir. Buradaki amaç bunları tespit ederek bildiğimiz bir amaç dışında bu tehlikenin var olup olmadığının tespitidir.

#### Gölge Parola Sistemi

Linux'un ilk zamanları parolalar doğrudan /etc/passwd dosyasında şifreli olarak tutulmakta idi. Bu dosya herkes tarafından okunabildiğinden güvenlik tehlikesi oluşturmaktaydı. Bu nedenle Shadow suite geliştirildi. Shadow suite aşağıdaki orjinal programları değiştirir:

su, login, passwd, newgrp, chfn, chsh ve id

Suitle birlikte yeni programlar da gelmektedir:

chage, newusers, dpasswd, gpasswd, useradd, userdel, usermod, groupadd, groupdel, groupmod, groups, pwck, grpck, lastlog, pwconv, and pwunconv

Yapılandırma dosyası olarak /etc/login.defs 'i kullanır.

Shadow parola sisteminde kullanıcılara ait şifreli parola dışındaki bilgiler /etc/passwd'te tutulmaya devam ederken şifreli parolalar root dışında kimsenin okuyamayacağı /etc/shadow dosyasında tutulmaktadır. Yetkisiz kullanıcılar sisteme girişlerinde veya parola değiştirdiklerinde bu dosyaya SUID bit sayesinde erişir. SUID bit için lütfen 10.1 bölümüne bakınız.

Normal passwd dosyasını Shadow dosyasına çevirmek için pwconv komutu kullanılır.

#### Parola Güvenliği

Linux altında kullanıcılar root tarafından useradd komutuyla eklenir. Useradd komutunun nasıl davranacağını aşağıdakiler belirler:

- Komut satırından verilen parametreler
- /etc/login.defs yapılandırma dosyası
- /etc/default/useradd yapılandırma dosyası

# useradd -m -d /home/user1 -s /bin/bash -c "User 1" -U user1
# passwd user1

Changing password for user user1.

New UNIX password:

BAD PASSWORD: it is based on a dictionary word

Retype new UNIX password:

passwd: all authentication tokens updated successfully.

Kullanıcı hesabının bir süre sonra kapanması için -e (expire) parametresi kullanılır. Biçimi:

-e {yyyy-mm-dd}

Kullanıcı açılırken otomatik olarak ev dizinine kopyalanması gereken yapılandırma dosyaları /etc/skel içerisindedir. Örneğin .bashrc dosyası gibi.

#### **Usermod**

Linux altında var olan kullanıcı bilgilerini ve özelliklerini değiştirmek için usermod komutu kullanılır. Useradd komutuyle neredeyse aynıdır. Tek farkı useradd sıfırdan kullanıcı oluştururken usermod mevcut kullanıcı bilgilerini düzenler:

# usermod [-c comment] [-d home\_dir [-m]] [-e expire\_date] [-f
inactive\_time] [-g initial\_group] [-G group [,...]] [-1
login\_name] [-p passwd] [-s shell] [-u uid [-o]] [-L|-U] login

Kullanıcı geçerlilik süresi tanımlamak için:

# usermod -e 2010-10-10 user15

Kullanıcıyı geçici olarak devre dışı bırakmak için:

# usermod -L user18

Bu durumda kullanıcının kodlanmış /etc/shadow dosyasında şifresinin başına! işareti konularak şifre devre dışı bırakılır.

#### Kullanıcı Erişimini Kapatma

Bazı durumlarda kullanıcıların kabuğa erişimlerini engellemek gerekebilir. Örneğin IMAP hizmetinden yararlanan bir kullanıcının kabuğa erişimi olmasına gerek yoktur. Bu tür kullanıcıların kabuğu /bin/false veya /sbin/nologin yapılır.

Kabuğu /bin/false olan bir kullanıcı sisteme giriş yapar yapmaz kabuk sonlanır ve 1 ile çıkış yapar. /sbin/nologins ise bir hata mesajıyla çıkış yapar. Her iki durumda da kullanıcı Bash'e ulaşamaz.

# usermod -s /sbin/nologin user13

**\$ ssh user13@10.0.0.10** user13@10.0.0.100's password:

Welcome to Pardus

This account is currently not available. Connection to 10.0.0.10 closed.

Nologins için hata mesajı /etc/nologin.txt dosyasından kişiselleştirilebilir.

Eğer sistemde /etc/nologin dosyası root hariç bütün kullanıcıların erişimleri engellenecek ve kullanıcılara bu dosyanın içeriği gösterilecektir. Pam\_nologin.so modülünün aktif olmasını gerektirir.

#### Chage

Kullanıcı, parolasını belirli zaman aralıklarında değiştirtmek zorunda bırakılabilir. Chage komutu ile en son parola değişikliğinden kaç gün sonra parolanın değiştirilmesi gerektiği ayarlanabilir.

Parolanın yaş durumunu göstermek için:

#### \$ chage -l user1

Last password change : Sep 26, 2013

Password expires : never
Password inactive : never
Account expires : never

Minimum number of days between password change : 0

Maximum number of days between password change : 99999

Number of days of warning before password expires: 7

Normal kullanıcılar yalnızca –l parametresini kullanmaya yetkilidir. Diğer parametreler için yetkili kullanıcı olmak gerekir:

```
$ chage -d 2013-12-01 user1 chage: Permission denied.
```

-d parametresi ile parolanın en son değiştirildiği tarih (YYYY-AA-GG biçiminde) set edilebilir.

```
# chage -d 2012-12-01 user1
# chage -l user1
Last password change : Dec 01, 2012
```

-E parametresi ile parolanın hangi tarihte (YYYY-AA-GG biçiminde) geçersiz olacağı belirtilir.

```
# chage -E 2013-12-01 user1
```

Zaman aşımına uğramış kullanıcı şu uyarı mesajını alır:

```
user1@10.0.0.100's password:
Your account has expired; please contact your system
administrator
```

-W parametresi kullanılarak parola geçersiz olmadan belirtilen gün kadar önce uyarı verilmesi sağlanabilir. Öntanımlı olarak 7 gün önce haber verilir.

#### /etc/login.defs

Linux shadow parola sisteminin yapılandırma /etc/login.defs dosyasıdır. Bu dosyanın olmaması sistemin işlememesine neden olur. Global oturum açma kuralları buradan tanımlanır.

Bütün parolaların periyodik değiştirilmesini zorlamak için aşağıdaki anahtar yapılandırma kelimeleri kullanılır:

PASS\_MAX\_DAYS: Bir parolanın geçerli olabileceği en fazla gün sayısı. Parola yaşı bu değeri geçerse değiştirilmesi için kullanıcı zorlanır. Herhangi bir değer belirtilmemesi veya -1 olması bir sınırlama olmaması anlamına gelir.

PASS\_MIN\_DAYS: Bir parolayı değiştirebilmek için geçmesi gereken en az gün sayısı. Bundan daha erken parola değiştirme istekleri red edilecektir.

PASS\_WARN\_AGE: Bir parolanın süresi dolmadan kaç gün önce uyarı vermeye başlayacağı.

Bu üç değer yeni oluşturulacak hesaplara etki eder, mevcutlar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

#### **Passwd**

Parola değiştirmek için passwd komutu kullanılır:

#### \$ passwd

Changing password for user user1.
Changing password for user1
(current) UNIX password:
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.

Normal kullanıcılar kendi parolalarını değiştirebilirken yetkili kullanıcı başka kullanıcıların da parolalarını değiştirebilir.

# passwd user1

#### Ulimit ve limit.conf

Kabuk ve kabuk tarafından başlatılmış süreçlerin kullanacağı sistem kaynaklarını sınırlandırmak için kullanılır. Bash'in gömülü komutlarındandır yani bu komutun gereğini Bash kabuk yapar, ayrıca ulimit isimli bir komut dosyası yoktur.

# ulimit [-SHacdflmnpstuv [limit]]

İki çesit sınır vardır:

- -H: Hard limit, yalnız yetkili kullanıcı tarafından artırılabilir
- -S: Soft limit, normal kullanıcılar tarafından artırılabilir

Eğer sınır verilmezse mevcut sınır değeri gösterilir. Bütün geçerli sınır değerlerini göstermek için:

```
$ ulimit -a
                         (blocks, -c) 0
core file size
                        (kbytes, -d) unlimited
data seg size
scheduling priority
                                 (-e) 0
file size
                         (blocks, -f) unlimited
                                 (-i) 8192
pending signals
max locked memory
                         (kbytes, -1) 32
                        (kbytes, -m) unlimited
max memory size
open files
                                 (-n) 1024
pipe size
                     (512 bytes, -p) 8
POSIX message queues
                          (bytes, -q) 819200
real-time priority
                                 (-r) 0
stack size
                        (kbytes, -s) 10240
                       (seconds, -t) unlimited
cpu time
max user processes
                                 (-u) 8192
virtual memory
                         (kbytes, -v) unlimited
file locks
                                 (-x) unlimited
```

Bu sınırlandırma değerlerinin hepsi değiştirilebilir. Örneğin sürekli fork yaparak yeni süreçler başlatılırsa bir süre sonra sistem kaynakları tükenecek ve sunucu cevap veremez hale gelecektir. Bunu engellemek için:

#### # ulimit -u 64

- -c: Core dosyaların boyut sınırı
- -f: Oluşturulabilecek en büyük dosya büyüklüğü
- -n: En fazla açılabilecek dosya sayısı
- -t: Kullanılabilecek en fazla işlemci zamanı (saniye)
- -u: Bir kullanıcının oluşturabileceği en fazla süreç sayısı

/etc/security/limits.conf dosyası kullanılarak sınırlandırmalar kalıcı ve bütün kullanıcılar için yapılabilir. Pam\_limits.so modülü tarafından kullanılır. Sınırlandırmalar her bir oturum için ayrı ayrıdır.

Limits.conf dosyasının biçimi şu şekildedir:

Kim Tür Kaynak Değer

Kim: Sınırlamanın uygulanacağı kullanıcı veya gruplar. Gruplar @groupname şeklinde gösterilir. Öntanımlı sınırlama için \* kullanılır.

Tür: Sınırlandırmanın türü, hard veya soft Kaynak: Hangi kaynağın sınırlandırılacağı

Değer: Sınırın ne olacağı

#### Sınırlandırılabilecek bazı kaynaklar:

Kaynak	Açıklama
core	Kb olarak core dosya boyutu
fsize	Dosya boyutu
nofile	Açık dosya sayısı
cpu	Dk olarak işlemci zamanı
nproc	Açık süreç sayısı
maxlogins	Bir kullanıcı için eş zamanlı oturum sayısı
maxsyslogins	Sistemde kullanıcılar tarafından açılabilecek
	oturum sayısı

#### Örnekler:

*	soft	core	0
*	hard	nofile	512
@student	hard	nproc	20
@faculty	soft	nproc	20
@faculty	hard	nproc	50
ftp	hard	nproc	0
@student	-	maxlogins	4
:123	hard	cpu	5000
@500:	soft	cpu	10000
600:700	hard	locks	10

PAM modülleri giriş ve yetkilendirmeleri düzenleyen güçlü bir çerçeve sunmaktadır.

#### su

Başka bir kullanıcıya geçiş yapmak için kullanılır.

Su komutu verildiğinde sistem root parolasını sorar. Parola doğrulandıktan sonra kullanıcı artık yetkili kullanıcı (root) olarak işlem yapar. Parametre verilirse herhangi bir normal kullanıcıya da geçiş yapılabilir.

BSD gibi UNIX türevi işletim sistemlerinde su komutunu herkes kullanamasın diye belirli gruba (wheel) su komutu çalıştırma yetkisi tanınmıştır. Linux'ta da bu özelliği kullanabilmek için /etc/pam.d/su dosyasında aşağıdaki tanım yapılmalıdır:

auth required pam\_wheel.so use\_uid

Artık bu komutu kullanmasına izin verilecek kullanıcıları wheel grubuna eklemek gerekir:

# usermod -G wheel <username>

Normal kullanıcılara, geçiş yapılacak kullanıcının parolası sorulurken yetkili kullanıcıya parola sorulmaz.

### \$ su user13 Password:

Bu şekilde kullanımında sadece kullanıcı değişir, kullanıcı ortamı değişmez. Kullanıcı ortamını da değiştirmek için:

```
$ su - user13
```

Bu durumda user13 kullanıcısına sıfırdan giriş yapılmış gibi başlangıç betikleri çalıştırılır ve çevre değişkenleri ayarlanır.

#### sudo ve sudoers

Sudo ile güvenilir bir kullanıcı kendi şifresini girerek istenen bir yetki ile işlem yapabilir.

```
$ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: Permission denied
$ sudo cat /etc/shadow
root:$1$RweCoHMa$r9/977cwKrigKplI/Wdnv1:15974:0:99999:7:::
bin:*:15701:0:99999:7:::
daemon:*:15701:0:99999:7:::
```

Sudo daha esnek bir yapı sunar. Sadece /etc/sudoers dosyasında yer alan kullanıcılar yetki kazanır ve bu kullanıcılar yetkili işlemleri kullanıcı kabuğunda yapar, root kabuğunda değil. Root kullanımı tamamen kaldırılır.

Sudo girişleri /var/log/messages ve detayları /var/log/secure dosyasında loglanır.

Sudo'nun diğer bir avantajı da kullanıcı bazlı yetki sınırlandırması yapılabiliyor olmasıdır. Farklı kullanıcılar farklı komutlar için yetkilendirilebilir.

Sudo yapılandırma dosyası /etc/sudoers içinde hangi kullanıcı hangi komutu hangi IP'den ve parola gerekip gerekmediği tanımları yapılır:

User1 kullanıcısı parola girerek bütün komutları her yerden çalıştırabilir:

```
user1 ALL=(ALL) ALL
```

Users grubu üyeleri shutdown komutunu localhost (yani sunucunun kendisi) üzerinden parola girerek verebilir.

#### %users localhost=/sbin/shutdown -h now

Wheel grubu üyeleri parola girmeden heryerden her komutu çalıştırabilir.

```
%wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Asterisk kullanıcısı aşağıdaki komutları parola girmeden her yerden çalıştırabilir:

```
asterisk ALL = NOPASSWD: /sbin/shutdown
asterisk ALL = NOPASSWD: /usr/bin/yum
asterisk ALL = NOPASSWD: /bin/touch
asterisk ALL = NOPASSWD: /bin/chmod
```

Sudoers dosyasını daha okunabilir yapmak için alias'lar tanımlanabilir. Bu sayede belli komut seti, kullanıcı listesi ve bağlantı noktası tanımlanabilir.

```
User_Alias OPERATORS = user1, user3, user5
Runas_Alias OP = root, operator
Host_Alias OFNET = 10.1.2.0/255.255.255.0
Cmnd_Alias PRINTING = /usr/sbin/lpc, /usr/bin/lprm
Host_Alias CUNETS = 128.138.0.0/255.255.0.0
Host_Alias CSNETS = 128.138.243.0, 128.138.204.0/24
Host_Alias SERVERS = master, mail, www, ns
```

Sudo'nun genel iki kullanımı vardır:

İstenen kullanıcı hesabının kabuğuna su komutuyla giriş yapılır ve ondan sonra bu kabukta o kullanıcının yetkileriyle istenen komutlar çalıştırılır

```
$ sudo su - (Yetkili kullanıcı kabuğuna erişim)
# cat /etc/shadow
$ sudo su - user1 (user1'in kabuğuna erişim)
user1$ cat myfile.txt
```

Yada kabuğa giriş yapmadan sudo ile komutu çalıştırıp kendi kabuğuna dönmek:

#### \$ sudo cat /etc/shadow

Tabi bu ikincisi için sudo yapacak kullanıcıya sudoers içinde bu komut için yetki verilmiş olması gerekir.

#### Isof

Açık dosyaları görüntülemek için kullanılır.

# lsof							
COMMAND	PID	USER	FD	TYPE	DEVICE	SIZE	NODE
NAME							
init	1	root	cwd	DI	253,0	4096	2 /
init	1	root	rtd	DIR	253,0	4096	2 /
init	1	root	txt	REG	253,0	43496	451683
/sbin/ini	_t						
init	1	root	mem	REG	253,0	23360	999947
/lib64/libdl-2.5.so							

Her bir açık dosya için bir satır gösterir.

TYPE sütunu açık dosyanın cinsini belirtir.

REG: Normal dosya

DIR: Dizin FIFO: FIFO hat

CHR: Karakter aygıt

Bildiğimiz bir dosyayı hangi süreç kullanıyor bulmak için:

#### # lsof /var/log/messages

COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME syslogd 2302 root 1w REG 253,0 37826 70887 /var/log/messages

Yukarıdaki komutun anlamı şu: /var/log/messages dosyasını syslogd hizmeti açmıştır.

Belirtilen bir dizin altındaki açık dosyaları görüntülemek için:

#### # lsof +D /var/log/

Belli bir patternle başlayan bir komutun açtığı dosyaları bulmak için:

#### # lsof -c httpd

Belli bir kullanıcı tarafından açılmış dosyaları listelemek için:

#### # lsof -u simsek

Belirli bir PID numarasına ait açık dosyaları görüntülemek için:

#### # lsof -p 15653

Linux altında herşeyin bir dosya olduğunu ve ağ bağlantılarının da buna dahil olduğunu unutmayın. Ağ bağlantılarını tespit etmek için:

#### # lsof -i

COMMAND	PID	USER	FD	TYPE	DEVICE	SIZE N	NODE	NAME
portmap	2336	rpc	3u	IPv4	7001		UDP	*:sunrpc
rpc.statd	2376	rpcuser	3u	IPv4	7173		UDP	*:859
rpc.statd	2376	rpcuser	6u	IPv4	7159		UDP	*:856
sshd	2616	root	3u	IPv4	8968		TCP	*:ssh
(LISTEN)								
xinetd	2634	root	5u	IPv4	9036		UDP	*:tftp
ntpd	2650	ntp	<b>1</b> 6u	IPv4	9052		UDP	*:ntp
mysqld	2743	mysql	<b>10</b> u	IPv4	9212		TCP	*:mysql
(LISTEN)								

Belli bir port numarasını kullanan süreçleri tespit etmek için:

```
# lsof -i :25
```

#### nmap

lsof komutu yerel makina üzerinde hangi hizmetlerin ve portların açık olduğunu gösterirken nmap, uzak sunucuları tarayarak açık port ve hizmetleri tespit eder.

- -O: Sunucu OS bilgisini iste
- -p: Port numarası veya aralığı belirtmek için
- -V: Porttaki hizmetin sürüm bilgisini al
- -F: Yalnızca Nmap'in tanıdığı portları tara
- -v: Detay bas

Aşağıdaki yapılandırılmamış basit bir nmap komutu vardır.

#### \$ nmap www.microsoft.com

```
Starting Nmap 4.11 (http://www.insecure.org/nmap/) at 2013-
12-07 13:10 EET
Interesting ports on 65.55.57.27:
Not shown: 1678 filtered ports
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
443/tcp open https
```

Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 156.078 seconds

OS ve Sürüm bilgisi (-A) verecek daha hızlı (-T4) çalışacak bir komut:

#### \$ nmap -A -T4 -F www.microsoft.com

```
Starting Nmap 4.11 (http://www.insecure.org/nmap/) at 2013-
12-07 13:09 EET
Interesting ports on 65.55.57.27:
Not shown: 1237 filtered ports
```

```
PORT
        STATE SERVICE VERSION
                       Microsoft IIS webserver 8.0
80/tcp open http
443/tcp open ssl/http Microsoft IIS webserver 8.0
Service Info: OS: Windows
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 68.656
seconds
Cıktıda görüldüğü gibi sunucu üzerinde 80 ve 443 nolu portlar acık
ve bu portlarda Microsoft IIS web sunucu yazılımının 8.0 sürümü
çalışmaktadır.
Port tarama teknikleri:
-sS: SYN taraması, yarım bağlantılı tarama da denir. Sadece SYN
gönderilerek cevap alınır, TCP bağlantı kurulmaz
-sT: TCP bağlantı taraması
-sU: UDP bağlantı taraması, DNS gibi UDP hizmetler için
-sA: TCP ACK taraması
-sO: IP protokol taraması
NMAP çıktısının biçimlendirilmesi:
-oN filename: Verilen dosyaya normal biçimde yazar
-oX filename: Verilen dosyaya XML olarak yazar.
Bazı taramaların yapılması için root yetkisi gerekir.
$ nmap -sU 10.0.0.10
You requested a scan type which requires root privileges.
Sorry dude.
OUITTING!
$ sudo su -
# nmap -sU 10.0.0.10
Starting Nmap 4.11 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2013-
12-07 13:29 EET
Interesting ports on hq.srv.endersys.com (10.0.0.10):
Not shown: 1475 closed ports
PORT
         STATE
                       SERVICE
         open|filtered domain
53/udp
67/udp open|filtered dhcps
         open|filtered tftp
69/udp
111/udp open|filtered rpcbind
137/udp open|filtered netbios-ns
138/udp open|filtered netbios-dgm
514/udp open|filtered syslog
765/udp open|filtered webster
797/udp open|filtered unknown
970/udp open|filtered unknown
973/udp open|filtered unknown
2049/udp open|filtered nfs
MAC Address: 00:1A:64:71:92:7C (Unknown)
```

Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 1499.014 seconds

#### **Tcp Wrapper**

Linux, ağa dahil olup bir istemci olarak ağ hizmetlerinden yararlanabildiği gibi uygun yapılandırma ile kendisi de pek çok ağ hizmeti sunabilmektedir. Örneğin telnet, ftp, ssh, talk vs...

Linux altında bütün ağ isteklerini kabul eden ve ilgili uygulamaya aktaran super-daemon veya TCP wrapper olarak isimlendirilen yada "servislerin servisi" diyebileceğimiz bir servis bulunmaktadır.

TCP Wrapper, bütün hizmetleri tek bir merkezden yönetmeyi sağlar. Bütün hizmetler TCP Wrapper yapılandırma dosyası ile aktif edilirken /etc/hosts.{allow,deny} dosyaları ile de erişim denetlenir.

Bazı ağ hizmetleri (http gibi) inetd dışında kendi başlarına çalışabilirler. Bu durumda bu hizmet çalıştığı portu kendisi dinlemektedir. Bu tür sunuculara standalone sunucu denmektedir. Bir uygulama istenildiğinde stand-alone veya TCP wrapper ile çalışacak şekilde yapılandırılabilir.

Hangi hizmetin hangi portta çalışacağı /etc/services dosyasında belirtilmiştir. Örneğin http için TCP port 80, smtp mail için TCP port 25 kullanılmaktadır.

```
# service-name port/protocol [aliases ...] [# comment]
ftp 21/tcp
ssh 22/tcp # SSH Remote Login Protocol
ssh 22/udp # SSH Remote Login Protocol
telnet 23/tcp
```

Inetd eskiden beri kullanılan bir TCP wrapper uygulamasıdır.

Inetd yapılandırma dosyası /etc/inetd.conf dosyasıdır. Aşağıda ftp ve telnet servisinin yapılandırması bulunmaktadır. En son sütun servisi verilecek ilgili komutu ve parametrelerini içermektedir.

```
ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.ftpd -l -a telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.telnetd
```

Inetd eski, yavaş ve güvenlik zaafiyetine neden olan bir tasarıma sahiptir. Bunun yerine alternatif olarak xinetd geliştirilmiştir. Xinetd'nin sundukları:

- Erişim kontrolü (kendi içinde tcpwrapper vardır)
- Gelişmiş loglama (bağlantı zamanı, başarısız istekler...)
- Başka bir bilgisayardan hizmet yönlendirme
- Ipv6 desteği
- Tek bir yapılandırma dosyası yerine her bir hizmet için gelişmiş bir yapılandırma dosyası

/etc/xinetd.conf yapılandırma dosyası xinetd 'nin kontrolündeki tüm hizmetleri etkiler.

```
defaults
{
    instances = 60
    log_type = SYSLOGauthpriv
    log_on_success = HOST PID
    log_on_failure = HOST
    cps = 25 30
}
includedir /etc/xinetd.d
```

cps (connection per second): Sn'de 25 bağlantı sonrasında 30 sn bekleme.

En sondaki /etc/xinetd.d dizininde hizmetlere ait yapılandırmalar yer alır.

disable satırı hizmetin aktif olup olmayacağını belirler.

#### /etc/hosts.{allow,deny}

TCP Wrapper bir erişime izin verip vermeyeceğine karar vermek için hosts.allow ve hosts.deny dosyalarına bakar.

Öncelikle hosts.allow dosyasına bakar. Satır satır bu dosyayı okuyarak mevcut bağlantı için giriş izni arar. Bulursa bağlantıyı kabul eder. Bulamazsa hosts.deny dosyasını okur ve bir yasaklama kuralı olup olmadığına bakar. Varsa bağlantıyı reddeder yoksa bağlantıyı kabul eder.

Dolaysıyla bir bağlantının kabul edilmesi için ya allow kuralı olmalı yada hakkında bir deny kuralı olmamalı.

İlk önce hosts.allow dosyası okunduğundan bir bağlantıyı kabul eden bir allow kuralı ve reddeden bir deny kuralı aynı anda varsa bağlantı kabul edilir.

Bir bağlantı için herhangi bir kural yoksa o bağlantı kabul edilir.

TCP Wrapper önbellek tutmadığından hosts.allow ve hosts.deny dosyalarına yazılacak birşey hizmeti yeniden başlatmaya gerek olmaksızın anında geçerli olacaktır.

Her iki dosyanın kural biçimi aynı olup şu şekildedir:

```
<daemon list>: <client list> [: <option>: <option>: ...]
```

Örneğin aşağıdaki kural vsftpd servisine example.com domaininden yapılan (host1.example.com gibi alt hostları da kapsar) istekleri ifade eder. Bu kuralı hosts.allow'a yazmanız erişim izni anlamına gelirken hosts.deny dosyasına yazmanız erişimi red anlamına gelir. Yani kural biçimi aynı, kuralın anlamı ise içinde bulunduğu dosyaya göredir.

```
vsftpd : .example.com
```

Aşağıdaki satırın hosts.deny dosyasında olması hosts.allow da olmayan bütün erişim isteklerini red edecektir.

#### ALL: ALL

Güvenli bir kullanım için hosts.deny'da herşeyi red edip sadece gerekenleri hosts.allow ile açmak tavsiye edilir.

Bazı terimler:

**ALL:** Hersey

LOCAL: İçinde nokta (.) olmayan bütün domainler (localhost, mail, test gibi)

Aşağıdaki yapılandırma ile 192.168.X.X IP'lerinin tamamı kast edilmektedir.

ALL: 192.168.

Hosts.allow'a yazılacak aşağıdaki kural ile telnet hizmetine, yalnızca belirtilen dosyada yazılan hostlar erişebilecektir:

in.telnetd : /etc/telnet.hosts

#### **GPG** ile Şifreleme ve Sayısal İmza

Gpg, şifreleme ve sayısal imza atmak için kullanılan bir araçtır.

Bir dosyayı şifrelemek için:

#### \$ gpg -c secret.txt

Enter passphrase: Repeat passphrase:

Bu işlemin sonucunda secret.txt.gpg şifreli dosyası oluşturulmuştur.

Şifreli dosyayı açmak için:

#### \$ gpg -o output.txt secret.txt.gpg

gpg: CAST5 encrypted data

gpg: encrypted with 1 passphrase

gpg: WARNING: message was not integrity protected

Geri açılan dosyanın orjinal dosya ile aynı olduğunu kontrol edin:

#### \$ Is -I secret.txt output.txt

-rw-r--r-- 1 simsek wheel 461672 Dec 7 16:05 output.txt -rwxr-xr-x 1 simsek wheel 461672 Dec 7 16:04 secret.txt \$ diff secret.txt output.txt \$

#### **SSH Hizmeti**

Linux makineye uzaktan bağlanmak için gerekli bir servistir. Ayrıca ssh isimli program sayesinde uzaktaki sshd servisi açık makinelere bağlanılabilir.

Ssh istemcisinin yapılandırma dosyası /etc/ssh/ssh\_config iken sshd servisinin yapılandırması /etc/ssh/sshd config dosyasında yapılır.

Pardus üzerinden uzak makineye ssh ile bağlanmak için aşağıdaki gibi bir komut çalıştırılır.

ssh kullanıcadı@IPadresi veya ssh -l kullanıcıadı IPadresi

```
# ssh ahmet@172.16.1.10
# ssh -l ahmet 172.16.1.10
```

#### **SSH Sunucu Yapılandırması**

/etc/ssh/sshd\_config dosyasındaki bazı kritik parametreler şunlardır:

#### Protocol 2

Ön tanımlı olarak SSHD protokolünün 2. Sürümü kullanılır. 1. Sürüm güvenlik açısından riskli olduğu için kullanılmamalıdır.

#### PermitRootLogin yes

Ön tanımlı olarak root kullanıcısının ssh ile sisteme bağlanmasına izin verilir. Bu bazı güvenlik risklerini getirdiği için bu parametrenin değerini no yapılması tavsiye edilir. Root ile işlem yapmak isteyen kullanıcıların standart bir kullanıcı ile ssh bağlantısı yaptıktan sonra su – veya sudo ile root işlemleri yapması daha uygundur.

Yapılan değişiklerin etkin olması için sshd servisi yeniden başlatılmalıdır.

# service sshd restart

#### Parolasız SSH erişimi

Karşı sunucuya parolasız olarak ssh üzerinden erişmek veya login parolasından farklı bir parola ile erişmek için RSA anahtarı oluşturma yöntemi kullanılır. Kullanıcı anahtar oluşturmak için ssh-keygen komutunu kullanabilir.

```
$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/data/ahmet/.ssh/id_rsa):
Created directory '/data/ahmet/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /data/ahmet/.ssh/id rsa.
Your public key has been saved in /data/ahmet/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
a7:50:1a:c1:c2:5e:b3:94:cd:0e:72:38:35:7f:f6:6c ahmet@pardus
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
    . +++
    * 0+0
    . B.=o o
     . .+.0 0
       o S . E
       . 0 .
```

Yukarıdaki Enter passphrase kısmında eğer bir parola girerseniz karşı sunucuya sadece bu makineden artık bu parola ile giriş

yapabilirsiniz. Bu kısmı boş geçerseniz parolasız girebileceksiniz.

Bu komut ev dizininizde .ssh/id\_rsa.pub dosyasını oluşturur.

id\_rsa.pub dosyasını karşı sunucudaki bağlanacağınız kullanıcının ev dizinine .ssh/authorized\_keys olarak kopyalayın. Eğer authorized\_keys dosyası varsa eski dosyanın üzerine yazmayıp 46 id\_rsa.pub içeriğini authorized\_keys dosyasına eklemeniz gerekir.

Artık ssh veya scp ile karşı sunucudaki bu kullanıcıya parolasız bağlanabilirsiniz.

#### **SCP** ile Dosya Transferi

Scp komutu ile iki sshd servisi üzerinden dosya transferi gerçekleştirilebilir.

\$ scp dosya kulllanıcıadı@uzakIP:/dosyayolu

Örnek: