

Cài MAO trên Mac

MacBook, iMac, Mac mini · làm máy chính của quán

Trước khi cài

Máy Mac	Tải file nào
Chip Apple M (M1, M2, M3...)	MAO-Mac-arm64.dmg
Chip Intel	MAO-Mac-x64.dmg

Không biết máy chip nào: menu Apple → **About This Mac**. Tải ở github.com/taitan0118/MAO/releases/tag/ban-moi-nhat, đừng tải "Source code (zip)".

Cài đặt

- 1 Mở file **.dmg** (chip Apple M chọn **MAO-Mac-arm64.dmg**, chip Intel chọn **MAO-Mac-x64.dmg**; xem ở menu Apple → About This Mac). Kéo biểu tượng **MAO** vào thư mục **Applications**.
- 2 Mở MAO lần đầu: vào Applications, **bấm chuột phải MAO → Open → Open**. Nếu Mac vẫn chặn: **System Settings → Privacy & Security**, kéo xuống bấm **Open Anyway**. Cảnh báo này xuất hiện vì phần mềm chưa có chữ ký của Apple.
- 3 Nếu Mac báo "MAO is damaged": mở **Terminal**, gõ `xattr -cr /Applications/MAO.app`, nhấn Enter rồi mở lại.
- 4 Khi Mac hỏi cho MAO **nhận kết nối mạng** và **truy cập thư mục Documents**: bấm **Allow / OK**.
- 5 Tạo tài khoản chủ quán: chọn **Màn hình → Chủ quán**, nhập tên quán, họ tên, số điện thoại 10 số, mật khẩu 6–30 ký tự có cả chữ và số, bấm tạo. Rồi **ghi mã khôi phục** dạng `XXXX-XXXX-XXXX` ra giấy, cất kỹ (mã chỉ hiện một lần, quên mật khẩu chủ quán chỉ có mã này lấy lại được). Menu và cách dùng giống bản Windows; biểu tượng MAO nằm trên thanh menu phía trên màn hình. Dữ liệu ở `Documents/MAO/data`.

KHÔNG ĐỂ MAC NGỦ

System Settings → Lock Screen (hoặc Energy/Battery): đặt không tự tắt màn hình/ngủ khi cắm điện, bật **Prevent automatic sleeping**. Mac ngủ thì khách không gọi món được.

Cập nhật bản mới

MAO chưa tự cập nhật. Khi có bản mới, tải file mới về rồi cài đè lên bản cũ. **Không mất dữ liệu**.

- 1 Thoát MAO.
- 2 Mở file **.dmg** mới, kéo MAO vào Applications, chọn **Replace**.

DỮ LIỆU NẰM Ở ĐÂU

Thư mục Documents\MA0\data (Windows) hoặc Documents/MA0/data (Mac) trong thư mục cá nhân. Gồm quan.json (dữ liệu quán), anh/ (ảnh), saoluu/ (sao lưu tự động mỗi giờ và mỗi ngày). Gỡ phần mềm không xóa thư mục này. Hãy chép thư mục MA0 ra USB hoặc Google Drive mỗi tuần một lần, vì bản sao lưu tự động nằm cùng ổ đĩa.