

Cài MAO trên Android

Điện thoại, máy tính bảng Android

TÀI FILE Ở ĐÂU

Mở github.com/taitan0118/MAO-tai-ve → **Releases** → **MAO bản mới nhất**, tải: **MAO.apk**. Miễn phí. Giấy phép: file LICENSE.txt cùng trang đó.

Android dùng được theo hai cách: **trình duyệt** (khách, nhân viên phục vụ, không cần cài gì) và **app MAO** (file MAO.apk) cho chủ quán, máy quầy. Máy POS Android làm máy chính xem hướng dẫn riêng “Cài MAO trên máy POS”.

Khách dùng Android gọi món

- 1 Bắt WiFi của quán.
- 2 Mở app **Máy ảnh (Camera)**, hướng vào mã QR trên bàn. Bấm đường link hiện ra, thực đơn mở trong trình duyệt.
- 3 Máy ảnh không tự đọc QR: dùng **Google Lens**, nút quét QR trong thanh thông báo nhanh, hoặc mục **Quét mã QR** trong Zalo. Cách nào cũng được.

Nhân viên vào ca bằng Android


Cách làm: nhờ quầy bấm **Hiện mã QR**, quét mã bằng Máy ảnh, bấm đường link, nhập mật khẩu, bấm **Vào ca**. Nhân viên phục vụ **không cần** cài app.

Cài app MAO

- 1 Gửi file **MAO.apk** vào máy (Zalo, Google Drive, cáp USB...), bấm vào file để mở.
- 2 Android báo không cho cài từ nguồn này: bấm **Cài đặt** → bật **Cho phép từ nguồn này** → quay lại.
- 3 Bấm **Cài đặt**. Nếu Play Protect cảnh báo ứng dụng chưa được quét: bấm **Thêm chi tiết** → **Vẫn cài đặt**. Cảnh báo này xuất hiện vì app không tải từ CH Play.
- 4 Bấm **Mở**. Lần đầu app hỏi gửi thông báo: bấm **Cho phép** để nhận báo đơn mới.

Cập nhật bản mới: mở file .apk mới và cài đè lên, không cần gỡ bản cũ. Dữ liệu và cài đặt được giữ nguyên.


Chủ quán, máy quầy dùng app (chế độ Kết nối)



Hình 1. Mở app MAO lần đầu — Chọn làm máy chính hoặc kết nối máy chính có sẵn

- 1 Mở app, ở khung **Kết nối máy chính có sẵn** nhập địa chỉ máy chính, ví dụ `192.168.1.10` (chủ quán ở xa: địa chỉ Tailscale `100.x.y.z`).
- 2 Bấm **Chủ quán** hoặc **Máy quầy**, rồi đăng nhập như trên máy tính.
- 3 Lần sau mở app là vào thẳng, không phải nhập lại.

Menu **:** ở góc phải thanh xanh trên cùng có: **Máy quầy**, **Chủ quán**, **Đổi chế độ / máy chủ**. Nút Back của điện thoại quay về trang trước; ở trang đầu thì đưa app xuống nền chứ không tắt.



Hình 2. Không kết nối được máy chính — Kiểm tra WiFi rồi bấm Thử lại, hoặc Đổi chế độ để nhập địa chỉ khác

Không kết nối được

Màn hình này hiện khi app không mở được máy chính: kiểm tra máy đang bắt WiFi quán (không phải 4G), máy chính đang bật MAO, rồi bấm **Thử lại**. Đổi sang máy chính khác: bấm **Đổi chế độ** và nhập địa chỉ mới.

Không muốn cài app: mở Chrome vào địa chỉ máy chính, bấm **⋮** → **Thêm vào màn hình chính**. Cách này không nhận thông báo khi Chrome ở nền và không lưu được file Excel vào máy dễ như app.

Lưu ý trên Android

Việc	Trên Android
Thông báo đơn mới	App hiện thông báo của Android khi đang ở nền. Android có thể ngừng app chạy nền lâu ở chế độ Kết nối; máy quấy nên để app mở trên màn hình. Máy POS ở chế độ Máy chính không bị ngừng.
In hóa đơn	Bấm In hóa đơn → màn hình in của Android → chọn máy in. Máy POS có máy in gắn sẵn thường hiện sẵn trong danh sách. Máy in Bluetooth, máy in mạng cần cài dịch vụ in (plugin in) của hãng máy in từ CH Play. Máy POS chỉ in được qua phần mềm riêng của hãng thì báo người cài đặt để thêm hỗ trợ.
Xuất Excel	Lưu vào thư mục Tải xuống (Download) , app báo tên file sau khi lưu. Mở bằng app Tệp hoặc gửi qua Zalo.
Thêm ảnh món, logo	Chọn ảnh từ thư viện ảnh (chụp trước bằng Máy ảnh).
Dữ liệu (máy chính)	Nằm ở <code>Android/data/vn.mao.app/files/data</code> . Gỡ app là mất dữ liệu : mỗi tuần cắm cáp USB vào máy tính, chọn Truyền tệp , chép thư mục này ra ngoài. Cập nhật app bằng cách cài đè thì không mất.
Tạo tài khoản quán, quên mật khẩu chủ	Chỉ làm được trên máy chính: máy tính của quán, hoặc ngay trên máy POS đang làm máy chính (⋮ → Chủ quán).

Cập nhật bản mới

MAO chưa tự cập nhật. Khi có bản mới, tải file mới về rồi cài đè lên bản cũ. **Không mất dữ liệu.**

- 1 Mở file MA0.apk mới.
- 2 Máy hỏi cập nhật thì bấm **Cập nhật**. Không gỡ app trước.

DỮ LIỆU NẰM Ở ĐÂU

Android/data/vn.mao.app/files/data trong bộ nhớ máy. **Gỡ app là mất hết dữ liệu**, nên đừng gỡ khi cập nhật, chỉ cài đè. Cắm cáp USB vào máy tính (chế độ Truyền tệp) để chép thư mục này ra ngoài, và định kỳ xuất Excel ở trang Chủ quán.