

Cài MAO trên Windows

Máy tính và máy POS Windows · làm máy chính của quán

TÀI FILE Ở ĐÂU

Mở github.com/taitan0118/MAO-tai-ve → **Releases** → **MAO bản mới nhất**, tải: **MAO.exe**. Miễn phí. Giấy phép: file LICENSE.txt cùng trang đó.

Trước khi cài

Cần có	Chi tiết
Máy	Windows 10 hoặc 11, bật suốt giờ bán, nối cùng WiFi (hoặc dây mạng) với các máy khác trong quán. Không cần Internet.
File cài	MAO.exe , tải ở github.com/taitan0118/MAO/releases/tag/ban-moi-nhat . Đừng tải "Source code (zip)".

Cài đặt

- 1 **Chép file MAO.exe** vào máy (qua USB, Zalo, Google Drive...) rồi bấm đúp để mở.
- 2 **Nếu Windows hiện "Windows protected your PC"**: bấm **More info** → **Run anyway**. Cảnh báo này xuất hiện vì phần mềm chưa có chữ ký số, không phải virus. Khi Windows hỏi cho phép thay đổi máy, bấm **Yes**.
- 3 Giữ thư mục cài mặc định, bấm **Install**. Bộ cài tự mở tường lửa cho MAO trong mạng riêng tư.
- 4 Bấm **Finish**. Cửa sổ **MAO** mở ra ở màn hình **Máy quầy**.
- 5 **Tạo tài khoản chủ quán**. Trên thanh menu bấm **Màn hình** → **Chủ quán** (hoặc nhấn **Ctrl + 2**). Lần đầu sẽ hiện màn hình **Tạo tài khoản quán**: nhập tên quán, họ tên chủ quán, số điện thoại (10 số, bắt đầu bằng 0), mật khẩu (6–30 ký tự, có cả chữ và số) rồi bấm tạo.
- 6 **Chép lại mã khôi phục**. Sau khi tạo xong, phần mềm hiện một mã dạng XXXX-XXXX-XXXX. **Ghi ra giấy, cất kỹ**. Quên mật khẩu chủ quán thì chỉ có mã này mới lấy lại được. Mã chỉ hiện một lần.

AO

Quán

Khu vực chủ quán

Tạo tài khoản quán

Bước này chỉ làm một lần khi cài phần mềm. Tài khoản chủ quán có toàn quyền quản lý quán.

Tên quán

Họ tên chủ quán

Số điện thoại (dùng để đăng nhập)

09xxxxxxx

Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

Tạo tài khoản

Hình 1. Tạo tài khoản quán — Lần đầu cài, chỉ làm được trên máy tính của quán

CHỈ TẠO ĐƯỢC TRÊN MÁY CHỦ

Việc tạo tài khoản quán và lấy lại mật khẩu bằng mã khôi phục chỉ làm được trong cửa sổ MAO trên máy chủ. Điện thoại trong quán hay người ngoài không thể tự tạo tài khoản chủ quán. Mỗi máy chủ chỉ có một tài khoản chủ quán.

Cửa sổ MAO

Bên trong cửa sổ là đúng các màn hình trong tài liệu này. Thanh menu trên cùng có:

Menu	Dùng để
Màn hình	Máy quầy (Ctrl + 1), Chủ quán (Ctrl + 2), tải lại, phóng to/thu nhỏ chữ, toàn màn hình (F11), Thoát MAO.
Máy in hóa đơn	Chọn máy in nhiệt để hóa đơn in thẳng ra, không hiện hộp thoại. Chọn Hỏi mỗi lần in nếu muốn tự chọn máy in mỗi lần.
Dữ liệu	Mở thư mục dữ liệu, mở thư mục sao lưu.
Trợ giúp	Hướng dẫn sử dụng; Địa chỉ cho điện thoại, máy khác (ví dụ <code>http://192.168.1.10:3000</code> , ghi lại địa chỉ này); bật/tắt Tự chạy khi bật máy ; phiên bản.

MAO · Cài MAO trên Windows · 2/3

BẤM DẤU X KHÔNG TẮT MAO

Máy này là máy chủ: tắt MAO thì khách quét QR không gọi món được. Vì vậy bấm X chỉ thu cửa sổ xuống biểu tượng MAO ở góc phải thanh tác vụ, đơn mới vẫn có thông báo và chuông. Muốn tắt hẳn: bấm chuột phải biểu tượng đó → **Thoát MAO**; phần mềm hỏi lại trước khi tắt. Dữ liệu luôn được lưu sẵn.

MAO tự chạy mỗi khi bật máy (đã bật sẵn sau khi cài; tắt ở **Trợ giúp** → **Tự chạy khi bật máy**).

Cập nhật bản mới

MAO chưa tự cập nhật. Khi có bản mới, tải file mới về rồi cài đè lên bản cũ. **Không mất dữ liệu**.

- 1 Thoát MAO: bấm chuột phải biểu tượng MAO ở góc phải thanh tác vụ → **Thoát MAO**.
- 2 Chạy `MAO.exe` mới, cài như lần đầu (cài đè).

DỮ LIỆU NÀM Ở ĐÂU

Thư mục `Documents\MAO\data` (Windows) hoặc `Documents/MAO/data` (Mac) trong thư mục cá nhân. Gồm `quan.json` (dữ liệu quán), `anh/` (ảnh), `sao_luu/` (sao lưu tự động mỗi giờ và mỗi ngày). Gỡ phần mềm không xóa thư mục này. Hãy chép thư mục `MAO` ra USB hoặc Google Drive mỗi tuần một lần, vì bản sao lưu tự động nằm cùng ổ đĩa.