

Cài MAO trên máy POS

POS Windows và POS Android

TÀI FILE Ở ĐÂU

Mở github.com/taitan0118/MAO-tai-ve → **Releases** → **MAO bản mới nhất**, tải: **MAO.exe (POS Windows)** hoặc **MAO.apk (POS Android)**. Miễn phí. Giấy phép: file `LICENSE.txt` cùng trang đó.

Máy POS của quán chạy hệ điều hành nào?

Loại POS	Làm gì
POS Windows	Cài MAO.exe như máy tính Windows (phần A).
POS Android (máy iPOS, máy POS có màn hình cảm ứng chạy Android)	Cài MAO.apk và chọn Dùng làm máy chính (phần B). Không cần máy tính trong quán.

Xem hệ điều hành: màn hình có nút ◀ ○ □ ở dưới cùng là Android; có thanh Start là Windows.

A. POS Windows

- 1 **Chép file MAO.exe** vào máy (qua USB, Zalo, Google Drive...) rồi bấm đúp để mở.
- 2 **Nếu Windows hiện "Windows protected your PC"**: bấm **More info** → **Run anyway**. Cảnh báo này xuất hiện vì phần mềm chưa có chữ ký số, không phải virus. Khi Windows hỏi cho phép thay đổi máy, bấm **Yes**.
- 3 Giữ thư mục cài mặc định, bấm **Install**. Bộ cài tự mở tường lửa cho MAO trong mạng riêng tư.
- 4 Bấm **Finish**. Cửa sổ **MAO** mở ra ở màn hình **Máy quầy**.
- 5 **Tạo tài khoản chủ quán**. Trên thanh menu bấm **Màn hình** → **Chủ quán** (hoặc nhấn **Ctrl + 2**). Lần đầu sẽ hiện màn hình **Tạo tài khoản quán**: nhập tên quán, họ tên chủ quán, số điện thoại (10 số, bắt đầu bằng 0), mật khẩu (6–30 ký tự, có cả chữ và số) rồi bấm tạo.
- 6 **Chép lại mã khôi phục**. Sau khi tạo xong, phần mềm hiện một mã dạng `XXXX-XXXX-XXXX`. **Ghi ra giấy, cất kỹ**. Quên mật khẩu chủ quán thì chỉ có mã này mới lấy lại được. Mã chỉ hiện một lần.

AO

Quán

Khu vực chủ quán

Tạo tài khoản quán

Bước này chỉ làm một lần khi cài phần mềm. Tài khoản chủ quán có toàn quyền quản lý quán.

Tên quán

Họ tên chủ quán

Số điện thoại (dùng để đăng nhập)

09xxxxxxxx

Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

Tạo tài khoản

Hình 1. Tạo tài khoản quán — Lần đầu cài, chỉ làm được trên máy tính của quán

CHỈ TẠO ĐƯỢC TRÊN MÁY CHỦ


Việc tạo tài khoản quán và lấy lại mật khẩu bằng mã khôi phục chỉ làm được trong cửa sổ MAO trên máy chủ. Điện thoại trong quán hay người ngoài không thể tự tạo tài khoản chủ quán. Mỗi máy chủ chỉ có một tài khoản chủ quán.

TẮT MAO HOÀN TOÀN

Bấm dấu X chỉ thu cửa sổ xuống khay hệ thống, MAO vẫn chạy. Muốn tắt hẳn: chuột phải biểu tượng MAO ở góc phải thanh tác vụ → **Thoát MAO**.

MAO · Cài MAO trên máy POS · 2/4

B. POS Android



Hình 2. Mở app MAO lần đầu — Chọn làm máy chính hoặc kết nối máy chính có sẵn

- 1 Chép file **MAO.apk** vào máy POS (USB, Zalo, Google Drive...) rồi mở. Android hỏi cho phép cài ứng dụng không rõ nguồn: bấm **Cài đặt / Cho phép**.
- 2 Mở app **MAO**, chọn **Dùng làm máy chính**, cho phép thông báo. Đợi 10–30 giây, màn hình Máy quầy hiện ra.
- 3 Bấm menu **⋮** → **Chủ quán**, tạo tài khoản quán (tên quán, họ tên, số điện thoại, mật khẩu) và **ghi mã khôi phục** XXXX-XXXX-XXXX ra giấy, cất kỹ.
- 4 Bấm **⋮** → **Địa chỉ cho máy khác** để xem địa chỉ máy chủ (ví dụ `http://192.168.1.20:3000`); ghi lại để nhập vào các máy khác.
- 5 Vào **Cài đặt Android** → **Ứng dụng** → **MAO** → **Pin**, chọn **Không hạn chế** để Android không tắt MAO khi màn hình tắt.

- Thanh thông báo luôn có dòng **“MAO đang chạy”**: đó là máy chủ, đừng tắt. Bấm nút Back không tắt MAO. Bật máy là MAO tự chạy.
- **In hóa đơn**: bấm In hóa đơn → chọn máy in của POS trong màn hình in của Android. Máy POS nào chỉ in được qua phần mềm riêng của hãng thì báo người cài đặt để thêm hỗ trợ.
- Muốn thôi dùng làm máy chính: **⋮** → **Đổi chế độ / máy chủ**.

GỠ APP LÀ MẤT DỮ LIỆU

Trên Android, dữ liệu nằm trong bộ nhớ của app: `Android/data/vn.mao.app/files/data`. Gỡ app MAO sẽ xóa luôn thư mục này. Mỗi tuần cắm máy POS vào máy tính bằng cáp USB (chế độ Truyền tệp) và chép thư mục đó ra ngoài.

Dùng hằng ngày



Hình 3. Máy POS đang khởi động máy chủ — Lần đầu mất khoảng 10-30 giây

Cài đặt lần đầu ở phần B phía trên. Mỗi ngày:

- Bật máy là MAO tự chạy; mở app MAO để dùng màn hình máy quầy. Lần đầu sau khi bật máy, đợi màn hình “Đang khởi động máy chủ” xong.
- Thanh thông báo luôn có dòng **MAO đang chạy**: đó là máy chủ. Rời app bằng nút **Home**; đừng bấm **Buộc dừng** trong Cài đặt, và đừng vuốt tắt MAO trong danh sách app gần đây (một số máy sẽ tắt luôn máy chủ).
- Pin: **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **MAO** → **Pin** → **Không hạn chế**. Một số máy (Xiaomi, Oppo, Samsung) còn có mục **Tự khởi chạy** hoặc **Ứng dụng không bao giờ ngủ**: thêm MAO vào đó.
- Xem địa chỉ cho máy khác: **⋮** → **Địa chỉ cho máy khác**.

Cập nhật bản mới

MAO chưa tự cập nhật. Khi có bản mới, tải file mới về rồi cài đè lên bản cũ. **Không mất dữ liệu**.

- 1 POS Windows: thoát MAO rồi chạy **MA0.exe** mới, cài đè.
- 2 POS Android: mở file **MA0.apk** mới, bấm **Cập nhật**. Không gỡ app trước.

DỮ LIỆU NÀM Ở ĐÂU

POS Windows: Thư mục Documents\MA0\data (Windows) hoặc Documents/MA0/data (Mac) trong thư mục cá nhân. Gồm quan.json (dữ liệu quán), anh/ (ảnh), saoluu/ (sao lưu tự động mỗi giờ và mỗi ngày). Gỡ phần mềm không xóa thư mục này. Hãy chép thư mục MA0 ra USB hoặc Google Drive mỗi tuần một lần, vì bản sao lưu tự động nằm cùng ổ đĩa.

POS Android: Android/data/vn.mao.app/files/data trong bộ nhớ máy. **Gỡ app là mất hết dữ liệu**, nên đừng gỡ khi cập nhật, chỉ cài đè. Cắm cáp USB vào máy tính (chế độ Truyền tệp) để chép thư mục này ra ngoài, và định kỳ xuất Excel ở trang Chủ quán.