Dùng MAO trên iPad

iPad làm máy quầy hoặc máy của chủ quán · không cần cài app

CẦN BIẾT TRƯỚC

iPad **không làm máy chủ** của quán được. Máy chính phải là máy tính Windows, Mac hoặc máy POS/điện thoại Android chạy MAO. iPad kết nối vào máy chính qua WiFi, dùng bằng Safari và thêm biểu tượng MAO vào màn hình chính, không cần cài app và không cần tài khoản Apple Developer.

Thêm MAO vào màn hình chính


Dành cho **chủ quán** (trang Chủ quán) và **iPad làm máy quầy** (trang Máy quầy).

1. Mở **Safari** (không dùng Chrome hay Zalo), gõ địa chỉ máy chính, ví dụ `192.168.1.10:3000/chuquan` cho chủ quán hoặc `192.168.1.10:3000/nhanvien` cho máy quầy. Xem địa chỉ ở máy chính: máy tính chọn **Trợ giúp → Địa chỉ cho điện thoại, máy khác**; máy POS chọn ⋮ → **Địa chỉ cho máy khác**.
2. Đăng nhập.
3. Bấm nút **Chia sẻ** (ô vuông có mũi tên lên): trên iPhone nằm ở thanh dưới cùng, trên iPad nằm ở góc trên bên phải.
4. Kéo xuống, chọn **Thêm vào MH chính** (Add to Home Screen). Tên để **MAO**, bấm **Thêm**.
5. Biểu tượng MAO màu xanh xuất hiện trên màn hình chính. Từ nay bấm vào đó là mở thẳng, toàn màn hình, không còn thanh địa chỉ.


CHỦ QUÁN MUỐN MỞ ĐƯỢC CẢ KHI Ở NGOÀI QUÁN

Cài app **Tailscale** từ App Store, đăng nhập cùng tài khoản với máy chính, bật Tailscale. Ở bước 1 dùng địa chỉ Tailscale, ví dụ `100.101.102.103:3000/chuquan`. Biểu tượng này dùng được cả trong lẫn ngoài quán, miễn Tailscale đang bật.

iPad làm máy quầy



Hình 1. iPad làm máy quầy — Mở bằng Safari, thêm vào màn hình chính



Hình 2. iPad của chủ quán — Doanh thu, menu, nhân viên như trên máy tính

1. Thêm trang **Máy quầy** vào màn hình chính như các bước ở phần trên, đăng nhập bằng tài khoản nhân viên quầy.
2. **Cài đặt → Màn hình & Độ sáng → Tự động khóa**: chọn **Không bao giờ**. Cắm sạc iPad suốt giờ bán.
3. Muốn khóa iPad chỉ dùng MAO (nhân viên không thoát ra app khác): **Cài đặt → Trợ năng → Truy cập được hướng dẫn** → bật. Mở MAO, bấm nhanh 3 lần nút nguồn (hoặc nút Home) → **Bắt đầu**. Bấm 3 lần lần nữa và nhập mã để thoát.

In hóa đơn từ iPad: bấm In hóa đơn → iPad mở màn hình in AirPrint. Máy in có **AirPrint** (cùng WiFi) sẽ hiện trong danh sách. Máy in nhiệt không có AirPrint thì iPad không in được; khi đó in ở máy chính: **Lịch sử hóa đơn → Xem → In lại hóa đơn**.

Lưu ý trên iPhone, iPad

Việc	Trên iPhone, iPad
Thông báo đơn mới, tiếng chuông	Chỉ có khi MAO **đang mở trên màn hình**. Khóa màn hình hoặc chuyển sang app khác thì không báo. Sau khi mở MAO, chạm vào màn hình một lần để iPhone, iPad cho phát tiếng chuông.
Xuất Excel	File tải về nằm trong app **Tệp (Files) → Tải về**. Mở bằng Numbers, Excel hoặc gửi qua Zalo, email.
Thêm ảnh món, logo	Bấm chọn ảnh → **Chụp ảnh** hoặc **Thư viện ảnh**.
Đăng nhập	Chủ quán được giữ 30 ngày. Xóa lịch sử Safari thì phải đăng nhập lại.
Tạo tài khoản quán, quên mật khẩu chủ	Không làm trên iPhone, iPad được; phải làm trên máy chính.
Không mở được trang	Kiểm tra iPhone, iPad đang bắt WiFi quán (không phải 4G); máy chính đang bật. Chủ quán ở xa: Tailscale đang bật.

Chủ quán xem từ xa (Tailscale)

Tailscale là ứng dụng miễn phí tạo đường kết nối riêng, an toàn giữa điện thoại của chủ quán và máy chủ ở quán. Không cần mở cổng router, không cần thuê máy chủ ngoài.

1. Vào `https://tailscale.com`, tải Tailscale cho Windows, cài trên **máy chủ**, đăng nhập bằng tài khoản Google (hoặc Microsoft, Apple).
2. Cài app **Tailscale** trên điện thoại của chủ quán (App Store / CH Play), đăng nhập **cùng tài khoản** đó.
3. Trên máy chủ, bấm biểu tượng Tailscale ở góc dưới bên phải màn hình, xem địa chỉ dạng `100.x.y.z`.
4. Trên điện thoại, bật Tailscale, mở trình duyệt vào `http://100.x.y.z:3000/chuquan`, đăng nhập.
5. Thêm vào màn hình chính. Địa chỉ này dùng được cả trong quán lẫn ngoài quán, miễn Tailscale đang bật.

CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẦY KHÔNG?

Không. Chủ quán xem từ xa chỉ đọc và sửa dữ liệu trên máy chủ, mọi thay đổi (sửa giá, thêm món, hết món) hiện ngay ở quầy và trên điện thoại khách. Lượng dữ liệu rất nhỏ, không làm chậm WiFi quán.

LƯU Ý AN TOÀN

Qua Tailscale **chỉ chủ quán** đăng nhập được; khách và nhân viên luôn phải ở trong WiFi quán. Không bật chế độ **Exit node** trên máy chủ. Không chia sẻ tài khoản Tailscale cho người khác.

Cập nhật bản mới

Không phải làm gì trên iPad. Khi máy chính được cập nhật, iPad tự dùng bản mới lần mở sau. Dữ liệu nằm ở máy chính, không nằm trên iPad.