自我介绍

简单代码题: 反转句子中的单词

static 关键字的作用

extern 关键字的作用

指针和引用的区别

c++内存分配的方式

静态内存分配和动态内存分配的区别,静态分配的优缺点

互斥锁和自旋锁的区别

线程和进程的区别

如何讲行线程切换的?

线程切换需要保存的上下文、保存在哪里?

IP寄存器的作用,是通用寄存器吗?

LR寄存器了解吗(ARM里的,没听说过)

了解ARM架构吗?

线程有哪几种状态?

自旋锁等待时线程处于什么状态? 互斥锁呢?

刚拿到互斥锁的线程处于什么状态? (就绪)


什么时候变为运行态(被调度后)

讲一下你了解的进程调度算法

```
C++中用 C代码 ,在C++代码文件中 extern "C"
 如果把上述的Max.h代码修改如下:
 /*C语言头文件*/
 #ifndef MAX H
 #define MAX H
 #ifdef _cplusplus
 extern "C"{
 #endif
    int Max(int nA,int nB);
 #ifdef _cplusplus
 };
 #endif
 #endif
 编译通过
 结论:在C++中调用C的代码必须把原来的C语言声明放到extern "C"{/*code*/}中,否则在C++中
 无法编译通过
 原因: C和C++具有完全不同的编译和链接方式。C语言编译器编译函数时不带函数的类型和作用域
 信息,只包含函数符号名字;而c++编译器为了实现函数的重载,在编译时会带上函数的类型和作用
 域信息。
 白我介绍
 讲一下c++智能指针
 shared ptr的底层实现了解吗?
 讲一下lambda表达式,lambda表达式优点和应用场景
 map 和 unordered_map 区别
 unordered map 实现了解吗?
 哈希冲突是指什么?
 遇到过的多线程编程的场景(说了自己项目中的多线程应用)
 讲一下TCP三次握手
 http协议和TCP协议的关系
 https协议和http协议的关系
 询问了项目总共代码量
```

tcp: 传输控制协议

### TCP协议报文格式:



# 什么是http

HTTP协议是一种基于请求-响应模式的应用层协议,用于在Web浏览器和Web服务器之间传递数据。它是一种无状态的协议,每个请求和响应都是独立的,没有任何关联性。

HTTP通常使用TCP作为传输层协议,使用端口号80进行通信。HTTP协议定义了客户端和服务器之间交换的消息格式和规则,包括请求方法、请求头部、请求正文、响应状态码、响应头部和响应正文等。

HTTP请求由三部分组成:请求行、请求头部和请求正文。其中,请求行包括请求方法、URL和HTTP版本号;请求头部包括请求的附加信息,如Cookie、User-Agent等;请求正文包括请求的数据内容,如表单数据、JSON数据等。

HTTP响应由三部分组成:状态行、响应头部和响应正文。其中,状态行包括HTTP版本号、状态码和状态描述;响应头部包括响应的附加信息,如Content-Type、Content-Length等;响应正文包括响应的数据内容,如HTML页面、图片等。


# HTTP协议具有以下特点:

- 1. 简单易用: HTTP协议的消息格式简单明了, 易于理解和使用。
- 2. 无状态: HTTP协议是一种无状态协议,每个请求和响应都是独立的,没有任何关联性。
- 3. 可扩展性: HTTP协议支持多种请求方法和响应状态码,并且可以使用扩展头部来传递附加信息。
- 4. 易于缓存: HTTP协议支持缓存机制,可以减少网络传输的数据量,提高系统的性能。
- 5. 安全性较低: HTTP协议通常不提供加密和认证等安全机制, 容易受到中间人攻击\*和窃听。

• 16位的 <mark>紧急</mark> 指针:按序到达是 TCP协议 保证可靠性的一种机制,但是也存在一些报文想优先被处理,这时就可以设置 <mark>紧急指针</mark>,指向该报文即可,同时将紧急指针有效位置位 1。

- 16位窗口大小:如果发送方发送大量数据,接收方接收不过来,会导致大量数据丢失。然后接收方可以发送给发送发消息让发送方发慢一点,这是流量控制。接收方将自己接收缓冲器剩余空间的大小告诉发送方叫做16位窗口大小。发送发可以根据窗口大小来适配发送的速度和大小,窗口大小最大是2的16次方,及64KB,但也可以根据选项中的某些位置扩展,最大扩展1G。
- 16位校验和: 发送端填充, CRC 校验。如果接收端校验不通过,则认为数据有问题(此处的检验和不光包含 TCP首部 也包含 TCP数据部分)。
  - 16位的 <mark>紧急</mark> 指针:按序到达是 TCP协议 保证可靠性的一种机制 但是也存在一些报文想优先被处理,这时就可以设置 <mark>紧急指针</mark>,指向该报文即可,同时将紧急指针有效位置位 1。
  - 16位窗口大小:如果发送方发送大量数据,接收方接收不过来,会导致大量数据丢失。然后接收方可以发送给发送发消息让发送方发慢一点,这是流量控制。接收方将自己接收缓冲器剩余空间的大小告诉发送方叫做16位窗口大小。发送发可以根据窗口大小来适置发送的速度和大小,窗口大小最大是2的16次方,及64KB,但也可以根据选项中的某些位置扩展,最大扩展1G。
  - 16位校验和: 发送端填充, CRC 校验。如果接收端校验不通过,则认为数据有问题(此处的检验和不光包含 TCP首部 也包含 TCP数据部分)。


当然还存在另一种可能就是主机A未收到B发来的确认应答,也可能是因为ACK丢失了。



因此主机B会收到很多 重复 数据 那么TCP协议需要能够识别出那些包是 重复的包 并且把重复的包丢弃掉,这时候我们可以利用前面 提到的 16位序列号 , 就可以很容易做到 去重 的效果。

#### 拥塞控制:

虽然 TCP 有了滑动窗口这个大杀器能够 高效可靠 的发送大量的数据,但是如果在刚开始阶段就发送大量的数据,仍然可能引发问题,因为网络上有很多的计算机,可能当前的 网络状态 就已经比较拥堵,在不清楚当前网络状态下,贸然发送 大量 的数据是很有可能引起雪上加霜的,造成网络更加 堵塞。



图中的 cwnd 为拥塞窗口,在发送开始的时候定义 拥塞窗口 大小为1,每次收到一个ACK应答拥塞窗口 加1。每次发送数据包的时候,将 拥塞窗口和 接收端主机 反馈的窗口大小做比较,取 较小的值 作为实际发送的窗口。

像上面这样的拥塞窗口增长速度,是指数级别的。 "慢启动" 只是指初使时慢,但是增长速度非常快。为了不增长的那么快,因此不能使拥塞窗口单纯的加倍,此处引入一个叫做 慢启动的阈值 当拥塞窗口超过这个阈值的时候,不再按照指数方式增长, 而是按照 线性方式增长。

拥塞控制与流量控制的区别: 拥塞控制是防止过多的数据注入到网络中,可以使网络中的路由器或链路不致过载,是一个全局性的过程。流量控制是点对点通信量的控制,是一个端到端的问题,主要就是权衡发送端发送数据的速率,以便接收端来得及接收。 拥塞控制的标志: ·重传计时器超时 ·接收到三个重复确认 拥塞避免: (按照线性规律增长) ·拥塞避免并非完全能够避免拥塞,在拥塞避免阶将拥塞窗口控制为按线性规律增长,使网络比较不容易出现拥塞。 ·拥塞避免的思路是让拥塞窗口cwd缓慢地增大,即每经过一个往返时间RTT就把发送方的拥塞控制窗口加一。

# 捎带回答(ACK等和发送数据一起发送);延迟回答(让数据先被处理一会儿);快恢复

快恢复 (与快重传配合使用)

- 采用 快恢复 算法时,慢开始只在 TCP 连接建立时和 网络出现超时 时才使用。
- 当发送方连续收到三个重复确认时,就执行"乘法减小"算法,把ssthresh门限减半。但是接下去并不执行慢开始算法。
- 考虑到如果网络出现 拥塞的话就不会收到好几个重复的确认,所以发送方现在认为网络可能没有出现拥塞。所以此时不执行慢开始算法,而是将 cwnd 设置为 ssthresh 的大小,然后执行 拥塞避免 算法。

### 延迟应答

如果 接收数据 的主机立刻返回 ACK 应答,这时候返回的 窗口 可能比较小。假设接收端缓冲区为 1M 一次收到了 500K 的数据。如果立刻应答,返回的窗口就是 500K。 但实际上可能处理端处理的速度很快,10ms之内就把500K数据从缓冲区消费掉了,在这种情况下,接收端处理还远没有达到自己的极限,即使窗口再放大一些也能处理过来。如果接收端 稍微 等一会再应答,比如等待 200ms 再应答,那么这个时候返回的窗口大小就是 1M。

窗口越大,网络 吞吐里 就越大, 传輸效率 就越高。我们的目标是在保证网络 不拥塞 的情况下尽量提高传输效率。

- 数量限制: 每隔 N个包 就应答一次
- 时间限制: 超过大 延迟时间 就应答一次

注: 具体的数量和超时时间, 依操作系统不同也有差异; 一般 N. 672, 超时时间取 200ms

### 捎带应答:

在 延迟应答 的基础上,存在很多情况下,客户端服务器在应用层也是"一发一收"的。 意味着客户端给服务器说了"How are you",服务器也会给客户端回一个"Fine, thank you"。那么这个时候 ACK 就可以搭顺风车,和服务器回应的"Fine, thank you"一起回给客户端

### 面向字节流:

当我们创建一个 TCP 的 socket ,同时在内核中创建一个 发送缓冲区 和一个 接收缓冲区。

- 调用 write 时,内核将数据会先写入 发送缓冲区 中,如果发送的 字节数 太长,会被拆分成多个 TCP 的数据包发出,如果发送的字节数太短,就会先在 缓冲区 里等待,等到 缓冲区 长度达到设置长度,然后等到其他 合适的时机 发送出去。
- 调用 read 接收数据的时候,数据也是从网卡驱动程序到达内核的 接收缓冲区。然后应用程序可以调用 read 从接收缓冲区拿数据。 TCP的一个连接,既有发送缓冲区,也有接收缓冲区,那么对于这一个连接,既可以读数据,也可以写数据。所以是全双工的。

由于<mark>缓冲区</mark>的存在,TCP程序的 <mark>读和写</mark> 不需要——匹配。例如: 写100个字节数据时, 可以调用—次write写100个字节, 也可以调用100次 write, 每次写一个字节; 读100个字节数据时, 也完全不需要考虑写的时候是怎么写的, 既可以一次read 100个字节, 也可以一次 read—个字节, 重复100次

连接异常: 1、关机 进程关闭 正常断开连接; FIN正常发送 2、网络断开; 发送方 发现对端不在,则 reset,断开连接 (保活机制,qq重新连接)

close\_wait: 被断开方,在收到 FIN 并发出了 ACK应答之后,处于的状态;当我方发出 FIN后,该状态结束 如果 有大量 close\_wait 状态:

### 解决方法

基本的思想就是要检测出对方已经关闭的socket,然后关闭它。

- 1.代码需要判断socket,一旦read返回0,断开连接,read返回负,检查一下errno,如果不是AGAIN,也断开连接。(注:在UNP 7.5 节的图7.6中,可以看到使用select能够检测出对方发送了FIN,再根据这条规则就可以处理CLOSE WAIT的连接)
- 2.给每一个socket设置一个时间戳last\_update,每接收或者是发送成功数据,就用当前时间更新这个时间戳。定期检查所有的时间戳,如果时间戳与当前时间差值超过一定的阈值,就关闭这个socket。
- 3.使用一个Heart-Beat线程,定期向socket发送指定格式的心跳数据包,如果接收到对方的RST报文,说明对方已经关闭了socket,那么我们也关闭这个socket。
- 4.设置SO\_KEEPALIVE选项,并修改内核参数

我们的程序处于CLOSE\_WAIT状态,而不是LAST\_ACK状态。说明还没有发FIN给Server,那么可能是在关闭连接之前还有许多数据要发送或者其他事要做,导致没有发这个FIN packet。

原因知道了,那么为什么不发FIN包呢,难道会在关闭己方连接前有那么多事情要做吗? 还有一个问题,为什么有数千个连接都处于这个状态呢?难道那段时间内,服务器端总是主动拆除我们的连接吗?

## 改内核 sysctl.conf代码 (TCP 处理是 内核去处理的, 所以要改 内核配置代码)

# 下面来看一下我对 /etc/sysctl.conf文件 的修改:

- 1. #对于一个新建连接,内核要发送多少个 SYN 连接请求才决定放弃,不应该大于255,默认值是5,对应于
- net.ipv4.tcp\_syn\_retries=2
- 3. #net.ipv4.tcp\_synack\_retries=2
- 4. #表示当keepalive起用的时候 TCP发送keepalive消息的频度。缺省是2小时,改为300秒
- 5. net.ipv4.tcp\_keepalive\_time=1200
- net.ipv4.tcp\_orphan\_retries=3
- 7. #表示如果套接字由本端要求关闭,(这个参数决定了它保持在FIN-WAIT-2状态的时间
- 8. net.ipv4.tcp\_fin\_timeout=30
- 9. #表示SYN队列的长度,默认为1024,加大队列长度为8192,可以容纳更多等待连接的网络连接数。
- 10. net.ipv4.tcp\_max\_syn\_backlog = 4096
- 11. #表示开启SYN Cookies。当出现SYN等待队列溢出时,启用cookies来处理,可防范少量SYN攻击,默认
- 12. net.ipv4.tcp\_syncookies = 1
- 14. #表示开启重用。允许将TIME-WAIT sockets重新用于新的TCP连接,默认为0,表示关闭
- 15. net.ipv4.tcp\_tw\_reuse = 1
- 16. #表示开启TCP连接中TIME-WAIT sockets的快速回收,默认为0,表示关闭
- 17. net.ipv4.tcp\_tw\_recycle = 1
- 19. ##减少超时前的探测次数
- 20. net.ipv4.tcp\_keepalive\_probes=5
- 21. ##优化网络设备接收队列
- net.core.netdev\_max\_backlog=3000

修改完之后执行 /sbin/sysctl -p 让参数生效。

### 长连接和短连接:

## TCP Keepalive工作原理

当一个 TCP 连接建立之后,启用 TCP Keepalive 的一端便会启动一个计时器,当这个计时器数值到达 0 之后(也就是经过tcp\_keepalive\_time时间后,这个参数之后会讲到),一个 TCP 探测包便会被发出 这个 TCP 探测包是一个纯 ACK 包(规范建议,不应该包含任何数据,但也可以包含1个无意义的字节,比如0x0。),其 Seq号 与上一个包是重复的,所以其实探测保活报文不在窗口控制范围内。

如果一个给定的连接在两小时内(默认时长)没有任何的动作,则服务器就向客户发一个探测报文段,客户主机必须处于以下4个状态之 \_\_.

- 1. 客户主机依然正常运行,并从服务器可达。客户的TCP响应正常,而服务器也知道对方是正常的,服务器在两小时后将保活定时器 复位。
- 2. 客户主机已经崩溃,并且关闭或者正在重新启动。在任何一种情况下,客户的TCP都没有响应。服务端将不能收到对探测的响应,并在75秒后超时。服务器总共发送10个这样的探测,每个间隔75秒。如果服务器没有收到一个响应,它就认为客户主机已经关闭并终止连接。
- 3. 客户主机崩溃并已经重新启动。服务器将收到一个对其保活探测的响应 这个响应是一个复位,使得服务器终止这个连接。
- 4. 客户机正常运行,但是服务器不可达,这种情况与2类似,TCP能发现的就是没有收到探测的响应。

对于linux 四内核来说,应用程序若想使用TCP Keepalive,需要设置SO KEEPALIVE套接字选项才能生效。

### 有三个重要的参数:

- 1. tcp\_keepalive\_time,在TCP保活打开的情况下,最后一次数据交换到TCP发送第一个保活探测包的间隔,即允许的持续空闲时长,或者说每次正常发送心跳的周期,默认值为7200s(2h)。
- 2. tcp\_keepalive\_probes 在tcp\_keepalive\_time之后,没有接收到对方确认,继续发送保活探测包次数。默认值为9(次)
- 3. tcp\_keepalive\_intvl, 在tcp\_keepalive\_time之后,没有接收到对方确认,继续发送保活探测包的发送频率!默认值为75s。

其他编程语言有相应的设置方法,这里只谈linux内核参数的配置。例如C语言中的setsockopt()函数,java的Netty № 服务器框架中也提供了相关接口。

## TCP Keepalive作用

1. 探测连接的对端是否存活

在应用交互的过程中,可能存在以下几种情况:

- (1) 客户端或服务器意外断电,死机,崩溃,重启。
- (2) 中间网络已经中断,而客户端与服务器并不知道。

利用保活探测功能,可以探知这种对端的意外情况,从而保证在意外发生时,可以释放半打开的TCP连接。

2. 防止中间设备因超时删除连接相关的连接表

中间设备如防火墙等,会为经过它的数据报文建立相关的连接信息表,并为其设置—个超时时间的定时器,如果超出预定时间,某连接 无任何报文交互的话,

中间设备会将该连接信息从表中删除,在删除后,再有应用报文过来时,中间设备将丢弃该报文,从而导致应用出现异常。

此段参考: https://www.cnblogs.com/hukey/p/5481173.html

## TCP Keepalive可能导致的问题

Keepalive 技术只是 TCP 技术中的一个可选项。因为不当的配置可能会引起一些问题,所以默认是关闭的。

可能导致下列问题:

- 1. 在短暂的故障期间,Keepalive设置不合理时可能会因为短暂的网络波动而断开健康的TCP连接
- 2. 需要消耗额外的宽带和流量
- 3. 在以流量计费的互联网环境中增加了费用开销

# TCP Keepalive HTTP Keep-Alive 的关系

很多人会把TCP Keepalive 和 HTTP Keep-Alive 这两个概念搞混淆。

这里简单介绍下HTTP Keep-Alive。


在HTTP/1.0中,默认使用的是短连接。也就是说,浏览器和服务器每进行一次HTTP操作,就建立一次连接,但任务结束就中断连接。如果客户端浏览器访问的某个HTML或其他类型的 Web页中包含有其他的Web资源,如JavaScript 区文件、图像文件、CSS文件等;当浏览器每遇到这样一个Web资源,就会建立一个HTTP会话。

但从 HTTP/1.1起,默认使用长连接,用以保持连接特性。使用长连接的HTTP协议,会在响应头加上Connection、Keep-Alive字段.如下图所示

Cache-Control: max-age=120 Connection: keep-alive Keep-Alive: timeout=20 Content-Encoding: gzip

Content-Type: text/html; charset=GB2312 Date: Fri, 27 Apr 2018 09:43:31 GMT Expires: Fri, 27 Apr 2018 09:45:31 GMT Server: squid/3, 5.24 Transfer-Encoding: chunked isnotfound

HTTP 1.0 和 1.1 在 TCP连接使用方面的差异如下图所示



UDP: 没有发送缓冲区。因为不支持 重发送

### UDP协议


UDP协议报文格式:

16	<b>31</b> ₽
源端口⇨	目的端口₽
数据包长度。	校验值。
数据 D	ATA¢
	Ta.

- 16位UDP长度表示整个数据报 (UDP首部+UDP数据) 的长度
- 如果校验和出错,就会直接丢弃(UDP校验首部和数据部分)

16位的最大长度表示,所以报文最大是 64K

# Skip\_List



所有层的Node,构成

一个完整的 Node

```
//有序单链表的查找

I

//当前指针指向的节点的值 < 要查找的值,继续查找
//当前指针指向的节点的值 = 要查找的值,直接返回
//当前指针指向的节点的值 > 要查找的值,没有找到
```

## 有序单链表的查找情况:

# 每一层往右走,是一个 Node集合在往右走

```
prevElem := list.header
i := len(list.header.levels) - 1

for i >= 0 {
    //在每一层执行有序单链表的查找,查找终止的条件是,nextElement > findKey
    //这个位置说明读值不存在,或者是读值应读被插入的位置
    for next := prevElem.levels[i]; next != nil; next = prevElem.levels[i] {
        if findKey <= next.key {
            return next.data
        }
        break
    }
    prevElem = next
}

return NotFound
```

prevElem = next
prevElemList[i] = prevElem

插入的记录每一层,前面的 Node节点

preElements是一个数组

在这段代码中,newLevel 是新插入节点的层数。代码的目的是为了确保跳表的每一层都有适当的前 驱节点(update 数组中的指针)。具体来说,这部分的逻辑主要有以下几个目的:

### 1. 动态调整跳表层数:

跳表的层数是动态的,可能会因为新节点的插入而增加。如果新节点的层数(newLevel)大
 于当前的最大层数(level),就需要更新跳表的层数。

## 2. 更新前驱节点:

- 如果 newLevel 大于 level 说明新节点需要在新层上插入。由于当前 update 数组中的前 驱节点只会在当前层 (即 level 的高度) 有效,新的层需要重新设置前驱节点。
- 通过循环,将新增层的前驱节点设置为 head ,这样保证了在新层中,所有小于新节点的节点仍然可以有正确的指向。

## 更新当前层数:

• 最后,更新 level 为 newLevel ,使得跳表的层数反映出当前节点的最大层数。

## 示例说明

假设当前跳表的层数为 3 (即 level 为 3),而你要插入一个新节点,其层数为 4 (newLevel 为 4)。这意味着跳表中现在需要有第四层。由于前驱节点在这层上可能没有被正确初始化,所以需要 将 update 数组中新增的层的前驱节点指向 head,确保在跳表的任何高度都能找到对应的前驱。

```
void insert(int value) {
   std::vector (Node*) update (MAX_LEVEL, nullptr);
   Node* current = head;
   for (int i = level - 1; i \ge 0; i--) {
       while (current->next[i] != nullptr && current->next[i]->value < value) {</pre>
            current = current->next[i];
       update[i] = current;
    int newLevel = randomLevel();
    if (newLevel > level) {
        for (int i = level; i < newLevel; i++) {</pre>
            update[i] = head;
       level = newLevel;
   Node* newNode = new Node(value, newLevel);
    for (int i = 0; i < newLevel; i++) {
        newNode->next[i] = update[i]->next[i];
       update[i]->next[i] = newNode;
```

往上新增的 层数: 的update[i]前驱节点一定是 Head

### 红黑树和散列表:

### 2.2、应用场景和优缺点

#### 红黑树:

- 应用场景: 适用于需要频繁插入、删除、查找操作且数据量较大, 要求有序性的情况。
- 优点: ① 具有平衡性,插入、删除、查找的时间复杂度为O(logn);② 支持有序遍历;③ 可用于实现有序集合、有序映射等场景。
- 缺点: ①相对于散列表来说,需要更多的内存空间; ②对于基于散列的操作,如随机访问,并不擅长。

### 散列表:

- 应用场景: 适用于需要频繁插入、删除、查找操作且数据量较大, 不需要有序性的情况。
- 优点: ①查找、插入、删除的平均时间复杂度为O(1), 最坏时间复杂度是O(n); ②支持随机访问, 性能通常比树要好。
- 缺点: ①可能会出现哈希冲突,需要使用冲突解决方法,如链表法、开放寻址法等; ②散列表的元素是无序的,不支持有序遍历。

### 1. 红黑树(Red-Black Tree)是一种自平衡的二叉搜索树,具有以下特点:

- 。 所有节点都是红色或黑色。
- 。 根节点为黑色。
- 。 每个叶子节点 (Nil节点) 都是黑色。
- 。 如果一个节点是红色,则其两个子节点都是黑色。
- 对于任意节点,从该节点到其所有后代叶子节点的简单路径上,均包含相同数目的黑色节点。

红黑树的插入、删除和查找操作的平均时间复杂度均为 O(logN), 并且可以保持良好的有序性。

- 2. 散列表(Hash Table)是根据键直接进行访问的数据结构,通过散列函数将键映射到存储位置。它具有以下特点:
  - 。 插入和查找操作的平均时间复杂度是常数级别 (O(1)) 。
  - 。不保持元素的有序性。
  - 。 可能存在散列冲突,需要解决冲突的方法(如链地址法、开放寻址法等)。 散列表适用于需要频繁的插入和查找操作,并且对于元素的顺序不敏感的场景。
- 3. 在选择 map 和 unordered map 时,可以考虑以下因素:
  - 。 是否需要有序性: 如果需要保持元素的有序性, 并且根据键进行快速查找, 可以选择 map。
  - 。 插入和删除操作频率:如果要频繁地插入和删除元素,并且对于查找操作的顺序不敏感,可以选择 unordered\_map。
  - o 内存占用考虑: unordered map 往往需要更多的内存空间。
- 4. 关于C++ STL容器的建议使用方式:
  - 。 在选择容器时,根据具体需求权衡使用场景并选择最适合的容器。例如,需要有序性时可选择 map ,需要快速插入/删除操作时可选择 unordered\_map 。
  - 。 注意不同容器之间的特点和性能差异, 了解它们的底层实现机制和时间复杂度, 以便作出合理的选择。
  - 。 使用迭代器进行遍历和访问容器元素,可以灵活地操作数据。
  - 注意容器使用过程中的内存管理,避免内存泄漏和多余的复制操作。
  - 。 熟悉容器提供的成员函数和算法,利用它们来简化代码,提高开发效率。

# 单例模式

```
class Demo {
 public:
     static Demo* GetObject() {
        if (Real_object == NULL) {
             Real_object = new Demo();
         return Real_object;
     ~Demo() {
         if (Real_object == NULL) {
             delete Real_object;
             Real_object = NULL;
         cout << "The Object has been destroyed" << endl;</pre>
 private:
     Demo() { cout << "Default Constrution" << endl; };</pre>
     Demo(const Demo& dd) = delete;
     const Demo& operator=(const Demo& dd) = delete;
     static Demo* Real_object;
```

# 构建模式

```
#include <iostream>
#include <string>
// 产品类: 计算机
class Computer {
private:
    std::string CPU;
    std::string GPU;
    std::string RAM;
    std::string Storage;
public:
    void setCPU(const std::string& cpu) { CPU = cpu; }
    void setGPU(const std::string& gpu) { GPU = gpu; }
    void setRAM(const std::string& ram) { RAM = ram; }
    void setStorage(const std::string& storage) { Storage = storage; }
    void showSpecifications() const {
        std::cout << "Computer Specifications:" << std::endl;</pre>
        std::cout << "CPU: " << CPU << std::endl;</pre>
        std::cout << "GPU: " << GPU << std::endl;</pre>
        std::cout << "RAM: " << RAM << std::endl;</pre>
        std::cout << "Storage: " << Storage << std::endl;</pre>
    }
};
```

```
// 抽象 Builder 类
class ComputerBuilder {
public:
    virtual ~ComputerBuilder() = default;

    virtual void buildCPU() = 0;
    virtual void buildGPU() = 0;
    virtual void buildRAM() = 0;
    virtual void buildStorage() = 0;

    virtual Computer* getComputer() = 0;
};
```

```
// 具体 Builder 类: 高性能电脑
class HighEndComputerBuilder : public ComputerBuilder {
private:
   Computer* computer;
public:
   HighEndComputerBuilder() { computer = new Computer(); }
   void buildCPU() override { computer->setCPU("Intel Core i9"); }
   void buildGPU() override { computer->setGPU("NVIDIA RTX 4090"); }
    void buildRAM() override { computer->setRAM("64GB DDR4"); }
    void buildStorage() override { computer->setStorage("2TB NVMe SSD"); }
    Computer* getComputer() override { return computer; }
};
// 具体 Builder 类: 低端电脑
class LowEndComputerBuilder : public ComputerBuilder {
private:
    Computer* computer;
public:
    LowEndComputerBuilder() { computer = new Computer(); }
    void buildCPU() override { computer->setCPU("Intel Core i3"); }
    void buildGPU() override { computer->setGPU("Integrated Graphics"); }
    void buildRAM() override { computer->setRAM("8GB DDR4"); }
    void buildStorage() override { computer->setStorage("256GB SSD"); }
    Computer* getComputer() override { return computer; }
};
```


```
// 指导者类
class Director {
private:
    ComputerBuilder* builder;

public:
    void setBuilder(ComputerBuilder* b) { builder = b; }

    void constructComputer() {
        builder->buildCPU();
        builder->buildGPU();
        builder->buildRAM();
        builder->buildStorage();
    }
};
```

# 工厂模式

简单工厂模式+又叫 静态方法模式,因为工厂类+中定义了一个静态方法+用于创建对象。简单工厂让使用者不用知道具体的参数就可以创建出所需的"产品"类,即使用者可以直接消费产品而不需要知道产品的具体生产细节。



在上图中,阿宝哥模拟了用户购车的流程,小王和小秦分别向 BMW 工厂订购了 BMW730 和 BMW840 型号的车型,接着工厂会先判断用户选择的车型,然后按照对应的模型进行生产并在生产完成后交付给用户。

下面我们来看一下如何使用简单工厂来描述 BMW 工厂生产指定型号车子的过程。

```
#include <iostream>
#include <memory> // 用于智能指针 std::unique_ptr

// 产品基类
class Product {
public:
    virtual ~Product() = default;
    virtual void show() const = 0; // 纯虚函数,展示产品信息
};

// 具体产品类A
class ConcreteProductA : public Product {
public:
    void show() const override {
        std::cout << "ConcreteProductA" << std::endl;
    }
};
```

```
// 具体产品类B
class ConcreteProductB: public Product {
public:
    void show() const override {
    std::cout << "ConcreteProductB" << std::endl;
    }
};
```

```
// 工厂类
class SimpleFactory {
public:
    // 工厂方法, 根据传入的类型创建不同的产品
    static std::unique_ptr<Product> createProduct(const std::string& type) {
        if (type == "A") {
            return std::make_unique<ConcreteProductA>();
        } else if (type == "B") {
            return std::make_unique<ConcreteProductB>();
        } else {
            return nullptr; // 如果类型不匹配,返回空指针
        }
    }
};
```