
Une bonne utilisation de la mémoire est très importante pour l'optimisation de code.

Exemple: si u et v sont des vecteurs de taille n > 4, on veut calculer la boucle :


$$v_0 = u_0$$
 $v_n = u_n$ 
 $for(i = 1; i < n - 1; i + +)$ 
 $v_i = (u_{i-1} + 2 * u_i + u_{i+1})/4;$ 
(1)


## Supposons un système idéalisé par:

- ▶ un processeur (qui contient un seul cœur),
- ▶ un seul niveau de mémoire cache de taille 8 nombres réels (réparti en 4 lignes de cache de taille 2 nombres réels),
- ► la mémoire centrale




1. Avant d'exécuter  $v_1 = (u_0 + 2 * u_1 + u_2)/4$ :







2. Les blocs contenant  $u_0$ ,  $u_1$ ,  $u_2$  et  $v_1$  (3 blocs) sont copiés dans la mémoire cache :




3. Le cœur utilise les copies de  $u_0$ ,  $u_1$ ,  $u_2$  de la mémoire cache, calcule l'expression et place le résultat dans la mémoire cache :







4. Le bloc contenant le résultat est recopié dans la mémoire centrale :




5. Le calcul de l'instruction suivante  $v_2 = (u_1+2*u_2+u_3)/4$  peut commencer:






6. Les composantes de u nécessaires sont déjà dans la mémoire cache, seul le bloc contenant la composante  $v_2$  doit être copié dans la mémoire cache :




7. Le cœur utilise les copies de  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  de la mémoire cache, calcule l'expression et place le résultat dans la mémoire cache :



Mémoire centrale	u	$u_0$	$u_1$	$ u_2 $	$u_3$	$ u_4 $		
	$oldsymbol{v}$	$v_0$	$ v_1 $	$ v_2 $	$v_3$	$ v_4 $	• • •	

8. Le bloc contenant le résultat est recopié dans la mémoire centrale :



## En résumé:

- ▶ La première instruction  $v_1 = (u_0 + 2 * u_1 + u_2)/4$  utilise
  - ▶ 4 transferts (lents) mémoire centrale mémoire cache
  - 4 transferts (rapides) mémoire cache cœur
- ► La deuxième instruction  $v_2 = (u_1 + 2 * u_2 + u_3)/4$  utilise
  - ▶ 2 transferts (lents) mémoire centrale mémoire cache
  - ▶ 4 transferts (rapides) mémoire cache cœur

Attention : cet exemple est (très) simplifié : en général la mémoire cache est de taille plus grande que dans l'exemple et, de plus, il y a plusieurs types de mémoire cache dans un ordinateur

Dans les processeurs actuels, les lignes de cache ont une taille de quelques dizaines d'octets (entre 32 et 128 octets).