# Python インストール手順書 Documentation

リリース

Takeshi KOMIYA

2018年02月04日

# 目次

第1章	文書の目的	1
第2章	具体的な手順	3
2.1	前提条件の確認	3
2.2	インストール手順	4
第3章	確認方法	5

## 第1章

# 文書の目的

この手順書では Python 2.7 のインストールを行います。 2013 年 8 月現在、Python 2.7 系の最新版は 2.7.5 です。 この手順書では CentOS 6.4 環境を想定しています。 また以下のパッケージがインストールされているものとします。

表 1.1 Python の想定環境

ソフトウェア	バージョン
gcc	4.4.7-3.el6
make	3.81-20.el6
openssl-devel	1.0.0-27.el6_4.2
bzip2-devel	1.0.5-7.el6_0
expat-devel	2.0.1-11.el6_2
db4-devel	4.7.25-17.el6
sqlite-devel	3.6.20-1.el6
ncurses-devel	5.7-3.20090208.el6
readline-devel	6.0-4.el6
gdbm-devel	1.8.0-36.el6
tk-devel	8.5.7-5.el6

インストール作業中に root 権限を必要とするため、あらかじめ作業ユーザが sudo できるよう設定しておく必要があります。

### 第2章

## 具体的な手順

#### 2.1 前提条件の確認

各種コマンドを使って前提となる環境がセットアップされているか確認します。インストール先のマシンに ssh 等でログインして以下の操作を行なってください。

ディストリビューションの確認 redhat-release ファイルの内容を表示し、CentOS 6.4 であることを確認します:

```
$ cat /etc/redhat-release
CentOS release 6.4 (Final)
```

#### インストールパッケージの確認 rpm コマンドを利用して、各インストールパッケージのバージョンを確認します:

#### sudo 権限の確認 sudo を実行し、root 権限を獲得できるか確認します:

```
$ sudo cat /etc/redhat-release
[sudo] password for tkomiya:
CentOS release 6.3 (Final)
```

sudo が設定されていない場合は、次のようなエラーとなります:

```
$ sudo cat /etc/redhat-release
[sudo] password for tkomiya:
tkomiya is not in the sudoers file. This incident will be reported.
```

#### 2.2 インストール手順

インストール先のマシンに ssh 等でログインして以下の操作を行ってください。

1. 最初に Python のアーカイブを python.org からダウンロードします:

curl コマンドを実行するとダウンロードが開始されます。少し待つとダウンロードが完了し、アーカイブである Python-2.7.5.tgz が保存されています。

2. ダウンロードしたアーカイブを展開し、Python をビルドします:

```
$ tar xzf Python-2.7.5.tgz
$ cd Python-2.7.5
$ ./configure
$ make
```

3. インストール先にファイルを配置します:

```
$ sudo make install
```

第 2 章 具体的な手順

## 第3章

# 確認方法

hash コマンドを実行した後、python のバージョンを確認します:

```
$ hash -r
$ which python
/usr/local/bin/python
$ python -V
Python 2.7.5
```

バージョンが 2.7.5 になっていればインストール完了です。