

Microcore : le terminal en mode console

Cette documentation a pour but d'apprendre à configurer Microcore.

Prérequis

- ISO Tinycore 6.2 <http://www.tinycorelinux.net/6.x/x86/archive/6.2/>
 - VirtualBox sous sa dernière version
-

3. Microcore

MicroCore est une distribution Linux en mode console très légère. On apprendra à l'installer, à configurer un système non persistant, à l'optimiser et à l'utiliser comme console virtuelle.

3.1 Installer la machine Virtuelle

Créons une machine virtuelle intégrant le système Microcore.

Dans VirtualBox :

1. Nouvelle
2. Préciser un nom de machine virtuelle : `TinyCore-og`
3. Renseigner l'ISO de Microcore : `TinyCore-6.2.iso`
4. Choisir les spécification Hardware
 - Base Memory : 2048 MB
 - Number of CPUs : 1
 - Disk : 20 Go

Notre machine est prête pour son premier démarrage.

Premier démarrage

On choisit l'option `Boot TinyCore`.

On se connecte sans mot de passe lors de la première connexion. On télécharge ensuite les keymaps : `tce-load -wi kmaps`. Puis on change la disposition : `sudo loadkmap < /usr/share/kmap/azerty/fr.kmap`.

Installation persistante

On installe l'installateur TinyCore : `tce-load -wi tc-install`. Puis on lance ce dernier : `sudo tc-install.sh`

- Install from : `r`
- Enter boot directory : `/mnt/sr0/boot`

- Select Install type : `f`
 - Select target for installation of core : `1. Whole Disk`
 - Select disk for core : `1`
 - Would you like to install a bootloader : `y`
 - Select formatting Option : `laissons la ligne vide`
-

3.2 Intégration automatique du clavier azerty

1. Installation du paquet `kmaps`

```
1 | tce-load -wi kmaps
```

2. Charger la keymap française

```
1 | sudo loadkmap < /usr/share/kmap/azerty/fr-latin1.kmap
```

3. Rendre persistant le clavier

```
1 | echo "kmaps.tcz" | sudo tee -a /mnt/sda1/tce/onboot.lst
```

4. Appliquer la kmap au démarrage : `sudo vi /opt/bootlocal.sh` avec le contenu suivant :

```
1 | loadkmap < /usr/share/kmap/azerty/fr-latin1.kmap
```

5. Rendre le fichier exécutable

```
1 | sudo chmod +x /opt/bootlocal.sh
2 | filetool.sh -b
```

3.3 Rendre `/home` et `/opt` persistants

1. Ajout de `/home` à la persistance

```
1 | echo "/home" | sudo tee -a /opt/.filetool.lst
```

2. Ajout de `/opt` à la persistance

```
1 | echo "/opt" | sudo tee -a /opt/.filetool.lst
```

3. Sauvegarde des données

```
1 | filetool.sh -b
```

3.4 Installer IPv6, iproute2 et tcpdump

1. Installer iproute2

```
1 | tce-load -wi iproute2
```

2. Installation de tcpdump

```
1 | tce-load -wi tcpdump
```

3. Installation d'IPv6

```
1 | tce-load -wi ipv6-3.16.6-tinycore
2 | sudo modprobe ipv6
```

4. Chargement de l'IPv6 au boot

```
1 | echo "ipv6-3.16.6-tinycore.tcz" | sudo tee -a /mnt/sda1/tce/onboot.lst
```

5. Chargement du module au démarrage : sudo vi /opt/bootlocal.sh avec le contenu suivant :

```
1 | modprobe ipv6
```

6. Finalisation

```
1 | sudo chmod +x /opt/bootlocal.sh
2 | filetool.sh -b
```

Tada ! Le troisième projet est terminé.