Kapitel 14 - Statische elektrische Felder

Johannes Bilk me@talachem.de

May 10, 2016

Contents

14	Statische Elektrische Felder				
	14.1	Elektr	ische Ladungen	3	
		14.1.1	Reibungselektrizizät	3	
		14.1.2	Ladung ist eine skalare Größe	4	
		14.1.3	Quarks	5	
		14.1.4	Entdeckung und Bestimmung der Elementarladung	6	
	14.2	Kräfte	zwischen Ladungen und das Coulomb-Gesetz	6	
	14.3	Potenz	ielle Energie einer Ladungsverteilung	8	
	14.4	Erzeug	ung el. Felder durch Ladungen	9	
		14.4.1	Feld einer Punktladung:	9	
		14.4.2	Feld einer Verteilung von Punktladungen	10	
		14.4.3	Leiter im el. Feld und Influenz	12	
			uierliche Ladungsverteilung	13	
	14.6		scher Fluss und Satz von GauSS	16	
		14.6.1	Definition: Fluss ϕ eines Vektorfeldes \vec{E} durch einen Fläche		
			A:	16	
			GauSS'scher Satz	17	
			Beispiele	17	
	14.7		ektrische Potenzial	24	
			Elektrisches Feld und Potenzial	26	
			Poisson- und Laplace Gleichung:	27 28	
	14.8 Elektrisches Feld in der Umgebung von Leitern				
			Anwendungen:	30	
			Elektrisches Feld zwischen geladenen Leitern	31	
			Berechnung der Kapazität:	31	
		14.8.4	Feldstärke im Inneres eines Plattenkondensator:	33	

	14.8.5	Realisierung von Kondensatoren:	33
	14.8.6	Energie eines aufgeladenen Kondensators	34
	14.8.7	Entladen eines Kondensators	34
	14.8.8	Kraft zwischen Zwei Kondensatorplatten	35
	14.8.9	Kraft zwischen Kondensatorplatten	35
14.9	Isolator	ren (Dielektrikum) im elektrischen Feld	36

14 Statische Elektrische Felder

14.1 Elektrische Ladungen

→ Ab dem 17. Jahrhundert: Ursache für "elektrische Phänomene"; "neuartiger Stoff", elektrische Ladung







14.1.1 Reibungselektrizizät

- Zwei Arten von "elektrischen Zuständen" sind erzeugbar:
 - Gleichartige Zustände ⇒ AbstoSSung
 - Ungleichartige Zustände ⇒ Anziehung
- Carles Du Fay (1730): positiv/negativ elektrische Ladung
- Benjamin Franklin (1750): Über-/Unterschuss an "elektrischen Fluiden"
- Lichtenberg (1778): Zuordnung der Polariät

Hargummi stab: reiben mit Pelz, Wolle: -Glas, Plexiglas: reiben mit Seide: +

Reibezeug: entgegengesetzte Polarität \implies Ladungstrennung, nicht etwa Ladungserzeugung.




Grundsätzliches Messprinzip: Elektroskop:

- → Elektrometer → quantitative Messung
- "Löffeln"; d.h. portionsweise Übertragung von Ladungen ist mglich
- Elektropendel: \implies periodisches Umladen eines "Kugelpendel"

14.1.2 Ladung ist eine skalare Größe

Einheit 1C = 1 Coulomb, SI

- Zu jedem geladenen Elementarteilchen gibt es ein Elementarteilchen mit entgegengesetzter Ladung (→ Ladungssymmetrie)
- Die Gesamtladung eines abgeschlossenen Systems bleibt erhalten
 (→ Ladungserhaltung)
- Beispiel: Produktion eines e^+e^- -Paares; $E_{\gamma} \geqslant 1{,}02~{\rm MeV}$



Nachweis: Blasenkammer im Magnetfeld:

Umkehrung: "Zerstrahlung" von Positronen; $E = m \cdot c^2$

• Ladungträger haben stets eine Masse

• Ladung kann (im Gegensatz zur Masse) nicht in Energie umgewandelt werden

Sie bleibt auch bei Zerfallsprozessen erhalten.

• Quantisierung der Ladung:

Alle in der Natur vorkommenden Ladungen sind ganzzahlige Vielfache der Elementarladung: $e_0 := 1,602 \cdot 10^{-19}C$; 1C = 1AS

Beispiele von Ladungen


• Neutral: Photon: γ , Neutrino ν , Neutron n


• einfach geladen: Elektron e^- , Positron e^+ , Proton p, Antiproton \bar{p}

• zweifach geladen:: $He_2(2^+, Z:2)$

14.1.3 Quarks

Seit 60er Jahre Nukleonen bestehen aus Quarks, diese haben "drittelzahlige Ladungen"





Up-Quarks: $u : +\frac{2}{3}e_0$ Down-Quarks: $d : -\frac{1}{3}e_0$ Proton: $2u + d : 1 \cdot e_0$ Neutron: $u + 2d : 0 \cdot e_0$ Quarks treten immer in 2er- oder 3er- Kombinationen auf.


14.1.4 Entdeckung und Bestimmung der Elementarladung

Robert Andrews Millikan(1868-1953): Öltrpfchenversuch (→ Anfängerpraktikum)

Kräfte zwischen Ladungen und das Coulomb-Gesetz

Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806)

1785: Messung der Kraft zwischen zwei Ladungen als Funktion des Abstands mit Hilfe einer Torsionswaage



$$\vec{F_{12}} = f \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r_{12}^2} \cdot \frac{\vec{r_{12}}}{|\vec{r_{12}}|} = f \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r_{12}^2} \cdot \hat{r}_{12}$$

F ist definiert durch die Definition der Ladungseinheit:

Internationales Messsystem (SI): $f = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

$$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{(As)^2}{Nm^2}$$

 $\epsilon_0=8,854\cdot 10^{-12}\frac{(As)^2}{Nm^2}$ ist Dielektrizitätskonste des Vakuums oder elektrische Feldkonstante

 $Q_1 \cdot Q_2 > 0$: AbstoSSung

 $Q_1 \cdot Q_2 < 0$: Anziehung

Coulomb-Kraft

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r_{12}^2} \cdot \hat{r}_{12}$$

1 Coulomb ist diejenige elektrische Ladung, die eine gleich groSSe Ladung im Abstand von 1m mit der Kraft von 8,9874 · 10⁹N abstöSSt


Analogie Gravitation: $\vec{F} = -\gamma \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \cdot \hat{r}$

Vergleiche Gravitation und Coulombkraft zwischen Elektron und Proton:

$$|\vec{F}_C| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{|q_p| \cdot |q_e|}{r^2} = 2, 3 \cdot 10^{-28} \frac{N}{r[m]^2}$$
$$|\vec{F}_G| = \gamma \cdot m_e \cdot m_p = 9, 71 \cdot 10^{-68} \frac{N}{r[m]^2}$$

$$\implies \frac{|F_G|}{|F_C|} = 4, 2 \cdot 10^{-40}$$

Wechselwirkung zwischen mehreren Ladungen



Die einzelnen Kräfte überlagern sich ungestört, (ungestörte Superposition)!

Kraft auf

$$Q_3: \vec{F}_3 = \left[\frac{Q_1 \cdot Q_3}{r_{13}^2} \cdot \hat{r}_{13} + \frac{Q_2 \cdot Q_3}{r_{23}^2} \cdot \hat{r}_{23} \right]$$

14.3 Potenzielle Energie einer Ladungsverteilung


$$\begin{split} W_{12} &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_{\infty}^{r_{12}} \frac{Q_1 \cdot Q_2}{\rho^2} d\rho \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q_1 \cdot Q_2}{\rho} \right]_{\infty}^{r_{12}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r_{12}} \\ W_{1,2,3} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1 \cdot Q_3}{r_{13}} + \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r_{12}} + \frac{Q_2 \cdot Q_3}{r_{23}} \right) \end{split}$$

Anzahl an Summanden = Anzahl an Paaren. Da aber jedes Paar doppelt gezählt wird, muss noch mit $\frac{1}{2}$ multiplitziert werden

$$W = \left[\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \frac{Q_i \cdot Q_j}{r_{ij}}\right] \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

⇒ Aufsummieren auch unendlicher Ensembles möglich, wenn die Reihe konvergiert.

Betrachte Kraft auf Probeladung in homogen geladener Kugel



Für beliebe Räumlichelemente (und damit auch Flächenelemente) gilt:

$$q_1 \propto dA_1 \propto r_1^2$$

$$q_1 \propto dA_1 \propto r_1^2$$

$$q_1 \propto dA_1 \propto r_1^2$$

Geometrie
$$\implies \frac{q_1}{q_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2}$$

Annahme: Kraft $\propto \frac{1}{r^n}$

$$|\vec{F}_1| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q \cdot q_1}{r_1^n}$$
$$|\vec{F}_2| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q \cdot q_2}{r_2^n}$$

$$\frac{|\vec{F}_1|}{|\vec{F}_2|} = \frac{q_1}{r_1^n} \cdot \frac{r_2^n}{q_2} \stackrel{!}{=} 1 \implies \frac{q_1}{q^2} = \frac{r_1^n}{r_2^n}$$

Nun kann das mit dem Geometrieausdruck gleichgesetzt werden:

$$\frac{r_1^n}{r_2^n} = \frac{q_1}{q^2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} \Rightarrow n = 2$$

Gesamtkraft verschwindet nur wenn $|\vec{F}| \propto \frac{1}{r^2}$

Erzeugung el. Felder durch Ladungen

14.4.1 Feld einer Punktladung


$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \cdot \hat{r}_{12}$$

$$= q_1 \cdot \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \cdot \hat{r}_{12}}_{\text{Feld von } q_2}$$

$$= q_1 \vec{E}(\vec{r})$$

• Felder einer Punktladung sind Zentralfelder mit Kugelsymmetrie

• Konvention: Feldlinien führen von positiver zu negativer Ladung



⇒ Punktladungsfelder sind inhomogen!

14.4.2 Feld einer Verteilung von Punktladungen


N Ladungen bei $\vec{r_i}$

$$\vec{E}_i(\vec{r}) = rac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot rac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r_i}|^2} \cdot rac{\vec{r} - \vec{r_i}}{|\vec{r} - \vec{r_i}|}$$


Ungestörte Superposition:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r_i}|^2} \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r_i}}{|\vec{r} - \vec{r_i}|}$$

2 Ladungen, q; -q: Feld eines Dipols




2 Ladungen: q; q




Beispiele für "natürliche Dipole":

1. Neutrales Atom im homogenen \vec{E} -Feld




2. Polare Molekühle mit permanentem Dipolmoment



14.4.3 Leiter im el. Feld und Influenz


Leiter: Ladungen sind <u>frei</u> beweglich Isolator: Ladungen sind ortsfest

1. $\vec{E} = 0$ im Inneren des Leiters



Denn falls $\vec{E} \neq 0$: $\vec{F} = q\vec{E}$ verschiebt Ladung bis $\vec{E} = 0$!

- 2. Es folgt, sich bei einem Leiter die (Netto-)Ladungen immer an der Oberfläche befinden \Rightarrow Flächenladungsdichte $\sigma = \frac{dQ}{dA}$
- 3. \vec{E} immer \perp auf Leiteroberfläche




(Denn falls $\vec{E}_{\shortparallel} \neq 0$: Verschiebung der Ladung bis $\vec{E}_{\shortparallel} = 0$!)

Influenz: Räumliche Ladungstrennung in el. Leitern durch äußeres \vec{E} -Feld (Kontaktlos!), so dass das Innere des Leiters Feldfrei ist!

Kontinuierliche Ladungsverteilung 14.5

Betrachte Ladungsverteilung über endliches Volumen $V = \int_{V} dV$



Ladungsdichte: $\rho(\vec{r}) = \frac{dq(\vec{r})}{dV}$ Gesamtladung: $Q = \int_V dq = \int_V \rho(\vec{r}) dV$

Flächenladungsdichte: $\sigma = \frac{dq}{dA}$


Integral über geschlossene Oberfläche: $A = \oint dA$

1-dim Ladungsdichte: $\lambda = \frac{dq}{dl}$

Länge
$$l = \int_{l} dl'$$
 für (*):

$$\begin{split} d\vec{E}(\vec{r}) &= \frac{dq}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \cdot (\vec{r} - \vec{r}') \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \\ \vec{E}(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V dV \left\{ \frac{dq}{dV} \cdot \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \right\} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V dV \left\{ \frac{\rho(\vec{r})}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \cdot (\vec{r} - \vec{r}') \right\} \end{split}$$

Beispiel: unendlich langer geladener Draht



Ziel: Berechnung des \vec{E} -Feldes im Punkt P.

Betrachte einen kleinen Abschnitt des Drahtes der Länge dx. Dieser hat dann die Ladung dq mit:

$$dq = \lambda dx$$

wobei $\lambda=\frac{dq}{dx}$ die lineare Ladungsdichte ist. Die Symmetrie des Problems implitziert auSSerdem: $E_x=E_z=0$.

Für die y-Komponente beachte, dass:

$$\frac{dE_y}{|d\vec{E}|} = \frac{a}{r} = \cos\theta \implies dE_y = |d\vec{E}|\cos\theta$$

Nun kann aber das Drahtstück mit der infinitesimalen Länge dx als Punktladung angesehen werden. Das heiSSt:

$$|d\vec{E}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2(\theta)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2(\theta)}$$

Nun muss $r(\theta)$ ermittelt werden. Dafür benutzen wir nochmal:

$$\cos \theta = \frac{a}{r} = \frac{a}{r(\theta)} \Rightarrow r(\theta) = \frac{a}{\cos \theta}$$

Damit wird dE_y dann:

$$dE_{y} = |d\vec{E}|\cos\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{\lambda dx}{r^{2}(\theta)} \frac{a}{r(\theta)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{a\lambda dx}{r^{3}(\theta)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{a\lambda dx}{a^{3}} \cos^{3}\theta$$

Um jetzt aufzuintegrieren muss zuletzt noch die Abhängigkeit von x und θ berücksichtigt werden:

$$\tan \theta = \frac{x}{a} \Rightarrow \frac{d\theta}{\cos^2 \theta} = \frac{dx}{a} \Rightarrow dx = \frac{ad\theta}{\cos^2 \theta}$$

Das in den Ausdruck für dE_v liefert dann:

$$dE_{y} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{a\lambda dx}{a^{3}} \cos^{3}\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{a^{2}\lambda d\theta}{a^{3}\cos^{2}} \cos^{3}\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{\lambda d\theta}{a} \cos\theta = \frac{\lambda}{4a\pi\epsilon_{0}} \cos\theta d\theta$$

Nun muss über den ganzen Stab integriert werden, sprich von $x = -\infty$ bis $x = \infty$. Nun ist ja $\theta = \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$ und a > 0. Also:

$$x = \pm \infty \Rightarrow \theta = \arctan(\pm \infty) = \pm \frac{\pi}{2}$$

Damit gilt nun:

$$E_{y} = \int_{\text{Draht}} dE_{y} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\lambda}{4a\pi\epsilon_{0}} \cos\theta d\theta = \frac{2\lambda}{4a\pi\epsilon_{0}} \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta d\theta = \frac{\lambda}{2a\pi\epsilon_{0}} \sin\theta \Big|_{0}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2\pi\epsilon_{0}} \frac{\lambda}{a}$$


14.6 Elektrischer Fluss und Satz von GauSS



Zusammenhang zwischen "Elektrischem Fluss" (Feldliniendurchsatz) durch eine Oberfläche und der eingeschlossenen Ladung.

⇒ Allgemeinere Formulierung des Coulomb-Gesetzes

14.6.1 Definition: Fluss ϕ eines Vektorfeldes \vec{E} durch einen Fläche A:



 $d\vec{A}$:Richtung \perp Fläche (nach AuSSen) Richtung der Flächennormale

Betrag dA: GröSSe der Fläche

Spezialfälle $\vec{E} - homogen \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot dA \cdot \cos \alpha$

• $\alpha = 0 : \vec{E} \parallel d\vec{A} : \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot dA$

• $\alpha = 90 : \vec{E} \perp d\vec{A} : \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$

14.6.2 GauSS'scher Satz

$$\phi = \oint\limits_{\substack{A \ geschlossen}} ec{E} \cdot dec{A} = rac{Qeingeschlossen}{\epsilon_0}$$

Der elektrische Fluss durch einer belieben geschlossenen Oberfläche hängt weder von der Form der Oberfläche, noch von der Ladungsverteilung $\varrho(\vec{r})$ ab, sondern nur von der eingeschlossenen Gesamtladung Q.

Mathematisch gilt:

$$\oint_{A} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{V} div \cdot \vec{E} \cdot dV = \int_{V} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \cdot dV$$

Nach GauSS aber auch:

$$\oint_{A} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{V} dQ = \int_{V} \varrho(\vec{r}) dV$$


Zusammen also:

$$\int_{V} \vec{\nabla} \vec{E} dV = \oint_{A} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{V} \frac{\varrho(\vec{r})}{\epsilon_{0}} dV \Rightarrow \boxed{\vec{\nabla} \vec{E} = \frac{\varrho(\vec{r})}{\epsilon_{0}}}$$

Die Ladungsverteilung im Raum ist die lokale Quelle ($\varrho(\vec{r}) > 0$) bzw. Senke ($\varrho(\vec{r}) < 0$) des elektrischen Feldes.

14.6.3 Beispiele

(i)Feld einer Punktladung




- Geeignete Wahl von A: Kugeloberfläche
- Symmetrie: $\vec{E}(\vec{r}) = E(r) \cdot \hat{e}_r$
- $\bullet \implies \vec{E} \parallel d\vec{A}$

$$\phi = \oint_A \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{A} = \oint_A E(r) \cdot \hat{e}_r \cdot d\vec{A}$$
$$= \oint_A E(r) \cdot dA$$
$$= E(r) \cdot \oint_A dA$$
$$= E(r) \cdot 4\pi r^2$$

GauSS:
$$\phi \stackrel{!}{=} \frac{Q}{\epsilon_0} = E(r) \cdot 4\pi r^2 \implies E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2}$$

(ii) Ladung auf beliebig geformten Leitern



$$\phi = \oint_A \vec{E} d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0} = 0$$

(iii) Feld einer leitenden Kugel mit Ladung Q: (Ladung auf der Oberfläche)


Aus der Symmetrie des Problems ist ersichtlich: $\vec{E}(\vec{r}) = E(\vec{r}) \cdot \hat{e}_r$

Im Inneren, also für r < R, gilt nach der vorherigen Überlegung: E = 0 AuSSerhalb, also r > R, wird als GauSSfläche wieder eine Kugel mit Radius r gewählt. Dan gilt nach GauSS:


$$\frac{Q}{\epsilon_0} = \phi = \oint_A E(r)dA = E(r)4\pi r^2 \implies E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

Zusammen kann E(r) also abschnittsweise angegeben werden:

$$E(r) = \left\{ egin{array}{ll} 0 & , r < R \ rac{1}{4\pi\epsilon_0}rac{Q}{r^2} & , r > R \end{array}
ight.$$



(iv) Feld einer homogen geladenen Kugel




$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \text{ für } r < R \rho = 0 \text{ für } r > R$$

$$\frac{r < R}{\phi} = \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0}$$

$$Q_{in} = Q \cdot \frac{r^3}{R^3}$$


$$\Longrightarrow E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{R^3} \cdot r$$



⇒ Von AuSSen ist nicht feststellbar, ob die geladene Kugel massiv oder

hohl ist (Leiter oder homogen geladener Isolator)!


(v) Unendlich lnager homogen geladener Draht




Zylinderkoordinaten:

$$\begin{split} \lambda &= \frac{dq}{dL} = (\frac{Q}{R}) \leftarrow \text{als endliche lange l} \\ \vec{E}(\vec{r}) &= \vec{E}(r) = E(r) \cdot \hat{e}_r \\ \phi &= \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint_A E(r) dA = E(r) \oint_A da = E(r) \cdot 2\pi r l \\ \phi &= \frac{Q_{ges}}{\epsilon_0} \implies E(r) = \frac{Q_{ges}}{2\pi \epsilon_0 \cdot r l} \\ E(r) &= \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} \end{split}$$

(vi) Unendlich langer, homogen geladener leitender Zylinder



(vii) Feld einer homogen geladener unendliche leitenden Ebene



$$\sigma = \frac{Q}{A}$$

$$\phi = \oint_{A} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{A,stirn} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{A,mantel} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

 \vec{E} -Ebene

E-Ebene

Beitrag Über Mantelfläche verschwindet
$$(d\vec{A} \perp \vec{E})$$
 $\phi = \oint_A \vec{E} d\vec{A} = 2 \cdot E \cdot A_{stirn} \stackrel{G.S.}{=} \frac{Q}{\epsilon_0}$
 $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

14.7 Das elektrische Potenzial

Coulombkraft: Zentralkraft, konservativ $\implies \exists$ potentielle Energie (siehe 14.3) für Ladungen q_0 im \vec{E} -Feld gilt:

$$E_{pot}(\vec{r}) = -q_0 \cdot \int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{r}$$

Für das elektrische Potenzial $\varrho(\vec{r})$ gilt:

$$oxed{arphi = -\int_{\infty}^{ec{r}} ec{E}(ec{r}) \cdot dec{r} = rac{1}{q_0} E_{pot} \cdot (ec{r})}$$

 \rightarrow Beachte: Arbeit ist unabhängig vom Weg! Verschiebe q_0 von \vec{r}_1 nach \vec{r}_2 ; die benötigte Arbeit ist:

$$\begin{split} W_{12} &= \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = q_0 \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} \\ &= q_0 \cdot (\varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2)) \end{split}$$

 $\varrho(\vec{r})$ nur bis auf Integrationskonste bestimmt! Die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten:

$$U=arphi(ec{r}_1)-arphi(ec{r}_2)=rac{W_{12}}{q_0}$$
 heiSSt elektrische Spannung!

 $q_0 \cdot U$ ist die Arbeit, die man braucht um q_0 von \vec{r}_1 nach \vec{r}_2 zu bringen!

$$[U] = 1Volt = 1V = 1\frac{I}{C}$$

Beachte: $\varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2) = -\oint \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = 0!!$

Typische Spannungen:

Batterie: 1,5V

Stadtnetz: 220V

berlandleitung: 250kV

Blitz: 10 - 15MV

Beispiele: (i) Punktladung:

$$\varphi(\vec{r}) = -\int \vec{E}(\vec{r'}) \cdot d\vec{r'}; \vec{E} = E \cdot \hat{e}_r$$
$$= -\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_{\infty}^r \frac{d\vec{r}}{r^2}$$

$$\varphi(\vec{r}) = \varphi(r) = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 \cdot r}$$


Äquipotenzialflächen: r=const.

(in 3D: Kugelflächen

in 2D: Kreise)

(ii) Mehrere Punktladungen

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_i \frac{q_i}{|\vec{r} - \tilde{\vec{r}}_i|}$$




$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{q}{r_1} - \frac{q}{r_2}\right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} - \frac{r_2 - r_1}{r_1 \cdot r_2}$$

$$\begin{array}{c} \text{für } \underbrace{d \ll r}_{\text{Fernfeld}} : r_1 \cdot r_2 = r^2 \\ \\ r_2 - r_1 = d \cdot \cos \theta \end{array}$$

$$\varphi(\vec{r}) = \varphi(r) = \frac{q \cdot d \cdot \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^2} = \frac{\varphi \cdot \cos \theta}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2}$$

Potenzialverteilung:



(iii) Kontinuierliche Ladungsverteilung:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_{\tilde{V}} \frac{dQ}{|\vec{r} - \tilde{\vec{r}}|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_{\tilde{V}} d\tilde{V} \left\{ \frac{\varphi(\vec{r})}{|\vec{r} - \tilde{\vec{r}}|} \right\}$$

14.7.1 Elektrisches Feld und Potenzial

 $arphi(\vec{r})$: Skalare GröSSe, manchmal einfache zu berechen als $\vec{E}(\vec{r})$

 $\implies \vec{E}(\vec{r})$ aus $\varphi(\vec{r})$ bestimmen?

$$\varphi = \varphi(\vec{r}) = \varphi(x, y, z); \vec{E} = \vec{E}(\vec{r}) = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$
$$d\vec{r} = \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{d\varphi}_{\text{vollständiges Differential}} = -\vec{E}d\vec{r} = -(E_x dx + E_y dy + E_z dz) \ (*)$$

$$d\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \cdot dy + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \cdot dz \, (**)$$

(*),(**):
$$\left\{E_{x}=-\frac{\partial \varphi}{\partial x}E_{x}=-\frac{\partial \varphi}{\partial x}E_{x}=-\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right\} \implies \vec{\underline{E}}=-grad\varphi$$

 \vec{E} zeigt in Richtung des betragsmäSSig gröSSten Anstiegs von φ , allerdiings in abnehmende Richtung.

Äquipontenziallinie: $d\varphi = -\vec{E} \cdot d\vec{r}$ längst einer solchen Linie ist: $d\varphi = 0 \implies -\vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$ $\implies \vec{E} \perp d\vec{r}$

Beispiel: Punktladung

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$$

Kugelkoordinaten, Kugelsymmetrie: $\vec{E}=abla\cdotarphi=-rac{\partialarphi}{\partial r}\cdot\hat{e}_r$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial r} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} \implies \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{e}_r$$

14.7.2 Poisson- und Laplace Gleichung:

GauSS'scher Satz: $div\vec{E} = \vec{\nabla} = \frac{\varrho}{\epsilon_0}$

Potenzial: $\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$

Spezialfall: $\varphi = 0 \implies \text{Laplace-Gleich} = \underline{\Delta \varphi = 0}$


14.8 Elektrisches Feld in der Umgebung von Leitern

GauSS'scher Satz: $\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0 \implies \varrho = 0$ (Leiter im Inneren Feldfrei!)

Potenzial: $\varphi(r) = -\int \vec{E} d\vec{r} = \text{const.}$

⇒ Leiteroberfläche ist Äquipotenzialfläche


Beispiel: Elektrisches Feld an Kugeloberfläche:



für jede Leiteroberfläche berechenbar:

$$\oint_{A} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Beispiel:



Fläche:
1,2:
$$\vec{E} \perp d\vec{A} \implies$$
 "0"
3: $\vec{E} = 0 \implies 0$
4: $E \cdot A = \frac{Q}{\epsilon_0}$

$$3: \vec{E} = 0 \implies 0$$

4:
$$E \cdot A = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\implies |\vec{E}| = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \sigma$$

$$\implies \text{Die GröSSe von } E_{\perp} \text{ an der Oberfläche ist } \frac{\sigma}{\epsilon_0}!$$

Weiter mit der Kugel: $E_a = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{4\pi \cdot R^2}$

$$\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot R} \implies E_a = \frac{\varphi}{R}$$


Bei gegebenen Potenzial ist Feldstärke an der Oberfläche umgekehrt proportional zum Kreisradius!


Lokal:
$$|\vec{E}| = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{\varphi}{R}$$

$$\underline{\mathsf{R}\;\mathsf{Klein}\implies\varphi\;\mathsf{groSS},\sigma\;\mathsf{groSS}}$$

14.8.1 Anwendungen:

Feldemmissions-Elektronenmikroskop:





$$|\vec{E}|=rac{arphi}{R}=rac{10kV}{10^{-7}m}=10^11rac{V}{m}$$
 an der Wolfram-Spitze Bewegung der Elektronen Entlang der Feldlinien

- vergröSSertes Bild der Wolfram-Spitze
- VergröSSerung: $\frac{R_{Schirm}}{R_{Spitze}} \approx \underline{10^6}$

- so erstmals Atome sichtbar gemacht
- Objekte $< 10^{-9} m \implies < 1mm!$

14.8.2 Elektrisches Feld zwischen geladenen Leitern

Anwendung: 2 isolierte, entgegengesetzt geladene Leiter, (⇒ Kondensator)



Coulomb: $|\vec{E}| \propto |Q|$

Spannung: $U_{21} = \varphi_2 - \varphi_1 = -\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{r} \propto Q$ ist unabhängig vom Weg!

$$\implies Q \propto U$$

Proportionalitätskonstante?

$$Q = C \cdot U$$

C:Kapazität Einheit $[C] = \frac{1C}{1V} = 1F$ (Farad)


$$typisch: 10^{-6}F = 1\mu F$$

$$10^{-9}F = 1nF$$

$$10^{-12}F = 1pF$$

14.8.3 Berechnung der Kapazität:

Erinnerung: homogen geladene Platte: $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$




Im AuSSenraum: Kompensation

Im Innenraum: Addition

Im Innenraum: $|\vec{E}| = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

14.8.4 Feldstärke im Inneres eines Plattenkondensator:



Seicherung von Ladungen auf voneinander isolierten leitenden Platten, Aufladung über Spannungsquelle oder Batterie.

Spannungspotenzialdifferenz: $U_{21} = p_2 - p_1 = \int \vec{F} d\vec{r} = E \cdot d$ $U = Ed = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot d = \frac{Q}{\epsilon_0 \cdot A} \cdot d$ mit $Q = C \cdot U$ folgt $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$

$$|\vec{E}| = \frac{Q}{\epsilon_0 \cdot A}$$
 ist unabhängig von d
$$C = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$$
 ist eine rein geometrische GröSSe

$$d \uparrow \Longrightarrow C \downarrow \Longrightarrow U \uparrow$$

$$d\downarrow \Longrightarrow C\uparrow \Longrightarrow U\downarrow$$

14.8.5 Realisierung von Kondensatoren:

GroSSes C: A groSS, d klein

Beidseitiges Bedampfte dünne Kunststofffläche, dann aufrollen, \implies Kunststoffläche, \implies

GröSSenordnung:

$$\frac{d = 1mm}{A = 1cm^2} C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$
 (1)

=
$$8, 8 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2} \frac{10^{-4}m^2}{10^{-3}m}$$

= $0, 9 \cdot 10^{-12} F$
 $\approx 1pF \times \text{Anzahl der Lagen}$

14.8.6 Energie eines aufgeladenen Kondensators

Kondensator C sie mit Ladung q aufgeladen: $U = \frac{q}{c}$

Die Arbeit, die zum Aufbringen einer weiteren Ladung benötigt wird, hängt vom aktuellen Ladungszustand ab:

$$dW = dq \cdot U(q)$$
$$= dq \cdot \frac{q \cdot d}{A \cdot \epsilon_0}$$

$$W = \int_0^Q dW = \frac{d}{A\epsilon_0} \int_0^Q q/c dot d \cdot q = \frac{1}{2} \frac{1}{C} Q^2 = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$$
Energiedichte:
$$\underbrace{\frac{W}{V}}_{A \cdot d} = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d} \frac{1}{A d} E^2 d^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

(Dieses Ergebnis gilt auch für andere Feldverteilungen, nicht nur im Plattenkondensator)

 \rightarrow Feldenergie $\propto E^2$ (später wichtig!)

⇒ wichtige Anwendung: Schnelle Entladung eines langsam aufgeladenen Kondensators ⇒ Kurzzeitig hohe Leistung!

Beispiele : Defibrilator, Blitzlicht

14.8.7 Entladen eines Kondensators

$$C = 8 \cdot 20\mu F; U = 500V$$

$$W = \frac{1}{2} \cdot CU^2 = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 10^{-5} F \cdot 25 \cdot 10^4 V^2$$

= 20J

Entladung in $1ms \rightarrow 20kW$


Defibrilator: 100 - 800kW

Fusionsanlage: Kondensatorbatteri ermöglichen W 10⁶J

Entladung in 3ns

 $\implies P = 3 \cdot 10^{14} W$

14.8.8 Kraft zwischen Zwei Kondensatorplatten



Anziehungskraft zwischen entgegengesetzt geladenen Kondensatorplatten \implies Arbeit gegen Kraft F, um Abstand um Δd zu erhöhen.

Volumenänderung:

$$\Delta V = A \cdot \Delta d$$

$$\Delta W = \frac{1}{2} \cdot \epsilon_0 |\vec{E}|^2 \cdot A \cdot \Delta d$$

$$\Delta W = F \cdot \Delta d \implies \underline{F} = \frac{\epsilon_0}{2} \cdot |\vec{E}|^2 \cdot A = \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{V}{d}\right)^2 \cdot A \propto V^2$$

14.8.9 Kraft zwischen Kondensatorplatten

$$U = 2000V; d = 10mm; = 30cm \implies A = 0,071m^2$$

$$F = \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{V}{d} \right)^2 \cdot A = = 0,0197N$$

Die äquivalente Masse wird von der Waage angezeigt:

$$M = \frac{F}{g} = 1m29g$$
 (gemessen: $m = 1,33g$)

Verdopplung von U auf $4000V \implies 4$ -Fache Masse.

(gemessen: $m \approx 5,22g$)

14.9 Isolatoren (Dielektrikum) im elektrischen Feld