

INFORMATICA I


Uso de los Sockets

Ing.Juan Carlos Cuttitta


Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires Departamento de Ingeniería Electrónica

9 de septiembre de 2019


- Crear el socket mediante la función socket().
- Asignar una dirección final al socket a la que pueda referirse el otro interlocutor. Función bind().
- 3 En sockets tipo stream, es necesario conectar con otro socket cuya dirección debemos conocer y se logra con la función connect() para el proceso cliente y las funciones listen() y accept() para el proceso servidor.
- Comunicarse. En sockets tipo stream,basta usar write() para volcar datos en el socket que el otro extremo puede leer mediante la función read(), y a la inversa.
- cuando la comunicación se da por finalizada, ambos deben cerrar el socket con la función close().




- Crear el socket mediante la función socket().
- Asignar una dirección final al socket a la que pueda referirse el otro interlocutor. Función bind().
- En sockets tipo stream, es necesario conectar con otro socket cuya dirección debemos conocer y se logra con la función connect() para el proceso cliente y las funciones listen() y accept() para el proceso servidor.
- Comunicarse. En sockets tipo stream,basta usar write() para volcar datos en el socket que el otro extremo puede leer mediante la función read(), y a la inversa.
- cuando la comunicación se da por finalizada, ambos deben cerrar el socket con la función close().




- Crear el socket mediante la función socket().
- Asignar una dirección final al socket a la que pueda referirse el otro interlocutor. Función bind().
- En sockets tipo stream, es necesario conectar con otro socket cuya dirección debemos conocer y se logra con la función connect() para el proceso cliente y las funciones listen() y accept() para el proceso servidor.
- Comunicarse. En sockets tipo stream,basta usar write() para volcar datos en el socket que el otro extremo puede leer mediante la función read(), y a la inversa.
- cuando la comunicación se da por finalizada, ambos deben cerrar el socket con la función close().



- Crear el socket mediante la función socket().
- Asignar una dirección final al socket a la que pueda referirse el otro interlocutor. Función bind().
- En sockets tipo stream, es necesario conectar con otro socket cuya dirección debemos conocer y se logra con la función connect() para el proceso cliente y las funciones listen() y accept() para el proceso servidor.
- Comunicarse. En sockets tipo stream,basta usar write() para volcar datos en el socket que el otro extremo puede leer mediante la función read(), y a la inversa.
- cuando la comunicación se da por finalizada, ambos deben cerrar el socket con la función close().



- Crear el socket mediante la función socket().
- Asignar una dirección final al socket a la que pueda referirse el otro interlocutor. Función bind().
- En sockets tipo stream, es necesario conectar con otro socket cuya dirección debemos conocer y se logra con la función connect() para el proceso cliente y las funciones listen() y accept() para el proceso servidor.
 - Comunicarse. En sockets tipo stream,basta usar write() para volcar datos en el socket que el otro extremo puede leer mediante la función read(), y a la inversa.
- cuando la comunicación se da por finalizada, ambos deben cerrar el socket con la función close().



```
s = socket(fam_pro, tipo_ser, protocolo);
```

- s: Valor devuelto por la función. Tiene que ser de tipo entero.
 - Un valor negativo significa que ha ocurrido un error.
 - Un valor positivo será el descriptor del socket y es el que se usará en las funciones siguientes.
- 2 fam_pro: Especifica la familia de protocolos que se usará en la comunicación.
 - PF_UNIX: para comunicar procesos UNIX en la misma máquina.
 - PF_INET: para comunicar procesos en diferentes máquinas a través de Internet.
 - Estas constantes están definidas en el fichero <sys/socket.h>.

```
s = socket(fam_pro, tipo_ser, protocolo);
```

- s: Valor devuelto por la función. Tiene que ser de tipo entero.
 - Un valor negativo significa que ha ocurrido un error.
 - Un valor positivo será el descriptor del socket y es el que se usará en las funciones siguientes.
- 2 fam_pro: Especifica la familia de protocolos que se usará en la comunicación.
 - PF_UNIX: para comunicar procesos UNIX en la misma máquina.
 - PF_INET: para comunicar procesos en diferentes máquinas a través de Internet.
 - Estas constantes están definidas en el fichero <sys/socket.h>.

```
s = socket(fam_pro, tipo_ser, protocolo);
```

- s: Valor devuelto por la función. Tiene que ser de tipo entero.
 - Un valor negativo significa que ha ocurrido un error.
 - Un valor positivo será el descriptor del socket y es el que se usará en las funciones siguientes.
- 2 fam_pro: Especifica la familia de protocolos que se usará en la comunicación.
 - PF_UNIX: para comunicar procesos UNIX en la misma máquina.
 - PF_INET: para comunicar procesos en diferentes máquinas a través de Internet.
 - Estas constantes están definidas en el fichero <svs/socket.h>.

```
s = socket(fam_pro, tipo_ser, protocolo);
```

- s: Valor devuelto por la función. Tiene que ser de tipo entero.
 - Un valor negativo significa que ha ocurrido un error.
 - Un valor positivo será el descriptor del socket y es el que se usará en las funciones siguientes.
- fam_pro: Especifica la familia de protocolos que se usará en la comunicación.
 - PF_UNIX: para comunicar procesos UNIX en la misma máquina.
 - PF_INET: para comunicar procesos en diferentes máquinas a través de Internet.
 - Estas constantes están definidas en el fichero <sys/socket.h>.

```
s = socket(fam_pro, tipo_ser, protocolo);
```

- s: Valor devuelto por la función. Tiene que ser de tipo entero.
 - Un valor negativo significa que ha ocurrido un error.
 - Un valor positivo será el descriptor del socket y es el que se usará en las funciones siguientes.
- fam_pro: Especifica la familia de protocolos que se usará en la comunicación.
 - PF_UNIX: para comunicar procesos UNIX en la misma máquina.
 - PF_INET: para comunicar procesos en diferentes máquinas a través de Internet.
 - Estas constantes están definidas en el fichero <sys/socket.h>.

```
s = socket(fam_pro, tipo_ser, protocolo);
```

- s: Valor devuelto por la función. Tiene que ser de tipo entero.
 - Un valor negativo significa que ha ocurrido un error.
 - Un valor positivo será el descriptor del socket y es el que se usará en las funciones siguientes.
- fam_pro: Especifica la familia de protocolos que se usará en la comunicación.
 - PF_UNIX: para comunicar procesos UNIX en la misma máquina.
 - PF_INET: para comunicar procesos en diferentes máquinas a través de Internet.
 - Estas constantes están definidas en el fichero <sys/socket.h>.

```
s = socket(fam_pro, tipo_ser, protocolo);
```

- s: Valor devuelto por la función. Tiene que ser de tipo entero.
 - Un valor negativo significa que ha ocurrido un error.
 - Un valor positivo será el descriptor del socket y es el que se usará en las funciones siguientes.
- fam_pro: Especifica la familia de protocolos que se usará en la comunicación.
 - PF_UNIX: para comunicar procesos UNIX en la misma máquina.
 - PF_INET: para comunicar procesos en diferentes máquinas a través de Internet.
 - Estas constantes están definidas en el fichero <sys/socket.h>.

La llamada a socket() es de la siguiente forma:

```
s = socket(fam_pro, tipo_ser, protocolo);
```

- tipo_ser: El socket será:
 - SOCK_STREAM para tipo stream.
 - SOCK_DGRAM para tipo datagram.
- protocolo: Especifica que tipo de protocolo:
 - Para el servicio stream (TCP)
 - Para el servicio datagram (UDP)
 - Lo mejor es poner un cero que significa que el sistema elija el protocolo más adecuado para el tipo solicitado.

Para crear un socket de tipo stream para una comunicación a través de la red. la llamada sería:

```
s = socket( PF_INET, SOCK_STREAM, 0 )
```

La llamada a socket() es de la siguiente forma:

```
s = socket(fam_pro, tipo_ser, protocolo);
```

- tipo_ser: El socket será:
 - SOCK_STREAM para tipo stream.
 - SOCK_DGRAM para tipo datagram.
- protocolo: Especifica que tipo de protocolo:
 - Para el servicio stream (TCP)
 - Para el servicio datagram (UDP)
 - Lo mejor es poner un cero que significa que el sistema elija el protocolo más adecuado para el tipo solicitado.

Para crear un socket de tipo stream para una comunicación a través de la red. la llamada sería:

s = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);

La llamada a socket() es de la siguiente forma:

```
s = socket(fam_pro, tipo_ser, protocolo);
```

- tipo_ser: El socket será:
 - SOCK_STREAM para tipo stream.
 - SOCK_DGRAM para tipo datagram.
- 2 protocolo: Especifica que tipo de protocolo:
 - Para el servicio stream (TCP)
 - Para el servicio datagram (UDP)
 - Lo mejor es poner un cero que significa que el sistema elija el protocolo más adecuado para el tipo solicitado.

Para crear un socket de tipo stream para una comunicación a través de la red, la llamada sería:

s = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);

La llamada a socket() es de la siguiente forma:

```
s = socket(fam_pro, tipo_ser, protocolo);
```

- tipo_ser: El socket será:
 - SOCK_STREAM para tipo stream.
 - SOCK_DGRAM para tipo datagram.
- protocolo: Especifica que tipo de protocolo:
 - Para el servicio stream (TCP)
 - Para el servicio datagram (UDP).
 - Lo mejor es poner un cero que significa que el sistema elija el protocolo más adecuado para el tipo solicitado.

Para crear un socket de tipo stream para una comunicación a través de la red, la llamada sería:

```
s = socket( PF_INET, SOCK_STREAM, 0 );
```

La llamada a socket() es de la siguiente forma:

```
s = socket(fam_pro, tipo_ser, protocolo);
```

- tipo_ser: El socket será:
 - SOCK_STREAM para tipo stream.
 - SOCK_DGRAM para tipo datagram.
- protocolo: Especifica que tipo de protocolo:
 - Para el servicio stream (TCP)
 - Para el servicio datagram (UDP).
 - Lo mejor es poner un cero que significa que el sistema elija el protocolo más adecuado para el tipo solicitado.

Para crear un socket de tipo stream para una comunicación a través de la red, la llamada sería:

```
s = socket( PF_INET, SOCK_STREAM, 0 );
```

La llamada a socket() es de la siguiente forma:

```
s = socket(fam_pro, tipo_ser, protocolo);
```

- tipo_ser: El socket será:
 - SOCK_STREAM para tipo stream.
 - SOCK_DGRAM para tipo datagram.
- protocolo: Especifica que tipo de protocolo:
 - Para el servicio stream (TCP)
 - Para el servicio datagram (UDP).
 - Lo mejor es poner un cero que significa que el sistema elija el protocolo más adecuado para el tipo solicitado.

Para crear un socket de tipo stream para una comunicación a través de la red, la llamada sería:

```
s = socket( PF_INET, SOCK_STREAM, 0 );
```

La llamada a socket() es de la siguiente forma:

```
s = socket(fam_pro, tipo_ser, protocolo);
```

- tipo_ser: El socket será:
 - SOCK_STREAM para tipo stream.
 - SOCK_DGRAM para tipo datagram.
- protocolo: Especifica que tipo de protocolo:
 - Para el servicio stream (TCP)
 - Para el servicio datagram (UDP).
 - Lo mejor es poner un cero que significa que el sistema elija el protocolo más adecuado para el tipo solicitado.

Para crear un socket de tipo stream para una comunicación a través de la red, la llamada sería:

```
s = socket( PF_INET, SOCK_STREAM, 0 );
```

La llamada a socket() es de la siguiente forma:

```
s = socket(fam_pro, tipo_ser, protocolo);
```

- tipo_ser: El socket será:
 - SOCK_STREAM para tipo stream.
 - SOCK_DGRAM para tipo datagram.
- protocolo: Especifica que tipo de protocolo:
 - Para el servicio stream (TCP)
 - Para el servicio datagram (UDP).
 - Lo mejor es poner un cero que significa que el sistema elija el protocolo más adecuado para el tipo solicitado.

Para crear un socket de tipo stream para una comunicación a través de la red, la llamada sería:

```
s = socket( PF_INET, SOCK_STREAM, 0 );
```

- Un socket queda definido cuando contiene a todos los parámetros siguientes:
 - protocolo
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local
 - dirección IP máquina remota
 - número puerto de protocolo remoto
- ② Con la función socket() se crea un socket y se le asigna el protocolo,pero quedan sin asignar los restantes cuatro parámetros.
- a la función bind() asignará los parámetros
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local

La sintaxis de bind() es la siguiente:

- Un socket queda definido cuando contiene a todos los parámetros siguientes:
 - protocolo
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local
 - dirección IP máquina remota
 - número puerto de protocolo remoto
- ② Con la función socket() se crea un socket y se le asigna el protocolo,pero quedan sin asignar los restantes cuatro parámetros.
- la función bind() asignará los parámetros
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local

La sintaxis de bind() es la siguiente:

- Un socket queda definido cuando contiene a todos los parámetros siguientes:
 - protocolo
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local
 - dirección IP máquina remota
 - número puerto de protocolo remoto
- ② Con la función socket() se crea un socket y se le asigna el protocolo,pero quedan sin asignar los restantes cuatro parámetros.
- Ia función bind() asignará los parámetros
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local

La sintaxis de bind() es la siguiente:

- Un socket queda definido cuando contiene a todos los parámetros siguientes:
 - protocolo
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local
 - dirección IP máquina remota
 - número puerto de protocolo remoto
- ② Con la función socket() se crea un socket y se le asigna el protocolo,pero quedan sin asignar los restantes cuatro parámetros.
- Ia función bind() asignará los parámetros
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local

La sintaxis de bind() es la siguiente:

- Un socket queda definido cuando contiene a todos los parámetros siguientes:
 - protocolo
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local
 - dirección IP máquina remota
 - número puerto de protocolo remoto
- ② Con la función socket() se crea un socket y se le asigna el protocolo,pero quedan sin asignar los restantes cuatro parámetros.
- Ia función bind() asignará los parámetros
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local

La sintaxis de bind() es la siguiente:

- Un socket queda definido cuando contiene a todos los parámetros siguientes:
 - protocolo
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local
 - dirección IP máquina remota
 - número puerto de protocolo remoto
- ② Con la función socket() se crea un socket y se le asigna el protocolo,pero quedan sin asignar los restantes cuatro parámetros.
- Ia función bind() asignará los parámetros
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local

La sintaxis de bind() es la siguiente:

- Un socket queda definido cuando contiene a todos los parámetros siguientes:
 - protocolo
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local
 - dirección IP máquina remota
 - número puerto de protocolo remoto
- Con la función socket() se crea un socket y se le asigna el protocolo,pero quedan sin asignar los restantes cuatro parámetros.
- la función bind() asignará los parámetros
 dirección IP máquina local
 número puerto de protocolo local
- La sintaxis de bind() es la siguiente:
 - retcod=bind(s, dir_fin, lon_dir_fin);

- Un socket queda definido cuando contiene a todos los parámetros siguientes:
 - protocolo
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local
 - dirección IP máquina remota
 - número puerto de protocolo remoto
- On la función socket() se crea un socket y se le asigna el protocolo,pero quedan sin asignar los restantes cuatro parámetros.
- la función bind() asignará los parámetros
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local

La sintaxis de bind() es la siguiente:

- Un socket queda definido cuando contiene a todos los parámetros siguientes:
 - protocolo
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local
 - dirección IP máquina remota
 - número puerto de protocolo remoto
- On la función socket() se crea un socket y se le asigna el protocolo,pero quedan sin asignar los restantes cuatro parámetros.
- la función bind() asignará los parámetros
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local

La sintaxis de bind() es la siguiente:

- Un socket queda definido cuando contiene a todos los parámetros siguientes:
 - protocolo
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local
 - dirección IP máquina remota
 - número puerto de protocolo remoto
- On la función socket() se crea un socket y se le asigna el protocolo,pero quedan sin asignar los restantes cuatro parámetros.
- la función bind() asignará los parámetros
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local

La sintaxis de bind() es la siguiente:

- Un socket queda definido cuando contiene a todos los parámetros siguientes:
 - protocolo
 - dirección IP máquina local
 - número puerto de protocolo local
 - dirección IP máquina remota
 - número puerto de protocolo remoto
- On la función socket() se crea un socket y se le asigna el protocolo,pero quedan sin asignar los restantes cuatro parámetros.
- la función bind() asignará los parámetros
 - dirección IP máguina local
 - número puerto de protocolo local

La sintaxis de bind() es la siguiente:

- s: Es el descriptor devuelto por la función socket().
- dir_fin: Es la dirección y puerto local que queremos asignar al socket. Este parámetro es un puntero a una estructura de tipo sockaddr.
 - sockaddr_in para las conexiones de la familia AF_INET
 sockaddr_un para las conexiones de la familia AF_UNIX
- lon_dir_fin: Es el tamaño en bytes del parámetro anterior. Lo habitual es usar la macro sizeof para averiguar este tercer parámetro.
- etcod: Código de retorno de la función
 - Si retorna 0, la operación se ha completado con éxito
 - Si retorna -1 significa que ha ocurrido un error

- s: Es el descriptor devuelto por la función socket().
- dir_fin: Es la dirección y puerto local que queremos asignar al socket. Este parámetro es un puntero a una estructura de tipo sockaddr.
 - sockaddr_in para las conexiones de la familia AF_INET
 - sockaddr_un para las conexiones de la familia AF_UNIX
- lon_dir_fin: Es el tamaño en bytes del parámetro anterior. Lo habitual es usar la macro sizeof para averiguar este tercer parámetro.
- etcod: Código de retorno de la función
 - Si retorna 0, la operación se ha completado con éxito
 - Si retorna -1 significa que ha ocurrido un error

- s: Es el descriptor devuelto por la función socket().
- dir_fin: Es la dirección y puerto local que queremos asignar al socket. Este parámetro es un puntero a una estructura de tipo sockaddr.
 - sockaddr_in para las conexiones de la familia AF_INET
 - sockaddr_un para las conexiones de la familia AF_UNIX
- lon_dir_fin: Es el tamaño en bytes del parámetro anterior. Lo habitual es usar la macro sizeof para averiguar este tercer parámetro.
- retcod: Código de retorno de la función.
 - Si retorna 0, la operación se ha completado con éxito.
 - Si retorna -1 significa que ha ocurrido un error

- s: Es el descriptor devuelto por la función socket().
- dir_fin: Es la dirección y puerto local que queremos asignar al socket. Este parámetro es un puntero a una estructura de tipo sockaddr.
 - sockaddr_in para las conexiones de la familia AF_INET
 - sockaddr_un para las conexiones de la familia AF_UNIX
- Ion_dir_fin: Es el tamaño en bytes del parámetro anterior. Lo habitual es usar la macro sizeof para averiguar este tercer parámetro.
- retcod: Código de retorno de la función
 - Si retorna 0, la operación se ha completado con éxito.
 - Si retorna -1 significa que ha ocurrido un error

- s: Es el descriptor devuelto por la función socket().
- dir_fin: Es la dirección y puerto local que queremos asignar al socket. Este parámetro es un puntero a una estructura de tipo sockaddr.
 - sockaddr_in para las conexiones de la familia AF_INET
 - sockaddr_un para las conexiones de la familia AF_UNIX
- Ion_dir_fin: Es el tamaño en bytes del parámetro anterior. Lo habitual es usar la macro sizeof para averiguar este tercer parámetro.
- etcod: Código de retorno de la función
 - Si retorna 0, la operación se ha completado con éxito.
 Si retorna -1 significa que ha ocurrido un error.

- s: Es el descriptor devuelto por la función socket().
- dir_fin: Es la dirección y puerto local que queremos asignar al socket. Este parámetro es un puntero a una estructura de tipo sockaddr.
 - sockaddr_in para las conexiones de la familia AF_INET
 - sockaddr_un para las conexiones de la familia AF_UNIX
- lon_dir_fin: Es el tamaño en bytes del parámetro anterior. Lo habitual es usar la macro sizeof para averiguar este tercer parámetro.
- retcod: Código de retorno de la función.
 - Si retorna 0, la operación se ha completado con éxito.
 - Si retorna -1 significa que ha ocurrido un error.

- s: Es el descriptor devuelto por la función socket().
- dir_fin: Es la dirección y puerto local que queremos asignar al socket. Este parámetro es un puntero a una estructura de tipo sockaddr.
 - sockaddr_in para las conexiones de la familia AF_INET
 - sockaddr_un para las conexiones de la familia AF_UNIX
- lon_dir_fin: Es el tamaño en bytes del parámetro anterior. Lo habitual es usar la macro sizeof para averiguar este tercer parámetro.
- retcod: Código de retorno de la función.
 - Si retorna 0, la operación se ha completado con éxito.
 - Si retorna -1 significa que ha ocurrido un error.

- s: Es el descriptor devuelto por la función socket().
- dir_fin: Es la dirección y puerto local que queremos asignar al socket. Este parámetro es un puntero a una estructura de tipo sockaddr.
 - sockaddr_in para las conexiones de la familia AF_INET
 - sockaddr_un para las conexiones de la familia AF_UNIX
- lon_dir_fin: Es el tamaño en bytes del parámetro anterior. Lo habitual es usar la macro sizeof para averiguar este tercer parámetro.
- retcod: Código de retorno de la función.
 - Si retorna 0, la operación se ha completado con éxito.
 - Si retorna -1 significa que ha ocurrido un error.

La función bind() recibe como segundo parámetro un puntero a una estructura de tipo struct sockaddr_in, por lo que es necesario hacer un cast. El tipo struct sockaddr_in está definido en <netinet/in.h> . Su aspecto es como sigue:

sin_addr En algunas máquinas es de tipo u_long

- sin_family: Es la familia del socket, AF_INET en nuestro caso, ya que estamos interesados sólo en sockets que comuniquen a través de Internet.
- Sin_port: Es el puerto de protocolo local. Este es un número que podemos elegir libremente, siempre que no esté en uso ese mismo puerto por otronproceso. Si usamos números de puerto libres por encima de 1000 no tendremos conflictos.
- sin_addr Es una estructura bastante sencilla

```
struct in_addr {
    unsigned long s_addr;
}
```

- sin_family: Es la familia del socket, AF_INET en nuestro caso, ya que estamos interesados sólo en sockets que comuniquen a través de Internet.
- sin_port: Es el puerto de protocolo local. Este es un número que podemos elegir libremente, siempre que no esté en uso ese mismo puerto por otronproceso. Si usamos números de puerto libres por encima de 1000 no tendremos conflictos.
- sin_addr Es una estructura bastante sencilla.

```
struct in_addr {
    unsigned long s_addr;
}
```

- sin_family: Es la familia del socket, AF_INET en nuestro caso, ya que estamos interesados sólo en sockets que comuniquen a través de Internet.
- sin_port: Es el puerto de protocolo local. Este es un número que podemos elegir libremente, siempre que no esté en uso ese mismo puerto por otronproceso. Si usamos números de puerto libres por encima de 1000 no tendremos conflictos.
- sin_addr Es una estructura bastante sencilla.

```
struct in_addr {
    unsigned long s_addr;
}
```

- sin_family: Es la familia del socket, AF_INET en nuestro caso, ya que estamos interesados sólo en sockets que comuniquen a través de Internet.
- sin_port: Es el puerto de protocolo local. Este es un número que podemos elegir libremente, siempre que no esté en uso ese mismo puerto por otronproceso. Si usamos números de puerto libres por encima de 1000 no tendremos conflictos.
- sin_addr Es una estructura bastante sencilla.

```
struct in_addr {
    unsigned long s_addr;
}
```

- sin_family: Es la familia del socket, AF_INET en nuestro caso, ya que estamos interesados sólo en sockets que comuniquen a través de Internet.
- sin_port: Es el puerto de protocolo local. Este es un número que podemos elegir libremente, siempre que no esté en uso ese mismo puerto por otronproceso. Si usamos números de puerto libres por encima de 1000 no tendremos conflictos.
- sin_addr Es una estructura bastante sencilla.

```
struct in_addr {
    unsigned long s_addr;
}
```

La estructura *in_addr*

s_addr es la dirección IP de nuestra máquina.
Lo normal es poner aquí la constante predefinida
INADDR_ANY, ya que una misma máquina puede tener varias
direcciones IP (si está conectada a varias redes
simultáneamente). Al poner INADDR_ANYestamos dejando
indeterminado el dato de dirección local con lo que nuestro
programa podrá aceptar conexiones de todas las redes a las
que pertenezca la máquina.

Lo habitual es que cada máquina pertenezca sólo a una red, por lo que poner INADDR_ANY es igual a poner la dirección IP de la máquina en cuestión, con la ventaja de que no necesitamos conocer esta dirección, y además el programa es más portable, ya que el mismo código fuente compilado en otra máquina (con otra dirección IP) funcionaría igual.

```
1 #include < sys / types . h>
2 #include < netinet / in . h>
3 #include < sys / socket.h>
4 . . .
5 int s:
6 struct sockaddr in local;
7 . . .
     s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0);
8
      ... /* Comprobacion de errores */
9
      local.sin family=AF INET;
10
      local.sin port=htons(15001);
11
      local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
12
     bind(s,(struct sockaddr *) &local, size of local);
13
14 . . .
```

- Es necesario hacer un cast en el segundo parámetro de bind().
- ② El tercer parámetro de bind() es el tamaño en bytes del segundo parámetro. Lo más cómodo es usar la macro sizeof que nos devuelve este valor.
- Stá prohibido no comprobar errores !!
- El puerto que hemos usado (15001) lo hemos elegido arbitrariamente,pero deberá ser conocido también por el otro interlocutor.
- Las funciones htons() y htonl() se usan para traducir cantidades de más de 1 byte entre el formato utilizado por nuestra computadora y el utilizado por la red. Existen otras dos funciones para la traducción inversa.

- Se necesario hacer un cast en el segundo parámetro de bind().
- El tercer parámetro de bind() es el tamaño en bytes del segundo parámetro. Lo más cómodo es usar la macro sizeof que nos devuelve este valor.
- Stá prohibido no comprobar errores !!
- El puerto que hemos usado (15001) lo hemos elegido arbitrariamente,pero deberá ser conocido también por el otro interlocutor.
- Las funciones htons() y htonl() se usan para traducir cantidades de más de 1 byte entre el formato utilizado por nuestra computadora y el utilizado por la red. Existen otras dos funciones para la traducción inversa.

- Se necesario hacer un cast en el segundo parámetro de bind().
- El tercer parámetro de bind() es el tamaño en bytes del segundo parámetro. Lo más cómodo es usar la macro sizeof que nos devuelve este valor.
- Stá prohibido no comprobar errores !!
- El puerto que hemos usado (15001) lo hemos elegido arbitrariamente,pero deberá ser conocido también por el otro interlocutor.
- Las funciones htons() y htonl() se usan para traducir cantidades de más de 1 byte entre el formato utilizado por nuestra computadora y el utilizado por la red. Existen otras dos funciones para la traducción inversa.

- Se necesario hacer un cast en el segundo parámetro de bind().
- El tercer parámetro de bind() es el tamaño en bytes del segundo parámetro. Lo más cómodo es usar la macro sizeof que nos devuelve este valor.
- Stá prohibido no comprobar errores !!
- El puerto que hemos usado (15001) lo hemos elegido arbitrariamente,pero deberá ser conocido también por el otro interlocutor.
- Las funciones htons() y htonl() se usan para traducir cantidades de más de 1 byte entre el formato utilizado por nuestra computadora y el utilizado por la red. Existen otras dos funciones para la traducción inversa.

- Se necesario hacer un cast en el segundo parámetro de bind().
- El tercer parámetro de bind() es el tamaño en bytes del segundo parámetro. Lo más cómodo es usar la macro sizeof que nos devuelve este valor.
- Stá prohibido no comprobar errores !!
- El puerto que hemos usado (15001) lo hemos elegido arbitrariamente,pero deberá ser conocido también por el otro interlocutor.
- Las funciones htons() y htonl() se usan para traducir cantidades de más de 1 byte entre el formato utilizado por nuestra computadora y el utilizado por la red. Existen otras dos funciones para la traducción inversa.

Es necesario hacer estas conversiones porque cada máquina puede tener su propio criterio para ordenar los bytes de estas cantidades (Little Endian o Big Endian), pero el criterio de la red es único, en concreto Big Endian.

- htons(): Host to Network Short. Convierte un valor corto (2 bytes) del formato usado por el host (nuestra máquina) al usado por la red.
- htonl(): Host to Network Long. Convierte un valor largo (4 bytes) del formato usado por el host (nuestra máquina) al usado por la red.
- ntohs(): Network to Host Short. Convierte un valor corto (2 bytes) del formato usado por la red al usado por el host (nuestra máquina).
- ntohl(): Network to Host Long. Convierte un valor largo (4 bytes) del formato usado por la red al usado por el host (nuestra máquina).

Es necesario hacer estas conversiones porque cada máquina puede tener su propio criterio para ordenar los bytes de estas cantidades (Little Endian o Big Endian), pero el criterio de la red es único, en concreto Big Endian.

- htons(): Host to Network Short. Convierte un valor corto (2 bytes) del formato usado por el host (nuestra máquina) al usado por la red.
- htonl(): Host to Network Long. Convierte un valor largo (4 bytes) del formato usado por el host (nuestra máquina) al usado por la red.
- ntohs(): Network to Host Short. Convierte un valor corto (2 bytes) del formato usado por la red al usado por el host (nuestra máquina).
- ntohl(): Network to Host Long. Convierte un valor largo (4 bytes) del formato usado por la red al usado por el host (nuestra máquina).

Es necesario hacer estas conversiones porque cada máquina puede tener su propio criterio para ordenar los bytes de estas cantidades (Little Endian o Big Endian), pero el criterio de la red es único, en concreto Big Endian.

- htons(): Host to Network Short. Convierte un valor corto (2 bytes) del formato usado por el host (nuestra máquina) al usado por la red.
- htonl(): Host to Network Long. Convierte un valor largo (4 bytes) del formato usado por el host (nuestra máquina) al usado por la red.
- ontohs(): Network to Host Short. Convierte un valor corto (2 bytes) del formato usado por la red al usado por el host (nuestra máquina).
- ontohl(): Network to Host Long. Convierte un valor largo (4 bytes) del formato usado por la red al usado por el host (nuestra máquina).

Es necesario hacer estas conversiones porque cada máquina puede tener su propio criterio para ordenar los bytes de estas cantidades (Little Endian o Big Endian), pero el criterio de la red es único, en concreto Big Endian.

- htons(): Host to Network Short. Convierte un valor corto (2 bytes) del formato usado por el host (nuestra máquina) al usado por la red.
- htonl(): Host to Network Long. Convierte un valor largo (4 bytes) del formato usado por el host (nuestra máquina) al usado por la red.
- ntohs(): Network to Host Short. Convierte un valor corto (2 bytes) del formato usado por la red al usado por el host (nuestra máquina).
- ntohl(): Network to Host Long. Convierte un valor largo (4 bytes) del formato usado por la red al usado por el host (nuestra máquina).

Es necesario hacer estas conversiones porque cada máquina puede tener su propio criterio para ordenar los bytes de estas cantidades (Little Endian o Big Endian), pero el criterio de la red es único, en concreto Big Endian.

- htons(): Host to Network Short. Convierte un valor corto (2 bytes) del formato usado por el host (nuestra máquina) al usado por la red.
- htonl(): Host to Network Long. Convierte un valor largo (4 bytes) del formato usado por el host (nuestra máquina) al usado por la red.
- ntohs(): Network to Host Short. Convierte un valor corto (2 bytes) del formato usado por la red al usado por el host (nuestra máquina).
- ntohl(): Network to Host Long. Convierte un valor largo (4 bytes) del formato usado por la red al usado por el host (nuestra máquina).

Después de ejecutar la función bind() es necesario llamar a la función listen() para que el socket quede marcado por el sistema como listo para recibir conexiones. Esta llamada tiene una función doble:

- Pone el socket en modo pasivo a la espera de conexiones.
- Fija el tamaño máximo de la cola de peticiones para ese socket.

La sintaxis de listen() es la siguiente:

retcod=listen(s, num_cola);

Después de ejecutar la función bind() es necesario llamar a la función listen() para que el socket quede marcado por el sistema como listo para recibir conexiones. Esta llamada tiene una función doble:

- Pone el socket en modo pasivo a la espera de conexiones.
- Fija el tamaño máximo de la cola de peticiones para ese socket.

La sintaxis de listen() es la siguiente:

retcod=listen(s, num_cola);

- s: Es el descriptor devuelto por socket().
- 2 num_cola: Es el máximo número de pedidos de conexión que puede esperar en la cola.

Lo normal es que el servidor esté en un bucle aceptando conexiones de diferentes clientes.

Si hay una conexión ya establecida cuando otro cliente intenta conectarse, este segundo cliente es puesto en una cola, y la próxima vez que el servidor llame a accept() se establecerá la conexión con este cliente.

El tamaño máximo que puede tener la cola de pedidos de conexión está determinado para cada sistema por el valor de la constante SOMAXCONN.

- retcod: Es el valor retornado por la función.
 - 0 indica que se ha completado con éxito
 - -1 indica que ha ocurrido algún error

- s: Es el descriptor devuelto por socket().
- num_cola: Es el máximo número de pedidos de conexión que puede esperar en la cola.
 - Lo normal es que el servidor esté en un bucle aceptando conexiones de diferentes clientes.
 - Si hay una conexión ya establecida cuando otro cliente intenta conectarse, este segundo cliente es puesto en una cola, y la próxima vez que el servidor llame a accept() se establecerá la conexión con este cliente.
 - El tamaño máximo que puede tener la cola de pedidos de conexión está determinado para cada sistema por el valor de la constante SOMAXCONN.
- retcod: Es el valor retornado por la funciór
 0 indica que se ha completado con éxito
 1 indica que ha ocurrido algún error

- s: Es el descriptor devuelto por socket().
- num_cola: Es el máximo número de pedidos de conexión que puede esperar en la cola.

Lo normal es que el servidor esté en un bucle aceptando conexiones de diferentes clientes.

Si hay una conexión ya establecida cuando otro cliente intenta conectarse, este segundo cliente es puesto en una cola, y la próxima vez que el servidor llame a accept() se establecerá la conexión con este cliente.

El tamaño máximo que puede tener la cola de pedidos de conexión está determinado para cada sistema por el valor de la constante SOMAXCONN.

- retcod: Es el valor retornado por la función.
 - 0 indica que se ha completado con éxito
 - -1 indica que ha ocurrido algún error

- s: Es el descriptor devuelto por socket().
- num_cola: Es el máximo número de pedidos de conexión que puede esperar en la cola.

Lo normal es que el servidor esté en un bucle aceptando conexiones de diferentes clientes.

Si hay una conexión ya establecida cuando otro cliente intenta conectarse, este segundo cliente es puesto en una cola, y la próxima vez que el servidor llame a accept() se establecerá la conexión con este cliente.

El tamaño máximo que puede tener la cola de pedidos de conexión está determinado para cada sistema por el valor de la constante SOMAXCONN.

- retcod: Es el valor retornado por la función.
 - 0 indica que se ha completado con éxito
 - -1 indica que ha ocurrido algún error

- s: Es el descriptor devuelto por socket().
- num_cola: Es el máximo número de pedidos de conexión que puede esperar en la cola.

Lo normal es que el servidor esté en un bucle aceptando conexiones de diferentes clientes.

Si hay una conexión ya establecida cuando otro cliente intenta conectarse, este segundo cliente es puesto en una cola, y la próxima vez que el servidor llame a accept() se establecerá la conexión con este cliente.

El tamaño máximo que puede tener la cola de pedidos de conexión está determinado para cada sistema por el valor de la constante SOMAXCONN.

- retcod: Es el valor retornado por la función.
 - 0 indica que se ha completado con éxito
 - -1 indica que ha ocurrido algún error

Una vez que se ejecuta la función listen(), el servidor debe quedar bloqueado esperando que un cliente intente conectarse. Esto lo hace ejecutando la función accept().

- n_sock: Descriptor de archivo (tipo int) y es el que se usará en las funciones read() o write() para transmitir la información a través del socket.
- s: Es el descriptor devuelto por socket() en el que estamos esperando las conexiones
- quien: Puntero a estructura de tipo sockaddr_in y devuelve información sobre el cliente que se ha conectado (dirección IP y el número de puerto del cliente).accept aceptará conexiones de cualquier proceso que intente conectarse con la dirección de nuestro socket.Si no nos interesa la información de quién se ha conectado, podemos pasar NULL como segundo parámetro de accept.
- Lquien: Es un puntero a entero a través del cual se nos devuelve el tamaño en bytes del parámetro anterior. Pondremos NULL si hemos puesto NULL en el parámetro anterior.

Una vez que se ejecuta la función listen(), el servidor debe quedar bloqueado esperando que un cliente intente conectarse. Esto lo hace ejecutando la función accept().

- n_sock: Descriptor de archivo (tipo int) y es el que se usará en las funciones read() o write() para transmitir la información a través del socket.
- 2 s: Es el descriptor devuelto por socket() en el que estamos esperando las conexiones
- quien: Puntero a estructura de tipo sockaddr_in y devuelve información sobre el cliente que se ha conectado (dirección IP y el número de puerto del cliente).accept aceptará conexiones de cualquier proceso que intente conectarse con la dirección de nuestro socket.Si no nos interesa la información de quién se ha conectado, podemos pasar NULL como segundo parámetro de accept.
- I_quien: Es un puntero a entero a través del cual se nos devuelve el tamaño en bytes del parámetro anterior. Pondremos NULL si hemos puesto NULL en el parámetro anterior.

Una vez que se ejecuta la función listen(), el servidor debe quedar bloqueado esperando que un cliente intente conectarse. Esto lo hace ejecutando la función accept().

- n_sock: Descriptor de archivo (tipo int) y es el que se usará en las funciones read() o write() para transmitir la información a través del socket.
- s: Es el descriptor devuelto por socket() en el que estamos esperando las conexiones
- quien: Puntero a estructura de tipo sockaddr_in y devuelve información sobre el cliente que se ha conectado (dirección IP y el número de puerto del cliente).accept aceptará conexiones de cualquier proceso que intente conectarse con la dirección de nuestro socket.Si no nos interesa la información de quién se ha conectado, podemos pasar NULL como segundo parámetro de accept.
- I_quien: Es un puntero a entero a través del cual se nos devuelve el tamaño en bytes del parámetro anterior. Pondremos NULL si hemos puesto NULL en el parámetro anterior.

Una vez que se ejecuta la función listen(), el servidor debe quedar bloqueado esperando que un cliente intente conectarse. Esto lo hace ejecutando la función accept().

- n_sock: Descriptor de archivo (tipo int) y es el que se usará en las funciones read() o write() para transmitir la información a través del socket.
- S: Es el descriptor devuelto por socket() en el que estamos esperando las conexiones
- quien: Puntero a estructura de tipo sockaddr_in y devuelve información sobre el cliente que se ha conectado (dirección IP y el número de puerto del cliente).accept aceptará conexiones de cualquier proceso que intente conectarse con la dirección de nuestro socket.Si no nos interesa la información de quién se ha conectado, podemos pasar NULL como segundo parámetro de accept.
- I_quien: Es un puntero a entero a través del cual se nos devuelve el tamaño en bytes del parámetro anterior. Pondremos NULL si hemos puesto NULL en el parámetro anterior.

Una vez que se ejecuta la función listen(), el servidor debe quedar bloqueado esperando que un cliente intente conectarse. Esto lo hace ejecutando la función accept().

- n_sock: Descriptor de archivo (tipo int) y es el que se usará en las funciones read() o write() para transmitir la información a través del socket.
- S: Es el descriptor devuelto por socket() en el que estamos esperando las conexiones
- quien: Puntero a estructura de tipo sockaddr_in y devuelve información sobre el cliente que se ha conectado (dirección IP y el número de puerto del cliente).accept aceptará conexiones de cualquier proceso que intente conectarse con la dirección de nuestro socket.Si no nos interesa la información de quién se ha conectado, podemos pasar NULL como segundo parámetro de accept.
- I_quien: Es un puntero a entero a través del cual se nos devuelve el tamaño en bytes del parámetro anterior. Pondremos NULL si hemos puesto NULL en el parámetro anterior.

Información en sockets tipo stream: write() y read()

Una vez que la conexión quedó establecida, el descriptor del socket (n_sock) lo usaremos como un descriptor de fichero para las funciones read() y write().

La sintaxis de write() es la siguiente:

```
retcod=write(n_sock, buffer, l_buffer);
```

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- buffer: Puntero a carácter que apunta a los datos que queremos transmitir
- Lbuffer: Entero que indica la cantidad de bytes a transmitir.
- retcod: Si la función se na ejecutado correctamente

Información en sockets tipo stream: write() y read()

Una vez que la conexión quedó establecida, el descriptor del socket (n_sock) lo usaremos como un descriptor de fichero para las funciones read() y write().

La sintaxis de write() es la siguiente:

retcod=write(n_sock, buffer, l_buffer);

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- buffer: Puntero a carácter que apunta a los datos que queremos transmitir.
- I_buffer: Entero que indica la cantidad de bytes a transmitir.
- retcod: Si la función se ha ejecutado correctamente
 - contendrá el número de bytes transferidos
 - En caso contrario, devolverá el valor -
 - Si (bytes enviado < bytes que se querían enviar) será necesario volver a escribir en el socket a partir del punto que se haya detenido la transmisión, hasta completar la
 - cantidad de bytes esperada
 - Si (I_butter = bytes devuelto por write()),los datos han llegado a su destino.

Una vez que la conexión quedó establecida, el descriptor del socket (n_sock) lo usaremos como un descriptor de fichero para las funciones read() y write().

```
retcod=write(n_sock, buffer, l_buffer);
```

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- buffer: Puntero a carácter que apunta a los datos que queremos transmitir.
- I_buffer: Entero que indica la cantidad de bytes a transmitir.
- retcod: Si la función se ha ejecutado correctamente
- contendrá el número de bytes transferidos
 - En caso contrario, devolverá el valor -1
 - Si (bytes enviado < bytes que se querían enviar) será
 - necesario volver a escribir en el socket a partir del punto en que se haya detenido la transmisión, hasta completar la cantidad de bytes esperada
 - Si (I_buffer = bytes devuelto por write()),los datos han llegado a su destino.

Una vez que la conexión quedó establecida, el descriptor del socket (n_sock) lo usaremos como un descriptor de fichero para las funciones read() y write().

```
retcod=write(n_sock, buffer, l_buffer);
```

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- buffer: Puntero a carácter que apunta a los datos que queremos transmitir.
- I_buffer: Entero que indica la cantidad de bytes a transmitir.
- retcod: Si la función se ha ejecutado correctamente
- contendrá el número de bytes transferidos
 - En caso contrario, devolverá el valor -1
 - Si (bytes enviado < bytes que se querían enviar) será
 - necesario volver a escribir en el socket a partir del punto en que se haya detenido la transmisión, hasta completar la cantidad de bytes esperada
 - Si (I_buffer = bytes devuelto por write()), los datos han llegado a su destino.

Una vez que la conexión quedó establecida, el descriptor del socket (n_sock) lo usaremos como un descriptor de fichero para las funciones read() y write().

```
retcod=write(n_sock, buffer, l_buffer);
```

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- buffer: Puntero a carácter que apunta a los datos que queremos transmitir.
- I_buffer: Entero que indica la cantidad de bytes a transmitir.
- 4 retcod: Si la función se ha ejecutado correctamente
 - contendrá el número de bytes transferidos
 - En caso contrario, devolverá el valor -1
 - Si (bytes enviado < bytes que se querían enviar) será necesario volver a escribir en el socket a partir del punto en que se haya detenido la transmisión, hasta completar la cantidad de bytes esperada
 - Si (l_buffer = bytes devuelto por write()),los datos han llegado a su destino.

Una vez que la conexión quedó establecida, el descriptor del socket (n_sock) lo usaremos como un descriptor de fichero para las funciones read() y write().

```
retcod=write(n_sock, buffer, I_buffer);
```

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- **buffer**: Puntero a carácter que apunta a los datos que queremos transmitir.
- I_buffer: Entero que indica la cantidad de bytes a transmitir.
- oretcod: Si la función se ha ejecutado correctamente
 - contendrá el número de bytes transferidos
 - En caso contrario, devolverá el valor -1
 - Si (bytes enviado < bytes que se querían enviar) será necesario volver a escribir en el socket a partir del punto en que se haya detenido la transmisión, hasta completar la cantidad de bytes esperada
 - Si (l_buffer = bytes devuelto por write()),los datos han llegado a su destino.

Una vez que la conexión quedó establecida, el descriptor del socket (n_sock) lo usaremos como un descriptor de fichero para las funciones read() y write().

```
retcod=write(n_sock, buffer, l_buffer);
```

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- 2 buffer: Puntero a carácter que apunta a los datos que queremos transmitir.
- I_buffer: Entero que indica la cantidad de bytes a transmitir.
- oretcod: Si la función se ha ejecutado correctamente
 - contendrá el número de bytes transferidos
 - En caso contrario, devolverá el valor -1
 - Si (bytes enviado < bytes que se querían enviar) será necesario volver a escribir en el socket a partir del punto en que se haya detenido la transmisión, hasta completar la cantidad de bytes esperada
 - Si (l_buffer = bytes devuelto por write()),los datos han llegado a su destino.

Una vez que la conexión quedó establecida, el descriptor del socket (n_sock) lo usaremos como un descriptor de fichero para las funciones read() y write().

```
retcod=write(n_sock, buffer, l_buffer);
```

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- **buffer**: Puntero a carácter que apunta a los datos que queremos transmitir.
- I_buffer: Entero que indica la cantidad de bytes a transmitir.
- retcod: Si la función se ha ejecutado correctamente
 - contendrá el número de bytes transferidos
 - En caso contrario, devolverá el valor -1
 - Si (bytes enviado < bytes que se querían enviar) será necesario volver a escribir en el socket a partir del punto en que se haya detenido la transmisión, hasta completar la cantidad de bytes esperada
 - Si (I_buffer = bytes devuelto por write()),los datos han llegado a su destino.

Una vez que la conexión quedó establecida, el descriptor del socket (n_sock) lo usaremos como un descriptor de fichero para las funciones read() y write().

```
retcod=write(n_sock, buffer, l_buffer);
```

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- buffer: Puntero a carácter que apunta a los datos que queremos transmitir.
- I_buffer: Entero que indica la cantidad de bytes a transmitir.
- oretcod: Si la función se ha ejecutado correctamente
 - contendrá el número de bytes transferidos
 - En caso contrario, devolverá el valor -1
 - Si (bytes enviado < bytes que se querían enviar) será necesario volver a escribir en el socket a partir del punto en que se haya detenido la transmisión, hasta completar la cantidad de bytes esperada
 - Si (I_buffer = bytes devuelto por write()),los datos han llegado a su destino.

```
retcod=read(n_sock, buffer, l_buffer);
```

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- buffer: Puntero a carácter que apunta a la memoria donde se dejarán los datos leídos del socket
- I_buffer: Tamaño de la memoria reservada para leer datos del socket. Si llegan más datos de los que caben en nuestro buffer, quedarán a la espera de la siguiente llamada a read().
- retcod: La función devuelve un valor de

Para el caso de read() la sintaxis es la siguiente:

retcod=read(n_sock, buffer, l_buffer);

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- buffer: Puntero a carácter que apunta a la memoria donde se dejarán los datos leídos del socket
- I_buffer: Tamaño de la memoria reservada para leer datos del socket. Si llegan más datos de los que caben en nuestro buffer, quedarán a la espera de la siguiente llamada a read().
- retcod: La función devuelve un valor de
 - El número de bytes leídos
 - En caso de error un número negativo
 - 0 significa que la conexión ha sido cerrada por el otro interlocutor (es como si hubiéramos leído un \0),la comunicación puede darse por terminada y podemos cerrar el socket.
 - Si (bytes leídos < bytes esperados) será necesario volver a leer del socket hasta que hayamos recibido la cantidad de bytes esperada

```
retcod=read(n_sock, buffer, l_buffer);
```

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- 2 buffer: Puntero a carácter que apunta a la memoria donde se dejarán los datos leídos del socket
- I_buffer: Tamaño de la memoria reservada para leer datos del socket. Si llegan más datos de los que caben en nuestro buffer, quedarán a la espera de la siguiente llamada a read().
- retcod: La función devuelve un valor de
 - El número de bytes leídos
 - En caso de error un número negativo
 - 0 significa que la conexión ha sido cerrada por el otro interlocutor (es como si hubiéramos leído un \0),la comunicación puede darse por terminada y podemos cerrar el socket.
 - Si (bytes leidos < bytes esperados) será necesario volver a leer del socket hasta que hayamos recibido la cantidad de bytes esperada

```
retcod=read(n_sock, buffer, l_buffer);
```

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- buffer: Puntero a carácter que apunta a la memoria donde se dejarán los datos leídos del socket
- I_buffer: Tamaño de la memoria reservada para leer datos del socket. Si llegan más datos de los que caben en nuestro buffer, quedarán a la espera de la siguiente llamada a read().
- retcod: La función devuelve un valor de
 - El número de bytes leídos
 - En caso de error un número negativo
 - 0 significa que la conexión ha sido cerrada por el otro interlocutor (es como si hubiéramos leído un \0),la comunicación puede darse por terminada y podemos
 - Si (bytes leídos < bytes esperados) será necesario volver as leer del socket hasta que hayamos recibido la cantidad de bytes esperada

```
retcod=read(n_sock, buffer, l_buffer);
```

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- buffer: Puntero a carácter que apunta a la memoria donde se dejarán los datos leídos del socket
- I_buffer: Tamaño de la memoria reservada para leer datos del socket. Si llegan más datos de los que caben en nuestro buffer, quedarán a la espera de la siguiente llamada a read().
- retcod: La función devuelve un valor de
 - El número de bytes leídos
 - En caso de error un número negativo
 - 0 significa que la conexión ha sido cerrada por el otro interlocutor (es como si hubiéramos leído un \0),la comunicación puede darse por terminada y podemos cerrar el socket.
 - Si (bytes leídos < bytes esperados) será necesario volver a leer del socket hasta que hayamos recibido la cantidad de bytes esperada

```
retcod=read(n_sock, buffer, l_buffer);
```

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- buffer: Puntero a carácter que apunta a la memoria donde se dejarán los datos leídos del socket
- I_buffer: Tamaño de la memoria reservada para leer datos del socket. Si llegan más datos de los que caben en nuestro buffer, quedarán a la espera de la siguiente llamada a read().
- retcod: La función devuelve un valor de
 - El número de bytes leídos
 - En caso de error un número negativo
 - 0 significa que la conexión ha sido cerrada por el otro interlocutor (es como si hubiéramos leído un \0),la comunicación puede darse por terminada y podemos cerrar el socket.
 - Si (bytes leídos < bytes esperados) será necesario volver a leer del socket hasta que hayamos recibido la cantidad de bytes esperada

```
retcod=read(n_sock, buffer, l_buffer);
```

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- buffer: Puntero a carácter que apunta a la memoria donde se dejarán los datos leídos del socket
- I_buffer: Tamaño de la memoria reservada para leer datos del socket. Si llegan más datos de los que caben en nuestro buffer, quedarán a la espera de la siguiente llamada a read().
- retcod: La función devuelve un valor de
 - El número de bytes leídos
 - En caso de error un número negativo
 - 0 significa que la conexión ha sido cerrada por el otro interlocutor (es como si hubiéramos leído un \0),la comunicación puede darse por terminada y podemos cerrar el socket.
 - Si (bytes leídos < bytes esperados) será necesario volver a leer del socket hasta que hayamos recibido la cantidad de bytes esperada

```
retcod=read(n_sock, buffer, l_buffer);
```

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- buffer: Puntero a carácter que apunta a la memoria donde se dejarán los datos leídos del socket
- I_buffer: Tamaño de la memoria reservada para leer datos del socket. Si llegan más datos de los que caben en nuestro buffer, quedarán a la espera de la siguiente llamada a read().
- retcod: La función devuelve un valor de
 - El número de bytes leídos
 - En caso de error un número negativo
 - 0 significa que la conexión ha sido cerrada por el otro interlocutor (es como si hubiéramos leído un \0),la comunicación puede darse por terminada y podemos cerrar el socket.
 - Si (bytes leídos < bytes esperados) será necesario volver a leer del socket hasta que hayamos recibido la cantidad de bytes esperada

```
retcod=read(n_sock, buffer, l_buffer);
```

- n_sock: Descriptor de socket devuelto por accept()
- buffer: Puntero a carácter que apunta a la memoria donde se dejarán los datos leídos del socket
- I_buffer: Tamaño de la memoria reservada para leer datos del socket. Si llegan más datos de los que caben en nuestro buffer, quedarán a la espera de la siguiente llamada a read().
- retcod: La función devuelve un valor de
 - El número de bytes leídos
 - En caso de error un número negativo
 - 0 significa que la conexión ha sido cerrada por el otro interlocutor (es como si hubiéramos leído un \0),la comunicación puede darse por terminada y podemos cerrar el socket.
 - Si (bytes leídos < bytes esperados) será necesario volver a leer del socket hasta que hayamos recibido la cantidad de bytes esperada

En los sockets tipo stream cuando los interlocutores no van a intercambiar más información conviene cerrar la conexión.

Esto se hace mediante la función close().

Observar que el servidor cerrará el socket por el cual **dialogaban** (el que llamamos n_sock), pero no cerrará el socket por el que recibe las peticiones de conexión (el que llamamos s) si quiere seguir aceptando más clientes.

Cuando un proceso se **mata** (recibe una señal SIGTERM) o cuando sale normalmente con una llamada a exit(), todos los sockets se cierran automáticamente por el sistema operativo.

Si cuando cerramos un socket aún quedaban en él datos por transmitir, el sistema operativo nos garantiza que los transmitirá todos antes de cerrar.

Si tras varios intentos no lo logra (por ejemplo, porque el otro interlocutor ha cerrado ya o porque hay un fallo en la red) cerrará finalmente el socket y los datos se perderán.

La sintaxis de close() es muy sencilla:

- socket: Descriptor del socket que queremos cerrar. Normalmente se tratará del valor devuelto por accept() (n_sock para nuestro caso). El socket s inicial no suele ser cerrado explícitamente, sino que se deja que el sistema lo cierre cuando nuestro proceso muere.
- retcod: Valor de retorno.
 - 0 si la operación se ha completado con éxito
 1 si se ha producido algún tipo de error

La sintaxis de close() es muy sencilla:

- socket: Descriptor del socket que queremos cerrar. Normalmente se tratará del valor devuelto por accept() (n_sock para nuestro caso). El socket s inicial no suele ser cerrado explícitamente, sino que se deja que el sistema lo cierre cuando nuestro proceso muere.
- retcod: Valor de retorno.
 - 0 si la operación se ha completado con éxito
 - -1 si se ha producido algún tipo de error.

La sintaxis de close() es muy sencilla:

- socket: Descriptor del socket que queremos cerrar. Normalmente se tratará del valor devuelto por accept() (n_sock para nuestro caso). El socket s inicial no suele ser cerrado explícitamente, sino que se deja que el sistema lo cierre cuando nuestro proceso muere.
- retcod: Valor de retorno.
 - 0 si la operación se ha completado con éxito
 - -1 si se ha producido algún tipo de error.

La sintaxis de close() es muy sencilla:

- socket: Descriptor del socket que queremos cerrar. Normalmente se tratará del valor devuelto por accept() (n_sock para nuestro caso). El socket s inicial no suele ser cerrado explícitamente, sino que se deja que el sistema lo cierre cuando nuestro proceso muere.
- retcod: Valor de retorno.
 - 0 si la operación se ha completado con éxito
 - -1 si se ha producido algún tipo de error.

El cliente, una vez ejecutado bind(), debe intentar establecer conexión con un servidor.

Para ello debe conocer:

- la dirección IP del servidor
- el puerto del servidor.

La dirección IP puede averiguarse mediante la función gethostbyname() si se conoce el nombre del nodo en el cual se está ejecutando el servidor.

El número de puerto se supone ya conocido porque estamos consultando a un servidor **bien conocido** (cuyo número está documentado en manuales) o bien porque estamos conectando con un servidor programado por nosotros mismos.

El cliente, una vez ejecutado bind(), debe intentar establecer conexión con un servidor.

Para ello debe conocer:

- la dirección IP del servidor
- el puerto del servidor.

La dirección IP puede averiguarse mediante la función gethostbyname() si se conoce el nombre del nodo en el cual se está ejecutando el servidor.

El número de puerto se supone ya conocido porque estamos consultando a un servidor **bien conocido** (cuyo número está documentado en manuales) o bien porque estamos conectando con un servidor programado por nosotros mismos.

La sintaxis de connect() es:

- s: Es el valor devuelto por socket().
- Servidor: Puntero a estructura del tipo sockaddr en cuyos campos se especificará la dirección del otro interlocutor del socket. En las comunicaciones a través de Internet este parámetro es en realidad de tipo (struct sockaddr_in *), y contiene la dirección IP y el puerto del interlocutor.
- I_servidor: Es el tamaño en bytes del parámetro anterior.
- vetcod: Es el código de retorno de la función
 - 0 si la operación se ha completado con éxito
 - -1 si se ha producido algún tipo de error.

La sintaxis de connect() es:

- s: Es el valor devuelto por socket().
- eservidor: Puntero a estructura del tipo sockaddr en cuyos campos se especificará la dirección del otro interlocutor del socket. En las comunicaciones a través de Internet este parámetro es en realidad de tipo (struct sockaddr_in *), y contiene la dirección IP y el puerto del interlocutor.
- I_servidor: Es el tamaño en bytes del parámetro anterior.
- retcod: Es el código de retorno de la función
 0 si la operación se ha completado con éxito
 -1 si se ha producido algún tipo de error.

La sintaxis de connect() es:

- s: Es el valor devuelto por socket().
- ervidor: Puntero a estructura del tipo sockaddr en cuyos campos se especificará la dirección del otro interlocutor del socket. En las comunicaciones a través de Internet este parámetro es en realidad de tipo (struct sockaddr_in *), y contiene la dirección IP y el puerto del interlocutor.
- I_servidor: Es el tamaño en bytes del parámetro anterior.
- retcod: Es el código de retorno de la función
 0 si la operación se ha completado con éxito
 -1 si se ha producido algún tipo de error.

La sintaxis de connect() es:

- s: Es el valor devuelto por socket().
- ervidor: Puntero a estructura del tipo sockaddr en cuyos campos se especificará la dirección del otro interlocutor del socket. En las comunicaciones a través de Internet este parámetro es en realidad de tipo (struct sockaddr_in *), y contiene la dirección IP y el puerto del interlocutor.
- I_servidor: Es el tamaño en bytes del parámetro anterior.
- retcod: Es el código de retorno de la función
 - 0 si la operación se ha completado con éxito
 - -1 si se ha producido algún tipo de error.

La sintaxis de connect() es:

- s: Es el valor devuelto por socket().
- ervidor: Puntero a estructura del tipo sockaddr en cuyos campos se especificará la dirección del otro interlocutor del socket. En las comunicaciones a través de Internet este parámetro es en realidad de tipo (struct sockaddr_in *), y contiene la dirección IP y el puerto del interlocutor.
- I_servidor: Es el tamaño en bytes del parámetro anterior.
- retcod: Es el código de retorno de la función
 - 0 si la operación se ha completado con éxito
 - -1 si se ha producido algún tipo de error.

La sintaxis de connect() es:

- s: Es el valor devuelto por socket().
- ervidor: Puntero a estructura del tipo sockaddr en cuyos campos se especificará la dirección del otro interlocutor del socket. En las comunicaciones a través de Internet este parámetro es en realidad de tipo (struct sockaddr_in *), y contiene la dirección IP y el puerto del interlocutor.
- I_servidor: Es el tamaño en bytes del parámetro anterior.
- retcod: Es el código de retorno de la función
 - 0 si la operación se ha completado con éxito
 - -1 si se ha producido algún tipo de error.

Antes de llamar a connect() hay que rellenar correctamente todos los campos de la estructura sockaddr_in que hay que pasarle como parámetro.

- servidor.sin_family debe contener el valor AF_INET para las comunicaciones a través de Internet, que son el caso que nos ocupa.
- ervidor.sin_port debe contener el número del puerto al que queremos conectarnos. Este tiene que ser el puerto del servidor en cuestion (es el que obtuvo el servidor con la función bind()).El número de puerto debe ser convertido al formato red mediante la función htons().
- servidor.sin_ addr.s_ addr Si conocemos la dirección IP de la máquina donde se halla el servidor, podemos llenar este campo traduciéndolo mediante la función inet_addr(). Si sólo conocemos el nombre, debemos llamar a gethostbyname() para que consiga la dirección IP.

Antes de llamar a connect() hay que rellenar correctamente todos los campos de la estructura sockaddr_in que hay que pasarle como parámetro.

- servidor.sin_family debe contener el valor AF_INET para las comunicaciones a través de Internet, que son el caso que nos ocupa.
- servidor.sin_port debe contener el número del puerto al que queremos conectarnos. Este tiene que ser el puerto del servidor en cuestion (es el que obtuvo el servidor con la función bind()).El número de puerto debe ser convertido al formato red mediante la función htons().
- servidor.sin_ addr.s_ addr Si conocemos la dirección IP de la máquina donde se halla el servidor, podemos llenar este campo traduciéndolo mediante la función inet_addr(). Si sólo conocemos el nombre, debemos llamar a gethostbyname() para que consiga la dirección IP.

Antes de llamar a connect() hay que rellenar correctamente todos los campos de la estructura sockaddr_in que hay que pasarle como parámetro.

- servidor.sin_family debe contener el valor AF_INET para las comunicaciones a través de Internet, que son el caso que nos ocupa.
- servidor.sin_port debe contener el número del puerto al que queremos conectarnos. Este tiene que ser el puerto del servidor en cuestion (es el que obtuvo el servidor con la función bind()).El número de puerto debe ser convertido al formato red mediante la función htons().
- servidor.sin_ addr.s_ addr Si conocemos la dirección IP de la máquina donde se halla el servidor, podemos llenar este campo traduciéndolo mediante la función inet_addr(). Si sólo conocemos el nombre, debemos llamar a gethostbyname() para que consiga la dirección IP.

El ejemplo es lo más sencillo posible.

El servidor

- Espera a que cualquier cliente se conecte con él
- Cuando esto ocurre, lee datos de la conexión y los muestra por pantalla
- Se desconecta de ese cliente, quedando listo para admitir otro.

El cliente

- Se conecta al servidor
- Le envía una cadena de texto
- Se desconecta

El puerto del servidor, que debe ser conocido por el cliente, será el 15002.

El servidor corre en la máquina llamada utn.

El ejemplo es lo más sencillo posible.

El servidor

- Espera a que cualquier cliente se conecte con él
- 2 Cuando esto ocurre, lee datos de la conexión y los muestra por pantalla
- Se desconecta de ese cliente, quedando listo para admitir otro.

El cliente

- Se conecta al servidor
- Le envía una cadena de texto
- Se desconecta

El puerto del servidor, que debe ser conocido por el cliente, será el 15002.

El servidor corre en la máquina llamada utn.

El ejemplo es lo más sencillo posible.

El servidor

- Espera a que cualquier cliente se conecte con él
- Cuando esto ocurre, lee datos de la conexión y los muestra por pantalla
- Se desconecta de ese cliente, quedando listo para admitir otro.

El cliente

- Se conecta al servidor
- 2 Le envía una cadena de texto
- Se desconecta

El puerto del servidor, que debe ser conocido por el cliente, será el 15002.

El servidor corre en la máquina llamada utn.

El ejemplo es lo más sencillo posible.

El servidor

- Espera a que cualquier cliente se conecte con él
- Cuando esto ocurre, lee datos de la conexión y los muestra por pantalla
- Se desconecta de ese cliente, quedando listo para admitir otro.

El cliente

- Se conecta al servidor
- 2 Le envía una cadena de texto
- Se desconecta

El puerto del servidor, que debe ser conocido por el cliente, será el 15002.

El servidor corre en la máquina llamada utn.

Ejemplo con sockets tipo stream

El ejemplo es lo más sencillo posible.

El servidor

- Espera a que cualquier cliente se conecte con él
- 2 Cuando esto ocurre, lee datos de la conexión y los muestra por pantalla
- Se desconecta de ese cliente, quedando listo para admitir otro.

El cliente

- Se conecta al servidor
- 2 Le envía una cadena de texto
- Se desconecta

El puerto del servidor, que debe ser conocido por el cliente, será el 15002.

El servidor corre en la máquina llamada utn.

Los clientes pueden conectarse a él desde cualquier máquina.

Ejemplo con sockets tipo stream

El ejemplo es lo más sencillo posible.

El servidor

- Espera a que cualquier cliente se conecte con él
- Cuando esto ocurre, lee datos de la conexión y los muestra por pantalla
- Se desconecta de ese cliente, quedando listo para admitir otro.

El cliente

- Se conecta al servidor
- 2 Le envía una cadena de texto
- Se desconecta

El puerto del servidor, que debe ser conocido por el cliente, será el 15002.

El servidor corre en la máquina llamada utn.

Los clientes pueden conectarse a él desde cualquier máquina.

 $librerias\ necesarias$

definimos puerto para servidor

protocolo IP local,puerto local IP remota,puerto remoto

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio . h>
```

#define PUERTO 15002

```
main()
int s;
int n sock:
struct sockaddr in local;
struct sockaddr in cliente;
int | cliente:
char buffer[81]:
int leidos:
s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0);
if (s<0) {
 perror("creando socket:");
 exit(1):
local.sin family=AF INET;
local.sin port=htons(PUERTO):
local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0) {
 perror("asignando direccion:"):
 exit(2):
```

librerias necesarias

socket de conexion usado por socket()

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio h>
#define PUERTO 15002
main()
int s:
int n sock:
struct sockaddr in local;
struct sockaddr in cliente;
int | cliente:
char buffer[81]:
int leidos:
s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0):
if (s<0) {
 perror("creando socket:");
 exit(1):
local.sin family=AF INET;
local.sin port=htons(PUERTO):
local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0) {
 perror("asignando direccion:"):
 exit(2):
```

 $librerias\ necesarias$

socket de datos usado por accept()

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio h>
#define PUERTO 15002
main()
int s;
int n sock:
struct sockaddr in local;
struct sockaddr in cliente;
int | cliente:
char buffer[81]:
int leidos:
s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0):
if (s<0) {
 perror("creando socket:");
 exit(1):
local.sin family=AF INET;
local.sin port=htons(PUERTO):
local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0) {
 perror("asignando direccion:"):
 exit(2):
```

 $librerias\ necesarias$

estructura para colocar datos con bind()

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio h>
#define PUERTO 15002
main()
int s;
int n sock:
struct sockaddr in local;
struct sockaddr in cliente;
int | cliente:
char buffer[81]:
int leidos:
s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0);
if (s<0) {
 perror("creando socket:");
 exit(1):
local.sin family=AF INET;
local.sin port=htons(PUERTO):
local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0) {
 perror("asignando direccion:"):
 exit(2):
```

 $librerias\ necesarias$

estructura para colocar datos con accept()

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio h>
#define PUERTO 15002
main()
int s;
int n sock:
struct sockaddr_in local;
struct sockaddr in cliente;
int | cliente:
char buffer[81]:
int leidos:
s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0);
if (s<0) {
 perror("creando socket:");
 exit(1):
local.sin family=AF INET;
local.sin port=htons(PUERTO):
local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0) {
 perror("asignando direccion:"):
 exit(2):
```

 $librerias\ necesarias$

variable para guardar tamaño de estructura cliente usada en accept()

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio h>
#define PUERTO 15002
main()
int s;
int n sock:
struct sockaddr in local;
struct sockaddr in cliente;
int | cliente:
char buffer[81]:
int leidos:
s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0):
if (s<0) {
 perror("creando socket:");
 exit(1):
local.sin family=AF INET;
local.sin port=htons(PUERTO):
local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0) {
 perror("asignando direccion:"):
 exit(2):
```

librerias necesarias

variable usada en la función read()

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio h>
#define PUERTO 15002
main()
int s;
int n sock:
struct sockaddr in local;
struct sockaddr in cliente;
int | cliente:
char buffer[81];
int leidos:
s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0):
if (s<0) {
 perror("creando socket:");
 exit(1):
local.sin family=AF INET;
local.sin port=htons(PUERTO):
local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0) {
 perror("asignando direccion:"):
 exit(2):
```

 $librerias\ necesarias$

variable usada para guardar devolución de la función read()

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio h>
#define PUERTO 15002
main()
int s;
int n sock:
struct sockaddr in local;
struct sockaddr in cliente;
int | cliente:
char buffer[81]:
int leidos;
s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0):
if (s<0) {
 perror("creando socket:");
 exit(1):
local.sin family=AF INET;
local.sin port=htons(PUERTO):
local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0) {
 perror("asignando direccion:"):
 exit(2):
```

librerias necesarias

función socket() que devuelve su descriptor en s v protocolo TCP/IP

TCP/IP

IP local puerto local IP remota puerto remoto

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio h>
#define PUERTO 15002
main()
int s;
int n sock:
struct sockaddr in local;
struct sockaddr in cliente;
int | cliente:
char buffer[81]:
int leidos:
s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0):
if (s<0) {
 perror("creando socket:");
 exit(1):
local.sin family=AF INET;
local.sin port=htons(PUERTO):
local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0) {
 perror("asignando direccion:"):
 exit(2):
```

librerias necesarias

verifica errores al crear el socket()

TCP/IP

IP local, puerto local IP remota puerto remoto

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio h>
#define PUERTO 15002
main()
int s;
int n sock:
struct sockaddr in local;
struct sockaddr in cliente;
int | cliente:
char buffer[81]:
int leidos:
s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0):
if (s<0) {
 perror("creando socket:");
 exit(1):
local.sin family=AF INET;
local.sin port=htons(PUERTO):
local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0) {
 perror("asignando direccion:"):
 exit(2):
```

librerias necesarias

completa datos para que use bind()

TCP/IP
IP local,puerto local
IP remota,puerto remoto

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio h>
#define PUERTO 15002
main()
int s;
int n sock:
struct sockaddr in local;
struct sockaddr in cliente;
int | cliente:
char buffer[81]:
int leidos:
s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0):
if (s<0) {
 perror("creando socket:");
 exit(1):
local.sin family=AF INET;
local.sin port=htons(PUERTO):
local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0) {
 perror("asignando direccion:"):
 exit(2):
```

 $librerias\ necesarias$

función bind() que completa los campos IP y puerto local del socket s

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio h>
#define PUERTO 15002
main()
int s;
int n sock:
struct sockaddr in local;
struct sockaddr in cliente;
int | cliente:
char buffer[81]:
int leidos:
s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0):
if (s<0) {
 perror("creando socket:");
 exit(1):
local.sin family=AF INET;
local.sin port=htons(PUERTO):
local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local) < 0)
 perror("asignando direccion:"):
 exit(2):
```

listen() deja al socket s de conexión listo para aceptar conexiones

```
listen(s, SOMAXCONN);
while (1) {
 printf("Esperando nueva conexion...\n"):
 I cliente=sizeof cliente;
n_sock=accept(s,(struct sockaddr *)&cliente,&l cliente);
 if (n sock<0) {
 perror ("aceptando:"):
 else {
 memset(buffer, 0, sizeof buffer);
 while ((leidos = read(n sock, & buffer, sizeof buffer))!=0){
   if (leidos < 0)
    perror("levendo:"):
   else printf("Cadena recibida -> %s\n", buffer);
   memset(buffer, 0, sizeof buffer);
  printf("Conexion terminada. \n");
 close(n sock);
```

accept() completa los datos del cliente en el socket de datos n sock

```
listen(s, SOMAXCONN);
while (1) {
 printf("Esperando nueva conexion...\n"):
 I cliente=sizeof cliente;
n sock=accept(s,(struct sockaddr *)&cliente,&l cliente);
if (n sock<0) {
 perror ("aceptando:"):
 else
 memset(buffer, 0, sizeof buffer);
 while ((leidos = read(n sock, & buffer, sizeof buffer))!=0){
   if (leidos < 0)
    perror("levendo:"):
   else printf("Cadena recibida -> %s\n", buffer);
   memset(buffer, 0, sizeof buffer);
  printf("Conexion terminada. \n");
 close(n sock);
```

inicializa el buffer con 0

```
listen(s, SOMAXCONN);
while (1) {
 printf("Esperando nueva conexion...\n"):
 I cliente=sizeof cliente;
n_sock=accept(s,(struct sockaddr *)&cliente,&l cliente);
 if (n sock<0) {
 perror ("aceptando:"):
 else
 memset(buffer, 0, size of buffer);
 while ((leidos = read(n sock, & buffer, sizeof buffer))!=0){
   if (leidos < 0)
    perror("leyendo:");
   else printf("Cadena recibida -> %s\n", buffer);
   memset(buffer, 0, sizeof buffer);
  printf("Conexion terminada. \n");
 close(n sock);
```

lee datos desde n_sock y los guarda en buffer

```
listen(s, SOMAXCONN);
while (1) {
 printf("Esperando nueva conexion...\n"):
 I cliente=sizeof cliente;
n_sock=accept(s,(struct sockaddr *)&cliente,&l cliente);
 if (n sock<0) {
 perror ("aceptando:"):
 else
 memset(buffer, 0, size of buffer);
 while ((leidos = read(n sock, & buffer, sizeof buffer))!=0)
  if (leidos < 0)
    perror("leyendo:");
   else printf("Cadena recibida -> %s\n", buffer);
   memset(buffer, 0, sizeof buffer);
  printf("Conexion terminada. \n");
 close(n sock);
```

cierra el socket de datos n_sock pero mantiene el socket s abierto

```
listen(s, SOMAXCONN);
while (1) {
 printf("Esperando nueva conexion...\n"):
 I cliente=sizeof cliente;
n sock=accept(s,(struct sockaddr *)&cliente,&l cliente);
 if (n sock<0) {
 perror ("aceptando:"):
 else
 memset(buffer, 0, sizeof buffer);
 while ((leidos = read(n sock, & buffer, sizeof buffer))!=0){
   if (leidos < 0)
    perror("levendo:"):
   else printf("Cadena recibida -> %s\n", buffer);
   memset(buffer, 0, sizeof buffer);
 printf("Conexion terminada. \n");
 close(n sock);
```

socket de conexion usado por socket()

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio . h>
#include < netdb . h>
#define PUFRTO 15002
#define DATOS "Un, dos, tres... probando, probando . . . "
main()
  int s:
  struct sockaddr in local;
  struct sockaddr in serv;
  struct hostent *servidor;
  s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0):
  if (s<0) {
   perror("creando socket:");
   exit(1);
  local.sin family=AF INET;
  local.sin port=htons(0);
  local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY):
  if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0){
    perror("asignando direccion:");
    exit(2):
```

estructura para colocar datos con bind()

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio . h>
#include < netdb . h>
#define PUERTO 15002
#define DATOS "Un, dos, tres... probando, probando . . . "
main()
  int s;
  struct sockaddr in local;
  struct sockaddr in serv;
  struct hostent *servidor;
  s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0):
  if (s<0) {
   perror("creando socket:");
   exit(1);
  local.sin family=AF INET;
  local.sin port=htons(0);
  local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY):
  if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0){
    perror("asignando direccion:");
    exit(2):
```

estructura para colocar datos con connect()

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio . h>
#include < netdb . h>
#define PUERTO 15002
#define DATOS "Un, dos, tres... probando, probando . . . "
main()
  int s;
  struct sockaddr in local;
  struct sockaddr in serv;
  struct hostent *servidor;
  s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0):
  if (s<0) {
   perror("creando socket:");
   exit(1);
  local.sin family=AF INET;
  local.sin port=htons(0);
  local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY):
  if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0){
    perror("asignando direccion:");
    exit(2):
```

estructura para usar con gethostbyname()

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio . h>
#include < netdb . h>
#define PUERTO 15002
#define DATOS "Un, dos, tres... probando, probando . . . "
main()
  int s;
  struct sockaddr in local;
  struct sockaddr in serv;
  struct hostent *servidor;
  s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0);
  if (s<0) {
   perror("creando socket:");
   exit(1);
  local.sin family=AF INET;
  local.sin port=htons(0);
  local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY):
  if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0){
    perror("asignando direccion:");
    exit(2):
```

función socket() que devuelve su descriptor en s y protocolo TCP/IP

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio . h>
#include < netdb . h>
#define PUFRTO 15002
#define DATOS "Un, dos, tres... probando, probando . . . "
main()
  int s;
  struct sockaddr in local;
  struct sockaddr in serv;
  struct hostent *servidor;
  s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0):
  (s<0) {
   perror("creando socket:");
   exit(1):
  local.sin family=AF INET;
  local.sin port=htons(0);
  local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY):
  if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0){
    perror("asignando direccion:");
    exit(2):
```

completa datos para que use bind()

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio . h>
#include < netdb . h>
#define PUFRTO 15002
#define DATOS "Un, dos, tres... probando, probando . . . "
main()
  int s;
  struct sockaddr in local;
  struct sockaddr in serv;
  struct hostent *servidor;
  s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0);
  if (s<0) {
   perror("creando socket:");
   exit(1);
  local.sin family=AF INET;
  local.sin port=htons(0);
  local.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY):
  if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0){
    perror("asignando direccion:");
    exit(2):
```

función bind() que completa los campos IP y puerto local del socket s

TCP/IP INADDR_ANY y el puerto lo elije el S.O al colocar un 0 en sin_port

```
#include < sys / types . h>
#include < netinet / in . h>
#include < sys / socket . h>
#include < stdio . h>
#include < netdb . h>
#define PUFRTO 15002
#define DATOS "Un, dos, tres... probando, probando . . . "
main()
  int s;
  struct sockaddr in local:
  struct sockaddr in serv;
  struct hostent *servidor;
  s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0);
  if (s<0) {
   perror("creando socket:");
   exit(1):
  local.sin family=AF INET;
  local.sin port=htons(0);
  local sin addr s addr = htonl(INADDR ANY):
  if (bind(s,(struct sockaddr *) &local, sizeof local)<0){
    perror("asignando direccion:");
    exit(2):
```

```
servidor = gethostbyname("utn.edu.ar");
                        if (servidor==NULL) {
                          fprintf(stderr, "utn: nodo desconocido.\n");
                          exit(2):
                        memcpy(&serv.sin addr.s addr,servidor->h addr,servidor->h length);
                        serv.sin family = AF INET;
obtenemos dirección IP
                        serv.sin port = htons(PUERTO);
                        if (connect(s,(struct sockaddr *) &serv, sizeof serv) < 0) {
desde la URL
                          perror ("conectando:");
                          exit(3):
                         if (write(s. DATOS, sizeof DATOS)<0) {
                          perror("escribiendo el socket:"):
                          exit(3);
TCP/IP
                        close(s):
INADDR ANY
                        exit(0);
puerto
```

copia datos de la IP obtenida con la función gethostbyname() a serv que necesita connect()

TCP/IP INADDR_ANY puerto

```
servidor = gethostbyname("utn.edu.ar");
if (servidor==NULL) {
    fprintf(stderr, "utn: nodo desconocido.\n");
    exit(2);
}
memcpy(&serv.sin_addr.s_addr,servidor->h_addr,servidor->h_length);
    serv.sin_family = AF_INET;
    serv.sin_port = htons(PUERTO);
if (connect(s,(struct sockaddr *) &serv,sizeof serv)<0) {
    perror("conectando:");
    exit(3);
}
if (write(s, DATOS, sizeof DATOS)<0) {
    perror("escribiendo el socket:");
    exit(3);
}
close(s);
exit(0);</pre>
```

completa los datos restantes en la estructura serv

TCP/IP INADDR_ANY puerto

```
servidor = gethostbyname("utn.edu.ar");
if (servidor==NULL) {
    fprintf(stderr, "utn: nodo desconocido.\n");
    exit(2);
}
memcpy(&serv.sin_addr.s_addr,servidor->h_addr,servidor->h_length);
serv.sin_family = AF_INET;
serv.sin_port = htons(PUERTO);
if (connect(s,(struct sockaddr *) &serv,sizeof serv)<0) {
    perror("conectando:");
    exit(3);
}
if (write(s, DATOS, sizeof DATOS)<0) {
    perror("escribiendo el socket:");
    exit(3);
}
close(s);
exit(0);</pre>
```

```
connect() establece
la conexión con el
servidor
```

TCP/IP INADDR_ANY puerto serv.sin_addr.s_addr serv.sin_port

```
servidor = gethostbyname("utn.edu.ar");
if (servidor=NULL) {
    fprintf(stderr, "utn: nodo desconocido.\n");
    exit(2);
}
memcpy(&serv.sin_addr.s_addr,servidor->h_addr,servidor->h_length);
serv.sin_family = AF_INET;
serv.sin_port = htons(PUERTO);
if (connect(s,(struct sockaddr *) &serv.sizeot serv)<0) {
    perror("conectando:");
    exit(3);
}
if (write(s, DATOS, sizeof DATOS)<0) {
    perror("escribiendo el socket:");
    exit(3);
}
close(s);
exit(0);</pre>
```

exit(0);

```
servidor = gethostbyname("utn.edu.ar");
                         if (servidor==NULL) {
                          fprintf(stderr, "utn: nodo desconocido.\n");
si la conexión
                          exit(2):
fué exitosa
ejecuta write()
                         memcpy(&serv.sin_addr.s_addr,servidor->h_addr,servidor->h length);
                         serv.sin family = AF INET;
                         serv.sin port = htons(PUERTO);
                         if (connect(s,(struct sockaddr *) &serv, sizeof serv) < 0) {
                          perror ("conectando:");
                          exit(3):
TCP/IP
                         if (write(s, DATOS, sizeof DATOS)<0) {
INADDR ANY
                          perror("escribiendo el socket:"):
puerto
                          exit(3);
serv.sin addr.s addr
serv.sin port
                         close(s):
```

```
si write() no
devuelve error
cerramos el socket
y salimos
```

TCP/IP INADDR_ANY puerto serv.sin_addr.s_addr serv.sin_port

```
servidor = gethostbyname("utn.edu.ar");
if (servidor==NULL) {
    fprintf(stderr, "utn: nodo desconocido.\n");
    exit(2);
}
memcpy(&serv.sin_addr.s_addr,servidor->h_addr,servidor->h_length);
serv.sin_family = AF_INET;
serv.sin_port = htons(PUERTO);
if (connect(s,(struct sockaddr *) &serv,sizeof serv)<0) {
    perror("conectando:");
    exit(3);
}
if (write(s, DATOS, sizeof DATOS)<0) {
    perror("escribiendo el socket:");
    exit(3);
}
close(s);
exit(0):</pre>
```