# **Bibliotecas SOP**

BibliotecasSOP es un sistema de gestión bibliotecario para Solicitar, Renovar o Devolver libros. Se compone de un único Servidor al cual múltiples Clientes pueden conectarse y procesas solicitudes

## Compilación

**Ejecutables** 

Para compilar el programa sólo hace falta utilizar el comando 'make' en la carpeta padre 'bibliotecassop'

make

Los ejecutables se encontrarán en la carpeta 'bin' y todos los archivos de prueba se copiarán a ese mismo directorio.

Documentación

Para crear la documentación de Doxygen puede correr el siguiente comando desde la carpeta padre:

make docs

Los archivos HTML y LATEX se encuentran en la carpeta './docs/doxy', la página HTML puede verse abriendo el archivo 'Documentacion.html' dentro de la carpeta padre 'bibliotecassop'

Limpiar

Para eliminar todos los archivos generados por make (incluye binarios y documentación), puede correr el siguiente comando desde la carpeta padre:

make clean

## Uso

### Servidor

El Servidor se encarga de leer y manipular la Base de Datos (BD) de los libros, los operaciones a realizar en la BD están dadas por las peticiones que hagan los Clientes al Servidor (véase ¿Cómo se envían información entre Cliente y Servidor?), debe crear el Servidor antes que cualquier Cliente de la siguiente manera:

Uso: ./server -p pipeServidor -f baseDeDatos

el flag -f se utiliza para específicar el archivo de texto donde se almacena la base de datos de todos los libros (veáse Base de datos)

## Cliente

El Cliente se encargará de recibir las peticiones a realizar y se las enviará al Servidor (véase Servidor).

Antes de que crear cualquier Cliente, debe haber un Servidor actualmente en ejecución y el nombre de su pipe (Cliente->Servidor) debe pasarse por parámetro al Cliente

Uso: ./client [-i Archivo] -p pipeServidor [-i archivo] es opcional!

Las peticiones pueden realizarse mediante un archivo de texto con el flag -i, si no se utiliza este flag se mostrará un menú (veáse Archivo de peticiones)

Sólo se puede tener un único servidor pero múltiples clientes conectados al mismo.

## Archivos de texto

### Base de datos

Este archivo será leído por el Servidor, un ejemplo puede encontrarse en (./archivo\_prueba/BD.txt)

#### Formato:

Nombre del Libro,ISBN,ejemplares NumeroDeEjemplar,estado,fecha(dd/mm/yy)

#### **Estado**

Caractér que indica el estado

- · D: Disponible
- P: Prestado

### Archivo de peticiones

Este archivo será leído por el Cliente y es opcional, si no se utiliza archivo el cliente mostrará un menú (véase Cliente), un ejemplo de este archivo puede ser encontrado en (./archivo\_prueba/PS.txt) y (./archivo\_prueba/PS1.txt)

## Formato:

peticion, Nombre del libro, ISBN

#### Peticion

Caractér que indica el tipo de petición

- · P: Prestar
- · D: Devolver

· R: Renovar

## ¿Cómo se envía información entre Cliente y Servidor?

## **Pipes**

La comunicación entre Clientes y Servidor se da mediante pipes nominales de la librería POSIX

- El Servidor tiene un único pipe de lectura mediante el cual todos los clientes envían sus peticiones (Cliente-> Servidor), el nombre de este pipe se da mediante parámetros en la creación del Servidor
- Cada cliente tiene su propio pipe de lectura mediante el cual el Servidor envía información al Cliente (Servidor-> Cliente) y el nombre se asigna de acuerdo al PID del proceso cliente "pipeCliente PID"

Según lo anterior, existen múltiples pipes (Servidor-> Cliente) pero sólo un pipe(Cliente-> Servidor) y será el creador del pipe el encargado de borrarlo al finalizar (véase Protocolo de comunicación)

## **Paquetes**

Para evitar problemas en la escritura y lectura de información en el pipe, tanto Clientes como Servidor escriben y reciben datos de tipo <  $data_t >$ , esta estructura es lo único que se puede leer y escribir de los pipes y usualmente nos referimos a ella como 'paquete', este paquete contiene el PID del cliente quien manda la petición, un indicador del tipo de paquete (véase Tipo de Paquete), y una unión a la información del paquete

## Tipo de paquete

Existen tres tipos de paquetes que pueden ser enviados: SIGNAL, BOOK y ERR

#### SIGNAL

Este tipo de paquete indica que se está enviando una señal (Usualmente el Servidor manda una señal al Cliente de que la operación fue exitosa o que el libro no existe) (data\_t.data.signal)

Listado de señales: Señales de peticiones:

Señal	Codigo	Descripción	
PET_ERROR	-3	Error de lectura de un archivo	
SOLICITUD	3	Solicitud exitosa	
RENOVACION	4	Renovación exitosa	
DEVOLUCION	5	Devolución exitosa	

Señales de confirmación de comunicación:

Señal	Codigo	Descripción

Señal	Codigo Descripción	
START_COM	1	Señal para empezar comunicación
STOP_COM	-1	Señal para detener confirmación
SUCCEED_COM	2	Señal de confirmación de comunicación
FAILED_COM	-2	Señal de fallo en la comunicación (TERMINACIÓN)

#### воок

Este tipo de paquete contiene la información de un libro, usualmente el Cliente envía este tipo de paquete al Servidor para solicitar, renovar o devolver un libro, (data\_t.data.libro)

Cada libro tiene un tipo de petición: SOLICITAR, RENOVAR, DEVOLVER y BUSCAR que el Servidor puede leer

ERR

Este tipo de dato no está asociado a ninguna estructura, se usa para indicar un error genérico como respuesta

## Protocolo de comunicación

- Sólo existe un pipe (Cliente->Servidor) por el cual todos los Cliente se comunican con el servidor, este pipe lo crea y destruye el Servidor
- Existe un pipe por cada cliente (Servidor->Cliente), este pipe lo crea y destruye el cliente dueño
- El servidor tiene una lista interna con los pid de todos los cliente actualmente conectados

### Apertura de la comunicación

#### Cuando el Servidor inicia comunicación:

- Servidor debe iniciar comunicación antes que cualquier cliente y sólo lo hace una vez al ejecutarse
- 1. Servidor crea el pipe (Cliente->Servidor)
- 2. Servidor abre el pipe (Cliente->Servidor) para LECTURA

## Cuando el Cliente inicia comunicación:

- Cualquier cliente tiene que iniciar comunicación después que el servidor, de no existir el pipe (Cliente->Servidor) el proceso finalizará
- el Cliente intenta establecer conexión con el servidor un número determinado de intentos
   [INTENTOS\_ESCRITURA] y esperará una respuesta del servidor durante [TIMEOUT\_COMUNICACION] segundos
- 1. Cliente abre el pipe (Cliente->Servidor) para ESCRITURA
- 2. Cliente crea un pipe (Servidor->Cliente)
- 3. Cliente envía a Servidor el nombre del pipe (Servidor->Cliente) mediante una señal [START COM]

- 4. Cliente abre el pipe (Servidor->Cliente) para LECTURA
- 5. Servidor abre el pipe (Servidor->Cliente) para ESCRITURA
- 6. Servidor quarda la información de Cliente con su respectivo pipe de comunicación
- 7. Servidor envía una señal de confirmación a Cliente
- 8. Cliente espera una señal de Servidor [SUCCEED COM]


### Cierre de la comunicación

#### Cuando el Cliente termina comunicación:

- Cuando un Cliente pierda la comunicación debe terminar el proceso Cliente
- el Cliente que quiera finalizar la comunicación debe eliminar el pipe (Servidor->Cliente) asociado
- Cuando no hayan Clientes conectados al Servidor, éste también debe finalizar
- 1. Cliente manda una petición de terminación de comunicación al Servidor
- 2. Servidor cierra la escritura del pipe (Servidor->Cliente)
- 3. Servidor actualiza la lista de clientes
- 4. Cliente espera a que se cierre el pipe
- 5. Cliente cierra la lectura del pipe (Servidor->Cliente)
- 6. Cliente elimina el pipe (Servidor->Cliente)
- 7. Cliente cierra la escritura del pipe (Cliente->Servidor)
- 8. El proceso Cliente finaliza

## Diagrama de secuencia





# Lista de códigos de error

Si existe un error en la ejecución de alguno de los procesos o solicitudes, el programa puede retornar alguno de los siguientes códigos de error:

## Errores genéricos:

Error	Codigo	Descripción
SUCCESS_GENERIC	0	Exitoso
FAILURE_GENERIC	-1	Falló
ERROR_FATAL	1	Error irrecuperable

Apertura de arhivos

Error	Codigo	Descripción
ERROR_APERTURA_ARCHIVO	2	Error en la apertura de un archivo
ERROR_CIERRE_ARCHIVO	3	Error en el cierre de un archivo

## Error de pipes:

Error	Codigo	Descripción
ERROR_PIPE_SER_CTE	4	Error en el pipe (Servidor->Cliente)
ERROR_PIPE_CTE_SER	5	Error en el pipe (Cliente->Servidor)
ERROR_COMUNICACION	6	Error de comunicación

## Lectura / Escritura:

Error	Codigo	Descripción
ERROR_LECTURA	7	Error de lectura de un archivo
ERROR_ESCRITURA	8	Error de escritura de un archivo

## Otros errores:

Error	Codigo	Descripción
ERROR_ARG_NOVAL	9	Error en argumentos
ERROR_MEMORY	10	Error de alojamiento de memoria
ERROR_PID_NOT_EXIST	11	PID del cliente no existe
ERROR_SOLICITUD	12	Solicitud inválida

## Créditos

Proyecto para la materia de Sistemas Operativos Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería 2021

- Ángel David Talero
- Juan Esteban Urquijo
- Humberto Rueda Cataño