Waypost – felhasználói kézikönyv

Őröknek és supervisoroknak · Android és iOS · 1. lépcső

A Waypost a járőrözés ellenőrzésére szolgál. Az őr a telephelyen hagyott telefonnal bejárja a kijelölt pontokat, és mindegyiknél leolvassa a címkét (NFC vagy QR). A telefon jelzi, mikor indul a következő kör, és rögzíti, mikor, melyik pontot, milyen módon olvasták le. A supervisor a saját telefonján állítja be a telephelyeket, az útvonalakat, a menetrendet és az őrök PIN-kódját, a jelentéseket pedig e-mailben kapja.

A képernyőképek egy 6,2 hüvelykes Android-telefonon készültek, a próbaszerver adataival („E2E Raktár”, „Minta Raktár”, „Éjszakai kör”). A PIN-kódokat a képeken eltakartuk.

Tartalom

1. Alapok
2. Supervisor
    - Belépés és telephelyek
    - Új telephely
    - A telephely oldala
    - Őrök és PIN-kódok
    - Útvonal betanítása
    - Útvonal szerkesztése, QR-címke
    - Menetrend
    - Jelentések
    - A telephelyi telefon hozzárendelése
    - Telefon beállítása
    - Supervisor mód a telephelyi telefonon
3. Őr
    - Belépés PIN-kóddal
    - Műszakkezdés
    - A kezdőlap
    - Ébresztés
    - A kör
    - Mit jelez a telefon leolvasáskor?
    - Kézi rögzítés: ha a címke nem olvasható
    - Esemény rögzítése
    - Műszakzárás
4. Gyakori kérdések, hibaelhárítás

---

1. Alapok

Szerepek

Szerep	Telefon	Belépés	Mit csinál
Őr	a telephelyi telefon	6 jegyű PIN-kód	műszakot kezd és zár, köröket jár, eseményt rögzít
Supervisor	a saját telefonja	e-mail-cím és jelszó	telephelyek, útvonalak, menetrend, őrök, jelentések
Supervisor a telephelyen	a telephelyi telefon	a saját PIN-kódja	ugyanaz, mint a saját telefonján (pl. betanítás a helyszínen)


Kétféle telefon

- **A telephelyi telefon** a telephelyen marad, a műszakok során több őr használja. Minden telephelynek egy telephelyi telefonja van, amelyet a supervisor rendel hozzá (lásd: 2.9). Ezen csak PIN-kóddal lehet belépni.
- **A supervisor saját telefonja** a supervisornál van. A fiókjával (e-mail-cím és jelszó) lép be rajta, és innen kezeli a telephelyeit.

Internet nélkül is működik

Minden rögzítés (leolvasás, esemény, fotó, műszakzárás, a supervisor módosításai) először a telefonra kerül, a szerverre pedig akkor töltődik fel, amikor van kapcsolat. A képernyők jobb felső sarkában álló **szinkronjelző** mutatja az állapotot:

Felirat	Jelentés
Szinkronizálva (zöld)	minden fent van a szerveren
Online · 3 vár / **Feltöltés… 3**	a telefon éppen feltölt
Offline · 3 vár	nincs internet; minden működik tovább, a tételek később felkerülnek
Szinkronhiba · újra	a feltöltés nem sikerült, a telefon magától újrapróbálja



A jelzőre koppintva megnyílnak a részletek: mikor volt az utolsó szinkron, hány tétel vár feltöltésre. Itt a **Szinkronizálás most** gombbal azonnal elindítható a feltöltés.


> **Fontos:** a telefonon rögzített adat a feltöltés előtt nem módosul és nem törlődik. Ha a telefon napokig nem kap internetet, akkor sem vész el semmi.


---

2. Supervisor

2.1 Belépés és telephelyek








1. A saját telefonodon nyisd meg a Waypostot, add meg az **e-mail-címedet** és a **jelszavadat**, majd koppints a **Belépés** gombra. Az első belépéshez internet kell.
2. A **Telephelyek** listában minden telephelyed szerepel, mellette az útvonal, a pontok száma és a telephelyi telefon neve.
3. A jobb felső sarokban lévő fiók gomb nyitja a **fiókmenüt**:
    - **Telefon beállítása**: az engedélyek ellenőrzőlistája, a megjelenés (világos, sötét, rendszer) és a hibanapló.
    - **Kijelentkezés**: ha van még fel nem küldött módosításod, az app előbb figyelmeztet, mert kijelentkezéskor ezek elvesznek.

Ha elfelejtetted a jelszavadat, a Waypost üzemeltetője tud újat beállítani.

2.2 Új telephely



A Telephelyek képernyőn koppints az **Új telephely** gombra, add meg a **nevet** (kötelező) és a **címet**, majd mentsd el.


> **Példa:** Név: *Minta Raktár*, cím: *Ipari park 12., Budapest*.

Az új telephely még üres. A következő lépések:

1. az őrök felvétele (2.4),
2. az útvonal betanítása (2.5),
3. a menetrend megadása (2.7),
4. a jelentések kiválasztása (2.8),
5. a telephelyi telefon hozzárendelése (2.9).

Offline is menthető, a telephely a kapcsolat visszatérésekor kerül fel.


2.3 A telephely oldala



A telephely oldalán minden beállítás egy helyen van:

- **Útvonalak**: az útvonal neve, a pontok száma, a sorrend (kötött vagy szabad), a verzió és a bejárás mért ideje. Példa: *Éjszakai kör · 3 pont · kötött sorrend · v2 · bejárás 2:00*. Új útvonalat az **Új útvonal betanítása** gombbal veszel fel.
- **Menetrend**: összefoglaló, pl. *Minden nap · 20:00–08:00 óránként · 5 perc*.
- **Őrök és PIN-kódok**: hány őr van, és kik.
- **Jelentések**: mit kapsz e-mailben, és hova.
- **Telephelyi telefon**: melyik telefon van hozzárendelve, mikor szinkronizált utoljára, és hány tétel vár rajta.


2.4 Őrök és PIN-kódok



Új őr felvétele

1. Az **Őrök és PIN-kódok** képernyőn koppints az **Új őr** gombra.
2. Add meg az őr nevét (pl. *Nagy Tibor*), majd koppints a **Tovább** gombra.
3. Az app generál egy 6 jegyű PIN-kódot. **Ez csak most látható**, utána sehol nem lehet visszanézni. Ha nem tetszik (pl. túl könnyen megjegyezhető), koppints az **Újat generál** gombra.
4. Add át a kódot az őrnek személyesen, majd koppints a **Kész** gombra.

A PIN-kódot nem lehet kézzel megadni, mindig az app generálja. Ha két embernek véletlenül ugyanaz lenne a kódja ugyanazon a telephelyen, a szerver ezt elutasítja, és az app új kód generálását kéri.



Egy őr műveletei (koppints az őr sorára):

- **Új PIN-kód**: például ha az őr elfelejtette a régit, vagy más is megtudta. A régi kód azonnal érvényét veszti.
- **Felfüggesztés**: az őr nem tud belépni, amíg vissza nem kapcsolod. A PIN-kódja megmarad.


Meglévő őr hozzáadása: ha egy őröd másik telephelyen is dolgozik, nem kell újra felvenned. A **Meglévő őr hozzáadása** gomb a többi telephelyed őreit listázza. A hozzáadott őr új PIN-kódot kap, és ez lesz az érvényes kódja az összes telephelyén.

Saját PIN-kód: a **Supervisor ezen a telefonon** szakaszban a **Módosítás** gombbal generálhatsz magadnak PIN-kódot. Ezzel lépsz be supervisorként a telephelyi telefonon (lásd: 2.11).

Új supervisor: ugyanitt felvehetsz másik supervisort is (név, e-mail-cím, legalább 8 karakteres jelszó). A saját telefonján az e-mail-címével és a jelszavával lép be, a telephelyi telefonon a kapott PIN-kóddal.

2.5 Útvonal betanítása

Az útvonalat a helyszínen, a pontok tényleges bejárásával veszed fel. A betanításhoz NFC-s telefon kell, mert új pontot csak NFC-címkével lehet felvenni. QR-kóddal csak a telephely már meglévő pontjai adhatók hozzá.




1. A telephely oldalán koppints az **Új útvonal betanítása** gombra. Az **Eltelt idő** innen mér.
2. Válaszd ki a sorrendet:
   - **Kötött sorrend**: az őrnek a megadott sorrendben kell leolvasnia a pontokat. Ha eltér, a telefon figyelmezteti, és ez a jelentésben is látszik.
   - **Szabad sorrend**: a pontok bármilyen sorrendben leolvashatók.
3. Menj az első ponthoz, és érintsd a telefon hátát a címkéhez. Amíg a képernyő nyitva van, gomb nélkül is olvas; a **Pont leolvasása** gomb az NFC-t is bekapcsolja, ha ki van kapcsolva.
4. Töltsd ki a pont adatait:
   - **Pont neve** (kötelező), pl. *Főkapu*.
   - **Utasítás az őrnek**, pl. *Ellenőrizd, hogy a sorompó le van-e zárva.*
   - **Fotó a pontról**, hogy az őr könnyebben megtalálja.
5. A **Mentés, jöhet a következő** gombbal folytasd a következő ponttal.
6. Az utolsó pont után koppints a **Bejárás befejezése** gombra, add meg az útvonal nevét (pl. *Éjszakai kör*), majd koppints a **Mentés új verzióként** gombra.

A befejezéskor az app **időkeretet javasol**: a mért bejárási idő másfélszeresét, 5 percre felfelé kerekítve. Ezt a menetrendnél lehet módosítani.

> **Példák a javasolt időkeretre:**
>
> - 2 perc bejárás × 1,5 = 3 perc → **5 perc**
> - 12 perc bejárás × 1,5 = 18 perc → **20 perc**
> - 24 perc bejárás × 1,5 = 36 perc → **40 perc**

Ha a betanítást a bal felső **×** gombbal megszakítod, a rögzített pontok elvesznek; az app előbb rákérdez.

2.6 Útvonal szerkesztése, QR-címke



A telephely oldalán koppints az útvonalra. Itt bejárás nélkül módosíthatod:

- **a sorrendet**: a pontot hosszan nyomva húzd a helyére, vagy használd a **Feljebb** és a **Lejjebb** gombot;
- **a pont adatait**: név, utasítás, fotó;
- **a pontok listáját**: egy pont kivehető az útvonalból, a telephelyen akkor is megmarad. Az **Új pont felvétele** viszont bejárást igényel.


Mentéskor **új verzió** készül (pl. v2 → v3). A futó kör még a régi verzióval fejeződik be, a korábbi jelentések nem változnak. Ha közben valaki más is mentett egy új verziót, a módosításaidat újra kell kezdened az új verzióból.

QR-címke: a pont adatainál a QR-kód képe is megnyitható. **Nyomtatással** vagy **Megosztással** (pl. e-mailben a nyomtatónak) papírra kerül.

- NFC-s pontnál a QR-kód **tartalék**: ha az NFC-címke megsérül, az őr a mellé ragasztott QR-kódot olvassa le.
- QR-pontnál a QR-kód maga a pont címkéje: ezt kell kitenni a pont helyére.

2.7 Menetrend

A menetrend mondja meg, mikor indulnak a körök. A telephelyi telefon ezekre az időpontokra ébreszti az őrt.




1. **Napok**: jelöld ki, mely napokon legyenek körök. A nap mindig a kör **kezdő napját** jelenti: az éjfélen átnyúló körök az előző naphoz tartoznak.
2. **Indítási időpontok**, kétféleképpen:
   - **Ismétlődés**: első kör, utolsó kör, gyakoriság.
   - **Lista**: tetszőleges időpontok egyenként.
3. **Időkeret**: a kör indulási időpontjától ennyi idő van a bejárására; ez adja a kör **határidejét**. A javasolt érték a betanításkor mért időből jön; a **–** és a **+** gomb 5 percenként módosítja. **Nincs időkorlát** esetén a határidő a következő kör indulása, a nap utolsó köre után pedig 60 perc.
4. **Menetrend bekapcsolva**: kikapcsolva nincs kör és ébresztés, de a beállítások megmaradnak (pl. szabadság vagy leállás idejére).
5. Koppints a **Menetrend mentése** gombra.

> **1. példa – éjszakai őrzés, óránként:** Napok: minden nap · Első kör: 20:00 · Utolsó kör: 08:00 · Gyakoriság: 60 perc → *13 kör éjszakánként · utolsó 08:00-kor* (20:00, 21:00, … 07:00, 08:00). A hétfő este 20:00-kor kezdődő éjszaka összes köre, a kedd reggel 08:00-s is, a **hétfőhöz** tartozik.
>
> **2. példa – hétvégi nappali őrzés, kötött időpontokkal:** Napok: Szo, V · Lista: 08:00, 11:30, 15:00, 18:30 → *4 kör naponta · utolsó 18:30-kor*.

A módosított menetrend a következő körtől érvényes, a futó kör még a régi beállítással fejeződik be.

2.8 Jelentések



Itt azt állítod be, hogy **te** mit kapsz e-mailben erről a telephelyről. A beállítás a te feliratkozásodra vonatkozik, a többi supervisor maga dönt a sajátjáról.

Jelentés	Mikor	Formátum
Műszakjelentés	a műszak zárása után	HTML e-mail
Napi összesítő	minden nap 10:00	HTML e-mail
Heti összesítő	hétfőn 10:00	HTML e-mail és PDF
Havi összesítő	a hónap 1. napján 10:00	HTML e-mail és PDF

A **Figyelmeztetés** a telephely minden supervisorának szól: e-mailt küld, ha az utolsó kör határideje után a beállított ideig (alapértelmezés: 2 óra) nem jön adat a telephelyről. Ilyenkor például lemerült vagy offline van a telephelyi telefon.

Adatmegőrzés: a nyers adatok (leolvasások, fotók) 31 napig maradnak meg. Ha a telephelyről havi jelentés is megy, ez 62 napra nő, hogy a havi PDF elkészülhessen. A heti és a havi PDF a fotókat bélyegképként tartalmazza.

2.9 A telephelyi telefon hozzárendelése



A telephelyi telefont az a telefon rendeli magához, amelyik a telephelyen marad:

1. A **telephelyi telefonon** lépj be a supervisor fiókoddal (e-mail-cím, jelszó). Ehhez internet kell.
2. Nyisd meg a telephelyet, és koppints a **Telefon hozzárendelése** gombra.
3. Erősítsd meg a **Hozzárendelés** gombbal.

A hozzárendeléskor:


- a fiókod kijelentkezik erről a telefonról;
- a telephely adatai letöltődnek;
- utána ezen a telefonon csak PIN-kóddal lehet belépni.

Ha a telephelynek eddig másik telefonja volt, azt a szerver visszavonja. A régi telefon a még fel nem töltött adatait ezután is feltölti, de új rögzítést már nem fogad.

> **Példa – telefoncsere:** a régi telefon kijelzője megrepedt. Az újon lépj be a fiókoddal, és rendeld hozzá a telephelyhez. A régi telefont hagyd bekapcsolva, internettel, amíg a szinkronjelzője nem mutatja, hogy minden felkerült.

Ha a hozzárendelés előtt még van el nem küldött módosításod, előbb azokat kell feltölteni: ellenőrizd a kapcsolatot, és próbáld újra.

2.10 Telefon beállítása




A fiókmenü **Telefon beállítása** pontja ellenőrzőlistát mutat. Ami hiányzik, annál a **Javítás** gomb megnyitja a rendszerbeállítást vagy kéri az engedélyt.

Beállítás	Miért kell	Ha hiányzik
Értesítések	az ébresztő ezzel szól	nem szól az ébresztő a körökre
Pontos riasztás (Android)	percre pontos ébresztés	késve szólhat az ébresztő
Akkumulátorkímélés kikapcsolva (Android)	a rendszer ne altassa el az appot	a rendszer elhalaszthatja az ébresztést
Helymeghatározás	a leolvasás helyét is rögzíti	a leolvasás helyadat nélkül rögzül
Kamera	QR-kód, fotók	nem olvasható QR-kód, és nem készülhet fotó
NFC	a címkék leolvasása	csak QR-kóddal lehet olvasni

A telephelyi telefon üzembe helyezésekor minden sor legyen zöld. A saját telefonodon csak a betanításhoz és a fotókhoz szükséges sorok jelennek meg.

Ugyanitt állítható a **megjelenés** (világos, sötét, a rendszer szerint), és itt látható a **hibanapló** (az utolsó 50 háttérhiba), ha a támogatás kéri.

2.11 Supervisor mód a telephelyi telefonon




A telephelyi telefonon is dolgozhatsz supervisorként, például ha a helyszínen tanítasz be egy új pontot. A PIN-képernyőn add meg a **saját PIN-kódodat** (lásd: 2.4). A kód alapján az app tudja, hogy supervisor vagy, és a supervisor felületet nyitja meg.

A supervisor felületen ugyanazt látod, mint a saját telefonodon, de csak ezt az egy telephelyet. Ha végeztél, a fiókmenüben koppints a **Kilépés a supervisor módból** pontra: a telefon visszatér a PIN-képernyőre.

---

3. Őr

3.1 Belépés PIN-kóddal



A telephelyi telefon mindig a PIN-képernyővel indul. Felül a köszöntés áll, alatta az, hogy mikor kezdődik a műszak, vagy mikor indul a következő kör.


1. Írd be a **6 jegyű PIN-kódodat**. Elgépelésnél a **Törlés** gombbal javíts.
2. Koppints a **Műszak kezdése** gombra.

Hibás PIN-kód: 5 hibás próbálkozás után a telefon 5 percre zárol, és minden további hibás kód után kétszer olyan hosszan (10, 20, 40 perc …). A telefon újraindítása nem rövidíti le a zárolást.

Sárga figyelmeztetés a képernyő tetején (*„Az ébresztés nincs teljesen beállítva"*): a telefon valamelyik beállítása hiányzik, ezért lehet, hogy nem szól az ébresztő. **Szólj a supervisornak**, ő a Telefon beállítása képernyőn javítja.

A pajzs ikon (**Supervisor mód**) a supervisoroknak szól: megmutatja, hogy ők is a saját PIN-kódjukkal lépnek be.

3.2 Műszakkezdés




Belépés után az app összefoglalja a műszakot:

- **Műszak**: a műszak kezdete és vége;
- **Útvonal**: pl. *Éjszakai kör · 3 pont*;
- **Körök**: pl. *óránként · 13 időpont · 5 perc*;
- **Készenlét**: NFC, ébresztés, helymeghatározás, akkumulátorkímélés. Ha valamelyik piros, a **Javítás** gombbal rendbe teheted, vagy szólj a supervisornak.

Koppints a **Műszak indítása** gombra.

Váltás: ha az előző őr elfelejtette lezárni a műszakját, az app ezt most lezárja, és jelzi: *„Kovács Béla műszakját lezártuk (átadás 06:00). Ez a jelentésben is látszik."*

3.3 A kezdőlap



A műszak alatt ez a képernyő látszik:


- **Következő kör**: visszaszámlálás a következő kör indulásáig (*„12:42 múlva indul · ébresztő szól”*). Futó körnél a hátralévő idő és a határidő látszik, alatta a **Kör megnyitása** gomb.
- **A műszak körei**: egy-egy négyzet minden körhöz, alatta az indulás órája.

Szín	Jelentés
zöld	**Teljesítve**: a határidőig minden pont megvan (a kézzel rögzített is számít)
narancs	**Hiányos**: a határidőig csak néhány pont lett meg
piros	**Elmaradt**: a határidőig egy pont sem lett leolvasva
kék keret	**Következik**

Alul két gomb van: **Esemény** (3.8) és **Műszakzárás** (3.9).

A telefont nyugodtan leteheted, és a képernyő kikapcsolhat: az ébresztő akkor is szól.

3.4 Ébresztés



A kör indulásakor a telefon hangosan jelez, és megjelenik az ébresztés képernyője:


- melyik kör indul (pl. *14:15-s kör*), hány pontból áll, és mekkora az időkerete;
- hogyan zárult az előző kör.

Koppints az **Indulok** gombra: megnyílik a kör. A **Hang némítása** csak a hangot kapcsolja ki, a kör ettől még vár rád.

> A **határidő** a menetrend szerinti indulástól számít: a 14:15-s kör 10 perces időkerettel 14:25-ig tart, akkor is, ha csak 14:18-kor indulsz el. Ezért az ébresztés után ne várj. Azt, hogy hány perc alatt jártad be a kört, a telefon az első leolvasástól méri; ez a jelentésben látszik.

Ha a kör nem indul el, a telefon néhány perc múlva emlékeztet. Ha senki nincs belépve, az értesítés a PIN-kód megadására is kér.

3.5 A kör



A kör képernyőjén felül a haladás (*1/3 pont*), a **hátralévő idő** és a **határidő** látszik. Alatta a pontok listája:

- ✓ a leolvasott pont, mellette az idő és a módja (pl. *14:15 · QR*);
- szaggatott keret: **hátravan**;
- kötött sorrendnél a sorszám mutatja, melyik pont jön.

Leolvasás NFC-vel: menj a ponthoz, és érintsd a telefon **hátát** a címkéhez. Amíg a kör képernyője nyitva van, gomb nélkül is olvas. A **Leolvasás** gomb megmutatja, hova kell érinteni, és ha az NFC ki van kapcsolva, bekapcsolja.

Leolvasás QR-kóddal: koppints a **QR** gombra, és tartsd a pont QR-kódját a keretbe.


A **Térkép** fül a pontokat és a megtett utat mutatja, ha a telefonon elérhető a térkép és a pontok helye rögzítve van. Ha nem, a térkép helyén üzenet áll; ilyenkor használd a **Lista** nézetet.

A bal alsó zászló gombbal eseményt rögzíthetsz (3.8), a **Címke nem olvasható** gombbal pedig kézzel rögzítheted a pontot (3.7).

A kör magától lezárul: azonnal, amikor minden pont megvan, különben a határidőnél.

3.6 Mit jelez a telefon leolvasáskor?






Minden leolvasás után a telefon rezeg és hangot ad, és egy rövid képernyő mutatja az eredményt:

Eredmény	Mit látsz	Mi a teendő
Sikeres (zöld)	a pont neve, *Leolvasva · 14:15 · QR*, a haladás (*1 / 3 pont*), és ha van, a supervisor utasítása	hajtsd végre az utasítást; a képernyő néhány másodperc múlva magától eltűnik (**Tovább**)
Már leolvasva	*Már leolvasva 14:15-kor*	semmi: ez a pont ebben a körben már megvan, új leolvasás nem keletkezett
Rossz sorrend (kötött sorrendnél)	*Leolvastad: Kazánház · Következő lett volna: Raktár hátsó ajtó*	koppints az **Értem, tovább** gombra; a kihagyott pontot ezután is leolvashatod, de az eltérés a jelentésben látszik
Ismeretlen címke	*Ez a címke nem tartozik ehhez az útvonalhoz*	keresd meg a pont saját címkéjét (**Újra próbálom**); ha az sérült, válaszd a **Sérült címke – kézi rögzítés** lehetőséget
Körön kívül	*Ez a pont most egyik nyitott körhöz sem tartozik*	semmi: a leolvasás körön kívüliként rögzült, a kört nem befolyásolja


> **Példa a sorrendre:** az *Éjszakai kör* kötött sorrendje Főkapu → Raktár hátsó ajtó → Kazánház. Ha a Főkapu után a Kazánházat olvasod le, a telefon *Rossz sorrend* jelzést ad. A leolvasás rögzül, a Raktár hátsó ajtót ezután is leolvashatod. A kör így is teljesítve lehet, a jelentés pedig megjelöli a sorrendeltérést.

3.7 Kézi rögzítés: ha a címke nem olvasható




Ha egy pont címkéje leszakadt vagy megsérült, és a QR-tartalék sem olvasható:

1. A kör képernyőjén koppints a **Címke nem olvasható** gombra.
2. **Pont**: válaszd ki, melyik pontnál vagy.
3. **Fotó**: fényképezd le a pontot vagy a sérült címkét (kötelező).
4. **Megjegyzés**: írd le röviden, mi történt (kötelező), pl. *A címke le van szakadva, a ragasztó maradt a falon.*
5. Koppints a **Rögzítés** gombra.



A pont **„Kézi – nem igazolt”** jelöléssel kerül a körbe és a jelentésbe. Ebből a supervisor egy **„Sérült címke”** eseményt is kap, hogy cserélje ki a címkét.

3.8 Esemény rögzítése



Ha a járőrözés közben valami rendellenességet találsz, rögzítsd eseményként. Eseményt a kezdőlapról (**Esemény**), a kör képernyőjéről (zászló gomb), vagy közvetlenül egy leolvasás után (**Esemény ennél a pontnál**) rögzíthetsz.

1. **Mi történt?** Válassz kategóriát:
   - Rongálás
   - Nyitott ajtó / ablak
   - Csőtörés / víz
   - Idegen személy
   - Egyéb
2. Készíts **fotót**, és írj **megjegyzést**.
3. Koppints az **Esemény mentése** gombra.


Az esemény automatikusan megkapja az időt, a GPS-helyet és a legközelebbi pontot.

> **Példa:** *Nyitott ajtó / ablak* – „A raktár hátsó ajtaja nyitva volt, a zár nem sérült. Bezártam.” + fotó az ajtóról.

Az esemény internet nélkül is mentődik („*Esemény mentve – feltöltésre vár*”). A supervisor a műszakjelentésben látja.

> Az esemény rögzítése **nem helyettesíti** a riasztást! Vészhelyzetben (betörés, tűz, baleset) előbb hívd a 112-t és a supervisort, és csak utána rögzítsd az eseményt.

3.9 Műszakzárás



A műszak végén koppints a kezdőlapon a **Műszakzárás** gombra. Az összesítő mutatja:

- hány kör lett **teljesítve**, **hiányos** és **elmaradt**;
- az **eseményeket** és a **nem igazolt** (kézzel rögzített) pontokat;
- ha egy kör még nyitva van, azt is (pl. *„14:30-s kör még nyitva van. 1 / 3 pont kész. A zárással ez a kör is lezárul, állapota: Hiányos.”*).

Koppints a **Zárás PIN-kóddal** gombra, add meg a PIN-kódodat, és erősítsd meg a **Műszak zárása** gombbal. A telefon visszatér a PIN-képernyőre, jöhet a következő őr.

Ha még vannak feltöltésre váró tételek, a jelentés a feltöltés után megy ki a supervisornak, akkor is, ha már zártál. **A telefont ne kapcsold ki**, és hagyd a telephelyen.

Ha a műszak végén elfelejtenéd a zárást, a műszak magától lezárul a nap utolsó körének határideje után 60 perccel. Az időpontot a kezdőlap az utolsó kör után mutatja, például a 20:00–08:00 óránkénti, 5 perces menetrendnél: *„A műszak 09:05-kor automatikusan zárul.”* Ha előbb a következő őr lép be, a váltáskor zárul le.

---

4. Gyakori kérdések, hibaelhárítás

Nem szólt az ébresztő. A supervisor nyissa meg a telephelyi telefonon a **Telefon beállítása** képernyőt (2.10), és javítsa a piros sorokat. Androidon a leggyakoribb ok, hogy az akkumulátorkímélés nincs kikapcsolva vagy a pontos riasztás nincs engedélyezve. A telefon hangereje se legyen nullán.

A telefon nem olvassa a címkét.

- Ellenőrizd, hogy be van-e kapcsolva az NFC (a **Leolvasás** gomb bekapcsolja).
- A telefon **hátának közepét** érintsd a címkéhez, és tartsd ott egy másodpercig. A tok, a fém felület vagy egy mágneses tartó gyengítheti a jelet.
- Ha a pontnál van QR-tartalék, használd a **QR** gombot.
- Ha egyik sem megy: **Címke nem olvasható** (3.7).

„Szinkronhiba · újra" látszik. A telefon magától újrapróbálja, adat nem vész el. Ha tartósan fennmarad, ellenőrizd az internetkapcsolatot (mobilnet, Wi-Fi). Ha a szinkron részleteiben *„A szerver nem fogadta el a telefon azonosítását"* áll, szólj a supervisornak.

„Offline · 12 vár" – baj ez? Nem: minden működik tovább, a tételek a kapcsolat visszatérésekor feltöltődnek. Ha viszont órákig így marad, a supervisor figyelmeztető e-mailt kap.

„A telephely adatai még nem érkeztek meg erre a telefonra." A frissen hozzárendelt telefonnak egyszer szinkronizálnia kell. Kapcsold be az internetet, és várj, amíg a jelző *Szinkronizálva* lesz.

Az őr elfelejtette a PIN-kódját. A supervisor az **Őrök és PIN-kódok** képernyőn **Új PIN-kódot** generál neki (2.4). A régi kódot nem lehet visszanézni.

„Túl sok hibás PIN-kód. Újra próbálhatod … múlva." Várd meg a zárolás végét; a telefon újraindítása nem segít. Ha sürgős, a supervisor a saját PIN-kódjával sem tud belépni, amíg a zárolás tart, ezért gépelj óvatosan.

„Lépj be újra" üzenet a supervisor telefonján. A belépésed lejárt. Lépj be újra: a még el nem küldött módosításaid megmaradnak, és utána felkerülnek.

„Ezt a telefont egy másik váltotta fel a telephelyen." A telephelyhez új telefont rendeltek. Ez a telefon még feltölti a maradék adatait, utána már nem használható a telephelyen.

Hol látom a hibákat, ha a támogatás kéri? Fiókmenü → **Telefon beállítása** → **Hibanapló**: az utolsó 50 háttérhiba, időponttal.