DxLib環境における頂点シェーダ

頂点シェーダの役割は、一言で座標変換です。

3DCannonの教材「OI_3 Dゲーム制作のはじめに」、 もしくは、下記サイトで勉強してください。

バーテックスシェーダによる座標系変換

https://tkengo.github.io/blog/2015/01/10/opengl-es-2-2d-knowledge-3/

3次元CGと座標変換


https://lab.sdm.keio.ac.jp/ogi/vr/step3.html

MVP行列による座標変換について

https://matcha-choco010.net/2018/08/30/mvp-matrix/

コンピューターグラフィックスS

http://www.cg.ces.kyutech.ac.jp/lecture/cg/cg08 transformation1 s.pdf



必要最低限の処理しか書いてない頂点シェーダ

```
// VS/PS共通
#include "../Common/VertexToPixelHeader.hlsli"
// IN
#include ".../Common/Vertex/VertexInputType.hlsli"
#define VERTEX INPUT DX MVI VERTEX TYPE NMAP IFRAME
// OUT
#define VS OUTPUT VertexToPixelLit
#include "../Common/Vertex/VertexShader3DHeader.hlsli"
VS OUTPUT main (VS INPUT VSInput)
{
   VS_OUTPUT ret;
   float4 | Local Position;
   float4 | WorldPosition:
   float4 IViewPosition;
   // float3 → float4
   ILocalPosition.xyz = VSInput.pos;
   |LocalPosition.w = 1.0f;
   // ローカル座標をワールド座標に変換(剛体)
   IWorldPosition.w = 1.0f:
   IWorldPosition.xyz = mul(ILocalPosition, g_base.localWorldMatrix);
   // ワールド座標をビュー座標に変換
   IViewPosition.w = 1.0f;
   IViewPosition.xyz = mul(IWorldPosition, g_base.viewMatrix);
   ret. vwPos. xyz = IViewPosition. xyz;
   // ビュー座標を射影座標に変換
   ret. svPos = mul(IViewPosition, g_base.projectionMatrix);
```

// 出力パラメータを返す return ret;

}

最終的に変換された情報が、ピクセルシェーダにも渡っていき、 特にスクリーン(ウィンドウ)座標を使用して、画面の色を最終的に 決めていきます。

共通ファイルの説明

■ VertexInputType.hlsli

頂点シェーダの入力を定義するファイル。main関数の引数で渡されてくる。 この定義はDxLibの仕様で決められており、モデルの種類によって、 入力定義が変わってくる。

- ① |フレームの影響を受ける頂点
- ② 1~4フレームの影響を受ける頂点
- ③ 5~8フレームの影響を受ける頂点
- ⊕ 法線マップの情報が含まれる|フレームの影響を受ける頂点
- ⑤ 法線マップの情報が含まれる|~4フレームの影響を受ける頂点
- ⑥ 法線マップの情報が含まれる5~8フレームの影響を受ける頂点
- ⑦ DrawPolygon3DToShader系

他にもあると思いますので、該当する定義が見つかったら、 このファイルに追加していきましょう。(例:9フレーム以上)

モデルがどのタイプに属するかは、 MVIGetTriangleListVertexType 上記関数で識別することができます。

使用する際には、以下のようにdefineで使用する定義を決めます #define VERTEX_INPUT DX_MVI_VERTEX_TYPE_NMAP_IFRAME ■ VertexToPixelHeader.hlsli

頂点シェーダの出力を定義するファイル。 頂点シェーダの出力 = ピクセルシェーダの入力となるので、 定義内容や、セマンティクスは同じものを使う必要がある。 ifdef で、定義を切っていないので、VertexInput.hlsli のように 定数を使用して、必要な定義のみ絞った方が処理効率は良い。

■ VertexShader3DHeader.hlsli CommonShader3DHeader.hlsli

> 頂点シェーダを使用するあたり、DxLib側から渡されている情報定義。 座標変換に使用する行列や、ライトなどの盛りだくさんの情報がある。

オリジナル頂点シェーダの使用方法

要領は、ピクセルシェーダと同じです。

■初期処理

■描画処理

```
// オリジナルシェーダ設定(ON)
MVISetUseOrigShader(true);

// 定数バッファの設定
UpdateShaderConstantBuffer(constBuf);

// 頂点シェーダー用の定数バッファを定数バッファレジスタにセット
SetShaderConstantBuffer(
    constBuf, DX_SHADERTYPE_VERTEX, CONSTANT_BUF_SLOT_BEGIN_VS);

// 頂点シェーダー設定
SetUseVertexShader(modelMaterial_.GetShaderVS());

// 描画
MVIDrawModel(modelId_);

// オリジナルシェーダ設定(OFF)
MVISetUseOrigShader(false);
```