



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ŘSD – Registr odběrů Specifikace PUSH odběru

Obsah

1	Účel a struktura dokumentu.....	3
2	Specifika odběru typu PUSH v uživatelském rozhraní.....	3
2.1	Souhrn parametrů odběru typu PUSH	3
2.2	Vyplňované hodnoty	3
2.2.1	URL pro zaslání odběru	3
2.2.2	Použití gzip	4
2.2.3	Přístupové údaje	4
2.2.4	Souřadnice	4
2.2.5	Geografické filtry	4
2.3	Možné akce s odběrem typu PUSH	4
2.3.1	Resetování odběru	4
2.4	Stavy / události odběru PUSH	5
2.4.1	Stav: Čeká na vyřízení	5
2.4.2	Stav: Aktivní	5
2.4.3	Stav: Aktivní (nepotvrzené změny)	6
2.4.4	Stav: Pozastaven	6
2.4.5	Stav: Zrušený	6
2.4.6	Stav: Blokováný	6
3	Technické informace o odběru typu PUSH.....	6
3.1	Příjem bez Basic Authentication.....	6
3.2	Příjem s využitím Basic Authentication	7



1 Účel a struktura dokumentu

Tento dokument obsahuje **výběr z uživatelské dokumentace** a popisuje odběr typu PUSH ze dvou hledisek:

- Nastavení odběru typu PUSH v uživatelském rozhraní včetně popisu stavů odběru
- Technický popis distribučního rozhraní.

2 Specifika odběru typu PUSH v uživatelském rozhraní

Tato kapitola obsahuje informace o specifikách odběru typu PUSH, jeho stavech, v jakých se odběr může nacházet a událostech.

2.1 Souhrn parametrů odběru typu PUSH

položka	Protokol PUSH
URL odběru	Vyplňuje odběratel. Musí být platné URL (end point) na kterém uživatel hodlá přijímat data z distribučního rozhraní.
Přístupové údaje (Basic auth.)	Vyplňuje odběratel. Jedná se o údaje (jméno a heslo), kterými se server distribučního rozhraní autentizuje vůči end pointu odběratele.
Použití gzip.	Vyplňuje odběratel. Indikuje, zda chce data přijímat v gzip podobě (Content-Encoding: gzip).
Souřadnice	Pouze u proprietárních formátů. Vyplňuje odběratel. Data zasílaná odběrateli budou buď v geodetickém souřadnicovém systému WGS84 či v projektovaném souřadnicovém systému S-JTSK.
Geografický filtr	Odběr je možné omezit pomocí geografických filtrů.

2.2 Vyplňované hodnoty

V odběru typu HTTP PUSH jsou změnové zpráv aktivně zasílány na server odběratele.

Následující obrázek zobrazuje rozdílnou část **detailu odběru**, kde je možné zjistit, zadávat či měnit informace o odběru, či zjistit informace o zdroji.

URL pro zaslání odběru

Přístupové údaje (Basic authentication)

Jméno

Heslo

Použít gzip

☒ ano

Souřadnice:

WGS-84

Geografické filtry...

Obrázek 1 Nastavení parametrů odběru dat

2.2.1 URL pro zaslání odběru

Uživatel musí zadat cílovou URL adresu serveru odběratele, na kterou se má požadovaný odběr odesílat („URL pro zaslání odběru“).

2.2.2 Použít gzip

Volba „Použít gzip“ určuje, zdali se má při odběru používat Content-Encoding: gzip.

2.2.3 Přístupové údaje

Je možné použít zabezpečený přístup na HTTP server odběratele. Podporována je metoda „Basic access authentication“ (RFC 7235). Uživatel zadá jméno a heslo, které budou následně použity při odesílání dat na uvedenou URL adresu.

2.2.4 Souřadnice

V případě odběru ve formátu DDR je nutné zvolit souřadnice (WGS84/S-JTSK). V případě odběru ve formátu DATEX se souřadnice nenastavují.

2.2.5 Geografické filtry

Odběr je možné omezit pomocí geografických filtrů. V pravé části lišty „geografické filtry“ lze kliknutím na šipku rozbalit nabídkový formulář s možností nastavení geografických filtrů pro odběr.



Obrázek 2 Nastavení geografických filtrů

Geografické filtry:

- **Administrativní jednotky – kraj** – pokud nejsou vybrány jednotlivé položky, jsou nastaveny všechny kraje.
- **Třída komunikace** – pokud nejsou vybrány jednotlivé položky, jsou nastaveny všechny třídy komunikace.
- **Seznam tahů komunikace** – je možné zadat seznam požadovaných tahů. Každý tah je zadáván samostatně. Neprovádí se kontrola existence tahu.

2.3 Možné akce s odběrem typu PUSH

Na kartě odběry jsou v pravé části seznamu odběrů dostupné ikony určené k následujícím akcím:

-  Založení nového odběru
-  Editování uloženého záznamu
-  Pozastavení příslušného exportu
-  Spuštění příslušného exportu
-  Reset odběru dat

2.3.1 Resetování odběru




V případě aktivního odběru je možné provést jeho reset pomocí  tlačítka:

Reset odběru způsobí, že veškerá platná data budou odeslána znovu – reset je vhodné využít v případě jakýchkoliv problémů s odebíranými daty.

Reset odběru může provést sám uživatel bez nutnosti zásahu administrátora. Reset odběru nezpůsobí žádnou ztrátu dat a je okamžitý.

K případnému resetu odběru je možné doplnit poznámku. Tato poznámka se zobrazí spolu se záznamem o resetování odběru v detailu konkrétního odběru (konkrétně v části „Historie“).



Obrázek 3 Reset odběru

2.4 Stavy / události odběru PUSH

2.4.1 Stav: Čeká na vyřízení

Uložení formuláře s požadavky se provede kliknutím v pravé horní části na tlačítko „Uložit“. Požadavek se uloží a bude vidět v seznamu odběrů na kartě „Odběry“ a to s příznakem „Čeká na vyřízení“.

Odběratel Odběry Zdroje dat Licence Podpora					
Odběry					
Nový odběr lze založit na stránce Zdroje dat .					
Id	Název zdroje	Typ zdroje		Stav odběru	Datum změny
		Formát	Protokol		
F20DDFA8	DDR Běžné dopravní informace bez stupňů provozu	Dynamický	DDR	Čeká na vyřízení	19.11.2020
			PUSH		

Obrázek 4 Stav odběru

Po uložení bude založený odběr zkontrolován a následně zpracován administrátorem systému, který vás v případě nejasností bude kontaktovat a případně vám sdělí konkrétní nastavení exportu. Jakmile bude požadavek vyřízen, změní se u odběru stav z „Čeká na vyřízení“ na jiný stav.

2.4.2 Stav: Aktivní

Data jsou na URL poskytnuté uživatelem zasílána. Export dat je funkční a data jsou zasílána. Odběr je aktivní.



2.4.3 Stav: Aktivní (nepotvrzené změny)

Uživatel změnil parametry odběru, ty doposud nebyly administrátorem potvrzeny a odběr pracuje podle posledního platného nastavení.

2.4.4 Stav: Pozastaven

Uživatel či administrátor pozastavil odběr. Pokud odběr pozastavil uživatel, může jej znovu spustit. Po dobu pozastavení se uživateli neposílají žádná data.

2.4.5 Stav: Zrušený

Data již **nejsou** na URL poskytnuté uživatelem zasílána. Tato akce je nevratná a s daným odběrem již není možné dále pracovat. Odběr byl zrušen (odběratelem či správcem). Informace o odběru zůstává v seznamu odběrů jako historická informace, lze z něj odvodit nový odběr.

2.4.6 Stav: Blokový

Data nejsou na URL poskytnuté uživatelem zasílána. Odesílání je z důvodu nepřijímání dat u odběratele pozastaveno.

Rozeznáváme:

- Dočasnou blokadu systém odblokuje automaticky sám, trvalou blokadu musí odblokovat uživatel. Pokud služba DDR nedostane od příjemce odpověď, vzniká dočasná blokada úroveň 1 (5 minut), a systém se pokusí za pět minut odeslat znovu. Když se zadaří, dočasná blokada se zruší. Když se nezadaří, přechází se na úroveň 2 (15 minut). Trvalá blokada nastane, pokud se nezadaří odeslat data po dobu 24 hodin.”
- Trvale blokový odběr je možné odblokovat ze stran odběratele – u příslušného odběru je třeba rozkliknout jeho detail a pomocí tlačítka „odblokovat“ dojde ke zrušení blokadu odběru. Zároveň je však doporučeno po odblokování provést reset odběru dat (viz níže).


3 Technické informace o odběru typu PUSH

Při použití PUSH protokolu je aktivní server poskytovatele dat, který posílá nová a změnová data. Pouze při založení nového odběru, nebo použití funkce reset odběru posílá kompletní sadu aktuálních dat, které vyhovují podmínkám odběru.

3.1 Příjem bez Basic Authentication

Datové distribuční rozhraní je klient, který posílá data na server odběratele.


Po přijetí dat očekává klient DDR návratový kód 200. Pokud klient nedostane žádný návratový kód, bude jeho odběr zablokován, nejprve dočasně a v případě dlouhodobé nečinnosti je blokada trvalá. Odběratel dat má možnost po odstranění problémů odběr odblokovat tzn., že systém DDR začne znovu odesílat data k odběrateli. Je vhodné provést reset odběru, který zajistí odeslání celé aktuální sady dat.



Obrázek 5 PUSH distribuce dat bez použití Basic authentication

3.2 Příjem s využitím Basic Authentication

Pro zabezpečený přístup na HTTP server odběratele je podporována metoda „Basic access authentication“ (RFC 7235). Tento způsob komunikace se použije v případě, když odběratel v definici odběru zadá jméno a heslo, které budou následně použity při odesílání dat na uvedenou URL adresu.




Obrázek 6 PUSH distribuce dat s využitím Basic authentication

Datové distribuční rozhraní je klient, který posílá data na server odběratele.

Při implementaci je nutné na straně odběratele realizovat tyto návratové kódy:

- 200 OK
- 401 Unauthorized: nebyly zadány přihlašovací údaje

Pokud server neodpoví, započne se, proces blokace viz kapitola **Příjem bez Basic Authentication**.



Obrázek 7 Princip komunikace GET Basic Authentication If-Modified-Since