THE OPENSOURCE CLUSTER

클러스터 랩

강사소개

이름: 최 국현

메일주소: tang@linux.com

랩은 로키가 아닌 CentOS-9-Stream를 사용하세요. 현재 Rocky 9리눅스와 CentOS-Stream의 패키징 차이가 있습니다. 동작이 조금 다르게 됩니다.


과정소개

랩 소개

8

기본과정 랩

기본 과정에서는 총 3 혹은 4대의 가상머신을 사용한다. 사용하는 랩톱 혹은 데스크탑에 따라서 구성 및 설정한다.



2023-05-30

페이스메이커 소개

소개

페이스메이커

페이스 메이커는 실제 **심장 박동기(Pacemaker)**와 비슷한 동작 방식이다. 당연, 그림처럼 서버에 아래와 같은 하드웨어가 아니라, 소프트웨어적으로 구성하여 노드의 생존력(?)을 높인다.

페이스메이커는 다음과 같은 역할을 한다. 서비스 및 systemd/System V의 서비스 혹은 유닛 상태를 지속적으로 확인한다. 서비스가 문제가 발생하면, 기존 서비스를 다른 노드가 대신한다.

버전마다 클러스터 지원 크기(노드) 및 기능이 다르기 때문에, 사용 시, 사용하는 배포판에서 어떠한 페이스 메이커 버전을 지원하는지 확인이 필요하다.

배경

- 오랫동안 개발을 진행한 리눅스 기반 오픈소스 HA Project. 많은 리눅스 시스템에서 사용이 가능하다.
- 1998년도부터 오픈소스 기반으로 프로젝트를 시작하였으며, 30만 이상의 미션 크리티컬 클러스터에서 사용 에서 사용함(1999년부터)
- IBM/Novel/Oracle/SuSE/Redhat와 같은 많은 기업들이 프로젝트에 참여.
- 많은 산업 환경에서 사용하고 있으며, 많은 애플리케이션을 지원하고 있음.

배경

- 대다수 리눅스 배포판에서 사용이 가능함. 레드햇 계열 및 데비안 계열에서도 사용이 가능.
- 하드웨어 사양을 별도로 요구하지 않음. 모든 소프트웨어 기반으로 사용이 가능함.
- 모든 패키지는 자동화 도구로 테스트 및 검증이 된 후 릴리즈 됨.

COROSYNC

Corosync는 클러스터에서 사용하는 엔진. 이를 통해서 클러스터에 구성이 되어 있는 그룹끼리 서로 대화를 할 수 있도록 함. 또한, 강화된 추가 기능으로 애플리케이션의 가용성을 높일 수 있다.

- 페이스메이커(Pacemaker)
- DRBD
- ScanCore

https://clusterlabs.org/corosync.html

DRBD

DRBD는 Distribute Replicated Storage System의 약자이다. 커널 드라이버를 통해서 사용자에게 스토리지 미러링을 제공한다.

https://linbit.com/drbd/


2023-05-30

DRBD

DRBD를 사용하기 위해서는 각각 노드에 DRBD 장치를 구성해야 한다. drbd는 커널 수준에서 장치를 구성 및 배포하기 때문에 리눅스 배포판에서 사용이 가능한지 확인이 필요하다. 이를 사용하기 위해서는 두 가지 형태로 장치를 붙인다.

- 1. RAW장치
- 2. LVM2기반의 장치


SAN장치가 없는 경우, iSCSI기반으로 구현 및 사용을 권장한다.




DRBD

DRBD를 구성하기 위해서 간단하게 다음과 같은 단계로 진행한다.


- drbdadm
- drbdsetup



DRBD



CEPH Storage



Ceph vs DRBD

둘은 비슷한 기능을 가지고 있지만, 약간은 다른 성격을 띄고 있다. 둘 다 블록 스토리지 복제 기능을 제공하고 있다.

CEPH는 CRUSH알고리즘 기반으로 RAID-1처럼 파일을 효과적으로 복제를 한다. 또한, 데이터 손상을 최소화 하는 알고리즘을 가지고 있다. 쓰기가 자주 발생하고 레이턴시 문제가 크게 없는 경우, CEPH스토리지 사용을 권장한다.

DRDB는 반대로 레이턴시가 낮고 쓰기가 빈번하게 발생하는 경우 DRBD가 더 효율적이다. 다만, DRDB는 CEPH의 CRUSH처럼 복제 알고리즘이 없다.

ScanCore

스켄코어(ScanCore)는 페이스 메이커의 코어 구성원이다. 이 구성원은 각 노드에서 다음과 같은 상태를 확인한다. 보통 이를 결정 엔진(Decision Engine)이라고 부른다. ScanCore는 다음과 같은 역할을 주로 수행한다.

- 과부화(Over Heating)
- 전원 전압 혹은 손실 상태(Loss of input power)
- 노드 상태
- 에이전트 상태 확인

자세한 사용은 아래의 주소에서 확인이 가능하다.

https://www.alteeve.com/w/ScanCore

페이스메이커 주요 기능 정리

- 1. 장치 및 애플리케이션 수준에서 장애 상태 확인
- 2. 일반적인 여분 자원 설정 지원
- 3. 리소스 관리 클러스터 및 구성원(quorate)기반의 시스템 지원
- 4. 설정 기반으로 구성원 손실이 발생하였을 때 처리 방식에 대한 방법(전략)제공
- 5. 같은 노드가 아니어도 애플리케이션 시작 및 종료 순서 제공
- 6. 설정 기반으로 같은 노드에서 실행 여부 결정 가능.
- 7. 애플리케이션 여러 노드에서 활성화가 되어야 하는 설정 가능
- 8. 애플리케이션들에게 다중역할 기능 제공

페이스메이커 주요 기능 정리

- 1. libQB core services (logging, IPC, etc)
- 2. Corosync Membership, messaging and quorum
- 3. Resource agents A collection of scripts that interact with the underlying services managed by the cluster
- 4. Fencing agents A collection of scripts that interact with network power switches and SAN devices to isolate cluster members
- 5. Pacemaker itself

페이스메이커 주요 기능 정리

Pacemaker has been around since <u>2004</u> and is primarily a collaborative effort between <u>Red Hat</u> and <u>SUSE</u>, however we also receive considerable help and support from the folks at <u>LinBit</u> and the community in general.

Corosync also began life in <u>2004</u> but was then part of the <u>OpenAIS project</u>. It is primarily a <u>Red</u> <u>Hat</u> initiative, with considerable help and support from the folks in the community.

이전 및 현 H/A시스템 비교

RHEL/CentOS 7 이전 버전에서는


- 구 버전은 페이스메이커 사용이 불가능함.
- 이전에는 RGMAN 혹은 CMAN으로 호칭하였음.

RHLE/CentOS 7 이상 버전에서는

- 레드햇 계열에서는 RHEL 7부터 사용이 가능.
- 수세 리눅스는 SELHA 12부터 사용이 가능.
- 현재는 RHEL 8, CentOS-8-Stream, Rocky 8이후 버전 사용 권장.

2023-05-30

페이스메이커 배포판 버전 별 차이



페이스메이커

	리소스 매니저	페이스메이커
독점 서비스	Yes	Yes
도메인 장애 복구 (failover)	Yes	Yes
리소스 제외	No	Yes
시간 기반 리소스 제어	No	Yes
리소스 속성 상속	Yes	Yes
리소스 공유	Yes	Yes
리소스 복제(설정 및 에이전트)	No	Yes
리소스 API 에이전트 형식	OCF, SysV	OCF, SysV

페이스메이커

	리소스 매니저	페이스메이커
리소스 중지	Yes	Yes
구성원 필요	Yes	Configurable
DLM 필요	Yes	No
다중 파티션 자원 관리지원	No	Yes
비 관리자 기반 관리 자원	No	Yes

THE AGENT

- 1. 페이스메이커 및 리소스 매니저는 OCF 기반의 에이전트 사용이 가능.
- 2. 모든 OCF자원을 활용이 하기가 어렵기 때문에, 추가적으로 구성을 원하는 경우, 아래 링크에서 확인이 가능.

본사이트

http://www.linux-ha.org/doc/dev-guides/ra-dev-guide.html

깃헙 사이트


https://github.com/ClusterLabs/resource-agents/blob/main/doc/dev-guides/ra-dev-guide.asc

2023-05-30

THE AGENT

에이전트는 각각 자원별로 리소스 에이전트를 가지고 있다.

에이전트는 설정을 통해서 애플리케이션 및 리소스를 관리한다. 해당 리소스는 페이스메이커가 관리를 하며, 설정배포 및 환경 상태를 관리는 Corosync를 통해서 한다.



숫자 9, 그리고 H/A

- 1. H/A시스템은 100% 사용율을 달성 할 수 없다.
- 2. 잘 구성된 HA 클러스터 시스템은 가동율에 "9"라는 숫자를 추가 혹은 제공한다.
- 3. 클러스터는 절대로 복잡하게 구성 및 추가하면 안된다.
- 4. 복잡한 클러스터 구성은 거의 대다수가 완벽하게 실패한다.

99.9999% IN 30SEC

99.999% IN 5MIN

99.99% IN 52 MIN

99.9% IN 9 HOUR

99% IN 3.5 DAY

DR VS HA

D/R(DISASTER RECOVERY)이라고 부르는 제해 및 재앙에 관련된 복구 시스템. 페이스 메이커는 기본적으로 H/A를 대상으로 작성된 프로그램.

D/R을 H/A와 비용을 비교 하였을 때 다음과 같다.

- 1. D/R 페일오버(Failover)는 비용이 비싸다
- 2. D/R 페일오버는 시간 단위로 측정이 가능하다
- 3. 내부 노드 문제로 신뢰할 수 없는 노드 통신
- 4. 클러스터 및 노드 사이에 너무 복잡한 디자인

DR VS HA

H/A(HIGH AVAILABILITY)는 D/R보다는 작은 범주에서 동작하는 구조. D/R에 비해서 상대적으로 저렴하다.

- H/A 장애처리는 D/R에 비해서 저렴하다
- H/A 장애처리 시간은 보통 초단위로 가능하다
- 노드간 통신이 가능하다
- 에이전트를 통해서 클러스터 및 노드를 간단하게 설계 및 디자인

SINGLE POINTS OF FAILURE

SPoF(Single Points Of Failure), 단일 지점에서 장애가 발생 하였을 때, H/A시스템 구조는 잘 동작한다. 하지만, 노드 단위로 다발적으로 장애가 발생하는 경우, H/A시스템은 빠르게 대체를 못하는 경우가 있다. 그래서 일반적으 로 SPoF는 서비스 대상으로 디자인을 하는 경우가 많다.

장점

H/A 디자인은 SPoF에는 최적화 되어 있는 설계. 일반적으로 대다수의 H/A는 서비스 대상으로 구성이 되어 있다.

단점

H/A디자인은 모든 시스템 혹은 서비스에 대해서 확인을 할 수 없다. 앞서 이야기 내용처럼 노드 대 노드는 기본적으로 H/A시스템과 맞지 않다.

STONITH

리소스(서비스)가 장애가 발생하면, 차단은 서비스 무결성을 보장한다. Shoot the Other Node in the Head, 말 그대로 장애가 발생한 노드를 클러스터에서 처리한다.

차단(FENCING)

SCSI RELEASE/LOCK AND RESERVE

페이스 메이커는 다양한 볼륨 장치를 지원하는데, 기본적으로 지원하는 장치는 LVM2, GFS2, NFS가 있다.

SCSI CHANNEL

iSCSI 및 FC(Fiber Channel)를 제공한다.

기능(CAPABILITIES)

- 클러스터 노드는 16개까지 권장한다
 - 이 부분에 대해서 나중에 더 자세히 이야기
- 병렬통신을 사용한다. 예를 들어서 UDP, BoradCast, MultiCast, Unicast 통신을 사용한다.
- 노드 문제 혹은 서비스 문제
- IP연결 문제 혹은 접근 문제 또는 임의 기준으로 장애 처리
- 액티브 패시브 혹은 액티브-액티브 모델
- 모니터링 리소스를 자체적으로 소유
- OCF 표준 리소스 관리 및 모니터링 제공

기능(CAPABILITIES)

- 풍부한 제약 조건을 지원하는 정교한 종속성 모델(리소스, 그룹, 노드 이전, 마스터/슬레이브)
- XML 기반 리소스 구성
- 구성 및 모니터링 GUI
- OCFS 클러스터 파일 시스템 지원
- 다중 상태(마스터/슬레이브) 리소스 지원

기능(CAPABILITIES)

- 페이스 메이커는 다음과 같은 자원을 지원한다.
- 리소스
- 리소스 에이전트
- DC(DESIGNATED COORDINATOR), 마스터 노드
- 스노니스(STONITH)
- 스플릿 브레인, 구성원이 총 2개(2 Nodes)
- 정족수(Quorum), 구성원이 총 3개 이상을 권장

랩구성

하이퍼브이 랩


41

랩 구성


강의 시작 전, 가상머신을 리눅스에서 설치 한다. 페이스 메이커를 사용하기 위해서 올바르게 저장소 구성을 한다. 여기서 사용하는 하이퍼바이저는 윈도우 10/11 Pro기반의 하이퍼브이 기반으로 사용한다.

- 1. CentOS-9-Stream 기반으로 랩을 구성한다.
 - 🤍 총 4대의 가상머신을 구성한다.
 - 192.168.90.250번은 VIP주소로 사용한다.
 - 두 개의 NIC카드를 가지고 있어야 한다. "default"는 외부망으로 사용하고, "internal", "storage"내부 네트워크를 따로 구성한다. 구성이 어려운 경우 "internal"하나만 가지고 있어도 된다.
- 2. 용량이 부족하면 최소 3개를 구성한다.
- 3. 가상머신 하나는 반드시 유틸리티 서버가 되어야 한다.
 - iSCSI, NFS, GFS2
 - DNS, 만약 구성이 가능하다면

기본 구성



네트워크



44

LAB

랩을 위해서 다음과 같은 패키지를 호스트(베어메탈) 리눅스에 설치한다. 윈도우 컴퓨터를 사용하는 경우 IPMI프로 토콜 서버를 사용할 수 없다. 리눅스로 랩을 진행하는 경우 아래 프로그램 설치를 권장한다.

- libvirtd
- virsh
- virt-builder

만약, stonith, quorum를 two-node에서 적용하지 않으려면 다음과 같이 옵션 적용.

pcs property set stonith-enabled=false
pcs property set no-quorum-policy=ignore

IPMI 구성

가상으로 IPMI프로토콜을 구현을 원하는 경우, VirtualBMC를 통해서 구현이 가능하다. 이 랩에서는 IPMI은 사용하지 않는다.

virtualbmc

https://github.com/openstack/virtualbmc

IPMI 설치 및 구성



IPMI 설치 및 구성

```
baremetal# dnf install libvirt libvirt-devel python3-devel gcc -y
baremetal# pip3 install virtualbmc
baremetal# vbmcd
baremetal# vbmc add --username centos --password centos --port 7755 --
libvirt-uri qemu+ssh://root@bare/system node2
baremetal# vbmc list
```

가상머신 구성 및 설치

가상 머신을 사양에 따라서 다르다. 최소 3대의 서버가 필요하며, 가급적이면 6대 정도의 가상머신 사용을 권장한다. 구성은 다음과 같은 순서로 진행한다.

- 1. libvirtd 설치
- 2. 가상머신 관리 명령어 설치
- 3. 내부 네트워크 구성
- 4. 가상머신 이미지 구성 및 생성

가상머신 설치 준비

```
baremetal# dnf groupinstall "Virtualization Host" -y
baremetal# dnf install libguestfs-tools-c -y
baremetal# virt-builder --list

baremetal# virsh net-list
baremetal# cat <<EOF> internal-network.xml
```

내부 네트워크 XML파일

```
<network>
  <name>internal
  <bridge name='virbr10' stp='on' delay='0'/>
  <mac address='52:54:00:91:24:b8'/>
  <domain name='internal'/>
  <ip address="192.168.90.1" netmask="255.255.255.0">
   <dhcp>
      <range start="192.168.90.2" end="192.168.90.254"/>
   </dhcp>
  </ip>
</network>
EOF
```

가상 내부 네트워크 생성

가상머신에 사용할 내부 네트워크를 등록한다.

```
baremetal# virsh define --file internal-network.xml
baremetal# virsh define --file storage-network.xml
baremetal# virsh net-list
```

가상머신 OS이미지 생성

최소 사양으로 사양하는 경우 총 3대의 가상머신을 만든다. 문제가 없는 경우 총 6대의 가상머신을 만든다.

baremetal# virt-builder --size 10G --format qcow2 --root-password
password:centos -o /var/lib/libvirtd/images/node1.qcow2 centosstream-9
baremetal# virt-builder --size 10G --format qcow2 --root-password
password:centos -o /var/lib/libvirtd/images/node2.qcow2 centosstream-9
baremetal# virt-builder --size 30G --format qcow2 --root-password
password:centos -o /var/lib/libvirtd/images/node3.qcow2 centosstream-9

가상머신을 CLI에서 설치하기 위해서 "virt-install"명령어를 통해서 설치를 진행한다. 메모리 및 CPU는 컴퓨터 사양에 맞게 구성한다. 권장하는 최소 사양은 다음과 같다.

- vCPU: 2개
- vMEM
 - 4096MiB(페이스 메이커 및 OCF의 원활한 동작을 위해서 필요)

가상머신을 CLI에서 설치하기 위해서 "virt-install"명령어를 통해서 설치를 진행한다. 메모리 및 CPU는 컴퓨터 사용에 맞게 구성한다. 권장하는 최소 사양은 다음과 같다.

vCPU: 2개

vMEM: 4096MiB(페이스 메이커 및 OCF의 원활한 동작을 위해서 필요)

baremetal# dnf install virt-install -y
baremetal# virt-install --memory 4096 --cpu host-copy --vcpu 2 -n node1 --disk
/var/lib/libvirtd/images/node1.qcow2,cache=none,bus=virtio -w network=default,model=virtio -w
network=internal,model=virtio --graphics none --autostart --noautoconsole --import
baremetal# virt-install --memory 4096 --cpu host-copy --vcpu 2 -n node2 --disk
/var/lib/libvirtd/images/node2.qcow2,cache=none,bus=virtio -w network=default,model=virtio -w
network=internal,model=virtio --graphics none --autostart --noautoconsole --import

가상머신을 "virt-install"명령어로 설치 후, 올바르게 구성이 되면, 아래와 같은 명령어로 올바르게 동작하는지 확인한다.

baremetal# virt-install --memory 4096 --cpu host-copy --vcpu 2 -n node3 --disk /var/lib/libvirtd/images/node3.qcow2,cache=none,bus=virtio -w network=default,model=virtio -w network=internal,model=virtio --graphics none --autostart --noautoconsole --import

```
baremetal# virsh console node1
baremetal# virsh console node2
baremetal# virsh console node3
baremetal# virsh domifaddr node1
baremetal# ssh root@<IP>
```

클러스터 구성 준비

리눅스 설정

58

클러스터 구성 준비

시작전에 모든 노드를 스냅샷 생성하세요.

2023-05-30

리눅스 구성

시작 전, 각각 가상머신에 대해서 이미지 스냅샷을 수행한다.

```
baremetal# virsh snapshot-create as --domain node1 --name node1-pcs-setup baremetal# virsh snapshot-create-as --domain node2 --name node2-pcs-setup baremetal# virsh snapshot-create-as --domain node3 --name node3-pcs-setup baremetal# virsh snapshot-create-as --domain node4 --name node4-pcs-setup baremetal# virsh snapshot-list node1
baremetal# virsh snapshot-revert --domain node1 --snapshotname node1-pcs-setup --running
```


위의 명령어로 각각 가상머신 스냅샷을 생성한다. 총 생성해야 가상머신은 node1, node2, node3 혹은 node4(utility)포함.

리눅스 구성

시작 전, 각각 가상머신에 대해서 이미지 스냅샷을 수행한다.

> Checkpoint-VM -Name node1 -SnapshotName 'before cluster create'

위의 명령어로 각각 가상머신 스냅샷을 생성한다. 총 생성해야 가상머신은 nodea, nodeb, nodec 혹은 noded(utility)포함.



리눅스 네트워크 구성

"internal"네트워크 인터페이스 카드에 다음과 같이 구성한다. 만약, 이미 존재하는 경우 "mod"로, 프로파일이 없는 경우 "add"로 프로파일을 추가한다.

node1# nmcli con mod eth1 ipv4.addresses 192.168.90.110/24 ipv4.never-default yes ipv4.method manual autoconnect yes type ethernet ifname eth1 node1# nmcli con up eth1

node2# nmcli con mod eth1 ipv4.addresses 192.168.90.120/24 ipv4.never-default yes ipv4.method manual autoconnect yes type ethernet ifname eth1 node2# nmcli con up eth1

리눅스 네트워크 구성

```
node3# nmcli con mod eth1 ipv4.addresses 192.168.90.130/24 ipv4.never-default yes ipv4.method manual autoconnect yes type ethernet ifname eth1 node3# nmcli con up eth1 node4# nmcli con mod eth1 ipv4.addresses 192.168.90.140/24 ipv4.never-default yes ipv4.method manual autoconnect yes type ethernet ifname eth1 node4# nmcli con up eth1
```

HOSTNAME/NTP

각 서버에 호스트 이름 설정 및 그리고 NTP서버 설정. 현재는 외부망으로 연결하지만, 내부망(폐쇠망)으로 운영하시는 경우, 꼭 내부에 최소 한대의 NTP서버가 구성이 되어 있어야 됨.

```
node1# hostnamectl set-hostname node1.example.com
node2# hostnamectl set-hostname node2.example.com
node3# hostnamectl set-hostname node3.example.com
node4# hostnamectl set-hostname node4.example.com
nodeX# timedatectl set-ntp true
nodeX# vi /etc/chrony.conf
```

66

NTP(CHRONY)

```
nodeX# grep -Ev '^#|^$' /etc/chrony.conf
pool 2.centos.pool.ntp.org iburst ---> server ntp.internal.example.com
sourcedir /run/chrony-dhcp
driftfile /var/lib/chrony/drift
makestep 1.0 3
rtcsync
```

2023-05-30

systemd-timesyncd

추후에는 systemd-timesyncd.service로 변경될 예정. 설정 및 변경 방법은 아래 링크 참조.

https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd-timesyncd.service.html

```
/etc/systemd/timesyncd.conf
/etc/systemd/timesyncd.conf.d/local.conf

[Time]
NTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org
3.arch.pool.ntp.org
FallbackNTP=0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 0.fr.pool.ntp.org
```

DNS서버가 없기 때문에, "A Recode"를 "/etc/hosts"파일 통해서 구성한다. 모든 서버에 아래의 내용을 등록한다.

```
node1# cat <<EOF>> /etc/hosts

192.168.90.110 node1.example.com node1

192.168.90.120 node2.example.com node2

192.168.90.130 node3.example.com node3

192.168.90.140 node4.example.com node4 storage cli

EOF

192.168.90.150 node5.example.com node5

192.168.90.160 node6.example.com node6

EOF
```

각각 서버에 SSH키를 생성 후 배포한다.

```
node1# ssh-keygen -t rsa -N '' -f ~/.ssh/id_rsa
node1# dnf install sshpass -y
node1# cat <<EOF> ~/.ssh/config
StrictHostKeyChecking=no
EOF
node1# for i in {1..4} ; do sshpass -p centos ssh-copy-id root@node${i} ;
done
```

node6까지 있으면, node6번이 관리 노드

키를 생성한 다음에, 다음과 같은 명령어로 키를 배포한다.

```
node1# for i in node{1..4} ; do ssh root@${i} 'dnf update -y' ; done
node1# for i in node{1..4} ; do scp /etc/hosts
root@${i}.example.com:/etc/hosts ; done
node1# for i in node{1..4} ; do ssh root@${i} 'dnf --
enablerepo=highavailability -y install pacemaker pcs' ; done
```

node6까지 있으면, node6번까지 루프에 추가!

```
node1# for i in {1..4}; do ssh root@node${i} 'firewall-cmd --add-service=high-availability && firewall-cmd --runtime-to-permanent'; done node1# for i in {1..4}; do ssh root@node$i 'echo centos | passwd --stdin hacluster && systemctl enable --now pcsd.service'; done
```

```
node1# pcs host auth -u hacluster -p centos node1.example.com
node2.example.com node3.example.com node4.example.com
node1# pcs cluster setup ha_cluster_lab node1.example.com node2.example.com
node3.example.com node4.example.com --start --enable
```

토큰 인증 /var/lib/pcsd/ <mark>클러스터 구성(CIB)</mark> /var/lib/pacemaker/

node1/3번만 있으면 1/3번 까지만!

PACEMAKER 명령어 정리

```
node1# pcs cluster start --all
node1# pcs cluster enable --all
node1# pcs cluster status
node1# pcs status corosync
node1# pcs cluster stop --all
node1# pcs cluster destroy --all
node1# ss -npltu | grep -i corosync
```

노드 추가하기(리눅스 가상머신)

리눅스에서 노드 및 클러스터를 추가하고 싶은 경우, 아래 명령어를 수행한다.

```
host# virt-builder --size 30G --format qcow2 -o --root-password
password:centos /var/lib/libvirtd/images/node4.qcow2 centosstream-8
host# virt-install --memory 4096 --vcpu 2 -n node4 \
--disk /var/lib/libvirtd/images/node4.qcow2,cache=none,bus=virtio \
-w network=default,model=virtio -w network=internal,model=virtio \
--graphics none --autostart --noautoconsole --import
```

노드 추가하기(리눅스)

```
node1# pcs cluster auth -u hacluster -p centos node4
node1# pcs cluster node add node4 --start --enable
node1 # pcs cluster start node4
node1 # pcs cluster enable node4
```

2023-05-30

노드 추가하기 정리

```
node1# systemctl start --enable pcsd.service
node1# echo centos | passwd --stdin hacluster
node1# pcs host auth -u hacluster -p centos node4.example.com
node1# pcs cluster node add node3.example.com --enable --start
node1# pcs cluster status
node1# pcs status corosync
node1# corosync-cfgtools -s
```

노드 제거하기

```
node1# pcs cluster stop node4.example.com
node1# pcs cluster node delete node4.example.com
> delete, remove 차이 없음
node1# pcs cluster status
```

연습문제

각각 가상머신을 다시 롤백 후, 아래와 같이 작업을 수행한다.

- 1. node1/2/3번을 cluster-lab이라는 이름으로 클러스터를 생성한다.
 - 다른 이름으로 설정해도 무난
- 2. 모든 노드들은 internal 네트워크를 통해서 연결 및 구성이 된다.
 - pacemaker, storage 네트워크 분리
- 3. hacluster사용자의 암호는 centos로 변경한다.
- 4. 각 노드들은 공개 혹은 비공개키로 접근이 가능해야 한다.

연습문제


기존에 구성하였던 클러스터에 node4번을 추가한다.

- 1. 기존에 사용하였던 클러스터에 node4번을 추가
- 2. 추가를 하기 위한 네트워크를 구성한다.
- 3. 올바르게 구성이 되면 node4에서 클러스터 노드가 조회가 가능해야 한다.
 - pcs cluster status
- 4. node3번을 기존에 구성하였던 클러스터에서 제거한다.
 - 제거가 올바르게 되었는지 pcs cluster status로 확인
 - 다시, node3번을 클러스터에 추가한다.

노드 3대로 진행하시는 분들은 2번째 노드를 제거 및 다시 추가 해보세요.

타겟 서버 및 파일기반 블록 스토리지 서버 구성 및 설 정

시작전에 모든 노드를 스냅샷 생성하세요.



ISCSI

iSCSI는 SAN(Storage Attached Network)프로토콜 사양이다. 랩에서 직접적으로 SAN를 사용하기 어렵기 때문에 iSCSI기반으로 노드에 디스크를 제공한다.

노드에 생성되는 디스크는 iSCSI서버인 targetd에서 파일 기반으로 구성해서 각 노드에 전달. 블록장치로 구성을 원하는 경우, 블록 장치로 구성하여도 상관 없음. 이 과정에서는 multipath를 구성하지 않기 위해서 최소한으로 SAN를 구성함.

이를 위해서 우리는 아래와 같은 소프트웨어를 사용한다.

- targetd(target) iSCSI(SAN Protocol) 에뮬레이터
- targetd-cli
- iscsi, iscsid

ISCSI 서버 구성

호스트 컴퓨터가 공간이 넉넉하면 직접 블록 가상 블록 장치를 만들어서 확장 디스크를 제공하여도 된다. 랩에서는 공간 관리를 하기 위해서 파일 기반 블록 장치를 iSCSI를 통해서 제공한다.

```
node4# dnf install targetcli -y
node4# systemctl enable --now target
node4# firewall-cmd --add-service=iscsi-target
node4# dnf install iscsi-initiator-utils -y
```

ISCSI SERVER

```
node4# mkdir -p /var/lib/iscsi_disks
node4# targetcli backstores/fileio create sdb /var/lib/iscsi_disks/sdb.img
2G
node4# targetcli backstores/fileio create sdc /var/lib/iscsi_disks/sdc.img
2G
node4# targetcli backstores/fileio create sdd /var/lib/iscsi_disks/sdd.img
2G
node4# targetcli backstores/fileio create sde /var/lib/iscsi_disks/sde.img
2G
```

ISCSI SERVER

```
node4# targetcli iscsi/ create iqn.2023-02.com.example:blocks
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/luns/ create
/backstores/fileio/sdb/
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/luns/ create
/backstores/fileio/sdc/
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/luns/ create
/backstores/fileio/sdd/
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/luns/ create
/backstores/fileio/sde/
```

ISCSI SERVER ACL

접근을 허용하도록 IQN ACL를 구성한다. 각각 노드의 "호스트.init" 형식으로 허용한다.

```
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/ create
iqn.2023-02.com.example:node1.init
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/ create
iqn.2023-02.com.example:node2.init
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/ create
iqn.2023-02.com.example:node3.init
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/ create
iqn.2023-02.com.example:node4.init
```

ISCSID 오류

이와 같은 메시지가 출력이 되면, 아래서 서비스를 중지한다.

```
nodeX# systemctl stop iscsid.service
nodeX# systemctl stop iscsid.socket
```

iscsid[37328]: iscsid: Kernel reported iSCSI connection 1:0 error (1020 - ISCSI_ERR_TCP_CONN_CLOSE: TCP connection closed) state (3)

kernel: connection1:0: detected conn error (1020)

```
node4# targetcli saveconfig
node1/2/3/4# for i in {1..3} ; do ssh root@node${i} "dnf install iscsi-
initiator-utils -y" ; done
node1# cat <<EOF> /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
InitiatorName=iqn.2023-02.com.example:node1.init
EOF
```

```
node2# cat <<EOF> /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
InitiatorName=iqn.2023-02.com.example:node2.init
EOF
node3# cat <<EOF> /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
InitiatorName=iqn.2023-02.com.example:node3.init
EOF
node4# cat <<EOF> /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
InitiatorName=iqn.2023-02.com.example:node4.init
EOF
```

CHAP를 사용하는 경우, 아래 부분을 /etc/iscsi/iscsid에서 수정 필요.

```
node.session.auth.authmethod = CHAP
node.session.auth.username = username
node.session.auth.password = password
```

노드 1번부터 4번까지 iscsi장치 추가. SAN으로 장치를 전달을 받음. 스토리지 스위치에 접근 시, 사용하는 데몬은 두 가지가 있음.

iscsi: 이전에 구성된 노드 정보가 있으면, 해당 정보를 읽어와서 iscsi 연결 구성.(/var/lib/iscsi/nodes)

iscsid: iscsi관련된 설정파일을 불러와서 SAN 스위치 혹은 서버와 통신(/etc/iscsi/)

node1# for i in {1..4}; do ssh root@node\${i} "systemctl restart iscsi iscsid && iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.90.140 && iscsiadm -m node --login"; done

ISCSI SUB COMMAND

```
node1/2/3/4# systemctl restart iscsi iscsid
node1/2/3/4# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.90.140
node1/2/3/4# iscsiadm -m node --login
node1/2/3/4# iscsiadm -m session --debug 3
node1/2/3/4# iscsiadm -m session --rescan
```

연습문제

node4를 복구 후, 다시 ISCSI장치를 구성.

- 블록 장치 혹은 파일 기반으로 3개의 디스크를 추가
- GFS2, NFS를 위한 블록 장치 생성
- 모든 노드에 iSCSI장치 연결 및 장치 구성

HA클러스터 구성 및 확인


pacemaker

시작전에 모든 노드에 스냅샷 생성하세요.

PACEMAKER CLUSTER

- 클러스터 생성
- 클러스터 확인

클러스터 구성



방화벽 설정 및 설치

```
node1/2/3# dnf --enablerepo=high-availability -y install pacemaker pcs
node1/2/3# firewall-cmd --add-service=high-availability --permanent
node1/2/3# firewall-cmd --reload
```

클러스터 재구성 및 상태 확인

```
node1# pcs host auth -u hacluster -p centos node1.example.com node2.example
.com node3.example.com
node1# pcs cluster setup ha_cluster_lab node1.example.com node2.example.com
node3.example.com --enable --start
node1# pcs cluster start --all
node1# pcs cluster enable --all
node1# pcs cluster status
node1# pcs status corosync
node1# corosync-cfgtools -s
```

간단한 펜싱 장치 구성

```
node1# for i in {1..4}; do ssh root@node${i} "dnf install --
enablerepo=highavailability fence-agents-all watchdog -y"; done
node1# for i in {1..4} ; do scp /usr/share/cluster/fence_scsi_check
root@node${i}:/etc/watchdog.d/ && systemctl enable --now watchdog ; done
node1# ls -l /dev/disk/by-id
node1# pcs stonith create scsi-shooter fence_scsi pcmk_host_list="node1.exa
mple.com node2.example.com node3.example.com node4.example.com" devices=/de
v/disk/by-id/wwn-<ID> meta provides=unfencing
node1# pcs stonith config scsi-shooter
node1# pcs status
```

펜싱 후 복구 그리고 제거

```
상태 정보 및 펜싱 적용
node4# pcs status
node4# pcs stonith fence node2.example.com
node4# pcs cluster status
복구하는 방법
node4# pcs cluster start node2.example.com
node4# reboot
펜싱장치 제거는 아래 명령어로 제거가 가능하다.
node4# pcs stonith delete scsi-shooter
```

노드 상태 확인하기

```
host1# corosync-cfgtool -s
Local node ID 4, transport knet
LINK ID 0 udp
        addr = 192.168.90.140
        status:
                nodeid:
                                        localhost
                                 1:
                nodeid:
                                 2:
                                        connected
                nodeid:
                                 3:
                                        connected
```

노드 상태 확인하기

```
node4# pcs cluster sync
```

node1.example.com: Succeeded

node2.example.com: Succeeded

node3.example.com: Succeeded

Warning: Corosync configuration has been synchronized, please reload

corosync daemon using 'pcs cluster reload corosync' command.

노드 상태 확인하기

```
node1# corosync-cmapctl | grep members
runtime.members.1.config_version (u64) = 0
runtime.members.1.ip (str) = r(0) ip(192.168.90.110)
runtime.members.1.join_count (u32) = 1
runtime.members.1.status (str) = joined
```


노드 상태 확인하기

```
nodeX# journalctl -b | grep -i error
nodeX# journalctl -b -u <UNIT_NAME> -p err -p warning
nodeX# journalctl -u pcsd.service -perr -fl
nodeX# journalctl -pwarning -perr _COMM=<PROCESS_NAME>
```

GUI 접근

페이스메이커가 올바르게 구성이 되면, 아래 주소 및 포트로 웹 기반 관리자 페이지 접근이 가능하다.

https://<NODE1_EXTERNAL_IP>:2224/



연습문제

모든 노드를 초기화 후, 다음처럼 클러스터를 다음처럼 구성한다. iSCSI서버 구성이 어려운 경우, 기존 클러스터를 destroy후 아래 내용으로 재구성한다.

- 1. 클러스터 이름은 pcs-lab이라고 생성한다
- 2. iscsi서버를 target서버 기반으로 구성한다.
- 3. 2기가 파일 크기로, 블록장치를 생성한다.
 - file-block.raw
 - nfs-block.raw
 - gfs2-block.raw
- 4. node1/3/4를 pcs-lab클러스터에 추가한다.
- 5. 추가가 완료가 되면, 각각 블록 장치를 iscsi를 통해서 올바르게 구성한다.
- 6. /dev/sdb디스크에 대한 펜싱 장치를 생성한다.
 - 이름은 iscsi-fecne-device라고 설정한다.

배포 기반 블록 스토리지

시작전에 모든 노드를 스냅샷 생성하세요.

DRBD는 정확히는 페이스메이커의 솔루션은 아니다. LINBIT회사에서 제작한 솔루션이며, 코어버전은 GPL 2.0으로 공개가 되어 있다.

DRBD 소스코드

DRBD는 RAID 1기능을 TCP기반으로 구현한다. Glusterfs와 기능이 비슷하지만, 파일 기반이 아닌 실제 물리적 블록 장치 기반으로 구현한다. 대다수 배포판에서 별도의 컴파일 없이 사용이 가능하도록 패키징이 되어 있기 때문에 바이너리 기반으로 설치 후, 설정하여 바로 사용이 가능하다.

DRBD는 GFS2파일 시스템과 다르게 BIT by BIT로 블록을 복제한다. 멀티 락킹 혹은 DLM지원하지 않는 파일 시스템도 안정적으로 사용이 가능하다.

보통 ACTIVE/ACTIVE 혹은 ACTIVE/PASSIVE형태로 많이 사용한다.

DRBD는 정확히는 페이스메이커의 솔루션은 아니다. LINBIT회사에서 제작한 솔루션이며, 코어버전은 GPL 2.0으로 공개가 되어 있다.


DRBD 소스코드

DRBD는 RAID 1기능을 TCP기반으로 구현한다. GlusterFS와 기능이 비슷하지만, 파일 기반이 아닌 실제 물리적 블록 장치 기반으로 구현한다. 대다수 배포판에서 별도의 컴파일 없이 사용이 가능하도록 패키징이 되어 있기 때문에 바이너리 기반으로 설치 후, 설정하여 바로 사용이 가능하다.

DRBD는 GFS2파일 시스템과 다르게 BIT by BIT로 블록을 복제한다. 멀티 락킹 혹은 DLM지원하지 않는 파일 시스템도 안정적으로 사용이 가능하다.

보통 ACTIVE/ACTIVE 혹은 ACTIVE/PASSIVE 형태로 많이 사용한다.

DRBD



DRBD

DRBD is, by definition and as mandated by the Linux kernel architecture, agnostic of the layers above it. Therefore, it is impossible for DRBD to miraculously add features to upper layers that these do not possess. For example, DRBD cannot auto-detect file system corruption or add active-active clustering capability to file systems like ext3 or XFS.

2023-05-30

DRBD

drbdadm

DRBD도구에서 지원하는 도구이다. 이 도구를 통해서 모든 DRBD의 파라메터 설정이 가능하다. 이 명령어는 "/etc/drbd.conf"의 내용을 편집해주며, drbdadm는 drbdsetup, drbdmeta의 프론트 앤드 명령어 이기도 하다. "-d" 옵션을 통해서 "dry-run"상태로 실행이 가능하기 때문에 시스템 영향이 없이 구성 및 테스트가 가능하다.


drbdsetup

DRBD 모듈에 대해서 설정한다. 이 설정은 drbd.ko모듈이 커널이 불러올 때 사용한다. 모든 변수들은 drbdsetup명령어 를 통해서 구성이 된다. drbdadm, drbdsetup의 차이점은 drbdsetup은 커널 관련된 변수를 설정하기 때문에, 일반 사 용자는 이 명령어를 자주 사용하지 않는다.


drbdmeta

DRBD의 메타정보를 덤프/복구/생성을 위해서 사용한다. drbdsetup과 비슷하지만, 이는 메타 정보를 다룰 때만 사용하 기 때문에 일반 사용자가 사용하는 경우는 역시 드물다.

DRBD



PACEMAKER



DRBD 호환성

Rocky 8/9, RHEL 8/9에서는 손쉽게 설치가 가능하지만, CentOS-8/9-Stream에서는 커널 호환성 문제로 drbd모듈이 올바르게 동작이 되지 않는다.

DRBD를 올바르게 사용하기 위해서는 가급적이면 RHEL9/Alma 9/Rocky 9에서 설치 및 운영을 권장한다. CentOS에서 설치 및 운영을 하기 위해서는 커널 버전을 RHEL 9과 동일하게 구성한다.

- 1. DRBD는 각 리소스당 최대 32개 노<u>드 접근 가능</u>
- 2. DRBD Volumes은 노드당 1048576개 연결 가능
- 3. DRBD에서 최대 장치 크기는 1PiB(1024TiB)
- 4. 리눅스 커널은 최소 3.10부터 지원

DRBD SETUP(without pacemaker)

Node1, Node2에 DRBD를 구성하여 xfs파일 시스템 기반으로 복제 및 DR를 구현한다. DRBD는 다중 읽기/쓰기 기능은 지원하지 않는다. 동작 테스트 하기 위해서는 두 개의 노드를 이동하면서 사용한다.

```
node1/2# pvcreate /dev/sdb
node1/2# vgcreate drbd-demo /dev/sdb
node1/2# lvcreate --name drbd-demo -l 100%Free drbd-demo
node1/2# firewall-cmd --add-port=6996-7800/tcp --permanent
node1/2# firewall-cmd --reload
```

DRBD SETUP(without pacemaker)

```
node1# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source
address="192.168.90.110" port port="7789" protocol="tcp" accept'
node2# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source
address="192.168.90.120" port port="7789" protocol="tcp" accept'
node1/2# firewall-cmd --reload
node1/2# firewall-cmd --list-all
```

2023-05-30

DRBD SETUP(without pacemaker)

```
kernel-core-5.14.0-284.11.1.el9_2
node1/2# dnf install epel-release -y
node1/2# dnf install <a href="https://www.elrepo.org/elrepo-release-">https://www.elrepo.org/elrepo-release-</a>
<u>9.el9.elrepo.noarch.rpm</u>
node1/2# dnf install drbd drbd-bash-completion drbd-pacemaker drbd-utils
kmod-drbd9x -y
node1/2# reboot
node1/2# depmod -a && modprobe drbd && lsmod | grep drbd
node1/2# systemctl enable --now drbd
node1/2# systemctl status drbd
주의: uEFI가 활성화 되어 있으면, 모듈이 올바르게 메모리에 상주가 안됩니다. 끄고 하세요!
# modprobe drbd
modprobe: ERROR: could not insert 'drbd': Key was rejected by service
```

2023-05-30

```
node1/2# cat <<EOF> /etc/drbd.d/resource0.res
resource resource0 {
  on node1.example.com {
    device
              /dev/drbd1;
   disk
             /dev/drbd-demo/drbd-demo;
    address
            192.168.90.110:7789;
    meta-disk internal;
```

```
on node2.example.com {
             /dev/drbd1;
   device
              /dev/drbd-demo/drbd-demo;
   disk
   address
            192.168.90.120:7789;
   meta-disk internal;
EOF
```

```
node1# drbdadm create-md resource0
node1# drbdadm up resource0
node1# drbdadm status resource0
node1# drbdadm primary --force resource0
node1# drbdadm status resource0
node1# lsblk
node1# mkfs.xfs /dev/drbd1 or mkfs.ext4 /dev/drbd1
node1# mkdir -p /mnt/drbd
```

```
node1# mount /dev/drbd1 /mnt/drbd
node1# systemctl daemon-reload
node1# cd /mnt/drbd
node1# touch test{1..100}
node1# umount /mnt/drbd
node1# drbdadm secondary resource0
```

```
node2# drbdadm up resource0
node2# drbdadm status resource0
node2# drbdadm primary resource0
node2# mkdir -p /mnt/drbd
node2# systemctl daemon-reload
node2# mount /dev/drbd1 /mnt/drbd
node2# ls -l /mnt/drbd
```

2023-05-30

DRBD PACEMAKER

```
node1# pcs resource create drbd-vip ocf:heartbeat:IPaddr2
    ip=192.168.90.250 cidr_netmask=24 op monitor interval=10s
node1# pcs resource create drbd-fs ocf:heartbeat:Filesystem
    device=/dev/drbd0 directory=/mnt/drbd fstype=xfs
    op start timeout=60s on-fail=restart
    op stop timeout=60s on-fail=block
    op monitor interval=10s timeout=60s on-fail=restart
node1# pcs resource group add grp-fs drbd-fs drbd-vip
```

DRBD PACEMAKER

DRBD구성은 뒤에서 한 번 더 다룹니다.

연습문제

node1/2를 롤백 후, 다시 DRBD를 구현하여, 블록장치 복제가 올바르게 이루어지는지 확인한다.

- 디스크는 /dev/sdb디스크를 사용한다.
- 사용 후, 모든 내용은 초기화 혹은 모듈을 제거한다.

자원 설명

페이스메이커 자원



ISCSI

시작전에 모든 노드에 스냅샷 생성하세요.

ACL

ACL은 페이스메이커에서 사용하는 root계정 혹은 "hacluster"를 사용하지 않고, 다른 사용자를 구성한다. 이를 통해서 CIB를 구성할 수 있다.

클러스터 구성 후, 일반 사용자를 생성하여, 페이스메이커 모니터링을 위해서 CIB접근 할 수 있도록 한다. 또한, 보안 이유로 hacluster를 계정을 직접적으로 사용하지 못하도록 하기도 한다.

CIB: Cluster Information Base. 클러스터 구성 정보는 CIB를 통해서 구성 및 생성이 된다.

ACL

```
node1# adduser -s /usr/sbin/bash rouser
node1# echo centos | passwd --stdin rouser
node1# usermod -aG haclient rouser
node1# pcs acl enable
node1# pcs acl role create read-only description="Read only access to
cluster" read xpath /cib
node1# pcs acl user create rouser read-only
node1# pcs acl
node1# pcs client local-auth
```

ACL 연습문제

사용자 cluster-monitor를 생성하세요.

- 1. 해당 사용자는 모든 시스템 자원에 대해서 읽기만 가능합니다.
- 2. 암호는 readworld라고 선언합니다.



ALERT

ISCSI

시작전에 모든 노드에 스냅샷 생성하세요.

ALERT

페이스 메이커에서는 에이전트 스크립트를 지원한다. 이 스크립트는 보통 30초에 한번씩 동작한다. 모니터링 스크립트는 "/usr/share/pacemaker/alerts/"에 예제가 있다.

이를 복사해서 사용자가 원하는 위치에 복사한다. 일반적으로 alert스크립트는 "/var/lib/pacemaker/"이나 혹은 "/usr/local/sbin"과 같은 디렉터리에 복사한다.

ALERT(FILE)

```
node1/2/3# install --mode=0755
/usr/share/pacemaker/alerts/alert_file.sh.sample
/var/lib/pacemaker/alert_file.sh

node1# touch /var/log/pcmk_alert_file.log

node1# chown hacluster:haclient /var/log/pcmk_alert_file.log

node1# chmod 600 /var/log/pcmk_alert_file.log
```

ALERT(FILE)

```
node1# pcs alert create id=alert_file description="Log events to a file."
path=/var/lib/pacemaker/alert_file.sh

node1# pcs alert recipient add alert_file id=my-alert_logfile
value=/var/log/pcmk_alert_file.log

node1# pcs alert
```

ALERT(EMAIL)

```
node1/2/3# install --mode=0755
/usr/share/pacemaker/alerts/alert_smtp.sh.sample
/var/lib/pacemaker/alert_smtp.sh
node1# pcs alert create id=smtp_alert path=/var/lib/pacemaker/alert_smtp.sh
options email_sender=root@localhost
node1# pcs alert recipient add smtp_alert value=root@localhost
node1# pcs alert
```

ALERT

ALERT구성은 뒤에서 한 번 더 다룹니다.

연습문제

node1/2/3번에 로그 파일을 생성하도록 스크립트를 복사한다. node1/2/3에 추가적으로 "alert_file" 리소스도 추가 구성한다.

- 1. 예제 파일 그대로 사용하며, 파일의 위치는 "/usr/share/pacemaker/alerts".
- 2. 스크립트는 이메일을 root@localhost에 발송한다.
- 3. 설치는 'install'명령어로 "/var/lib/pacemaker/alert_smtp.sh"에 복사한다.
- 4. 소유권은 적절히 올바르게 변경한다.
- 5. alert를 적절한 이름으로 등록한다.
- 6. 에이전트는 기본값을 사용하여 메일을 root사용자에게 전달한다.
- 7. 앞서 사용하였던 "alert_file"구성은 기존 node4와 동일하게 구성한다.

클라이언트

CLIENT CLUSTER COMMAND

CLIENT

시작전에 모든 노드에 스냅샷 생성하세요.

CLIENT

페이스 메이커에서 클라이언트를 구성하기 위해서는 클러스터 내부에 관리 용도를 위한 노드가 필요하다. 이 랩에서는 node4번이 클라이언트 역할을 하고 있다. 페이스메이커 클러스터에서, 특정 사용자가 제한된 권한으로 로그인하기 위해서 'pcs client local-auth'통해서 인증이 가능함.

node4# pcs client local-auth -u rouser -p centos

CLUSTER COMMAND

한 개 이상의 노드가 구성이 되어 있는 멤버(member)를 클러스터라고 부른다. 페이스메이커에서는 여러 노드 관리가 가능하며, 관리를 위한 명령어는 다음과 같다.

■ 특정 노드를 점검상태로 전환한다.

node1# pcs node maintenance

■ 특정 노드를 대기 상태로 변경한다.

node1# pcs node standby

■ 특정 노드를 대기 상태에서 제외한다.

node1# pcs node unstandby

■ 특정 노드를 점검상태에서 제외한다.

node1# pcs node unmaintenance

■ 특정 노드에 CPU, Memory에 대한 사용량을 명시한다.

node1# pcs node utilization

CLUSTER COMMAND

- 클러스터 상태를 확인
 node1# pcs cluster status
- 클러스터의 노드 정보를 같이 출력한다. node1# pcs cluster config
- 클러스터에서 노드 인증.
 node1# pcs cluster auth
- 클러스터 단일 혹은 모든 노드의 부트-업 활성화 node1# pcs cluster enable
- 클러스터에서 단일 혹은 모든 노드의 시작 node1# pcs cluster start

CONFIG/COMMAND

클러스터에 구성이 된 설정을 확인하기 위해서는 config명령어를 통해서 "resource", "stonith", "fence", "OCF" 에이 전트 리소스 확인이 가능하다.

■ 현재 사용중인 pcsd설정 내용을 콘솔에 출력한다.

node1# pcs config

■ 지금까지 생성된 체크포인트 설정 파일을 화면에 출력한다.

node1# pcs config checkpoint

■ 현재 사용중인 설정을 파일로 백업한다.

node1# pcs config backup

■ 특정 시점 혹은 파일로 복원한다.

node1# pcs config restore



BOOTH

시작전에 모든 노드에 스냅샷 생성하세요.

BOOTH

여기서는 다루지 않지만, 두 개의 사이트에서 H/A클러스터를 구성한 후, 특정 사이트에서 장애가 발생하면, 다른 사이트에 구성이 되어 있는 **부스 클러스터(Booth Cluster)**가 **중재인(Arbitrator)**로 동작한다.


이를 구성하기 위해서는 자원이 많이 필요하기 때문에, 이 교육에서는 다루지 않는다. 부스를 구성하기 위해서 다음 과 같은 조건으로 클러스터를 생성 및 관리한다.

- 1. site-a-cluster
- 2. site-b-cluster
- 3. arbitrator-node

BOOTH 동작방식

Booth는 왼쪽과 같이 구성한다. 각각 부스는 중재자 클러스터를 통해서 장애가 발생 시, Site A에서 Site B로 자원을 전달한다. Booth를 구성하기 위해서는 최소 3개 이상의 클러스터가 필요하다.

https://documentation.suse.com/sle-ha/12-SP4/single-html/SLE-HA-geo-guide/index.html



BOOTH 설치준비

설치를 위해서는 다음과 같은 단계를 진행한다. 가급적이면 클러스터에 3대의 노드를 포함, 최소 2대의 노드 포함하여 구성.

```
arbitrator-node# dnf --enablerepo=highavailability install booth-core booth-arbitrator pcs -y
booth-a-cluster]node1# dnf --enablerepo=highavailability install booth-site -y
booth-a-cluster]node2# dnf --enablerepo=highavailability install booth-site -y
booth-a-cluster]node3# dnf --enablerepo=highavailability install booth-site -y
booth-a-cluster]node1# firewall-cmd --add-service=high-availability && firewall-cmd
--runtime-to-permanent
booth-a-cluster]node2# firewall-cmd --add-service=high-availability && firewall-cmd
--runtime-to-permanent
booth-a-cluster]node3# firewall-cmd --add-service=high-availability && firewall-cmd
--runtime-to-permanent
```

157

BOOTH 설치준비

```
booth-b-cluster]node1# dnf --enablerepo=high-availability install booth-site -y
booth-b-cluster]node2# dnf --enablerepo=high-availability install booth-site -y
booth-b-cluster]node3# dnf --enablerepo=high-availability install booth-site -y
booth-b-cluster]node1# firewall-cmd --add-service=high-availability &&
firewall-cmd --runtime-to-permanent
booth-b-cluster]node2# firewall-cmd --add-service=high-availability &&
firewall-cmd --runtime-to-permanent
booth-b-cluster]node3# firewall-cmd --add-service=high-availability &&
firewall-cmd --runtime-to-permanent
```

기본 BOOTH 클러스터 구성

총 3개의 클러스터 사이트를 생성.

booth-a-cluster]node1# pcs host auth -uhacluster -pcentos node1.example.com node2.example.com node3.example.com booth-a-cluster]node1# pcs cluster setup site-a-cluster node1.example.com node2.example.com node3.example.com --start --enable booth-a-cluster]node1# pcs property set stonith-enabled=false

booth-b-cluster]node1# pcs host auth -uhacluster -pcentos node4.example.com node5.example.com node6.example.com booth-b-cluster]node1# pcs cluster setup site-a-cluster node4.example.com node5.example.com node6.example.com --start --enable booth-b-cluster]node1# pcs property set stonith-enabled=false

BOOTH 설치 및 구성

```
booth-a-cluster]node1# pcs booth setup sites node1.example.com node2.example.com arbitrators arbitrator.example.com
```

booth-b-cluster]node1# pcs booth setup sites node4.example.com node5.example.com arbitrators arbitrator.example.com

booth-a-cluster]node1# pcs booth ticket add service-ticket expire=120 acquire-after=60 timeout=5

booth-a-cluster]node1# pcs booth sync

booth-b-cluster]node1# pcs booth ticket add service-ticket expire=120 acquireafter=60 timeout=5

booth-b-cluster]node1# pcs booth sync

BOOTH

```
arbitrator-node# pcs host auth -uhacluster -pcentos node1.example.com
arbitrator-node# pcs booth pull node1.example.com
arbitrator-node# pcs host auth -uhacluster -pcentos node4.example.com
arbitrator-node# pcs booth pull node1.example.com
arbitrator-node# pcs booth pull node4.example.com
arbitrator-node# pcs booth start
arbitrator-node# pcs booth enable
booth-a-cluster]node1# pcs booth create ip 192.168.90.251
booth-b-cluster]node1# pcs booth create ip 192.168.90.252
```

BOOTH 랩

2노드 기반으로 추가 클러스터 구성 후, Booth구성을 한다. 구성조건은 다음과 같다. 단, 컴퓨팅 자원이 부족하면 이번 랩은 진행하지 않는다.

- 1. 기존 클러스터(TWO NODEs) + TWO NODEs CLUSTER + TWO NODEs CLUSTER
- 2. 중계 클러스터는 반드시 구성이 되어야 한다.

시작전에 모든 노드에 스냅샷 생성하세요.

DR

페이스메이커에 새로 도입된 기능. 한 개 이상의 클러스터가 구성이 되어 있는 경우, 동작중인 클러스터가 장애가 발생하여 동작하지 못하는 경우, DR(Disaster Recovery) 클러스터가 기존의 H/A 클러스터를 대신한다.

이 기능은 레드햇 리눅스 기준으로 RHEL 8부터 사용이 가능하다. 추후 중급 과정에서 D/R과정을 다룰 예정이다.

아래는 간단하게 두 개의 노드 기반으로 구성하는 DR Cluster이다.

DR COMMAND

```
node1# pcs host auth -uhacluster -pcentos node1.example.com
node2.example.com node3.example.com node4.example.com
node1# pcs cluster setup none-dr-nodes node1.example.com node2.example.com
--start --enable
node1# pcs cluster setup dr-nodes node3.example.com node4.example.com --
start --enable
node1# pcs dr set-recovery-site node3.example.com
node1# pcs dr config
node1# pcs dr status
```

DR 랩

간단하게 페이스메이커 기반으로 DR를 구성한다. 이를 통해서 클러스터 백업을 구성 및 생성한다. 단, 자원이 부족한 경우, 이번 랩 진행은 하지 않아도 된다.

- 1. node1, node2번을 primary 사이트로 구성, 클러스터 이름은 first-cluster-nodes으로 설정한다.
- 2. node3, node4번은 remote 사이트로 구성, 클러스터 이름은 recovery-cluster-nodes으로 설정한다.
- 3. 구성이 완료가 되면, node1, node2번 노드를 종료 후 recovery-cluster-nodes에 올바르게 클러스터 서비스를 전달받아서 역할(role)이 변경 되었는지 확인한다.

DR 랩 예제

```
node1# pcs dr config
Local site:
  Role: Recovery
Remote site:
  Role: Primary
  Nodes:
    node1.example.com
    node2.example.com
```

RESOURCES

일반자원 설명

RESOURCES

시작전에 모든 노드에 스냅샷 생성하세요.

CONSTRAINT(제한)

리소스가 클러스터에 구성이 되면, 해당 자원이 클러스터에서 동작하는 범위 혹은 기능을 제한한다. 이를 통해서 자원이 클러스터 어떤 노드에서 동작하는지 설정한다.

로케이션(location)

■ 단일 클러스터의 어떠한 노드에서 자원 구성 및 실행 위치 결정.

순서(order)

• 여러 자원이 있을 때, 어떠한 순서로 자원 실행 결정.

CONSTRAINT/LOCATE/COLOCATE

위치 선언(colocation)를 한다. 위치 선언에는 이전에 이야기 하였던, Constraint, Order가 복합적으로 구성이 된 자원이다.

```
node1# pcs resource create demo-constraint ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs constraint
node1# pcs constraint location demo-constraint prefers node1=100
node1# pcs constraint config --full
#
# 아이디 번호 확인 하려면, "--full"옵션 사용
#
node4# pcs constraint delete <ID_NAME>
```

INFINITY/SCORE

점수(score)

자원을 생성 시, 점수를 통해서 자원의 선호도 구성이 가능하다. 노드에 점수가 충분하지 않는 경우, 리소스 구성이 올바르게 되지 않을 수 있다. 점수는 **자원(resource)**와 **노드(node)**를 통해서 계산이 된다. 음수를 가지고 있는 경우에는 해당 노드는 자원을 구성을 할 수 없다.

무한(INFINITY)

무한은 점수와 비슷하다. Infinity는 Score와 비교하면, 1,000,000과 같다. 그래서, Infinity로 명시가 되어 있으면, 이는 점수로 1,000,000과 같다.

INFINITY/SCORE

- Any value + INFINITY = INFINITY
- Any value INFINITY = -INFINITY
- INFINITY INFINITY = -INFINITY

SCORE+LOCATION 예제

우선순위(priority) 및 **로케이션(location)**을 사용하여 자원들의 우선순위, 노드 선호 그리고 노드의 선호도 조합이 가능하다.

resource(A, priority=5)

resource(B, priority=50)

location(A, node1, 100)

location(A, node2, 10)

location(B, node2, 1000)

colocate(B, A)

prefer(node2)



HOST

페이스메이커에서 제일 작은 구성원은 노드(node)혹은 호스트(host)라고 부른다. 이들은 최소 한 개 이상이 클러스터에 존재해야 한다. 인증 부분은 host, 자원 관리는 node에서 관리한다.

모든 클러스터는 기본 관리자 계정은 'hacluster', 'root'계정을 가지고 있다. 이를 확인하기 위해서는 'pcs host' 명령어를 통해서 확인이 가능하다.

```
node4# pcs node
node4# pcs cluster
node4# pcs host auth -u hacluster -p centos node10.example.com
```

NODE

호스트의 다른 이름. 노드는 클러스터에 최소로 구성이 되어 있어야 하며, 이를 통해서 클러스터에서 사용하는 자원 생성이 가능하다. 클러스터에 구성된 자원들은 **그룹/제약/순서**를 통해서 노드에서 어떻게 상호동작을 할지 결정한다.

```
NODE/HOST COMMAND
```


```
node1# pcs cluster status
node1# pcs node standby node4.example.com
node1# pcs node unstandby node4.example.com
node1# pcs node utilization node3.example.com
node1# pcs node maintenance node2.example.com
node1# pcs node unmaintenance node2.example.com
node1# pcs node attribute node3.example.com
```

NODE/HOST COMMAND

```
node1# pcs cluster node add node5.example.com --enable --start
node1# pcs remove node5.example.com
node1# pcs delete node5.example.com
node1# pcs add-remote rnode1 rnode1.example.com
node1# pcs remove-remote rnode1
node1# pcs cluster node add node6.example.com --enable --start
node1# pcs add-guest guest1.example.com
node1# pcs delete-guest guest1.example.com
node1# pcs remove-guest guest1.example.com
node1# pcs node clear guest1.example.com
```

PCSD

페이스메이커(pcs, pacemaker)는 pcsd서비스를 통해서 자동화를 수행한다. 페이스메이커는 웹 기반 GUI를 제공한다. 포트 번호는 2224/TCP로 지원한다.



속성(PROPERTY)

속성(property)는 corosync나 quorum관련된 변수를 관리한다. 이를 통해서 클러스터의 동작 방식을 결정한다. 예를 들어서 클러스터 깨짐 조건 혹은 최소 노드로 운영 시, 어떠한 노드가 최종적으로 서비스를 가져갈지 정책 부분 이다.

속성 명령어

```
node1# pcs property
Cluster Properties:
  cluster-infrastructure: corosync
  cluster-name: ha_cluster_lab
  dc-version: 2.1.5-5.el8-a3f44794f94
  have-watchdog: false
  no-quorum-policy: freeze
  pcs property set maintenance-mode=true
```

속성 명령어

```
node1# pcs node maintenance node3.example.com
node1# pcs property
Cluster Properties:
 cluster-infrastructure: corosync
 cluster-name: ha_cluster_lab
 dc-version: 2.1.5-5.el8-a3f44794f94
 have-watchdog: false
 maintenance-mode: true
 no-quorum-policy: freeze
```

속성 명령어

```
node1# pcs property defaults
node1# pcs property config --all
```

QDEVICE

QDEVICE는 "쿼럼 장치(QUORUM DEVICE)"라고 부르기도 한다.

부르기에는 장치라고 부르지만, 실제로는 에이전트 혹은 장치보다는 **중계자(Arbitration)**장치이다. 보통 짝수로 구성이 된 클러스터에서 사용을 권장한다.

하지만, QDevice를 많이 사용하는 상황은, 2 노드이나 구성이 되었을 때, 클러스터는 split-brain상태에 빠지게 된다. 이때 QDevice는 특정한 알고리즘을 사용하여, 무한 펜싱 같은 상황에 빠지지 않도록 도와준다.


정족수에 문제가 발생하면, 최종적인 노드가 모든 자원을 가져갈지, 클러스터는 서비스 불능 상태로 동작할지 결정한다.

이 장치는 레드햇 기준 RHEL 8버전 이후부터는 qdevice, quorum영역에서 둘 다 관리한다. qdevice는 직접적인 장치를 구성 및 설정하며, quorum에서는 쿼럼 장치에 대한 상태 정보를 관리 및 확인한다.

LMS/ffsplit Algorithm

- FF(50, fifty)split: "50:50분할"을 보통 말한다. 노드가 2노드 상태가 되었을 때 분할. 이는 활성 노드 수가 가장 많은 파티션에 정확히 하나의 투표를 제공합니다.
- LMS(Last Man Standing): 마지막. qnetd 서버를 볼 수 있는 클러스터에 남은 노드가 유일한 경우 투표를 반 환합니다.

QDEVICE



QDEVICE COMMAND

모든 노드에 동일하게 corosync-qdevice 및 qnet를 설치 및 구성. 설치가 되지 않는 경우, 올바르게 qdevice가 동작하지 않음.

node1# dnf install --enablerepo=high-availability corosync-qdevice corosync-qnetd

2023-05-30

QDEVICE COMMAND

```
node1# pcs qdevice status net --full
node1# for i in {1..4} ; do firewall-cmd --add-service=high-availability &&
firewall-cmd --runtime-to-permanent ; done
node1# pcs cluster auth node1.example.com
node1# pcs qdevice setup model net --enable --start
node1# pcs quorum device add model net host=node1.example.com
algorithm=ffsplit
```

QDEVICE COMMAND

```
node1# pcs qdevice start net
node1# pcs qdeivce stop net
node1# pcs qdevice enable net
node1# pcs qdevice disable net
node1# pcs qdevice kill net
```

2023-05-30

QUORUM COMMAND

```
node1# pcs quorum config
node1# pcs quorum status
node1# pcs quorum device add model net host=qdevice algorithm=ffsplit
node1# pcs quorum config
node1# pcs quorum status
node1# pcs quorum device status
node1# pcs qdevice status net --full
```

QUORUM COMMAND

```
node1# pcs quorum device update model algorithm=lms
node1# pcs quorum device remove
node1# pcs quorum device status
node1# pcs qdevice destroy net
```

QUORUM 설명

- 정족(quorum, 의사 정족수는 최소 3개))
- 정족들은 투표를 통해서 노드의 상태를 확인하여, 구성원 상태를 유지한다.

■ 각 시스템은 종족 수를 유지하기 위해서 투표(vote-quorum) 시스템으로 구성한다. 만약, 특정 노드가 투표를

하지 못하면, 해당 노드는 클러스터에서 제외 및 펜싱(fencing)한다.



QUORUM COMMAND

```
node1# pcs quorum status
```

Quorum information

Date: Sun Feb 26 02:09:16 2023

Quorum provider: corosync_votequorum

Nodes: 2

Node ID: 1

Ring ID: 1.40

Quorate: Yes

2023-05-30

QUORUM COMMAND

Votequorum information

Expected votes: 2

Highest expected: 2

Total votes: 2

Quorum:

Flags: 2Node Quorate WaitForAll

Membership information

Node id	Votes	Qdevice Name
1	1	NR node2.example.com (local)
2	1	NR node3.example.com

RESOURCE


자원(resource)는 페이스메이커 시스템을 통해서 구성 및 관리가 된다. 자원은 표준화된 쿠버네티스의 서비스이다. 이를 통해서 서비스 상태를 판단하여 어떠한 방식으로 관리할지 결정한다.

관리자(아마도 hacluster?)는 자원들(resources)의 메커니즘에 대해서 굳이 알아야 할 필요가 없다. 어떠한 변수 및 모니터링할지 결정하면 된다.

RESOURCE

nodeX# ls /usr/share/resource-agents/ocft/configs
nodeX# ls /usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat

리소스 관리자는 위의 경로에 OCF(Open Cluster Framework)기반으로 작성된 자원 에이전트가 있다. 관리자 가 원하는 경우, 쉘 스크립트나 파이썬 기반으로 작성 및 구성이 가능하다. 실험을 위해서 아래에서 더미 리소스를 사용하여, 임으로 자원을 생성한다.



RESOURCE

다음과 종류의 자원을 지원한다. 다만, 밑에 "upstart"는 지원하지 않습니다.

- 1. OCF
- 2. LSB
- 3. systemD
- 4. Upstart(deprecated)
- 5. service
- 6. fencing

OCF

Open Cluster Framework의 약자. 이를 통해서 클러스터 리소스 생성.

OCF API를 통해서 클러스터 랩(Cluster Labs)에서 표준 서비스를 구성한다. 이 자원들은 페이스 메이커 클러스터에서 사용하도록 구성이 되어있다. 클러스터에서 사용하는 리소스들은 OCF에 맞추어서 작성 및 구성이 되어있다.

동작 방은 OCF사양에 맞추어 되어 있으며, 이를 통해서 자원 에이전트의 start/stop/monitor를 수행한다.

systemd

현재 대다수 현대 리눅스는 systemd기반으로 시작하며 서비스를 관리한다. 이전에는 System V기반으로 스크립트로 사용하였다.

페이스메이커는 자동으로 systemd의 서비스를 관리 및 운영한다. 페이스메이커에서 서비스 구성 시, 절대로 systemctl enable, systemctl enable --now와 같은 옵션을 사용하지 않는다. 이 옵션은 페이스메이커에서 자동으로 구성 및 활성화 한다.

테스트 용도로 간단하게 더미(dummy)자원을 등록해서 명령어를 사용한다.

LSB(Linux Standard Base)

LSB는 이전에 사용하던 SysV나 혹은 Up-Start로 구성된 서비스 스크립트이다. 현재는 systemd를 사용하기 때문에 많이 사용하지 않지만, 아직까지 이전 구형 배포판을 사용하는 경우, "/etc/init.d"에 있는 스크립트를 사용하여 처리가 가능하다.

다만, 현재는 많이 사용하지 않기 때문에, 지금은 사용자가 직접 만든 LSB기반의 OCF에이전트에서 많이 활용한다.

STATUS

'status'명령어는 클러스터에서 사용하는 pcsd, Corosync의 상태를 확인한다. 또한 이 명령어를 통해서 페이스메이커 및 에이전트 상태 정보 확인이 가능하다.

STONITH

펜싱 장치는 아래 명령어로 확인이 가능하다.

node1# pcs stonith list

STATUS COMMAND

클러스터 및 자원 상태를 확인하기 위해서 아래 명령어로 확인이 가능하다.

```
node1# pcs status
node1# pcs resource status <NAME>
node1# pcs status nodes
```

STONITH

STONITH의 약자는 "Shoot the other node in the head"의 약자이며, 한국어로 직역하면, "머리에 총 쏘기"이다. 아래 예제 명령어는 올바르게 동작하지는 않으며, 사용방법에 대한 예제이다.

우리는 보통 이 장치를 fence device라고 부른다. 기본적으로 모든 클러스터에는 최소 한 개의 STONITH장치가 있어야 하며, 존재하지 않는 경우에는 리소스가 올바르게 동작하지 않을 수 있다. 만약, STONITH장치가 필요하지 않는 경우, 아래와 같이 설정이 가능하다.

```
node1# pcs status
> WARNING: no stonith devices and stonith-enabled is not false
node1# pcs property set stonith-enabled=false
node1# pcs property config
node1# crm_verify -L
```

STONITH COMMAND

```
node1# pcs stonith list
node1# dnf search fence-agents-all
node1# dnf install fence-agents-ipmilan
node1# pcs stonith describe fence_ipmilan
node1# pcs stonith create ipmi-fence-node1 fence_ipmilan
pcmk_host_list="node1" ipaddr="10.0.0.1" login="xxx" passwd="xxx" lanplus=1
power_wait=4
```

STONITH COMMAND

미리 구성한 STONITH파일이 있는 경우 아래 명령어로 불러와서 적용이 가능.

```
node1# pcs -f stonith_cfg stonith
node1# pcs -f stonith_cfg property set stonith-enabled=true
node1# pcs -f stonith_cfg property
node1# pcs cluster stop node2
node1# stonith_admin --reboot node2
```

tag

페이스메이커에서 지원하는 태그 기능이다. 이 기능은 레드햇 기준으로 RHEL 8버전부터 지원한다. 간단하게 특정 자원에 태그를 생성하여, 손쉽게 자원 관리가 가능하다.

```
node1# pcs resource create tag-dummy1 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs resource create tag-dummy2 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs tag create dummy-tag-resources tag-dummy1 tag-dummy2
node1# pcs tag list | config
node1# pcs tag delete dummy-tag-resources
```

더미 리소스 기반 랩

```
node1# pcs resource create dummy1 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs resource create dummy2 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs resource create dummy3 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs resource create vip ipaddr2 ip=192.168.90.250 cidr_netmask=24
node1# pcs resource create res1 ocf:pacemaker:Dummy --group grp1
node1# pcs resource create res2 ocf:pacemaker:Dummy --future group grp1
node1# pcs resource create res1 ocf:pacemaker:Dummy --future group grp2
node1# pcs resource create res2 ocf:pacemaker:Dummy --future group grp2
node1# pcs constraint location dummy3 prefers node3.example.com
node1# pcs constraint location
```

더미 리소스 기반 랩

```
node1# pcs resource create res-stickiness-1 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs resource create res-stickiness-2 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs resource create res-stickiness-3 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs resource create res-stickiness-4 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs constraint location res-stickiness-1 prefers
node1.example.com=100
node1# pcs constraint location res-stickiness-2 prefers
node1.example.com=INFINITY
node1# pcs constraint location res-stickiness-3 prefers node1.example.com=-
INFINITY
```

서비스구성

LVM

NFS

TWO NODE

APACHE


GFS2

RESOURCE MOVE

216

서비스 구성

시작전에 모든 노드에 스냅샷 생성하세요.



LVM2 FENCE

최소 한 개의 Fence장치가 구성이 되어야 한다.구성이 안된 경우, 에이전트가 올바르게 동작하지 않는다. 아래와 같 이 펜스 장치를 생성한다. 앞서 미리 생성하였기 때문에, 생성하지 않는 경우 생성한다.

```
node1# dnf search --enablerepo=high-availability fence-agents-all watchdog
node1# for i in { 1..3 } ; do sshpass -procky dnf install --enablerepo=high-
availability fence-agents-all watchdog -y; done
node1# for i in { 1..3 } ; do cp /usr/share/cluster/fence_scsi_check
/etc/watchdog.d/ && systemctl enable --now watchdog ; done
node1# blkid
node1# ls -l /dev/disk/by-id/
node1# pcs stonith create iscsi-shooter fence_scsi pcmk_host_list="node1.example.com
node2.example.com node3.example.com" devices=/dev/disk/by-id/wwn-
0x6001405b1f65e2e7ccf4bb0aa07b8bad meta provides=unfencing
```

```
node1/2/3/4# grep system_id_source /etc/lvm/lvm.conf
> system_id_source = "uname"
node1# scp /etc/lvm/lvm.conf root@node{2..3}:/etc/lvm/lvm.conf
node1# parted --script /dev/sdb "mklabel gpt"
node1# parted --script /dev/sdb "mkpart primary 0% 100%"
node1# parted --script /dev/sdb "set 1 lvm on"
```

```
node1# pvcreate /dev/sdb1
node1# vgcreate --setautoactivation n vg_ha_lvm /dev/sdb1
node1/2/3/4# vi /etc/lvm/lvm.conf
> use_lvmlockd = 1
node1# vgs -o+systemid
node1# lvcreate -l 100%FREE -n lv_ha_lvm vg_ha_lvm
```

```
node1# mkfs.xfs /dev/vg_ha_lvm/lv_ha_lvm
node2/3/4# partprobe -a /dev/sdb
node2/3/4# lvmdevices --adddev /dev/sdb1
node2/3/4# lvm pvscan --cache --activate ay
```

```
node1# pcs resource create lvm_ha_iscsi LVM-activate vgname=vg_ha_lvm vg_ac
cess_mode=system_id --future group ha_lvm_group
node1# pcs resource create lvm_ha_mount FileSystem device=/dev/vg_ha_lvm/lv
_ha_lvm directory=/home/lvm_directory fstype=xfs --future group ha_lvm_grou
p
node1# pcs status
node1# df
```

2023-05-30

LVM2

만약, 기존에 dlm를 사용을 원하는 경우 다음과 같이 패키지 설치가 가능하다. 다만, 현재는

```
nodeX# dnf search --enablerepo=resilientstorage, highavailability dlm lvm2-
lockd
> dlm
> lvm2-lockd
nodeX# dnf install --enablerepo=resilientstorage,highavailability dlm lvm2-
lockd -v
node1# vgchange vg_ha_lvm -an
node1# vgchange --systemid $(uname -n) vg_ha_lvm
node1# vgcreate --shared --locktype=dlm /dev/sdb1 vg_ha_lvm
node1# pcs resource create lvm_ha_iscsi LVM-activate vgname=vg_ha_lvm
vg_access_mode=lvmlockd activation_mode=shared --group ha_lvm_group
```

연습문제

클러스터 node3의 /dev/sdc 디스크에 LVM2구성한다. 작업 시작전에 리눅스 커널에 디스크 정보를 추가 및 갱신을 한다. 명령어는 아래 명령어를 참조하여 작업을 수행한다.

- 1. partprobe
- 2. cfdisk/gdisk/fdisk
- 3. wipefs

연습문제

볼륨그룹 이름은 ha_lvm_vg_sdc로 구성한다.

vi /etc/lym/lym.conf

논리 디스크 이름은 ha_lvm_lv_sdc로 구성한다.

디스크 크기는 모든 공간을 사용한다.

lycreate -n -l 100%Free

마운트 위치는 /mnt/ha_sdc_lvm에 연결한다.

- 디렉터리는 "Filesystem"에이전트가 자동으로 구성
- 파일 시스템 포멧은 원하는 형식으로(ext4, xfs, vfat)

해당 위치에 dnf로 high-availability, resilientstorage 패키지 미러.

NFS

시작전에 모든 노드에 스냅샷 생성하세요.


NFS서버 설명

LVM2로 구성한 디렉터리를 NFS서버로 node1에 연결할 수 있도록 한다. 조건은 다음과 같은 조건으로 동작되게 구성한다.

시작전에 스냅샷 혹은 체크포인트 생성 후 진행한다.

- 1. node1/node2/node3/node4에는 NFS서버를 **자원(resource)기반 및 하트비트(heartbeat)**으로 구성한다.
- 2. 구성 시 사용하는 자료는 LVM2으로 구성된 디스크를 사용한다.
- 3. 모든 디스크는 targetd에서 제공한 iSCSI장치를 사용한다.
- 4. 구성된 디스크는 /mnt/nfs-data를 사용한다.

NFS자원 구성



NFS-SERVER PART

```
[선택]node1/2/3# systemctl stop firewalld
node1# for i in {1..4}; do ssh root@node${i} firewall-cmd --add-service={nfs3,mountd,rpc-
bind, nfs} && firewall-cmd --runtime-to-permanent && mkdir -p /home/nfs-data ; done
node1# pcs resource create nfs_share ocf:heartbeat:Filesystem device=/dev/vg_ha_lvm/lv_ha_lvm
directory=/home/nfs-data fstype=xfs --future group ha_lvm_group
node1# pcs resource create nfs_daemon ocf:heartbeat:nfsserver nfs_shared_infodir=/home/nfs-
data/nfsinfo nfs_no_notify=true --future group ha_lvm_group
node1# pcs resource create nfs_vip ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.90.250 cidr_netmask=24 --
future group ha_lvm_group
node1# pcs resource create nfs_notify ocf:heartbeat:nfsnotify source_host=192.168.90.250 --
future group ha_lvm_group
node1# pcs status
```

2023-05-30

NFS-SERVER PART

```
node1# mkdir -p /home/nfs-data/nfs-root/share01
node1# pcs resource create nfs_root ocf:heartbeat:exportfs
clientspec=192.168.90.0/255.255.255.0 options=rw,sync,no_root_squash
directory=/home/nfs-data/nfs-root fsid=0 --future group ha_lvm_group
node1# pcs resource create nfs_share01 ocf:heartbeat:exportfs
clientspec=192.168.90.0/255.255.255.0 options=rw,sync,no_root_squash
directory=/home/nfs-data/nfs-root/share01 fsid=1 --future group ha_lvm_group
node1# pcs status
node1# showmount -e
node3[test]# mkdir -p /mnt/nfs-data
node3[test]# mount -92.168.90.250:/data /mnt/nfs-data
```


NFS연습문제

LVM2의 "/home/lvm_directory"는 어디로..? 이 부분에 대해서 별도의 LVM2 장치를 구성 및 생성하여 NFS서비스에 사용하도록 해야한다. 새로 구성된 NFS의 LVM2볼륨의 이름은 "vg_ha_lvm/lv_ha_nfs"으로 구성 및 생성한다. VG에서 생성된 LV는"/home/nfs_directory"으로 연결 및 구성이 된다.

- 1. target에서 제공된 블록장치 "/dev/sdc"를 NFS서비스용도로 구성.
- 2. "/dev/sdc"디스크는 볼륨 그룹 "vg_ha_lvm"에 포함이 되어 있어야 됨.
- 3. 논리 디스크의 이름은 "lv_ha_nfs"으로 구성.
- 4. nfs_exports를 통해서 "nfs_data"라는 이름으로 NFS 디렉터리 제공 및 마운트 가능.
- 5. nfs에서 사용하는 리소스 그룹의 이름은 "nfs_group"으로 사용한다.

서비스 구성

시작전에 모든 노드에 스냅샷 생성하세요.



랩 시작 전, 모든 노드에 방화벽을 구성한다. 그리고, SELinux를 사용하면 중지한다. 사용을 원하는 경우 "restorecon"명령어로 웹 서버 디렉터리의 컨텍스트를 초기화 한다.

node1/2/3/4# for i in {1..4} ; do ssh root@node\${i} "firewall-cmd --addservice={http,https} && firewall-cmd --runtime-to-permanent && setenforce
0" ; done

```
node1# for i in {1..4} ; do ssh root@node${i} "dnf install httpd -y" ; done
node1# cat <<EOF> /etc/httpd/conf.d/server-status.conf
<Location /server-status>
    SetHandler server-status
   Require local
</Location>
EOF
node1# for i in {1..4} ; do scp /etc/httpd/conf.d/server-status.conf root@node${i}:/etc/httpd/conf.d/ ; done
node1# mount /dev/vg_ha_lvm/lv_ha_lvm /var/www/html
node1# umount /var/www/html
node1# echo "Hello Hate Pacemaker World" > /home/lvm_directory/index.html
node1# pcs resource create httpd_fs ocf:heartbeat:Filesystem device=/dev/vg_ha_lvm/lv_ha_lvm directory=/var/www/html fstype=xfs --futur
e group ha_httpd
```

```
node1# pcs resource create httpd_vip ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.90.21 0 cidr_netmask=24 nic=eth1 --future group ha_httpd

node1# pcs resource create website ocf:heartbeat:apache configfile=/etc/htt pd/conf/httpd.conf statusurl=http://127.0.0.1/server-status --future group ha_httpd

node3# curl http://192.168.90.210/index.html

node1/2/3/4에다가웹서버구성을원하는경우,'apache-status'도같이설정이되어야됨.
```

연습문제

다시 아파치 서비스를 구성한다. 아래와 같은 조건으로 동작하도록 한다.

- 1. 노드 1번/3번에 아파치 서비스를 설치한다.
- 2. 해당 아파치 서비스는 VIP를 192.168.90.254를 사용한다.
- 3. 메시지는 "Hello Apache"라고 출력한다.
- 4. 기존에 사용하던 자원과 충돌이 되지 않도록 구성한다.
- 5. 더 이상 사용할 디스크가 없는 경우 target를 통해서 새로 생성 후 노드에 전달.
- 6. "/dev/sdd"디스크는 볼륨 그룹 "vg_ha_lvm"에 포함이 되어 있어야 됨.
- 7. 논리 디스크의 이름은 "lv_ha_httpd"으로 구성.
- 8. nfs에서 사용하는 리소스 그룹의 이름은 "httpd_group"으로 사용한다.

서비스 구성

시작전에 모든 노드에 스냅샷 생성하세요.

XFS 파일 시스템은, 렌더링 파일 시스템으로 사용. 성능 및 안전성은 높지만, 단점이 다중 연결은 지원하지 않음. 이러한 문제를 해결하기 위해서 GFS파일 시스템을 개발.

SGI가 폐업을 하면서, 리눅스 커뮤니티에서 GFS기반으로 소스코드를 공개 및 릴리즈. 리눅스에서 GFS2라는 이름으로 사용. 이를 DLM(<u>Distributed Lock</u> Manager) 및 cLVM(Cluster LVM) 도입하면서, 본격적으로 공유 파일시스템을 제공 시작. 페이스메이커에서는 이를 에이전트 기반으로 관리 및 지원한다.

- v1.0 (1996) <u>SGI IRIX</u> only
- v3.0 Linux port
- v4 journaling
- v5 Redundant Lock Manager
- v6.1 (2005) <u>Distributed Lock Manager</u>
- <u>Linux 2.6.19</u> <u>GFS2 and DLM merged into Linux kernel</u>
- Red Hat Enterprise Linux 5.3 releases the first fully supported GFS2

레드햇은 버전별로 LVM2의 락킹 관리자가 다르다.

RHEL 7버전까지 clvm를 사용하다가, RHEL 7.3이후로부터는 dlm으로 락킹 매니저를 전환을 시작하였다. 레드햇 기준으로 락킹 매니저는 다음과 같이 사용한다.

- RHEL 7/8: CLVM
- RHEL 8/9: DLM

페이스메이커에서 차이는 clvm를 기반으로 설정하느냐, 혹은 dlm기반으로 설정하느냐 차이다. LVM2의 구조 변경 으로 인하여, 최근 릴리즈(RHEL 8/9)인 경우에는 가급적이면 dlm기반으로 사용을 매우 권장한다.

2023-05-30

GFS2

디스크가 부족한 경우, target서버에서 추가로 디스크 구성해서 특정 혹은 모든 노드에 추가 제공. 명령어는 아래 내용 참고.

```
node4# targetcli backstores/fileio create sdf /var/lib/iscsi_disks/sdf.img
2G

node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/luns/ create
/backstores/fileio/sdf/
node4# targetcli saveconfig

node1# for i in {1..4} ; do ssh root@node${i} "iscsiadm -m session --
rescan" ; done
node1# for i in {1..4} ; do ssh root@node${i} "dnf --
enablerepo=resilientstorage -y install gfs2-utils dlm lvm2-lockd" ; done
```

위의 내용 이어서…

node1# pcs stonith create scsi-shooter fence_scsi-sdf \
pcmk_host_list="node1.example.com node2.example.com node3.example.com
node4.example.com" devices=/dev/disk/by-id/wwn-<ID> meta provides=unfencing

```
node1# grep -e use_lvmlockd -e system_id_source /etc/lvm/lvm.conf
node1# for i in {1..4} ; do scp /etc/lvm/lvm.conf node${i}:/etc/lvm/lvm.conf ;
done
node1# pcs property set no-quorum-policy=freeze
node1# pcs property set stonith-enabled=true
node1# pcs resource create dlm ocf:pacemaker:controld op monitor interval=30s
on-fail=fence --group gfs2_locking
node1# pcs resource clone gfs2_locking meta interleave=true
node1# pcs resource create lvmlockd ocf:heartbeat:lvmlockd op monitor
interval=30s on-fail=fence --group gfs2_locking
```

```
node1# parted --script /dev/sdf "mklabel gpt"
node1# parted --script /dev/sdf "mkpart primary 0% 100%"
node1# parted --script /dev/sdf "set 1 lvm on"
```

```
node1# pvcreate /dev/sdf1
node1# vgcreate --shared vg_gfs2 /dev/sdf1
node1# lvcreate -l 100%FREE -n lv_gfs2disk vg_gfs2
node1# mkfs.gfs2 -j4 -p lock_dlm -t ha_cluster_lab:gfs2disk /dev/vg_gfs2/lv_gfs2disk
node1# for i in {1..4} ; do ssh root@node${i} partprobe && sleep 2 && lvmdevices --adddev /dev/sdf1 && vgchange --lock-start vg_gfs2 ; done
```

```
node1# pcs resource create gfs2_lv ocf:heartbeat:LVM-activate
lvname=lv_gfs2disk vgname=vg_gfs2 activation_mode=shared
vg_access_mode=lvmlockd --group gfs2_vg
node1# pcs resource clone gfs2_vg meta interleave=true
node1# pcs constraint order start gfs2_locking-clone then gfs2_vg-clone
node1# pcs constraint colocation add gfs2_vg-clone with gfs2_locking-clone
node1# pcs resource create gfs2_fs ocf:heartbeat:Filesystem
device="/dev/vg_gfs2/lv_gfs2disk" directory="/home/lvm_gfs2-share"
fstype="gfs2" options=noatime op monitor interval=10s on-fail=fence --group
gfs2_vg
```

GFS2 블록장치 처리(TS용도)

블록장치인 "vg_gfs2/lv_gfs2disk"는 **멀티락킹** 문제로 올바르게 처음에 인식이 되지 않는다. 실제로 커널에서는 인식을 하고 있지만, 블록 장치를 생성하지 못하여 마운트 하지 못한다. 다음과 같은 단계를 수행 후, 장치가 생성되지 않으면 모든 노드를 재시작 한다.

이와 같이 하였는데도 동작하지 않으면, 모든 노드를 종료 후, 다시 기동하면 올바르게 장치가 생성 및 마운트가 된다.

```
nodeX# vgchange -ay

LV locked by other host: vg_gfs2/lv_gfs2disk

Failed to lock logical volume vg_gfs2/lv_gfs2disk.

0 logical volume(s) in volume group "vg_gfs2" now active

3 logical volume(s) in volume group "cs" now active

nodeX# vgchange --lock-start vg_gfs2

nodeX# blockdev --report

nodeX# blockdev --rereadpt /dev/sdf

nodeX# udevadm settle

nodeX# ls -l /dev/vg_gfs2/lv_gfs2disk

> /dev/vg_gfs2/lv_gfs2disk → ../dm-3
```

GFS2(설명)

```
[root@node1 ~]# pcs property set no-quorum-policy=freeze
[root@node1 ~]# pcs property
Cluster Properties: cib-bootstrap-options
  cluster-infrastructure=corosync
  cluster-name=ha_cluster_lab
  dc-version=2.1.7-4.el9-4db20b0
  have-watchdog=false
  last-lrm-refresh=1708671743
  no-quorum-policy=freeze
[root@node1 ~]# pcs resource cleanup
Cleaned up all resources on all nodes
[root@node1 ~]#
```

GFS2(설명)

```
nodeX# dnf --enablerepo=highavailability,resilientstorage -y install gfs2-u
tils dlm lvm2-lockd
nodeX# systemctl enable --now lvmlockd dlm
nodeX# vi /etc/lvm/lvm.conf

useclvmlockd-jacl
nodeX# partprobe /dev/sdf
nodeX# partprobe /dev/sdf
nodeX# lvmdevices --adddev /dev/sdf1

nodeX# vgchange --lock-start vg_gfs2
```

2023-05-30

GFS2(설명)

```
vgcreate --shared --locktype dlm vg_gfs2 /dev/sdf1
lvmdevices --adddev <DEVICE_NAME>
vgchange --lockstart gfs2_vg dev/sdf1
lvcreate --activate ys | lvcreate -ays
pcs constraint order start gfs2_locking-clone then gfs2_vg-clone
pcs resource clone gfs2_vg interleave=true
systemctl daemon-reload
dracut -f
```

```
nodeX# dlm_tools ls
nodeX# vgchange --lockstart
nodeX# blkid
nodeX# pcs status --full
```

GFS TOOLS(설명)

연습문제

위의 내용은 다시 롤백 후, 재구성 해보세요!

- 기존의 내용은 절대로 건들지 마세요.
- 왜 LVM2에서 기존 locking type과 새로운 DLM Locking Type은 같이 사용이 불가능할까요?

서비스 구성

시작전에 모든 노드에 스냅샷 생성하세요.

톰캣 서비스는 별도로 컴파일 하는 경우가 아니면, 바로 RPM패키지로 구성 및 실행이 가능하다. 소스 컴파일 하는 경우, 별도로 OpenJDK설정도 필요하다. 이 랩은 RPM기반으로 톰캣 서비스를 구성한다.

2023-05-30

TOMCAT

테스트용 소스코드를 아래 주소에서 내려받기 한다.

```
node1# dnf install git python3-pip maven-openjdk11.noarch
node1# pip install github-clone
node1# ghclone https://github.com/tangt64/codelab/tree/main/java/blog
node1# cd blog
node1# mvn clean package
```

위의 작업이 완료가 되면 톰캣 설정을 다음처럼 수정한다.

```
node1# vi /etc/tomcat/tomcat.conf
# JAVA_OPTS="-
Djavax.sql.DataSource.Factory=org.apache.commons.dbcp.BasicDataSourceFactor
y"
```

추가적으로 라이브러리를 복사한다.

node1# cp docker/postgresql-9.4.1212.jar
/usr/share/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib/

서비스 접근이 되는지 확인. 데이터베이스 접근 오류 발생은 정상.

node1# systemctl start tomcat

이후 모든 노드에 동일하게 위와 같이 톰캣 설치 및 설정 진행.

node1# for i in {1..4} ; do ssh root@node\${i} "dnf install tomcat java-11-openjdk -y" ; done

2023-05-30

TOMCAT

```
node1# pcs resource create tomcat_vip ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.90.2
20 cidr_netmask=24 op monitor interval=30s --group tomcat
node1# pcs resource create tomcat_service ocf:heartbeat:tomcat java_home="/
usr/lib/jvm" catalina_home="/usr/share/tomcat" tomcat_user="tomcat" op moni
tor interval="15s" --group tomcat
node1# pcs resource create tomcat_service systemd:tomcat --group tomcat
node1# pcs constraint colocation set tomcat_vip tomcat_service
node1# curl http://192.168.90.220:8080
```

TOMCAT(설명)

아래 명령어에서 "colocation"은 두 개의 서비스를 하나로 묶어서 리소스가 이동이 된다. "tomcat_vip", "tomcat_service"는 다른 노드로 이동시, 같은 위치로 이동한다.

pcs constraint colocation set tomcat_vip tomcat_service

연습문제

위의 내용은 다시 롤백 후, 재구성.

- 기존의 내용은 절대로 수정하지 않는다.
- 다른 리소스(resource)에도 colocation를 적용을 시도한다.

서비스 구성

PGSQL

시작전에 모든 노드에 스냅샷 생성하세요.

PGSQL

일반 블록 파일 시스템 기반으로 PgSQL를 구성하기 위해서는 DRBD나 혹은 GlusterFS, Ceph 저장소 구성이 필요하다. 여기서는 추가적인 복제 시스템에 대해서는 다루지 않는다. PgSQL도 위에서 사용한 톰캣처럼 RPM기반으로 진행한다.

디스크는 /dev/sdd를 사용한다. 만약, 부족한 경우 targetd에서 추가해서 노드에 제공한다. 앞에서 진행하였던 DRBD가 미리 선행이 되어야 랩 진행이 가능하다. 이전에 구성 하였던, 로컬 디스크의 DRBD는 사용하지 않으며, iSCSI으로 할당 받은 디스크로 DRBD를 구성해야 한다.

DRBD SETUP

```
node1# cat <<EOF> /etc/drbd.d/resource1.res
resource resource1 {
  on node1.example.com {
    device
             /dev/drbd2;
    disk
              /dev/drbd-pgsql/drbd-pgsql;
    address 192.168.90.110:7789;
   meta-disk internal;
on node2.example.com {
    device
              /dev/drbd2;
             /dev/drbd-demo/drbd-pgsql;
    disk
    address 192.168.90.120:7789;
    meta-disk internal;
```

```
on node3.example.com {
    device
              /dev/drbd2;
   disk
              /dev/drbd-demo/drbd-pgsql;
    address 192.168.90.130:7789;
   meta-disk internal;
on node4.example.com {
    device
              /dev/drbd2;
              /dev/drbd-demo/drbd-pgsql;
    disk
    address 192.168.90.140:7789;
   meta-disk internal;
EOF
```

DRBD를 사용하여 PgSQL를 디스크를 구성한다. 혹은 해당 자원을 GFS2기반으로 구성하여도 상관 없다.

```
node1# for i in {1..4} ; do scp /etc/drbd.d/resource1.res
root@node${i}:/etc/drbd.d/resources1.res
node1# drbdadm create-md resource1
node1# drbdadm up resource1
node1# drbdadm status resource1
node1# drbdadm primary --force resource1
node1# drbdadm status resource1
node1# drbdadm status resource1
node1# drbdadm status resource1
node1# mkfs.xfs /dev/drbd2
node1# mkdir -p /mnt/drbd
```

올바르게 동작하는지 확인한다.

```
node1# mount /dev/drbd2 /mnt/drbd
node1# systemctl daemon-reload
node1# cd /mnt/drbd
node1# touch test{1...100}
node1# umount /mnt/drbd
node1# drbdadm secondary resource0
```

```
node1/2/3/4# drbdadm up resource1
node1/2/3/4# drbdadm status resource1
node1/2/3/4# drbdadm primary resource1
node1/2/3/4# mkdir -p /mnt/test-pgsql
node1/2/3/4# systemctl daemon-reload
node1/2/3/4# mount /dev/drbd1 /mnt/test-pgsql
node1/2/3/4# ls -l /mnt/test-pgsql
```

PGSQL

```
node1# pcs resource create pgsql-VIP ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.90.243 cidr_netmask=32 op monitor
interval="5" timeout="10"
node1# pcs resource create pgsql-drbd-resource ocf:linbit:drbd drbd_resource=drbd1 op monitor timeout="3"
0" interval="5" role="promote" op monitor timeout="30" interval="6" role="unpromote"
node1# pcs resource create pgsql-drbd-sync drbd-resource master-max=1 master-node-max=1 clone-max=2 clon
e-node-max=1 notify=true
node1# pcs resource create pgsgl-drbd-fs ocf:heartbeat:Filesystem device="/dev/drbd1" directory="/var/li
b/pgsql/" fstype="xfs" options="noatime"
node1# pcs resource create pgsql-mon ocf:heartbeat:pgsql op monitor timeout="20" interval="5"
node1# pcs resource group add pgsql-vip VIP drbd-fs drbd-pgsql
node1# pcs constraint colocation add pgsql-mon pgsql-drbd-sync INFINITY with-rsc-role=promote
node1# pcs constraint order promote pgsql-drbd-sync then start drbd-fs
```

PGSQL(설명)

role:

with-rsc-role:

pcs resource create pgsql-drbd-resource ocf:linbit:drbd drbd_resource=drbd0
op monitor timeout="30" interval="5" role="prmote" op monitor timeout="30"
interval="6" role="unpromote"

pcs constraint colocation add pgsql-mon pgsql-drbd-sync INFINITY with-rscrole=promote

연습문제

위의 내용은 다시 롤백 후, 재구성.

- 기존의 내용은 절대로 수정하지 않는다.
- 다른 리소스(resource)에도 colocation를 적용을 시도한다.

MARIADB

데이터베이스

MariaDB

시작전에 모든 노드에 스냅샷 생성하세요.

DRBD SETUP FOR MariaDB

일반 블록 파일 시스템 기반으로 MariaDB를 구성하기 위해서는 DRBD구성이 필요하다. 여기서는 DRBD를 다루지 않는다. 또한, MariaDB는 자체 복제 시스템이 있기 때문에, 실제로는 DRBD를 사용할 이유는 없다. mariadb-server.service만 잘 동작하면 사용에 크게 문제가 없다.

이 교육에서는 MariaDB의 복제 시스템 구성은 다루지 않는다.

DRBD SETUP FOR MariaDB

```
node1/2/3/4# cat <<EOF> /etc/drbd.d/resource2.res
resource resource2 {
  on node1.example.com {
    device
             /dev/drbd2;
    disk
              /dev/drbd-pgsql/drbd-mariadb;
    address 192.168.90.110:7789;
    meta-disk internal;
on node2.example.com {
    device
              /dev/drbd2;
              /dev/drbd-demo/drbd-mariadb;
    disk
    address 192.168.90.120:7789;
    meta-disk internal;
```

```
on node3.example.com {
    device
             /dev/drbd-mariadb;
   disk
             /dev/drbd-demo/drbd-mariadb;
    address 192.168.90.130:7789;
   meta-disk internal;
on node4.example.com {
    device
             /dev/drbd-mariadb;
             /dev/drbd-demo/drbd-mariadb;
    disk
    address 192.168.90.140:7789;
   meta-disk internal;
EOF
```

DRBD SETUP FOR MariaDB

```
node1# drbdadm create-md resource2
node1# drbdadm up resource2
node1# drbdadm status resource2
node1# drbdadm primary --force resource2
node1# drbdadm status resource2
node1# lsblk
node1# mkfs.xfs /dev/drbd-mariadb
node1# mkdir -p /mnt/drbd-mariadb
```

DRBD SETUP

```
node1# mount /dev/drbd-mariadb /mnt/drbd-mariadb
node1# systemctl daemon-reload
node1# cd /mnt/drbd-mariadb
node1# touch test{1..100}
node1# umount /mnt/drbd-mariadb
node1# drbdadm secondary resource2
```

DRBD SETUP

```
node1/2/3/4# drbdadm up resource1
node1/2/3/4# drbdadm status resource1
node1/2/3/4# drbdadm primary resource1
node1/2/3/4# mkdir -p /mnt/drbd-mariadb
node1/2/3/4# systemctl daemon-reload
node1/2/3/4# mount /dev/drbd1 /mnt/drbd-mariadb
node1/2/3/4# ls -l /mnt/drbd-mariadb
```

2023-05-30

MariaDB

```
node1# dnf install mariadb-server
node1# systemctl start mariadb --→ mysql
                                                   최소 한번은 실행이 되어야 /var/lib/mysql에서 기본 디비 및 구성 완료
node1# systemctl stop mariadb --→ mysql
                                                   시간이 되시면, LVM2기반으로 저장소 구현:)
node1# vi /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf
                                                        VIP주소로 변경
bind-address=192.168.90.220 <
node1# pcs resource create MariaDB_VIP ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.90.230 cidr_netma
sk=24 op monitor interval=30s
                                        systemd:mariadb
node1# pcs resource create MariaDB_INSTANCE service:mariadb op start timeout=59s
                                                                                    op stop
timeout=60s op monitor interval=20s timeout=30s
                                                         {MaraiDB VIP + MariaDB New}
node1# pcs constraint order MariaDB_VIP then MariaDB_New
node1# pcs constraint colocation add MariaDB_VIP with MariaDB_INSTANCE INFINITY
node1# pcs resource group add mariadb MariaDB_VIP MariaDB_INSTANCE
```

Mariadb 연습문제

node1/2/3/4번에 mariadb서버를 기존과 동일하게 VIP 및 systemd 서비스를 구성한다. 모든 작업은 롤백 후 작업을 수행한다.

1. VIP는 192.168.90.210/24

다른 아이피 주소 사용 가능.

2. DRBD디스크 구성.

현재 랩에서는 D/B 디스크를 공유하지 않음.

- 3. 서비스 실행(systemd 혹은 service).
- 4. DRBD를 구현된 부분을 LVM2로 변경 한다.
- 5. 시간이 있으면 mariadb-replication서비스로 저장소 구성 후, 다중 서비스 구성을 한다.

RESOURCE MOVE


서비스 구성

RESOURCE MOVE

자원을 다른 노드로 이동하는 방법은 아래와 같다.

- 1. pcs fence nodeX.example.com
- 2. pcs resource move ha_lvm_group node1.example.com
- 3. pcs resource move-with-constraint ha_lvm_group node4.example.com lifetime=1M
- 4. pcs constraint location ha_lvm_group prefers node2.example.com=500


COLOCATION/ORDER



2. 데이터 베이스 서비스 시작(bind-address(vip))

291

clone



COLOCATION/ORDER/CLONE/PREFERS

```
node1# pcs constraint order MariaDB_VIP then MariaDB_New
node1# pcs constraint colocation add MariaDB_VIP with MariaDB_INSTANCE
INFINITY
node1# pcs resource group add mariadb MariaDB_VIP MariaDB_INSTANCE
node1# pcs constraint order TOMCAT_VIP then TOMCAT_SERVICE score=INFINITY
symmetrical=true id=order-TOMCAT_VIP-then-TOMCAT_SERVICE
node1# pcs constraint location TOMCAT_SERVICE prefers node2.example.com
node1# pcs resource clone gfs2_vg interleave=true
```

RESOURCE 연습문제

호스트 나누기

시작전에 모든 노드에 스냅샷 생성하세요.

TWO NODE 설명

아직 없어용.. ☺

```
node1# corosync-quorumtool | grep Flags
node1# pcs quorum update auto_tie_breaker=1 last_man_standing=1 last_man_standin
g_window=10000(10sec) wait_for_all=1
node1# pcs property set stonith-enabled=false
node1# pcs property set no-quorum-policy=ignore
```

```
RHEL 8기준으로 Pacemaker 노드가 two-node이면 자동으로 "two_node: 1"로 변경
node1# nano /etc/corosync/corosync.conf
quorum {
    provider: corosync_votequorum
                             DC를 구성하기 위한 추가 표
   auto_tie_breaker: 1
                             마지막 남은 노드에게 모든 클러스터 리소스를 전달
    last_man_standing: 1
                                   시간내에 응답이 없으면 "last man standing"으로 전환
    last_man_standing_window: 10000
                    모든 노드가 정상적으로 통신 및 서비스가 가능한 상태. 부팅 시, 서로 fencin방지.
   wait_for_all: 1
                    노드를 두개만 운영하는 경우
   two_node: 1
```

- 1. two_node: 물리적 노드를 두개만 운영하는 경우.
- 2. wait_for_all: 모든 노드가 정상적으로 통신 및 서비스가 가능한 상태. 부팅 시, 서로 fencing방지.
- 3. auto_tie_breaker: 50:50, 충돌 방지. 노드 두 대가 되면, 서로 D/C를 가져가기 위해서 경쟁. 이 때 서로 Fencing를 시도를 하면서, 무한 리-부팅 루프에 빠지게 됨. 이를 방지하기 위해서 추가표를 노드에 할당.
- 4. lowest|highest: Node ID를 값에 높음/낮음에 따라서 순서 정의가 가능.
- 5. last_man_standing: 최종적으로 모든 노드가 비-정상적으로 동작 시, 최종적으로 남아 있는 노드에 자원을 전달 및 할당.

TWO NODE

```
node1# pcs cluster sync
node1# pcs cluster reload corosync
node1# man 5 votequorum
```

TWO NODE 연습문제

클러스터를 초기화 후 다음과 같이 TWO NODE를 구성한다.

- 1. node1, node2번 기반으로 TWO NODE를 생성 및 구성한다.
- 2. 구성된 TWO NODE 클러스터에 WEB 및 데이터베이스 서비스를 구성한다.
- 3. 올바르게 동작하면, VIP를 통해서 서비스 접근이 가능해야 한다.

ACTIVE/ACTIVE

라운드 로빈 서비스

ACTIVE/ACTIVE

시작전에 모든 노드에 스냅샷 생성하세요.

DRBD+TOMCAT+MARIADB

데이터베이스

306

DRBD/TOMCAT/MARIDB

앞에서 학습한 내용 기반으로 DRBD/TOMCAT/MARIADB를 구축한다. 이번 장에서는 별도의 명령어 가이드는 없다.

2023-05-30

```
node1# pvcreate /dev/sdf
node1# vgcreate drbd-demo /dev/sdf
node1# lvcreate --name drbd-demo -l 100%Free drbd-demo
node1# firewall-cmd --add-port=6996-7800/tcp --permanent
node1# firewall-cmd --reload
```

```
node1# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source
address="192.168.90.110" port port="7789" protocol="tcp" accept'

node1# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source
address="192.168.90.120" port port="7789" protocol="tcp" accept'

node1# firewall-cmd --reload
node1# firewall-cmd --list-all
```

DRBD SETUP

kernel-core-5.14.0-284.11.1.el9_2

```
node1# for i in {1..4} ; do ssh root@node${i} 'dnf install epel-release -y' ; done
node1# for i in {1..4}; do ssh root@node${i} "rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-
<u>GPG-KEY-elrepo.org</u> && dnf install <a href="https://www.elrepo.org/elrepo-release-">https://www.elrepo.org/elrepo-release-</a>
9.el9.elrepo.noarch.rpm -y"; done
node1# for i in {1..4} ; do ssh root@node${i} 'dnf update -y && reboot' ; done
                                                                         혹은 elrepo kernel-ml
node1# for i in {1..4} ; do ssh root@node${i} 'dnf install --
enablerepo=resilientstorage, high-availability drbd drbd-bash-completion drbd-pacemaker
drbd-utils kmod-drbd9x -y' ; done
node1# for i in {1..4} ; do ssh root@node${i} 'dnf install kernel -y && reboot' ; done
node1# for i in {1..4} ; do ssh root@node${i} 'depmod -a && modprobe drbd' ; done
node1# for i in {1..4} ; do ssh root@node${i} 'systemctl enable --now drbd' ; done
node1# for i in {1..4} ; do ssh root@node${i} 'systemctl status drbd' ; done
```

2023-05-30

주의: uEFI가 활성화 되어 있으면, 모듈이 올바르게 메모리에 상주가 안됩니다. 끄고 하세요!

modprobe drbd

modprobe: ERROR: could not insert 'drbd': Key was rejected by service

2023-05-30

311

```
node3/4# cat <<EOF> /etc/drbd.d/resource0.res
resource resource0 {
  on node1.example.com {
    device
             /dev/drbd1;
    disk
              /dev/drbd-demo/drbd-demo;
    address <IP_ADDRESS>:7789;
   meta-disk internal;
  on node2.example.com {
    device
             /dev/drbd1;
    disk
              /dev/drbd-demo/drbd-demo;
    address <IP_ADDRESS>:7789;
    meta-disk internal;
EOF
```

```
node3# drbdadm create-md resource0
node3# drbdadm up resource0
node3# drbdadm status resource0
node3# drbdadm primary --force resource0
node3# drbdadm status resource0
node3# lsblk
node3# mkfs.xfs /dev/drbd1
node3# mkdir -p /mnt/drbd
```

2023-05-30

```
node3# mount /dev/drbd1 /mnt/drbd
node3# cd /mnt/drbd
node3# touch test{1..100}
node3# umount /mnt/drbd
node3# drbdadm secondary resource0
node4# drbdadm primary resource0
node4# mkdir -p /mnt/drbd
node4# mount /dev/drbd1 /mnt/drbd
node4# ls -l /mnt/drbd
```

TOMCAT

```
node1# for i in {1..4} ; do ssh root@node${i} "dnf install tomcat -y" ; done
node1# pcs resource create tomcat_vip ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.90.230
cidr_netmask=24 op monitor interval=30s --future group tomcat
node1# pcs resource create tomcat_service ocf:heartbeat:tomcat
java_home="/usr/lib/jvm/jre/bin/" catalina_home="/usr/share/tomcat"
tomcat_user="tomcat" op monitor interval="15s" --future group tomcat
node1# pcs resource create tomcat_service systemd:tomcat --future group tomcat
node1# pcs constraint colocation set tomcat_vip tomcat_service
node1# curl http://192.168.90.230:8080
```

2023-05-30

MariaDB

```
node5# dnf install mariadb-server
                                                      최소 한번은 실행이 되어야 /var/lib/mysql에서 기본 디비 및 구성 완료
[선택]node5# dnf install mysql-server
                                                      시간이 되시면, LVM기반으로 저장소 구현:)
node5# systemctl start mariadb --→ mysql
node5# systemctl stop mariadb --→ mysql
node5# vi /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf
                                                               VIP주소로 변경
bind-address=192.168.90.230 <
node5# pcs resource create MariaDB_VIP ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.90.230 cidr_netmask=24 op moni
tor interval=30s
                                          systemd:mariadb
node5# pcs resource create MariaDB_INSTANCE service:mariadb op start timeout=59s op stop timeout=60s o
p monitor interval=20s timeout=30s
node5# pcs constraint order MariaDB_VIP then MariaDB_New
                                                                {MaraiDB VIP + MariaDB New}
node5# pcs constraint colocation add MariaDB_VIP with MariaDB_INSTANCE INFINITY
node5# pcs resource group add mariadb MariaDB_VIP MariaDB_INSTANCE
```

NFS LVM FOR MARIADB

```
node2# pvcreate /dev/sdc1
node2# vgcreate vg_nfs /dev/sdc1
node2# vgs -o+systemid
node2# lvcreate -l 100%FREE -n lv_nfs vg_nfs
node2# mkfs.xfs /dev/vg_nfs/lv_nfs
```

VG메타 정보 변경이 필요한 경우 반드시 중지 후 작업 권장!!

NFS LVM

```
node2# mkfs.xfs /dev/vg_nfs/lv_nfs
node2# vgchange vg_nfs -an

node2# vgchange --systemid $(uname -n) vg_nfs

node2# lvm pvscan --cache --activate -ay

node2# mkdir -p /nfs-share
```

NFS SERVER

node2# pcs resource create nfs_share_iscsi Filesystem device=/dev/vg_nfs/lv_nfs directory=/nfs-share fstype=xfs --group nfs_iscsi_group

node2# pcs resource

node2# mount | grep /nfs-share

node2# pcs resource create nfs_daemon nfsserver nfs_shared_infodir=/nfs-share/nfs_iscsi nfs_no_notify=true --group nfs_iscsi_group

node2# pcs resource create nfs_vip IPaddr2 ip=192.168.90.250 nic=eth1 cidr_netmask=24 -group nfs_iscsi_group

node2# pcs resource create nfs_notify nfsnotify source_host=192.168.90.250 -- group nfs_iscsi_group

PCS NFS

```
node2# mkdir -p /nfs_root
```

node2# pcs resource create nfs_root **exportfs** clientspec=192.168.90.0/255.255.255.0 options=rw,sync,no_root_squash directory=/nfs_root/ fsid=0 -- group nfs_iscsi_group

node2# mkdir -p /nfs_share02

node2# pcs resource create nfs_share02 ocf:heartbeat:exportfs
clientspec=192.168.90.0/255.255.255.0 options=rw,sync,no_root_squash
directory=/nfs_share02 fsid=1 --group nfs_iscsi_group

node2# showmount -e

PCS NFS

```
node3# mkdir -p /mnt/test_nfs
node3# mount 192.168.90.250:/nfs_share02 /mnt/test_nfs
"node3"번은 "node2"번에 구성된 디스크를 NFS Protocol로 전달 받는다.
```

연습문제

동영상을 위한 NFS서비스 **node3**번에서 구성한다. 현재 target서버에서 더 이상 사용이 가능한 디스크가 없으니 추가로 구성한다. 추가하는 명령어는 아래와 같다. 추가하는 디스크의 이름은 **"/dev/sde"**로 구성한다.

```
node4# targetcli backstores/fileio create sdX /var/lib/iscsi_disks/sde.img
2G
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/luns/ create
/backstores/fileio/sdX/
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/ create
iqn.2023-02.com.example:nodeX.init
node1/2/3/4# iscsiadm -m session --rescan
```

연습문제

- iscsi디스크를 targe를 통해서 추가한다.
- 볼륨그룹 이름은 ha_lvm_vg_vdo로 구성한다.
- 논리 디스크 이름은 ha_lvm_lv_vdo로 구성한다.
- 크기는 모든 디스크를 사용한다.
- 구성이 완료가 되면 모든 설정 및 자원을 초기화 한다.

연습문제

동영상을 위한 NFS서비스 node3번에서 구성한다. 현재 target서버에서 더 이상 사용이 가능한 디스크가 없으니추가로 구성한다.

iscsi디스크를 targe를 통해서 추가한다.

볼륨그룹 이름은 ha_lvm_vg_vdo로 구성한다.

논리 디스크 이름은 ha_lvm_lv_vdo로 구성한다.

크기는 모든 디스크를 사용한다.

노드 관리

디버그 및 관리

종합문제

WORDPRESS + MARAIDB

종합문제

가상머신 3대 혹은 4대 기반으로 페이스메이커를 구성한다.

클러스터 이름은 "wordpress-srv"로 설정한다.

- 클러스터 관리를 위한 operator계정을 하나 생성한다.
- 각각 노드에 파일 기반으로 클러스터에서 발생하는 이벤트를 기록하는 pcs-alert이름의 alert를 구성 및 설치한다.
- 파일이 저장되는 위치는 /var/lib/pacemaker/pcs-alert.log라는 이름으로 저장한다.
- 스크립트는 적절한 위치에 구성 및 배포한다.

LVM2스토리지를 구성한다.

- 웹 서버에서 사용하는 LVM의 이름은 wp-vg-www, LV의 이름은 wp-lv-www로 한다.
- 데이터베이스는 wp-vg-db, wp-lv-db라는 이름으로 LVM를 사용한다.
- 해당 VG는 다른 클러스터에서도 접근이 가능하도록 구성한다.
- 각 노드가 파일 시스템은 접근이 가능하도록 구성한다.

종합문제

모든 리소스는 적절한 순서로 리소스 실행 및 구성한다.

■ 모든 노드에서 리소스 정보가 배포 되어야 한다.

데이터베이스 및 웹 서버

- 데이터베이스는 반드시 /var/lib/mysql에서 정보를 불러와야 한다.
- 웹 서버는 /var/www/html/에 접근이 가능해야 한다.
- 데이터베이스는 192.168.90.250 아이피 주소를 가지고 실행한다.
- 웹 서버는 192.168.90.210 아이피 주소를 가지고 실행한다.

아래 내용은 공통 사항으로 모든 노드에 적용이 된다.

- <u>방화벽 및 보안 설정은 사용하지 않아도 상관 없다.</u>
- 모든 설정 내용은 재시작 이후에도 올바르게 동작해야 한다.