合协软件 IIS 配置说明

一、安装内容:


需要安装虚拟目录的包括:主程序配置、报表服务、文件服务;

二、主程序:

1.添加应用程序池



然后弹出下图,进行名称编写,.NET版本一般选 4.0,确定即可。





然后设置应用设置应用程序池的高级属性,队列长度设置为: 65535,这样并发用户数才能达到最大。如果有启用模式: AlwaysRunning, 这样这个应用程序就一直启动,不会出现第一次打开我们软件很慢的情况。



2.在相应的目录下创建添加应用程序,如图:



3.弹出下图中对话框后,如图配置,对应用程序进行命名,找到主程序所在目录对其物理路径进行配置,选择先前创建好的程序池,确定即可。



注意:需要对 HRWEBPP 整个目录进行授权一般给 IIS 开头的那个用户



三、文件服务

如主程序配置方法一样,添加应用程序池和应用程序。

在浏览器中输入:<u>http://127.0.0.1/hrfilesvr/hrfileservice.asmx</u>,注意蓝色字必须与创建的应用程序名称一致,打开则会出现如下页面,说明成功:



注意:需要对文件服务整个目录进行授权一般给 IIS 开头的那个用户

HRWEBPP 主程序当中参数设置,将文档服务的地址输入 在下面的位置:






四、 报表服务器

同主程序和文件服务器一样添加应用程序池和应用程序。

但对应用程序池设置时,必须要兼容 32 位。



高级属性当中,一定要选启用 32 位




注册报表服务目录下的三个 COM 组件,




注意:需要对报表服务整个目录进行授权一般给 IIS 开头的那个用户



浏览器当中输入报表服务的 URL 地址,如果出现如下界面,说明安装成功



参数表的配置,将报表服务 URL 地址加入 WEBPARAMS 表 HRWebRptService 属性里面之后 IISRESET,就可以调用 HTML 报表



运行效果

广州合协软件技术有限公司技术文档 longstars 合物软件

