

◆ GPS TRACKER

操作マニュアル

GPS 軌跡ビューア & 配布エリア管理ツール

GPSトラッカーはオープンソースを利用した「**完全無料**」のGPSチェックツールです。
JPMDエリアプラスの配布管理にご活用ください。

<主な機能>

-  GPX ファイルの一括読み込みと軌跡表示
-  移動速度による透過度の自動調整
-  境界データの重ね合わせ
-  住所コード CSV による町丁目ハイライト
-  クリック・ホバーによる地点情報の即時表示

2026.6.18
Version2.0

画面構成の説明

画面エリア

① ヘッダー

ファイル読み込みボタン（GPX・境界・住所コード）

画面切り替え（航空写真）

住所検索（住所検索窓・住所表示欄）

② サイドバー（左パネル）

端末一覧・表示切替

境界設定・住所コードリスト


絞り込み検索・一括表示/非表示

③ 地図エリア

GPS 軌跡・マーカーの描画

クリックで住所取得

ホバーで端末情報ツールチップ



GPXデータの出力

手順

● GPXデータ出力方法

GPS管理システムの案件一覧で案件を検索し、

ファイル → GPX → ファイル出力 と押してGPXデータ（.zipファイル）を出力

案件一覧

案件No. ~ ステータス

日付 開始日 2026 年 5 月 ~ 2026 年 6 月

クライアント

案件名

新規登録 検索 クリア

クライアント	案件No.	案件名	開始日	終了日	予定数	配達済数	未配達数	進捗率
〇社	20260605001	【SOLO】2026年6月_岩手県民共済_新規加入促進_エリアプラス	2026/06/08	2026/07/07	179,000	0	179,000	0%
〇社	20260608002	【JPMド研修】6月 都民共済様	2026/06/09	2026/06/09	800	0	800	0%
〇社	20260605002	【SOLO】2026年6月_静岡県民共済_新規加入促進_エリアプラス	2026/06/18	2026/07/31	384,270	0	384,270	0%
〇社	20260611001	【ダミー】2026年5月 ダミー神奈川県民共済	2026/05/25	2026/06/05	0	0	0	0%
〇社	20260501006	【トリノ】2026年5月 福岡県民共済（空エリア）	2026/05/05	2026/05/25	37,580	0	37,580	0%
〇社	20260501007	【トリノ】2026年5月 福岡県民共済（普及員エリア）	2026/05/05	2026/05/25	5,540	0	5,540	0%
〇社	20260601001	【トリノ】6月 福岡県民共済（普及員エリア）	2026/06/01	2026/06/21	28,170	0	28,170	0%
〇社	20260519003	明石市_広報紙_全戸配布2026	2026/06/01	2027/03/31	133,488	0	133,488	0%
〇社	20260507001	相模原市_資源とごみの分別方法の変更_チラシ配布	2026/05/08	2026/06/30	360,000	0	360,000	0%
〇社	20260522001	岡垣町_広報紙_全戸配布	2026/06/01	2027/03/31	12,077	0	12,077	0%
〇社	20260529002	【トリノ】6月 都民共済様	2026/06/01	2026/06/12	802,760	661,510	141,250	82%
〇社	20260601002	【トリノ】6月 福岡県民共済（空エリア）	2026/06/01	2026/06/21	82,310	0	82,310	0%

Copyright (C) JP MEDIA DIRECT Co., Ltd. All Rights Reserved.

ファイル出力

案件 20260605001 【SOLO】2026年6月_岩手県民共済_新規加

配達期間 ~

配達会社

端末番号

種別 ☐ CSV ☒ GPX

出力対象 ☒ 全て ☐ 配達中のみ

ファイル出力 戻る

GPXデータの読み込み

手順


1 ヘッダーの「 GPX フォルダを開く」ボタンをクリック

2 GPXの.zipファイルを選択する

3 進捗バーが表示され、完了するとサイドバーに端末一覧が現れる

4 軌跡は移動速度が速いほど透過度を高く表示

0～3.75 km/h	0.90 (最濃)	← 徒歩移動
3.75～7.5	0.79	
7.5～11.25	0.68	
11.25～15.0	0.57	
15.0～18.75	0.46	
18.75～22.5	0.35	
22.5～26.25	0.24	
26.25～30+	0.12 (最薄)	← 車移動




端末の表示 / 非表示・絞り込み

サイドバー操作

- トグルで**グループ単位**（モデル名）の表示 / 非表示を切替
- モデル名をクリックすると▼で**展開**し、日付ごとのファイルを個別表示可能
- テキストボックスで**端末番号絞り込み**検索
- 「全て表示」「全て非表示」で一括操作

トグルの状態

- ☒ 全ファイルを表示中
- ☐ 一部のファイルのみ表示中
- ☐ 全ファイルを非表示



展開リストでは各ファイルの**開始日時**を表示

境界データの読み込み


手順

- 1 「境界データ読み込み」 ボタンをクリック
- 2 都道府県境界.zipデータ (A002005212020D
DSWC01_北海道-JGD2011.zipなど) を選択
- 3 市区町村ごとのポリゴンが地図に重なって表示され、左パネルに一覧が現れる

※境界データは複数続けて読み込み可能（読み込みが多いと表示が重くなるので注意）

サイドバーのコントロール

- トグルで市区町村ごとに表示 / 非表示
- テキストで市区町村名を絞り込み
- 塗り濃度スライダー (0~100%)
- 世帯数を自動集計・表示



住所コードの読み込み


住所コードCSVファイル（JPMDから提供）を読み込み、配布エリアの境界だけを表示

CSV フォーマット（文字コード：Shift-JIS）

列	内容	備考
1	連番	ヘッダー行あり
2	住所コード	必須 (KEY_CODE)
3	都道府県名	
4	市区町村名	
5	町丁目名	
6	統計上世帯数	数値（整数）
7	配達見込み世帯数	数値（整数）

手順

- 1 先に**境界データ**を読み込む（地図表示に必要）
- 2 「 **住所コード読み込み**」で CSV ファイルを選択
- 3 KEY_CODE が一致した町丁目のみ地図に強調表示される



航空写真切り替え


手順

1

「航空写真」ボタンをクリック

2

航空写真画面と地図画面との切り替えが可能



地図操作（クリック・ホバー・マーカー）



クリック → 住所取得

地図上をクリックすると、ヘッダー右端に都道府県・市区町村・町丁目を表示。表示欄をクリックするとテキストをコピー。

ダブルクリック → グーグルマップを表示

地図上をダブルクリックすると、別タブで同じ位置のグーグルマップを表示。ストリートビューを見る場合等に使用。



ホバー → 端末情報ツールチップ

軌跡の近くにマウスを置くと
端末名・記録日時をポップアップ表示。

△ ズームレベル 13 以上で有効



開始 / 終了マーカー

- ▶（開始）：GPX の最初の記録地点
 - （終了）：GPX の最後の記録地点
- 端末カラーで色分けされます。



滞在マーカー

30 分以上かつ半径 30m 以内に留まった地点を
自動検出し ◎ マークを配置。
ホバーで滞在開始～終了時刻を表示。

よくある質問 / トラブルシューティング

Q GPX ファイルが読み込まれない、または端末が表示されない

A ファイルの拡張子が .zip（小文字）であるか確認してください。
ファイルがGPS管理システムからダウンロードされたものかどうか確認してください。

Q 境界データを読み込んでも地図に何も表示されない

A ファイルの拡張子が .zip（小文字）であるか確認してください。
ファイルが壊れている場合は e-Stat からダウンロードしてください。

e-Stat 境界データダウンロードページ：
<https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=A&toukeiCode=00200521&toukeiYear=2020&serveyId=A002005212020&coordsys=1&format=shape&datum=2011>

Q CSV を読み込んでも町丁目ポリゴンが表示されない（灰色のまま）

A 先に都道府県境界.zipデータを読み込んでください。その後 CSV を読み込むと、住所コードが一致した町丁目のみ色付きで表示されます。

Q ホバーしても端末名が表示されない

A ズームレベルを 13 以上に拡大してください。ズームが低い場合は精度確保のため無効化しています。

[illegible]