

EL VANNA II

La primera parte explicó el motor: la volatilidad mueve el delta y el dealer compra sin querer comprar. Dónde vive Vanna dentro de $VS3D$, cómo se lee junto a Gamma y Charm, y qué haces cuando lo detectamos.

El motor, en una lámina

- 1** El dealer está corto puts OTM El seguro estructural que compran los fondos vive en la zona del 25Δ : exactamente donde Vanna pega más fuerte.
- 2** El VIX se mueve Si cae, el delta de esos puts se encoge. Si sube, se hincha. El precio no ha hecho nada todavía.
- 3** El dealer se cubre sí o sí Vol abajo: recompra futuros y el SPX deriva arriba. Vol arriba: vende futuros y la caída se acelera.
- 4** El bucle se alimenta La compra tranquiliza al VIX y genera más compra. La venta asusta al VIX y genera más venta. Asimetría cruel: abajo empujan Vanna, Gamma negativo y vol-control a la vez.

Tres paneles, una sola historia

POSITIONS BY STRIKE

La causa

Qué tienen los dealers y dónde. Aquí está la montaña de puts: la munición de Vanna, strike por strike.

GAMMA PROFILE

El régimen

Cómo se comporta el agregado: contención o amplificación. Decide si el empuje de Vanna encuentra freno o acelerador.

CHARM PROFILE

El reloj

Cómo evoluciona la cobertura con las horas. Marca cuándo el goteo del tiempo se suma o se resta al empuje de la vol.


La capa de Vanna es la cuarta dimensión: el VIX. Los tres paneles son una foto; el VIX decide hacia dónde se mueve esa foto.

Localizar el pico de Vanna en el Positions by Strike

- Busca la concentración de puts cortos del dealer entre un 3% y un 7% por debajo del spot: esa banda coincide con la zona del 25Δ , el pico de Vanna de Natenberg.
- **Cuanto más grande y más cercana la montaña, más deltas se recolocan por cada punto de VIX: más munición cargada.**
- Puts muy lejanos (menos de 10Δ) aportan poco: su Vanna ya se desplomó hacia cero. La onda tiene pico y luego muere, tal como viste en la figura 9-6.
- Ojo al lado call: si los dealers también están cortos calls OTM cercanas, parte del efecto se compensa. El Vanna neto direccional nace del skew: siempre compara los dos lados.

**Regla rápida: montaña de puts grande + VIX con espacio para caer = viento de cola listo.
Montaña pequeña = motor sin gasolina.**

El perfil de Vanna por strike, reconstruido



- Cero en ATM: donde Gamma manda, Vanna calla.
- Pico en la zona 25Δ put: justo donde vive el inventario del dealer.
- Se apaga en las alas: los puts lejanísimos ya no suman.

Perfil construido sobre un inventario tipo del SPX. Gráfico ilustrativo con fines educativos.

Los cuatro cuadrantes de Vanna

MONTAÑA GRANDE • VIX CAYENDO

Viento de cola pleno. Cada punto de VIX abajo obliga a recomprar futuros. La deriva alcista lenta y sin volumen: el terreno del vendedor de prima.

MONTAÑA GRANDE • VIX SUBIENDO

Máxima munición en contra. Los deltas se hinchan a la vez y el dealer vende. Si además el Gamma es negativo, es la espiral de la parte 1.

MONTAÑA PEQUEÑA • VIX CAYENDO

El motor gira en vacío. La vol baja pero apenas hay deltas que recolocar: derivas débiles que se agotan pronto. Típico de la semana post-OpEx.

MONTAÑA PEQUEÑA • VIX SUBIENDO

Peligro subestimado: sin puts que sostener, el mercado está desnudo. La caída no tiene la red de recompras que suele frenarla.

Vanna con el régimen de Gamma

GAMMA POSITIVO • VANNA A FAVOR

La deriva contenida. Vanna empuja arriba y el Gamma positivo amortigua los sustos. Sube poco a poco y no corrige: el mejor entorno del Bull Put Spread.

GAMMA POSITIVO • VANNA EN CONTRA

El freno gana, de momento. El Gamma positivo contiene la venta mecánica, pero cada punto de VIX arriba erosiona ese muro. Vigila el flip point.

GAMMA NEGATIVO • VANNA A FAVOR

Rebote violento. Sin freno de Gamma, el vol crush produce subidas verticales: los rallies de alivio tras el pico de miedo nacen aquí.

GAMMA NEGATIVO • VANNA EN CONTRA

La espiral completa. Amplificación más venta obligada: las tres fuerzas de la parte 1 alineadas hacia abajo. Aquí no se vende prima: se sobrevive.

El reloj del día: la mañana es de Vanna, la tarde es de Charm

09:30 – 13:00 ET • VANNA MANDA


La vol implícita se reajusta tras la apertura: es cuando el VIX hace su recorrido del día. Si hay evento o dato, el crush ocurre aquí. Los flujos de Vanna dominan la primera mitad de la sesión.

13:00 – 16:00 ET • CHARM MANDA

Con el VIX ya asentado, el goteo del tiempo toma el relevo: el charm de las ODTE domina las últimas horas. La acción de la tarde está contaminada por flujos mecánicos: no es información direccional.

El día perfecto del vendedor de prima: vol crush por la mañana (Vanna compra) y charm supresivo por la tarde (el rango aguanta). Doble viento de cola.

El día post-evento, paso a paso en pantalla



- **Víspera: vol del evento inflada, montaña de puts cargada.**
- **Publicación: el VIX se desinfla 2-4 puntos en minutos.**
- **Ventana 30-90 min: la recompra del dealer empuja el SPX.**
- **Muchas veces en dirección contraria al titular: no es opinión, es cobertura.**

Secuencia típica de un día de FOMC o CPI. Gráfico ilustrativo con fines educativos.

La secuencia matinal: Vanna en 5 pasos

- 1 VIX y su curva**

¿Dónde está el percentil? ¿Contango o invertida? ¿Hay evento hoy con vol inflada? Esto decide si el motor tiene recorrido.
- 2 Positions by Strike**

Mide la montaña de puts: tamaño y distancia al spot. Compara el lado call. Aquí cuantificas la munición.
- 3 Gamma Profile**

Régimen y flip point. Decide si el empuje de Vanna encontrará freno (positivo) o acelerador (negativo).
- 4 Charm Profile**

¿Supresivo o direccional? Marca qué hará la tarde cuando Vanna suelte el mando.
- 5 El veredicto**

Cuadrante de Vanna + régimen de Gamma + reloj de Charm = sesgo del día y estrategia. Sin veredicto no hay trade.

Los cinco errores al leer Vanna en pantalla

- **Confundir Vanna con Gamma: mirar solo el spot. Vanna se lee en el VIX; si solo miras el precio, llegas siempre tarde.**
- **Medir la montaña sin mirar el VIX: inventario grande con VIX en percentil 10 es un motor sin recorrido. La munición necesita espacio para dispararse.**
- **Extrapolar la mañana a la tarde: el empuje de Vanna se agota cuando el VIX se asienta. A partir de las 13:00 ET manda Charm, no insistas.**
- **Ignorar el calendario: leer el lunes post-OpEx con el mapa del jueves anterior. La montaña ya no está: el régimen cambió sin avisar.**
- **Olvidar el lado call: en persecuciones alcistas los dealers acumulan calls y el Vanna neto se da la vuelta. El skew es el que firma la dirección.**

Del veredicto al trade

Post-evento con crush

Bull Put Spread bajo el nuevo suelo, dentro de la ventana de 30–90 min.
Vendes con el dealer comprando a tu favor.

VIX cayendo, SPX plano

Sesgo alcista antes de que el precio lo muestre. Entradas largas o venta de puts con el motor encendido.

VIX subiendo, SPX plano

No vendas puts aunque el precio parezca tranquilo. Si el Gamma está cerca del flip, plantea coberturas.

Semana post-OpEx

Reduce tamaño en ventas de prima: el viento de cola expiró con la montaña. Estadísticamente, semana débil.

Cuadrante espiral

Gamma negativo + VIX subiendo + montaña grande: no se vende prima. Sobrevivir también es una estrategia.

La regla mental de la parte 1 sigue mandando: mira siempre el VIX y el SPX juntos. Vanna vive en la relación entre los dos.

Conclusion

El dashboard no te muestra Vanna: te muestra al dealer obligado

- La parte 1 te enseñó el motor. Esta parte te dio el mapa: la montaña en el Positions by Strike, el régimen en el Gamma Profile, el reloj en el Charm Profile y el gatillo en el VIX.
- Vanna es la capa que conecta los cuatro. Cuando el VIX se mueve y el SPX calla, ya sabes quién va a tener que comprar, o vender, antes de que el precio lo cuente.
- Mañana, antes de operar: la secuencia de 5 pasos. Sin veredicto no hay trade.

Fuentes: Natenberg, Option Volatility and Pricing, cap. 9 • SqueezeMetrics, vanna y charm en el hedging del MM • Kolanovic (JPM), flujos sistemáticos • Panel VS3D: Positions by Strike, Gamma Profile, Charm Profile

Material educativo. No constituye asesoramiento de inversión.