### Chương 5

# Thiết kế CSDL phân tán



#### Nội dung

- Các bước thiết kế CSDL.
- Mục tiêu của thiết kế CSDL phân tán.
- Các cách tiếp cận thiết kế CSDL.
- Thiết kế phân mảnh ngang chính.
- Thiết kế phân mảnh ngang dẫn xuất.

#### \* Thiết kế CSDL tập trung

- Thiết kế lược đồ ý niệm để mô tả CSDL được tích hợp (tất cả dữ liệu được sử dụng bởi các ứng dụng).
- Thiết kế CSDL vật lý để ánh xạ lược đồ ý niệm vào các vùng lưu trữ và xác định các phương pháp truy xuất thích hợp.

#### Thiết kế CSDL phân tán

- Thiết kế lược đồ toàn cục giống với thiết kế lược đồ ý niệm của CSDL tập trung.
- Thiết kế phân mảnh để xác định các quan hệ toàn cục được phân chia thành các mảnh ngang, mảnh dọc hoặc phân mảnh hỗn hợp như thế nào.
- Thiết kế định vị mảnh để xác định các mảnh được ánh xạ vào các hình ảnh vật lý như thế nào và xác định việc nhân bản các mảnh.
- ► Thiết kế CSDL vật lý cục bộ giống với thiết kế CSDL vật lý của CSDL tập trung.

- Thiết kế các chương trình ứng dụng được thực hiện sau thiết kế các lược đồ, nhưng các hiểu biết về các yêu cầu của ứng dụng ảnh hưởng đến thiết kế các lược đồ để hỗ trợ ứng dụng một cách hiệu quả.
- Trong thiết kế CSDL phân tán, cần phải hiểu biết thật chính xác về các yêu cầu của ứng dụng, nhất là đối với các ứng dụng quan trọng hơn (được thực hiện thường xuyên hoặc được chạy hiệu quả).

- Trong các yêu cầu của ứng dụng, cần quan tâm đến:
  - Nơi chạy ứng dụng, còn được gọi là nơi gốc của ứng dụng.
  - ► Tần suất chạy ứng dụng (số lần chạy trong một đơn vị thời gian) tại mỗi nơi.
  - Số lượng, loại và sự phân tán của các truy xuất trong mỗi ứng dụng đến mỗi đối tượng dữ liệu cần thiết.

#### Tính cục bộ xử lý (processing locality)

- Phân tán dữ liệu để làm cực đại hóa tính cục bộ xử lý là đặt dữ liệu càng gần các ứng dụng sử dụng các dữ liệu này càng tốt. Đây là một trong các mục tiêu chủ yếu của CSDL phân tán.
- Một quan hệ không là một đơn vị phân tán thích hợp vì:
  - 1. Khung nhìn thường là tập con của các quan hệ. Tính cục bộ xử lý của ứng dụng không được xác định trên các quan hệ nhưng trên các tập con của các quan hệ này. Các tập con của các quan hệ là các đơn vị phân tán.

#### Tính cục bộ xử lý

- 2. Nếu các ứng dụng có các khung nhìn được định nghĩa trên một quan hệ được đặt tại các nơi, thì có hai cách để xem quan hệ là một đơn vị phân tán:
  - Quan hệ không được nhân bản và chỉ được lưu trữ tại một nơi: một số lượng lớn không cần thiết các truy xuất dữ liệu từ xa.
  - Quan hệ được nhân bản tại tất cả hoặc một số nơi có chạy các ứng dụng: có sự nhân bản không cần thiết và gây ra các vấn đề không mong muốn trong việc cập nhật.

#### \* Tính cục bộ xử lý

- Tính cục bộ xử lý dựa vào các tham chiếu cục bộ và các tham chiếu từ xa. Các tham chiếu này chỉ phụ thuộc vào sự phân tán dữ liệu.
- Tính cục bộ hoàn toàn (complete locality): các ứng dụng có thể được thực hiện hoàn toàn tại nơi gốc của chúng.
  - Giảm bớt các truy xuất từ xa.
  - Dễ kiểm soát việc thực hiện ứng dụng.

- \* Tính sẵn sàng và độ tin cậy của dữ liệu
  - ► Tính sẵn sàng (availability) và độ tin cậy (reliability) là ưu điểm của các hệ thống phân tán.
  - Mức độ sẵn sàng cao đối với các ứng dụng chỉ đọc khi lưu trữ nhiều bản nhân của cùng một thông tin.
  - Độ tin cậy đạt được bằng cách lưu trữ nhiều bản nhân của cùng một thông tin.
    - Có thể phục hồi khi máy tính bị ngừng hoặc có hư hỏng vật lý của một trong các bản nhân bằng cách sử dụng các bản nhân khác.


#### Điều phối tải làm việc

- Điều phối tải làm việc để tận dụng ưu điểm của các nguồn lực khác nhau hoặc tính năng của các máy tính tại mỗi nơi và cực đại hóa mức độ thực hiện song song các ứng dụng.
- Điều phối tải làm việc có thể ảnh hưởng ngược lại với tính cục bộ xử lý.
  - Cần phải cân nhắc giữa tính cục bộ xử lý và điều phối tải làm việc trong thiết kế phân tán dữ liệu.
- Phân mảnh các quan hệ có thể thực hiện đồng thời một truy vấn bằng cách chia truy vấn này thành các truy vấn con để thực hiện trên các mảnh (tính đồng thời nội truy vấn).
- Sự phân mảnh làm tăng mức độ đồng thời và thông lượng của hệ thống.

- Chi phí lưu trữ và khả năng lưu trữ có sẵn
  - Phải xét giới hạn khả năng lưu trữ có sẵn tại mỗi nơi.
  - Chi phí lưu trữ dữ liệu là không đáng kể so với các chi phí CPU, nhập / xuất và truyền thông của các ứng dụng.

### Cách tiếp cận từ trên xuống

- \* Thiết kế từ trên xuống (top-down design)
  - ▶ Thiết kế lược đồ toàn cục.
  - ▶ Thiết kế phân mảnh CSDL.
  - Định vị các mảnh tại các nơi.
  - Thiết kế dữ liệu vật lý đặt tại mỗi nơi.



Hình 5.1. Sơ đồ thiết kế CSDL.

Cơ sở dữ liệu phân tán Chương 5: Thiết kế CSDL phân tán

### Cách tiếp cận từ dưới lên

#### \* Thiết kế từ dưới lên (bottom-up design)

- Chọn một mô hình CSDL chung để mô tả lược đồ toàn cục của CSDL.
- Chuyển đổi mỗi lược đồ cục bộ thành mô hình dữ liệu chung.
- Tích hợp các lược đồ cục bộ thành một lược đồ toàn cục chung.

### Các yêu cầu thông tin

- Các yếu tố trong thiết kế tối ưu ảnh hưởng đến các quyết định phân tán.
  - Tổ chức luận lý của CSDL.
  - Vị trí của các ứng dụng.
  - Các đặc điểm truy xuất CSDL của các ứng dụng.
  - Các đặc tính của các hệ thống máy tính tại mỗi nơi.

### Các yêu cầu thông tin

- Các loại thông tin để thiết kế phân tán
  - ► Thông tin về CSDL
  - Thông tin về ứng dụng
  - Thông tin về mạng truyền thông
  - Thông tin về hệ thống máy tính

### Thiết kế phân mảnh dữ liệu

#### Mục đích của thiết kế phân mảnh

Xác định các mảnh không giao nhau – là các đơn vị phân tán hoặc đơn vị định vị luận lý (logical unit of allocation).


#### Thiết kế các mảnh

- Gom nhóm các bộ (phân mảnh ngang) hoặc các thuộc tính (phân mảnh dọc) có cùng các đặc tính theo quan điểm định vị của chúng.
- Mỗi nhóm tạo thành một mảnh.

- Mỗi mảnh là một tập hợp con gồm các bộ của quan hệ.
- Phân mảnh ngang chính là phân chia một quan hệ dựa vào các vị từ định tính được định nghĩa trên quan hệ này.
- Phân mảnh ngang dẫn xuất là phân chia một quan hệ dựa vào các vị từ định tính được định nghĩa trên một quan hệ khác.

#### ❖ Thông tin về CSDL

- Trong lược đồ ý niệm toàn cục, các quan hệ được kết với nhau.
- Trong mô hình liên kết thực thế (ER model):
  - Quan hệ chủ hoặc quan hề nguồn
  - Quan hệ bộ phận hoặc quan hệ đích
  - Các hàm owner và member



Hình 5.2. Biểu diễn các mối liên kết giữa các quan hệ dùng các đường liên kết .

#### Thông tin về ứng dụng

- Các vị từ được sử dụng trong các truy vấn.
- Chỉ phân tích các ứng dụng quan trọng để xác định các vị từ này.
- Giả sử phân mảnh ngang quan hệ R(A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>,... A<sub>n</sub>), với A<sub>i</sub> là thuộc tính được định nghĩa trên miền D<sub>i</sub>.

#### Thông tin về ứng dụng

Vị từ đơn giản (simple predicate) p<sub>j</sub> được định nghĩa trên R có dạng:

A<sub>i</sub> θ value

- $\theta$  là một trong các phép so sánh =,  $\neq$ , <,  $\leq$ , >,  $\geq$  value được chọn từ miền trị của  $A_i$  (value  $\in D_i$ )
- Ký hiệu P<sub>r</sub> là tập các vị từ đơn giản được định nghĩa trên quan hệ R. Các phần tử của P<sub>r</sub> được ký hiệu là p<sub>i</sub>.

#### Thông tin về ứng dụng

▶ Vị từ giao tối thiểu (minterm predicate)  $m_j$  đối với tập các vị từ đơn giản  $P_r = \{p_1, p_2, ..., p_m\}$  là một tổ hợp giao của tất cả các vị từ xuất hiện trong  $P_r$  (ở dạng thông thường hoặc ở dạng phủ định) sao cho  $m_i$  không bị mâu thuẫn.

$$m_j = \land p^*_i$$
,  $1 \le i \le m$   
với  $p^*_i = p_i$  hoặc  $p^*_i = \neg p_i$  và  $m_j \ne false$ 

Gọi tập các vị từ giao tối thiểu là:

$$M = \{m_1, m_2, ..., m_z\}$$

#### Thông tin về ứng dụng

- Độ chọn giao tối thiểu (minterm selectivity) là số bộ của quan hệ sẽ được truy xuất bởi một truy vấn tương ứng với một vị từ giao tối thiểu cho trước.
  - sel(m<sub>i</sub>) là độ chọn của vị từ giao tối thiểu m<sub>i</sub>.
- Tần số truy xuất (access frequency) là tần số của các ứng dụng truy xuất dữ liệu.
  - Gọi  $Q = \{q_1, q_2, ..., q_q\}$  là tập các truy vấn.
  - $acc(q_i)$  là tần số truy xuất của truy vấn  $q_i$  trong một khoảng thời gian cho trước.
  - acc(m<sub>j</sub>) là tần số truy xuất của vị từ giao tối thiểu m<sub>j</sub>.

Mảnh ngang chính được xác định bằng phép chọn trên quan hệ toàn cục.

$$R_i = \sigma_{Fi}(R); \quad 1 \le i \le n$$

- F<sub>i</sub> là điều kiện chọn của mảnh R<sub>i</sub>
- Nếu F<sub>i</sub> ở dạng chuẩn giao thì nó là một vị từ giao tối thiểu m<sub>i</sub>
- Tính đúng đắn của phân mảnh ngang chính: mỗi bộ của quan hệ toàn cục được đưa vào trong một và chỉ một mảnh.

- Xác định phân mảnh ngang chính của một quan hệ toàn cục là xác định một tập các vị từ chọn (selection predicate) đầy đủ và tách biệt.
- Các bộ thuộc cùng một mảnh phải được tham chiếu giống nhau trong tất cả các ứng dụng.
- Mảnh ngang (horizontal fragment) hoặc mảnh giao tối thiểu (minterm fragment) R<sub>i</sub> của quan hệ R bao gồm tất cả các bộ của R thỏa mãn vị từ giao tối thiểu m<sub>i</sub>.

- Với tập các vị từ giao tối thiểu M, số lượng mảnh ngang bằng số lượng vị từ giao tối thiểu.
- Các bước thiết kế phân mảnh ngang
  - Bước 1: Tìm tập các vị từ chọn P<sub>r</sub>, là đầy đủ và tối thiểu.
  - Bước 2: Tìm tập các vị từ giao tối thiểu có thể được định nghĩa trên các vị từ của P<sub>r</sub>,

❖ Một vị từ đơn giản p; được gọi là thích hợp (relevant) đối với một tập P, các vị từ đơn giản, nếu tồn tại ít nhất hai vị từ giao tối thiểu m; và m; của P, mà các biểu thức của chúng chỉ khác nhau ở p; (tức là m; chứa p; và m; chứa ¬ p;) và tồn tại ít nhất một ứng dụng tham chiếu khác nhau đến hai mảnh f; và f; (tương ứng với m; và m;).

- Một tập các vị từ đơn giản P<sub>r</sub> được gọi là đầy đủ (complete) nếu và chỉ nếu bất kỳ hai bộ nào thuộc bất kỳ mảnh giao tối thiểu nào được định nghĩa theo P<sub>r</sub> thì bất kỳ ứng dụng nào đều tham chiếu đến hai bộ này với cùng một xác suất.
- Một tập các vị từ đơn giản P, được gọi là tối thiểu (minimal) nếu tất cả các vị từ của nó là các vị từ thích hợp.
- \* Cho  $P_r = \{p_1, p_2, ..., p_m\}$  là một tập các vị từ đơn giản. Để cho  $P_r$  biểu diễn phân mảnh đúng đắn và hiệu quả thì  $P_r$  phải đầy đủ và tối thiểu.

#### Ví dụ

- Một số ứng dụng quan trọng yêu cầu thông tin về các nhân viên là thành viên của các dự án.
- Một số ứng dụng quan trọng yêu cầu dữ liệu của các nhân viên là người lập trình (job = 'P'), có thể chạy tại bất kỳ nơi nào và tham chiếu đến tất cả người lập trình với cùng xác suất.
- Giả sử chỉ có hai phòng có deptnum là 1 và 2, do đó deptnum = 1 tương đương với deptnum # 2 và ngược lại.

#### \* Ví dụ

- P<sub>1</sub> = {deptnum = 1} là không đầy đủ vì các ứng dụng tham chiếu đến các bộ của những người lập trình ở trong mỗi mảnh được tạo ra bởi P<sub>1</sub> với xác suất lớn hơn.
- ► P<sub>2</sub> = {deptnum = 1; job = 'P'} là đầy đủ và tối thiểu.
- P<sub>3</sub> = {deptnum = 1; job = 'P', sal > 35000} là đầy đủ nhưng không tối thiểu vì sal > 35000 không là vị từ thích hợp.

- Giải thuật COM\_MIN tạo ra tập các vị từ P<sub>r</sub>, là đầy đủ và tối thiểu.
  - Bắt đầu: Xét p<sub>i</sub> chia các bộ của R thành hai phần và tồn tại ít nhất một ứng dụng tham chiếu khác nhau đến hai phần này. Cho P<sub>r</sub> = p<sub>i</sub>.
  - Phương pháp: Xét p; chia ít nhất một mảnh fk của Pr, thành hai phần và tồn tại ít nhất một ứng dụng tham chiếu khác nhau đến hai phần này. Cho Pr, ← Pr, ∪ p; Loại bỏ các vị từ không thích hợp ra khỏi Pr. Lặp lại bước này cho đến khi tập các mảnh giao tối thiểu của Pr, là đầy đủ.

Quy tắc 1: là quy tắc cơ bản về tính đầy đủ và tính tối thiểu mà một quan hệ hoặc một mảnh được phân chia thành ít nhất hai phần và tồn tại ít nhất một ứng dụng tham chiếu khác nhau đến hai phần này.

```
Nhập: R: quan hệ; P,: tập các vị từ đơn giản
Xuất: P,,: tập các vị từ đơn giản là đầy đủ và tối thiểu
declare
    F: tập các mảnh giao tối thiểu;
begin
    Tìm p_i \in P_r sao cho p_i phân chia R theo quy tắc 1;
   P_r \leftarrow p_i;
   P_r \leftarrow P_r - p_i;
   F \leftarrow f_i; {f_i là mảnh giao tối thiểu theo p_i}
    repeat
       begin
          p_i \in P_r sao cho p_i chia mảnh f_k của P_r, theo quy tắc 1;
          P_r \leftarrow P_r \cup p_i
          P_r \leftarrow P_r - p_i;
          F \leftarrow F \cup f_i;
          while \exists p_k \in P_r, là một vị từ không thích hợp do
             begin
                 P_r \leftarrow P_r - p_k;
                 F \leftarrow F - f_{\nu}
             end
       end
    until P_r, là đầy đủ
```

#### Ví dụ

➤ Xét sal > 35000 là thích hợp:

$$P_1 = \{ \text{sal} > 35000 \}$$

Xét deptnum = 1 là thích hợp và được đưa vào tập hợp trên tạo ra:

$$P_2 = \{ \text{sal} > 35000, \text{deptnum} = 1 \}$$

Xét job = 'P' là thích hợp và tập cuối cùng

$$P_3 = \{ \text{sal} > 35000, \text{deptnum} = 1, \text{job} = 'P' \}$$

Phát hiện sal > 35000 là không thích hợp đối với P<sub>1</sub>, tập cuối cùng

$$P_4 = \{\text{deptnum} = 1, \text{ job} = 'P'\}$$

là đầy đủ và tối thiểu.

#### Tìm tập các vị từ giao tối thiểu

- Xác định tập đầy đủ các vị từ có thể rất tốn kém vì tập này có thể rất lớn (lũy thừa của số lượng vị từ đơn giản).
- Tìm tập đầy đủ các vị từ phải được thực hiện hợp lý bằng cách:
  - · Tập trung vào các ứng dụng khá quan trọng.
  - Không phân biệt các mảnh có các đặc điểm rất giống nhau.

#### \* Tìm tập các vị từ giao tối thiểu

- Trong tập các vị từ đầy đủ, loại bỏ các vị từ vô nghĩa mà chúng mâu thuẫn với tập các phép suy diễn / để tìm ra các vị từ giao tối thiểu.
- ▶ Ví dụ:

```
Cho P_{r'} = \{p_1, p_2\} với
```

 $p_1$ :  $att = value_1$ 

 $p_2$ : att = value\_2

và miền trị của att là {value\_1, value\_2}

#### \* Tìm tập các vị từ giao tối thiểu

Tập / gồm hai phép suy diễn là:

$$i_1$$
: (att = value\_1)  $\Rightarrow \neg$  (att = value\_2)

$$i_2$$
:  $\neg$  (att = value\_1)  $\Rightarrow$  (att = value\_2)

Tập M gồm bốn vị từ được định nghĩa theo  $P_{r'}$ :

$$m_1$$
: (att = value\_1)  $\land$  (att = value\_2)

$$m_2$$
: (att = value\_1)  $\land \neg$  (att = value\_2)

$$m_3$$
:  $\neg$  (att = value\_1)  $\wedge$  (att = value\_2)

$$m_{\Delta}$$
:  $\neg$  (att = value\_1)  $\land \neg$  (att = value\_2)

 $m_1$  và  $m_4$  mâu thuẫn với tập I, loại chúng ra khỏi tập M.  $m_2$  và  $m_3$  có thể được rút gọn:

$$m_2$$
: att = value\_1

$$m_3$$
: att = value\_2

Giải thuật PHORIZONTAL để phân mảnh ngang chính một quan hệ.

```
Nhập: R_i: quan hệ; P_{ri}: tập các vị từ đơn giản.
Xuất: M;: tập các mảnh giao tối thiểu.
begin
     P_{r'i} \leftarrow \text{COM\_MIN}(R_i, R_{ri});
     Xác định M; là tập các vị từ giao tối thiểu;
     Xác định / là tập các phép suy diễn giữa p_i \in P_{r'i};
     for each m_i \in M_i do
        if m; mâu thuẫn với I then
             M_i \leftarrow M_i - m_i
end. {PHORIZONTAL}
```

- Phân mảnh ngang dẫn xuất được định nghĩa trên các quan hệ bộ phận của đường liên kết theo phép chọn trên quan hệ chủ của đường liên kết này.
- Đường liên kết giữa quan hệ chủ và quan hệ bộ phận được định nghĩa là một phép kết bằng.
- Một phép kết bằng có thể được thực hiện bằng các phép nửa kết.

Xét đường liên kết L với owner(L) = S và member(L) = R, các mảnh ngang dẫn xuất của R được định nghĩa như sau:

$$R_i = R \triangleright <_F S_i$$
,  $1 \le i \le n$ 

- n là số lượng lớn nhất các mảnh được định nghĩa trên R.
- S<sub>i</sub> =  $\sigma_{Fi}$  (S) với  $F_i$  là công thức dùng để định nghĩa mảnh ngang chính S<sub>i</sub>
- Flà điều kiện nửa kết.

- Để thực hiện phân mảnh ngang dẫn xuất, cần có:
  - Tập các mảnh của quan hệ chủ
  - Quan hệ bộ phận
  - Tập các vị từ nửa kết giữa quan hệ chủ và quan hệ bộ phận.

Phép kết phân tán (distributed join) là một phép kết giữa các quan hệ được phân mảnh ngang.


$$R \triangleright \triangleleft_F S = (\cup_i R_i) \triangleright \triangleleft_F (\cup_j S_j)$$


$$R \triangleright \triangleleft_F S = \cup_{ij} (R_i \triangleright \triangleleft_F S_j)$$


- ► Có thể suy diễn để xác định một số phép kết từng phần  $R_i \triangleright \triangleleft_F S_i = \emptyset$ .
- Phép kết phân tán được biểu diễn bằng đồ thị kết (join graph).

- ❖ Đồ thị kết của phép kết phân tán R ⊳⊲<sub>F</sub> S là một đồ thị G = ⟨N, E⟩.
  - ▶ Các nút N biểu diễn các mảnh của R và S.
  - Các cạnh vô hướng giữa các nút biểu diễn các phép kết giữa các mảnh mà kết quả khác rỗng.
  - Để đơn giản, không đưa vào trong N các mảnh của R hoặc của S mà chúng kết với tất cả các mảnh của quan hệ khác đều cho ra kết quả rỗng.

- Đồ thị kết được gọi là hoàn toàn (total) nếu nó chứa tất cả các cạnh có thể có giữa các mảnh của R và S.
- Đồ thị kết được gọi là suy giảm (reduced) nếu không có một số cạnh giữa các mảnh của R và S.
  - Đồ thị kết suy giảm được gọi là phân hoạch (partitioned) nếu nó bao gồm hai hoặc nhiều đồ thị con và không có các cạnh giữa chúng.
  - Đồ thị kết suy giảm được gọi là đơn giản (simple) nếu nó là phân hoạch và mỗi đồ thị con có đúng một cạnh.







(a) Đồ thị kết

(b) Đồ thị kết phân hoạch

(c) Đồ thị kết đơn giản

Hình 5.3. Các loại đồ thị kết.

- Có thể có nhiều đường liên kết đến một quan hệ R và có nhiều cách phân mảnh ngang dẫn xuất cho R dựa trên hai tiêu chuẩn:
  - Sự phân mảnh có các đặc điểm kết tốt hơn.
  - Sự phân mảnh được sử dụng trong nhiều ứng dụng hơn.