简单 CDN-----智能 DNS 的部署 view、运行和实现

http://alvin1.blog.51cto.com

简单 CDN 其实就是实现智能 DNS+缓存代理(Squid)+Web 后台主机的实现,智能的对 IP 地址进行解析,然后按地区的划分进行访问

下面来记录下智能 DNS 的部署和运行的一些步骤和配置文档,以记录自己的实验实现的效果:

- 一、智能 DNS 的部署和运行分为: 收集 IP、部署 DNS 以及运行等几部分
- (1) 收集 IP 我们可以在网上找到一些比较齐全的 DNS 服务器 ip 段,或者进行购买
- (2) DNS 服务器部署选择操作系统 Centos, DNS 软件选择 Bind9.4 以上的版本, 9.4 以下版本不支持 view 功能
- (3) 产生从 DNS 同步所需要的 TSIG KEY, 我们可以使用 dnssec-keygen -a hmac-md5 -b 128 -h HOST 视图名称(自行定义)生成
- 二、DNS 原理及安装安装

域名服务器解析原理及过程:

- <1>当 tom 用户查询 www.fb.com 这台主机的相关记录,它首先去本地(/etc/hosts)查询有没有相关的记录,有则返回结果,没有则去本地 DNS 服务器(ns.fb.com)发送请求。
- <2>本地域名服务器(ns.fb.com)查询缓存发现没 tom 用户查询的相关记录,所以它去根服务器查询www.fb.com 的相关记录,并得到一个推荐的 DNS 服务器的地址(.com)
- <3>然后本地域名服务去 com 域名服务器查询(www.fb.com)的相关记录,并得到了关于 exampl.com 域服务器地址,

然后本地域名服务向 example.com 发送查询请求,example.com 域名服务器查询缓存没有相应的答案,则推荐到

www.fb.com 域名服务器去查询,对于查询域名信息来说,www.fb.com 的域名则是权威的,它在自己的管辖

内找到 www 这台主机,然后用 www 这台主机的地址回复本地域名服务器(ns.fb.com)。

- <4>本地域名服务器(ns.fb.com)得到了关于 www.fb.com 的主机记录,并将记录到缓存区域,然后发送给 sandy 用户。
- <5>下次再有用户查询www.fb.com 主机信息时,本地域名服务器直接从缓存中调用此记录即可。

DNS 服务器的分类:

主域名服务器(Primary Name Server)

主域名服务器是特定域所有信息的权威来源,主域名服务器是特定域所有信息的权威来源,它从域管理员构造本地文件中加载域信息,

该文件包含服务器具有管理权的部分域结果的最权威信息。主域名服务器需要配置一组完整的文件,即主机配置文件(named.conf),

正向区域文件、反向区域文件、高速缓存初始化文件(named.ca),回送文件(named.local) 辅助 DNS 服务器(Second Name Server)

辅助 DNS 服务器

用来从主域名服务器同步区域数据文件,作为磁盘文件保存在辅助域名服务器相对应的目录,辅助 DNS 服务器只需要配置主配置文件即可,

不需要配置区域数据文件。 唯高速缓存域名服务器(Cache-only Server)

唯高速缓存域名服务器不包含域名数据库文件,它每次将从域名服务器得到的查询结果返回给客户端,并在 本地将以缓存,供下次查询使用。

DNS 层次结构中资源记录介绍:

[ttl]字段 TTL(time to live (存活时间)),默认字段以秒为单位指定时间长度,在指定的时间内,数据项可被缓存并且仍被认为是有效的。

TTL 必须位于该区域数据文件的第一行,来进行标识

class:class 指定网络类型:默认类型为 IN IN(指 Internet)、HS(Hesiod:本地使用的目录服务)、CH(供域 名服务器内部用来标示自己)

type 类型 A(Address):记录 FQDN-IP 转换

MX(Mail eXchanger):记录邮件交换记录

CNAME(Canonical NAME):记录别名,允许将多个名字映射到一个主机,通常 CNAME 主要用于 WEB 和邮件服务器。

SOA:(Start Of Authority):一个授权区的开始。每个配置文件必须包含 SOA 记录,以标志服务器所管理的起始处。

PTR(domain name PonitTeR):记录 IP-FQDN HINFO(Host INFOrmation):记录一组描述主机的信息文件组成,

例如:一些硬件名称及操作系统名称等信息。

rdata: A:记录主机 IP 地址

HINFO: 记录 Hardware 和 OS 相关记录

MX:记录提供收发电子邮件相关信息,一般包含两个部分(preference-value)

Bind 常用的资源记录语法:

1、SOA 资源记录 \$TTL 86400 区域名称(Name) 记录类型(type) SOA 主域名服务器(FQDN) 管理员邮箱地址(mail) (

serial ##number 序列号,每次更改配置值是都要在原来的基础上加上1,表示以更新。

refresh ##刷新时间(间隔)

retry ##重试时间(间隔)

expire ##过期时间(间隔) nattl) ##否定答案缓存TTL值

时间单位:M(分钟)、H(小时)、D(天)、W(周),默认单位是秒

安装:

第一步:

1.wget ftp://ftp.isc.org/isc/bind9/9.8.1-P1/bind-9.8.1-P1.tar.gz

2.tar xzf bind-9.8.1-P1.tar.gz

3.cd bind-9.8.1-P1

4../configure --prefix=/usr/local/bind --enable-threads

5.make && make install

第二步:

创建 DNS 所需文件 (named.ca、localhost.zone、named.local)

(也可以选择 yum 安装方式安装,不过必须要选择版本高于 9.4 以上的才能支持 view 功能 , yum install bind97 bind97-utils)

```
$TTL
             86400
3
     $ORIGIN localhost.
4
             1D
                 ΙN
                    SOA @ root (
5
                         42
6
                         3H
7
                         15M
8
                         1W
9
                         1D)
10
             1D
                 IN NS
11
             1D
                 IN
                    Α
                         127.0.0.1
12
13
14# vim named.local
             86400
     $TTL
15
         IN SOA localhost. root.localhost. (
16
                         1997022700
17
                         28800
18
                         14400
19
                         3600000
20
                         86400)
21
                 NS localhost.
22
         1 IN PTR localhost.
23
24
25# /usr/local/named/sbin/rndc-confgen >rndc.conf (生成 rndc 文件, 里面自动生成 rndc.)
第三步: 创建 named.conf 主配置文件
1 options { ##定义全局选项,在所有区域中均有效,如果区域中对某一项有定义,则使用区域中定义的,否则
2
 好的
      directory "/usr/local/named/etc"; #指定区域配置文件所保存的路径
3
4
      version "9.6.0";
                        #显示版本
5
      allow-query-cache { any; }; #指定接受 DNS 查询请求缓存的客户端
6
      allow-query { any; };
                                      #指定接受 DNS 查询请求的客户端
7
      pid-file "/var/run/named/named.pid"; #指定 DNS 运行的 pid 文件
8
      };
9
  controls {
10
      inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndc-key; };
11 };
12
      # controls 语句限定了 rndc 和正在运行的 named 进程之间如何进行交互,系统管理员可以用 rndc 向
13
14 信号并控制它。
      rndc 可以连接并控制启动和停止 named 进程、转储 named 状态、将 named 转入调试模式。rndc 是一个
15
16 置不当或不正确,来自互联网上的用
      都可以连接并控制 DNS 服务,rndc 用来于 named 通信的端口默认为 953 (通过 rndc-confgen 命令生
17
_{18}^{-1} named 之间使用验证配置 _{
m rndc} , 实现远程控制 DNS 服务)
19 logging {
                #指定 BIND 服务的日志参数
      channel warning { file "/var/log/named/dns_warnings" versions 3 size 124
20
```

1 # /usr/local/named/bin/dig > named.ca(生成 named.ca文件)

2 # vim localhost.zone

```
道,用于指定警告日志发送的目标,把警告的信息保存在指定目录下的文件
      severity warning;
          print-category yes;
          print-severity yes;
          print-time yes;
    };
  #在 日志中主要有两个概念:通道 (channel) 和类别 (category) 。通道指定了应该向哪里发送日志数据:
21 是发送给 syslog,还是写在一个文件里,或是发送给 named 的标准错误输出,还是发送到位存储桶(bit buc
22 类别则规定了哪些数据需要记录
23
24 channel general_dns { file "/var/log/named/dns_logs" versions 3 size 1240k;
25 道,用于指定访问日志发送的目标,把访问的信息日志保存在指定目录下的文件
26
      severity info;
27 #version 是指定允许同时存在多少个版本的该文件,比如指定3个版本(version 3),
28
      print-category yes;
29 会保存 query.log、query.log0、query.log1和 query.log2。
      print-severity yes;
30
31
      print-time yes;
32
    };
33
    category default { warning; };
34
    category queries { general_dns; };
35 };
36 #在定义通道的语句中,severity 是指定记录消息的级别。在bind 中主要有以下几个级别(按照严重性递减的制
^{37} # critical、error、warning、notice、info、debug [ level ]、dynamic
38 #定义了某个级别后,系统会记录包括该级别以及比该级别更严重的级别的所有消息。比如定义级别为error,
39 #则会记录 critical 和 error 两个级别 的信息。一般情况下,我们记录到 info 级别就可以了。print - tim
40 是否需要写入时间,
41 #print-severity是设定在日志中是否需要写入消息级别,print-category是设定在日志中是否需要写入
include "china.key"; #/usr/local/named/sbin/dnssec-keygen -a hmac-md5 -b 12
++ china 生成的 key
\frac{3}{46} include "hk.key";
\frac{1}{47} include "rndc.key";
48 include "tw.key";
_{49} //add ip acl
50 include "ip.china";
                     #把预先定义好的访问控制列表文件包含进来,里面都是分类的各个地区的 dns 域
51 include "ip.hk";
52 include "TW.acl";
53 view "view_china" { # 定义一个视图, 名称自定义
54
      match-clients { key chinakey; CHINA; }; # key为include "china.key"里面包
55 用 dnssec-keygen -a hmac-md5 -b 128 -n HOST 视图名称 生成
56
      allow-transfer { key chinakey; };
57
      server 172.28.10.12 { keys chinakey; }; # 从 DNS 服务器的 IP 地址
58
59
60
  zone "." IN {
      type hint;
61
      file "named.ca"; #根服务器的区域文件
62
      file "named.ca"; #根服务器的区域文件
```

#正向解析配置文件:

```
# vim test.com.cn (从 DNS 会自动同步这个文件, 无需自己创建)
1 $TTL 60 #全局定义 TTL 值, 存活时间
^2 $ORIGIN test.com.
     IN SOA ns1.test.com.(主 DNS 服务器的 FQDN, 需注册) root.test.com. (
4
                 2013051915; Serial #序列号, 修改主 DNS 时要让从同步需要把这个
5 值改比从的大+1
6
                 60 ;Refresh
                                    # 多少秒刷新一次
7
                 900;Retry
                                    # 同步失败多久再重试一次
8
                 3600000 ;Expire
                                   # 过期时间
9
                 3600);Minimum
<sub>11</sub>ns1 60 IN A
                172.28.10.11
<sub>12</sub>ns2 60 IN A
                172.28.10.12
13WWW
                 IN CNAME
                           ua1.asd.com.
 ua1.asd.com
                 IN A
                         110.110.110.110
```

第四步: 创建从 DNS named.conf 主配置文件

```
options {
              #定义全局配置
       directory "/usr/local/named/etc"; #指定区域配置文件所指定的路径
       version "9.6.0";
1
       allow-query-cache { any; };
2
       allow-query { any; };
3
       pid-file "/var/run/named/named.pid";
4
       };
5
  controls {
6
       inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndc-key; };
7
8
 logging {
9
       channel warning { file "/var/log/named/dns_warnings" versions 3
11 size 1240k;
       severity warning;
12
           print-category yes;
13
           print-severity yes;
14
           print-time yes;
15
    };
16
17
    channel general_dns { file "/var/log/named/dns_logs" versions 3 size
18
19 1240k;
20
       severity info;
       print-category yes;
21
       print-severity yes;
22
       print-time yes;
23
    };
24
    category default { warning; };
25
26
    category queries { general_dns; };
27 };
28 // key config
29 include "china.key";
30 include "hk.key";
31 include "rndc.key";
32 include "tw.kev";
33 //add ip acl
<sup>34</sup> include "ip.china";
^{35} include "ip.hk";
^{36} include "TW.acl";
match-clients { key chinakey; CHINA; };
39
       allow-transfer { key chinakey; };
40
       server 172.28.10.11 { keys chinakey; }; #主 DNS 服务器 IP, 与主 DNS 服务器
  进行 key 的校队
42
43
_{44} zone "." IN \{
       type hint;
45
       file "named.ca";
46
47 };
  zone "localhost" IN {
```

第五步:检查配置文件是否有错误

/usr/local/named/sbin/named-checkconf /usr/local/named/etc/named.conf

调试命令: /usr/local/named/sbin/named -gc /usr/local/named/etc/named.conf (会输出日志,可以进行错误调试)

检查 zone 文件是否有错误: /usr/local/named/sbin/named-checkzone

第六步: 查看日志、进程和端口, 看是否成功启动

tail -f /var/log/message (查看日志是否有报错)

ps -ef|grep named (查看进程是否正常启动)

netstat -antp|grep named

tcp	0	0 10.146.70.199:53	0.0.0.0:*	LISTEN	1539/named
tcp	0	0 127.0.0.1:53	0.0.0.0:*	LISTEN	1539/named
tcp	0	0 127.0.0.1:953	0.0.0.0:*	LISTEN	1539/named

第7步:测试

由于我们做的是CDN,就是把某个地区的 ip 解析到哪个 ip 地址,进行区域的划分,本案例是划分为中国、香港、台湾,所以我们可以用 vpn 来拨号测试,我们 可以使用 vpn 拨号到香港、台湾、中国进行测试,看是否访问同一个域名时是否 ip 是不一样的,如果测试出来是我们设置的 IP 那说明我们的实验成功了

测试命令: dig +trace www.test.com (域名)

dig www.test.com

nslookup www.test.com