
## sersync 同步多个目录

声明:同步顺序, sersync向 rsync 同步



- 一.配置 rsync 服务端 (192.168.233.202)
- 1.安装 rsync 软件
- # yum installrsync
- 2.手动创建 rsync 配置文件
- # vim/etc/rsyncd.conf

#-----全局配置------

uid = root

gid = root

usechroot = no

max connections= 20

timeout = 600

pid file =/var/run/rsyncd.pid

lock file =/var/run/rsync.lock

log file =/var/log/rsyncd.log

ignore errors

read only =false

writeonly =false

list =false

hosts allow = \*

hosts deny =0.0.0.0/32

auth users =backuser secrets file =/etc/rsync.password

#-----模块配置------模块配置------

[web\_log]
path =/data/web\_log/
[mnt]
path =/data/mnt/

- 3.创建备份目录
- # mkdir -p/data/web\_log/
- # mkdir -p/data/mnt/
- 4.建立 rsync 用户名和密码文件
- # echo "backuser:123">> /etc/rsync.password #backser:123 前不能有空格
- 5.为/etc/rsync.password 授权为 600 (这个文件的权限必须是 600)
- # chmod 600/etc/rsync.password
- 6.启动 rsync 并添加开启自动启动
- #/usr/bin/rsync--daemon &
- # echo "/usr/bin/rsync--daemon" >> /etc/rc.local
- 二.配置 sersync 客户端,不用安装 rsync 软件
- 1.设置 rsync 客户端的密码文件,客户端只需要设置 rsync 同步的密码即可,不用设置用户名
- # echo "123" >/etc/rsync.password 配置本地连接 rsync 的密码,123 前不能有空格
- 2.将密码文件的权限设置成600(这个文件的权限必须是600)
- # chmod 600 /etc/rsync.password
- 3.安装 sersync 软件包
- # wgethttp://sersync.googlecode.com/files/sersync2.5 32bit binary stable final.tar.gz
- 注:若在 64 位平台安装则可下载 64 位 sersync 源码包,本例用 32 位
- # wgethttp://sersync.googlecode.com/files/sersync2.5 64bit binary stable final.tar.gz
- # tar xvfsersync2.5\_64bit\_binary\_stable\_final.tar.gz
- # mkdir /usr/local/sersync
- # mv GNU-Linux-x86/\*/usr/local/sersync/
- # cd /usr/local/sersync/
- # cp confxml.xml mntxml.xml #复制启动文件,以便启动2个模块

修改第一个模块的配置文件

```
# vim confxml.xml
                   //红色部分都需要修改
<?xmlversion="1.0"encoding="ISO-8859-1"?>
<head version="2.5">
 <hosthostip="localhost" port="8008"></host> #第一个配置文件端口可以不修改
<debugstart="false"/>
<fileSystemxfs="false"/>
<filterstart="false">
<excludeexpression="(.*)\.svn"></exclude>
<excludeexpression="(.*)\.gz"></exclude>
<excludeexpression="^info/*"></exclude>
<excludeexpression="^static/*"></exclude>
 </filter>
 <inotify>
<deletestart="true"/>
<createFolderstart="true"/>
<createFilestart="false"/>
<closeWritestart="true"/>
<moveFromstart="true"/>
<moveTostart="true"/>
<attribstart="false"/>
<modifystart="false"/>
 </inotify>
 <sersync>
 localpathwatch="/opt"> #本地需要同步的目录
   <remoteip="192.168.233.202" name="web_log"/> #远程端服务 ip,模块
  <!--<remoteip="192.168.8.40" name="tongbu"/>-->
  <!--<remoteip="192.168.8.40"name="tongbu"/>-->
 </localpath>
 <rsync>
  <commonParamsparams="-artuz"/>
   <authstart="ture" users="backuser" passwordfile="/etc/rsync.password"/> #修改连接的用
户名和密码
  <userDefinedPortstart="false"port="874"/><!-- port=874 -->
   <timeoutstart="false"time="100"/><!-- timeout=100 -->
   <sshstart="false"/>
 </rsync>
  <failLogpath="/tmp/rsync_fail_log.sh"timeToExecute="60"/><!--defaultevery 60mins execute
once-->
<crontabstart="false"schedule="600"><!--600mins-->
  <crontabfilterstart="false">
  <excludeexpression="*.php"></exclude>
  <excludeexpression=\'#\'" /*"></exclude>
```

```
</crontab>
<plu><pluginstart="false" name="command"/></pl>
 </sersync>
<pluginname="command">
<paramprefix="/bin/sh"suffix=""ignoreError="true"/> <!--prefix/opt/tongbu/mmm.sh suffix-->
 <filterstart="false">
  <includeexpression="(.*)\.php"/>
  <includeexpression="(.*)\.sh"/>
 </filter>
 </plugin>
<pluginname="socket">
<localpathwatch="/opt/tongbu">
   <deshostip="192.168.138.20"port="8009"/>
 </localpath>
 </plugin>
<pluginname="refreshCDN">
<localpathwatch="/data0/htdocs/cms.xoyo.com/site/">
  <cdninfodomainname="ccms.chinacache.com"port="80"username="xxxx" passwd="xxxx"/>
  <sendurlbase="http://pic.xoyo.com/cms"/>
  <regexurl regex="false"match="cms.xoyo.com/site([/a-zA-Z0-9]*).xoyo.com/images"/>
 </localpath>
 </plugin>
</head>
修改第二个模块的配置文件
# vim mntxml.xml
                   //红色部分都需要修改
<?xmlversion="1.0"encoding="ISO-8859-1"?>
<head version="2.5">
 <hosthostip="localhost" port="8009"></host> #第二个端口要修改,否则跟上一个冲突
 <sersync>
 <localpathwatch="/mnt"> #本地需要同步的目录
  <remoteip="192.168.233.202" name="mnt"/> #远程端服务 ip,模块
  <!--<remoteip="192.168.8.40" name="tongbu"/>-->
  <!--<remoteip="192.168.8.40" name="tongbu"/>-->
 </localpath>
 <rsync>
  <commonParamsparams="-artuz"/>
   <authstart="ture" users="backuser" passwordfile="/etc/rsync.password"/> #修改连接的用
```

</crontabfilter>

## 户名和密码

```
<userDefinedPortstart="false"port="874"/><!-- port=874 -->
<timeoutstart="false"time="100"/><!-- timeout=100 -->
<sshstart="false"/>
</rsync>
```

## 分别启动 sersync 守护进程

#/usr/local/sersync/sersync2 -d -r -o /usr/local/sersync/confxml.xml #/usr/local/sersync/sersync2 -d -r -o/usr/local/sersync/mntxml.xml