ملخصmodule windows idosr شامل لجميع فقرات الدرس (pratique) المرجو الدعوة لمن ساهم بنشر هذه الملخصات

بالنجاح والرحمة للوالدين

Renommer l'ordinateur :

PS C:\> Rename-Computer -NewName "IDOSR" -Restart

Configurer l'adresse IP :

PS C:\> new-NetIPAddress -InterfaceIndex 10 -IPAdress 10.16.0.15 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 10.16.0.1

PS C:\> Set-DNSClientServerAddresses -InterfaceIndex 10 -ServerAddresses 10.16.0.10,10.16.0.11

Joindre le serveur au Domaine :

PS C:\> add-Computer -DomainName Ahmadi.com -Restart

Install le Rôle D'active Directory:

PS C:\> Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Install Contrôleur de domaine avec le support :

PS C:\> Install-ADDSDomainController -InstallDns -Credential (Get -Credential) -DomainName Ahmadi.com -InstallationMediaPath C:\IFM

Les étapes d'installation IFM à travers CMD :

*Ntdsutil *Activate instance ntds *Ifm *Create sysvol full C:\IFM

Les 5 Maître à travers CMD:

*Ntdsutil *Rôles *Connections *Connect to server AD1 *Transfer ...

Ajouter un PC au Domaine a traves la machine :

PS C:\> Add-Computer -DomainName lab.local -DomainCredential administrator@lab.local -OUPath "OU=Computers,OU=LAB,DC=lab,DC=local"

Ajouter un PC au Domaine a traves le serveur :

PS C:\> Netdom join PC09 /domain:est.local /Usero: Administrateur/PasswordO:* /userd:est\Administrateur /PasswordD:*

Reconfigurer le conteneur de l'utilisateur par défaut :

PS C:\> redirusr.exe "ou=NewUsers,dc=Ahmadi,dc=com"

Reconfigurer le conteneur de l'ordinateur par défaut :

PS C:\> redircmp.exe "ou=NewComputers,dc=Ahmadi,dc=com"

Création des objets

Création Unité d'organisation:

PS C:\> New-ADOrganizationalUnit -Name MIR -Path "ou=ntic,dc=ahmadi,dc=com"

Modifier OU contre la suppression :

PS C:\> Set-ADOrganizationalUnit -Identity "ou=MIR,ou=ntic,dc=ahmadi,dc=com" - ProtectedFromAccidentalDeletion \$false

Création d'un utilisateur + Password + Activation :

PS C:\> New-ADUser -Name pcuser7 -Path "ou=idosr,ou=ntic,dc=ahmadi,dc=com" - AccountPassword(ConvertTo-SecureSidosrng -AsPlainTex t 'Pa\$\$w0rd' -force) -Enabled \$true

Modifier L'utilisateur:

PS C:\> Set-ADUser -Identity "cn=pcuser7, ou=idosr,ou=ntic,dc=ahmadi,dc=com"

Autres propriétés :

-GivenName : Prénom -Company : Société

-SurName : Nom -EmailAddress : Adresse de messagerie -DisplayName : Nom Complet -UserPrincipalName : Moh.MRB@est.local

-Description : Description -SamAccountName : Z-BILAL

-Title: Fonction -City: Ville

-Departement : Service

Activer tous d'utilisateurs et utilisateurs doit changer un passwod :

PS C:\> Get-ADUser -Filtre * -SearchBase "ou=responsable,dc=est,dc=local" | Get-ADUser - ChangePasswordAtlogon \$true -Enabled \$true

Créer un compte Ordinateur

PS C:\> New-ADComputer -Name Session1 -Path "ou=IDOSR,ou=NTIC,dc=Ahmadi,dc=com"

Modifier un compte Ordinateur

PS C:\> Set-ADComputer "cn=Poste01, ou=IDOSR,ou=NTIC,dc=Adatum,dc=com" - Location "SalleInfo1"

Création des groupes de Disidosrbution :

PS C:\> New-ADGroup IDOSR -GroupCategory Disidosrbution -GroupScope (Global /DomainLocal / Universal) -Path "ou=idosr,ou=ntic,dc=adatum,dc=com"

Création des groupes de Sécurité :

PS C:\> New-ADGroup IDOSR -GroupCategory Security -GroupScope (Global / DomainLocal /Universal) -Path "ou=idosr,ou=ntic,dc=adatum,dc=com"

Ajouter des membres à un groupe :

PS C:\> Add-ADGroupMember -Identity IDOSR -Members "User1","User2" "cn=User3,ou=IDOSR,dc=ista,dc=local"

DNS

Déplacer un Objet ADDS :

PS C:\> Move-ADObject "cn=ahmadi,ou=A,dc=ista,dc=local" -TargetPath "ou=B,dc=ista,dc=local"

Installer le rôle DNS:

PS C:\> Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools

Créer une zone DNS principale Direct :

PS C:\> Add-DnsServerPrimaryZone -Name ista.local -ZoneFile ista.local.dns

Créer une zone DNS principale Inverse :

PS C:\> Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkID 85.17.209.0/24 -ZoneFile "209.17.85.in-addr.arpa.dns"

Autorisé le transfert de zone au niveau de serveur primary :

PS C:\> Set-DnsServerPrimaryZone NomdeZone -SecureSecondaries TransferAnyServer - Notify Notify

Créer une zone secondaire :

PS C:\> Add-DnsServerSecondaryZone -name adatum.com -MasterServers 172.16.0.10 - ZoneFile adatum.com.dns

DHCP

Installer le rôle DHCP:

PS C:\> Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools

Autoriser le serveur DHCP dans AD :

PS C:\> Add-DhcpServerInDC -DnsName AD1.ista.local -IPAddress 172.16.0.90

Créer un étendu :

PS C:\> Add-DhcpServerv4Scope -Name ofppt -StartRange 172.18.0.50 -EndRange 172.18.0.150 -SubnetMask 255.255.255.0

Ajouter une exclusion:

PS C:\> Add-DhcpServerv4ExclusionRange -Scopeld 172.18.0.0 -StartRange 172.18.0.70 - EndRange 172.18.0.90

Configurer les options de l'étendu (3=Router/6=serverdns/15=nom de domaine) :

PS C:\> Set-DhcpServerv4OptionValue -Scopeld 172.18.0.0 -OptionId 3 -Value 172.18.0.10

Créer une réservation :

PS C:\> Add-DhcpServerv4Reservation -Scopeld 172.18.0.0 -ClientId 00-f0-c4-55-44-33 - IPAddress 172.18.0.60

CMD

Création un utilisateur :

dsadd user "cn=John Smith,ou=SouthEmployees,dc=northwindtraders,dc=com"

Modifier un utilisateur + Activation :

dsmod user "CN=Don Funk,CN=Users,DC=Contoso,DC=Com"

"CN=Denise Smith,CN=Users,DC=Contoso,DC=Com" -enabled yes

Création un OU:

dsadd ou "ou=test,dc=northwindtraders,dc=com"

Modifier un OU:

dsmod ou "OU=Domain Controllers, DC=Contoso, DC=Com"

"OU=Resources,DC=Contoso,DC=Com"

Création un group:

dsadd group "cn=accounting,ou=departments,dc=northwindtraders,dc=com" -scope (u / l / g)

Modifeir un group:

dsmod group "CN=US Info,OU=Disidosrbution Lists,DC=Contoso,DC=Com"

"CN=Canada Info,OU=Disidosrbution Lists,DC=Contoso,DC=Com"

Création un ordinateur :

dsadd computer "cn=client01,cn=computers,dc=northwindtraders,dc=com"

Modifier un ordinateur :

dsmod computer "CN=MemberServer1,CN=Computers,DC=Microsoft,DC=Com" "CN=MemberServer2,CN=Computers,DC=Microsoft,DC=Com"

deplacer Des objets :

dsmove "CN=Kim Akers,OU=Sales,DC=Contoso,DC=Com" -newname "Kim Ralls"

Dsquery quota: en utilise pour la recherche des objets.

Csvde:

2147483650=Global

2147483652=Local

2147483656=Universel

Dn,ObjetClass,Sn,GivenName,SamAcountName,UserPrincipalName,Membre,GroupType

Ldifde : SamAcountName :

Dn: UserPrincipalName:

Change Type : (Add/Change/Remove)

Sn :

GivenName :

ObjetClass :

Membre :

GroupType

[&]quot;ou=...",OranizationalUnit,-,-,-,-,-

[&]quot;cn=...",User,Ahmadi,Mohamed,M-Ahmadi,M.Ahmadi@ista.local,-,-

[&]quot;cn=...",Group,-,-,Idosr,-,"cn=...",21474836XX

BGP

BGP (Path Vector Protocol) est un protocole EGP utilisé entre AS Les avantages de BGP

- + Un AS a des connexions multiples avec d'autres AS
- + Un AS autorise les paquets à transiter pour joindre d'autres systèmes autonomes
- + Le trafic entrant et sortant de votre AS doit être manipulé Les inconvénients de BGP
- + Une seule connexion à Internet ou à un autre AS
- + Faible bande passante entre systèmes autonomes La difference IBGP / EBGP

Ibgp pour le transport

- Quelques/Tous les préfixes Internet à travers le backbone de l'ISP
- Préfixe des clients des ISP

EBGP utilisé

- Echanger les préfixes avec les autres AS
- Implémente la politique de routage