Organisasi Sistem Komputer

Bab 7. Subprogram

7.1 Subprogram 101

7.2 Variabel Lokal dari Subprogram



Subprogram

- Subprogram (fungsi, procedure dan method) adalah kode-kode instruksi yang pengeksekusiannya dipanggil dari bagian lain dari sebuah program
- Setelah selesai mengeksekusi semua kode, subprogram harus kembali ke instruksi berikutnya dari instruksi yang memanggilnya
- Subprogram harus dapat dipanggil berkalikali
- Umumnya dapat menerima parameterparameter dan mengembalikan sebuah nilai

Subprogram/Fungsi dalam C

```
Subprogram/Fungsi add
  Input: integer x dan y
  Output: integer hasil x+y
int add(int x, int y) {
    return x + y;
void main() {
   int sum1, sum2;
   sum1 = add(1, 4);
   sum2 = add(7, 3);
```



Subprogram Menggunakan JMP

- Misalkan kita membuat subprogram yang menjumlahkan dua bilangan
 - Buat label kode yang di bawahnya berisi kode-kode subprogram
 - Panggil subprogram dengan instruksi jump ke label kode subprogram
 - Buat label kode setelah instruksi yang memanggil subprogram dan label kode ini menjadi tujuan lompatan setelah subprogram selesai mengeksekusi semua kode-kodenya
 - Buat label kode setelah instruksi lompatan subprogram; label kode ini untuk melompati subprogram

```
; kode assembly subprogram dengan imp
                    ; panggil subprogram func
       func
  amr
ret:
  qmj
                    ; lompat ke akhir program
       end
func:
                    ; lakukan sesuatu
  jmp ret
                      Kembali ke baris setelah
                     dipanggil
end:
       Kode di atas perlu ditambahkan: kode untuk
           menerima parameter, kode untuk
```

mengembalikan nilai dan membuat subprogram ini dapat dipanggil berkali-kali



Subprogram Menggunakan JMP

end:

- Bagaimana membuat subprogram dapat menerima parameter?
 - Menyimpan nilai-nilai parameter pada register-register sebelum memanggil subprogram
- Bagaimana membuat subprogram memberikan nilai return (kembali)?
 - Menyimpan nilai kembali pada suatu register (umumnya di register EAX)

Kode disamping belum memenuhi kriteria dari sebuah subprogram: subprogram harus bisa dipanggil lebih dari satu kali

```
; kode assembly subprogram dengan jmp
   kita menyimpan parameter-parameter
   dalam register-register sebelum memanggil
  ; subprogram
                   ; parameter 1 = 23
                   ; parameter 2 = 45
                   ; panggil subprogram func
 jmp func
ret:
 qmr
                  ; lompat ke akhir program
      end
func:
                   ; tambahkan parameter 1
                   ; nilai return disimpan di eax
                   ; Kembali ke baris setelah
 jmp ret
                   ; dipanggil
```



Subprogram Menggunakan JMP

- Bagaimana membuat subprogram dapat dipanggil berkali-kali?
 - Kita tetap harus membuat sebuah label kode setelah instruksi pemanggilan subprogram
 - Daripada menggunakan label sebagai tujuan lompatan keluar dari subprogram, kita menyimpan alamat kembali ke salah satu register
 - Register yang digunakan pada praktik umumnya (konvensi) adalah register ECX
 - Tujuan lompatan untuk keluar dari subprogram menggunakan alamat di dalam ECX

```
; kode assembly subprogram dengan imp
      eax, 12
                   ; operand 1 = 12
 mov
      ebx, 14
                   ; operand 2 = 14
 mov
  ; pemanggilan subprogram pertama
                   ; panggil ke-1 subprogram func
  qmŗ
     func
ret:
  ; pemanggilan subprogram kedua
  qmŗ
       func
                   ; panggil ke-2 subprogram func
ret2:
func:
                    ; lakukan sesuatu
  add eax, ebx
```

Subprogram

- Subprogram menggunakan JMP mempunyai kekurangan:
 - Membutuhkan label setelah instruksi yang memanggil subprogram
 - Kita harus mengingat register-register yang kita gunakan untuk menyimpan parameterparameter dan nilai kembali
- Solusi yang memudahkan mengimplementasikan subprogram:
 - Runtime Stack
 - Dua instruksi: CALL dan RET
- Sebelum membahas Runtime Stack, CALL, dan RET, kita akan membahas mengenai konsep "Pengalamatan Tidak Langsung (Indirect Addressing)"



Indirect Addressing

Misalkan deklarasi variabel berikut:

```
L dd 01h, 02h
```

Register dapat menyimpan "data" atau "alamat"

```
Menyimpan "data" : mov eax, [L] ; eax = 01h
```

- Menyimpan "alamat" : mov ebx, L ; ebx = 0000 0FF8
- Menyimpan alamat dalam register disebut sebagai *Indirect* Addressing
- Kita dapat mengakses data dari alamat yang disimpan dalam register:

```
mov ecx, [ebx + 4]; ecx = 02h
```

 Menyimpan alamat dalam register, memungkinkan kita mengimplementasikan stack






Stack

- Stack (tumpukan) adalah struktur data yang menerapkan Last-In-First-Out
- Stack mempunyai dua operasi:

Push : menaruh elemen pada bagian paling atas stack

Pop : mengambil elemen paling atas dari stack

 Stack dikelola dengan menggunakan pointer yang menunjuk ke elemen top (teratas) dari stack





Runtime Stack

- Runtime Stack stack dalam memori array yang dikelola CPU saat program berjalan dengan memanfaatkan register ESP (Extended Stack Pointer)
- Runtime Stack berkembang ke alamat memori yang lebih kecil
- Register ESP menyimpan alamat memori dari data paling atas
- Data yang di-push dan di-pop dapat sebesar 2 atau 4 byte, namun secara konvensi semua data dalam stack sebesar 4 byte
- Meng-push sebuah elemen ke stack:
 - □ Sintaks: PUSH operand (operand berupa register, memori, atau immediate value)
 - Mengurangi nilai ESP dengan 4 dan menulis data 4-byte ke alamat memori yang disimpan dalam ESP
 - Contoh:

```
push eax ; meng-push 4 byte nilai eax
push dword 42 ; meng-push 4 byte nilai decimal 42
```



Runtime Stack

- Meng-pop sebuah elemen dari stack:
 - □ Sintaks: POP operand (operand berupa register atau memori)
 - Mengambil nilai dari bagian teratas stack, menyimpannya dalam operand, dan menambahkan ESP dengan 4
 - Contoh:

```
pop eax ; meng-pop 4 byte nilai dari bagian teratas ; stack, simpan ke eax, tambahkan 4 ke ESP pop ebx ; meng-pop 4 byte nilai dari bagian teratas ; stack, simpan ke ebx, tambahkan 4 ke ESP
```

- Mengakses sebuah elemen pada stack:
 - ☐ Dilakukan dengan membaca 4 byte pada alamat dalam ESP
 - Contoh:

```
mov eax, [esp] ; membaca elemen teratas pada stack
```



 Asumsikan ESP = 0000 1000h, sebelum stack digunakan ESP \mapsto 00001000h



 Asumsikan ESP = 0000 1000h, sebelum stack digunakan



push

dword

1

; ESP = 0000 OFFCh



 Asumsikan ESP = 0000 1000h, sebelum stack digunakan





 Asumsikan ESP = 0000 1000h, sebelum stack digunakan





 Asumsikan ESP = 0000 1000h, sebelum stack digunakan

EAX = 5





 Asumsikan ESP = 0000 1000h, sebelum stack digunakan

```
00001000h
00000FFFh
00000FFEh
00000FFDh
00000FFCh
01
```

```
push
         dword
                             ; ESP = 0000 OFFCh
        dword
                               ESP = 0000 OFF8h
push
push
         dword
                   5
                             ; ESP = 0000 0FF4h
                                    = 0000 \text{ OFF8h}
pop
         eax
                               EAX = 5
         ebx
                                    = 0000 \text{ OFFCh}
pop
                               EBX = 2
```



 Asumsikan ESP = 0000 1000h, sebelum stack digunakan

```
ESP 🛑 00001000h
```

```
push
        dword
                           ; ESP = 0000 OFFCh
        dword
                             ESP = 0000 OFF8h
push
                            ; ESP = 0000 0FF4h
push
        dword
                  5
                                  = 0000 \text{ OFF8h}
pop
        eax
                             EAX = 5
                              ESP = 0000 OFFCh
        ebx
pop
                             EBX = 2
                                    0000 1000h
pop
        ecx
                             ECX = 1
```





Register ESP

- Register ESP selalu berisi alamat dari elemen teratas pada stack
 - Catatan: Pada ilustrasi sebelumnya ESP menunjuk ke alamat terendah karena stack membesar ke alamat memori lebih rendah
- Meskipun ESP termasuk GPR (General Purpose Register) yang bisa digunakan sebagai tempat penyimpan apapun, JANGAN gunakan ESP untuk data
- Isi dari ESP di-update otomatis oleh instruksi PUSH dan POP



Subprogram Menggunakan Stack

- Kegunaan utama dari stack untuk subprogram adalah untuk menyimpan dan mengembalikan nilai-nilai pada register
- Misalkan program Anda menggunakan EAX untuk menyimpan suatu data dan memanggil suatu subprogram yang ditulis oleh orang lain
- Anda tidak mengetahui apakah subprogram tersebut menggunakan EAX
 - Jika ya, maka nilai EAX Anda akan hilang
- Solusi dengan stack:
 - Push EAX ke stack
 - Panggil subprogram dan biarkan subprogram tersebut berjalan sampai selesai dan kembali
 - Pop EAX untuk mengambil nilai EAX semula
- Instruksi yang memudahkan penggunaan stack untuk subprogram:
 - PUSHA : untuk push semua GPR ke stack
 - POPA : mengambil nilai yang di-push oleh PUSHA



PUSHA dan POPA pada Skeleton

```
segment .data
   ; directive Dx
segment .bss
   ; directive RESx
segment .text
   global main
   main:
      ; Routine "setup"
      enter 0, 0
      push<u>a</u>
        Program Anda di bawah
      : Routine "cleanup"
      popa
             eax, 0
      mov
      leave
      ret
```

Simpan semua nilai register GPR pada stack sebelum menjalankan kode program utama, karena nilai-nilai pada register ini mungkin digunakan oleh program driver

Kembalikan nilai dari stack ke register-register seperti pada awal sebelum program utama berjalan, sehingga program driver dapat berjalan semestinya



Instruksi CALL dan RET

- Salah satu hal yang menyulitkan dalam pembuatan subprogram menggunakan JMP adalah kita harus menyimpan alamat kembali ke suatu tempat (ECX) sebelum memanggil subprogram
- Dua instruksi x86 yang memudahkan:
 - CALL:
 - Mem-push alamat dari instruksi selanjutknya ke stack
 - Lompat ke suatu label (memanggil subprogram)
 - RET:
 - Meng-pop stack dan ambil alamat kembali
 - Lompat ke alamat kembali tersebut (keluar dari subprogram)



Subprogram dengan CALL dan RET

Subprogram dengan JMP

```
; simpan alamat kembali
                   ; ke ECX
                   ; panggil ke-1 subprogram func
 qmţ
      func
ret:
                   ; simpan alamat instruksi
                   ; selanjutnya ke ECX
                   ; panggil ke-2 subprogram func
  qmŗ
       func
ret2:
func:
                   ; lakukan sesuatu
                   ; Kembali ke baris setelah
                   ; dipanggil
```

Subprogram dengan CALL dan RET



CALL pada Skeleton

```
segment .data
   ; directive Dx
segment .bss
   ; directive RESx
segment .text
   global main
   main:
      ; Routine "setup"
      enter 0, 0
      pusha
      ; Program Anda di bawah
      ; Routine "cleanup"
      popa
             eax, 0
      mov
      leave
      ret
```

Instruksi untuk kembali ke program driver dari program _main



Activation Records

- Stack berguna untuk menyimpan dan mengambil alamat kembali (return address), yang dilakukan dengan instruksi CALL dan RET
- Namun, stack mempunyai kegunaan lebih dari ini
- Secara umum, ketika memanggil sebuah subprogram, kita menaruh semua informasi berguna ke stack
- Ketika subprogram kembali, informasi ini di-pop keluar dari stack dan pemanggil subprogram dapat secara aman melanjutkan eksekusi
- Kumpulan "informasi berguna" ini disebut sebagai activation record (atau "stack frame")
- Salah satu komponen terpenting dari activation record adalah parameterparameter yang diberikan ke fungsi
- Hal lainnya adalah alamat kembali, seperti yang telah kita lihat



Activation Records


- Untuk memanggil sebuah subprogram, kita harus ikuti langkah berikut:
 - Push parameter-parameter ke stack
 - Jalankan instruksi CALL, yang meng-push alamat kembali ke stack
- Jika subprogram membutuhkan lebih dari satu parameter, bagaimana urutan push parameter-parameter tersebut ke stack?
- Dalam konvensi (compiler bahasa C) parameter-parameter yang di-push ke stack dalam urutan terbalik:
 - Misal, subprogram f(a, b, c)
 - Parameter c di-push ke stack pertama kali
 - Parameter b di-push ke stack kedua kali
 - Parameter a di-push ke stack ketiga kali



Membentuk Activation Record

Misal, kita ingin memanggil (call) sebuah subprogram dengan dua parameter 32-bit

Setelah call, stack akan seperti berikut:





Menggunakan Parameter

- Dalam kode subprogram, parameter-parameter dapat diakses melalui indirection dari pointer stack
- Pada contoh:

```
mov eax, [ESP + 4]; taruh parameter ke-1 ke EAX mov eax, [ESP + 8]; taruh parameter ke-2 ke EBX
```

 Umumnya, subprogram tidak meng-pop parameter dari stack, karena subprogram masih membutuhkan alamat kembali yang berada di bagian paling atas dari stack



ESP dan EBP


- Terdapat satu masalah ketika mereferensi parameter-parameter menggunakan ESP
- Jika subprogram juga menggunakan stack untuk hal lain, ESP akan termodifikasi
 - Jadi pada satu titik, parameter ke-2 dapat diakses dengan [ESP + 8]
 - Dan pada satu titik lain, parameter ke-2 mungkin diakses dengan [ESP + 12] atau [ESP + 16] tergantung seberapa besar stack berkembang
- Untuk menghindari permasalahan ini, berdasarkan konvensi, kita harus menggunakan register EBP sebagai sebuah basis untuk menyimpan nilai ESP sesaat setelah subprogram mulai
- Setelahnya, parameter kedua selalu diakses dengan [EBP + 8] dan parameter kesatu selalu diakses dengan [EBP + 4]




ESP dan EBP

Stack ketika subprogram mulai

 Subprogram dapat menggunakan stack untuk hal lain



Jadikan EBP = ESP




Parameter-parameter masih dapat direferensikan sebagai EBP+4 dan EBP+8



ESP dan EBP

- Terdapat masalah lain: pemanggil subprogram mungkin menggunakan EBP
 - Misalkan pemanggil adalah subprogram lain yang juga menggunakan EBP sebagai basis untuk mengakses parameter-parameternya sendiri
- Solusi: Berdasarkan konvensi, kita harus menyimpan nilai EBP ke stack lalu men-set EBP=ESP, sesaat setelah subprogram mulai
- Jadi, stack harus berisi seperti berikut sebelum menjalankan kode-kode subprogram





Skeleton Subprogram

func:



Kembali dari Subprogram

- Setelah subprogram selesai, kita harus membersihkan isi dari stack
- Stack mempunyai:
 - Nilai lama EBP, alamat kembali, dan parameter-parameter
- Nilai lama EBP di-pop dari subprogram dengan instruksi: pop ebp
- Alamat kembali di-pop oleh instruksi ret, sehingga tersisa parameterparameter
- Konvensi dari compiler C adalah kode pemanggil subprogram yang bertanggung jawab untuk membersihkan parameter-parameter dari stack
 - Beberapa Bahasa lainnya mengharuskan subprogram yang membersihkan parameterparameter



Memanggil Subprogram

Untuk memanggil subprogram:

- Perhatikan, untuk melakukan pop kedua parameter tersebut, kita menambahkan nilai 8 ke pointer stack ESP
 - Karena kita tidak memerlukan lagi nilai-nilai dari parameter ini, ini lebih cepat daripada memanggil pop dua kali
 - Ini satu kasus dimana kita memodifikasi ESP secara langsung
- Nilai dua parameter tetap berada dalam memori, namun nantinya akan dioverwrite ketika kita memanggil subpgrogram lain atau ketika stack digunakan untuk hal lain



Nilai Kembali?

- Berdasarkan konvensi compiler C, nilai kembali selalu disimpan dalam EAX ketika subprogram kembali
 - Menjadi tanggung jawab pemanggil untuk menyimpan nilai $\mathbb{E} \mathbb{A} \mathbb{X}$ sebelum memanggil subprogram dan mengembalikan nilai $\mathbb{E} \mathbb{A} \mathbb{X}$ setelah subprogram kembali

