Organisasi Sistem Komputer

Bab 3. Perpindahan Data

3.1 Instruksi MOV

3.2 Instruksi MOVZX dan MOVSX




Pembahasan:

► Instruksi MOZX dan MOVSX



Membesarkan Ukuran Data

- Terkadang kita perlu untuk membesarkan ukuran data
- Untuk membesarkan ukuran bilangan tidak bertanda, kita menambahkan 0 ke sebelah kiri:
 - Misal: 5A (90d)



 Untuk membesarkan ukuran bilangan bertanda, kita mengekstensi bit tanda:

Misal: 5A (+90d)



Misal: 8A (-118d)





Instruksi MOZX dan MOSX

- Terdapat dua instruksi perpindahan data untuk membesarkan ukuran data:
 - MOVZX (*move with zero-extend*) untuk membesarkan ukuran bilangan tidak bertanda
 - MOVSX (move with sign-extend) untuk membesarkan ukuran bilangan bertanda
- Sintaks:


```
MOVZX destination, source
```

MOVSX destination, source

- Operand destination: register 16-bit/32-bit
- Operand source: register 8-bit/16 bit atau memori 1 byte/2 byte
- Operand destination tentunya harus lebih besar dari operand source



Instruksi MOVZX dan MOSX





Menggunakan MOZX dan MOSX

- Membesarkan dari register 16-bit ke 32-bit
 - movzx eax, ax ; ekstensi nol ax ke eax
 - movsx eax, ax ; ekstensi tanda ax ke eax
- Membesarkan dari register 8-bit ke 32-bit:
 - omovzx eax, al ; ekstensi nol al ke eax
 - movsx eax, al ; ekstensi tanda al ke eax
- Membesarkan dari register 8-bit ke 16-bit:
 - movzx ax, al ; ektensi nol al ke axz
 - movzx bx, al ; ekstensi nol ax ke ebx
- Membesarkan nilai dari memori harus menggunakan size specifier:
 - movzx ebx, [L] ; error "size not specified"
 - movzx ebx, byte [L] ; ektensi nol nilai 1 byte pada; alamat L ke ebx



Menggunakan MOZX dan MOSX

Kita harus konsisten mengartikan data yang kita simpan:

```
al, 0A7h
                   ; saya mengartikan ini sebagai nilai tidak
mov
                   ; bertanda, maka ini adalah decimal 167
      bl, OA7h
                  ; saya mengartikan ini sebagai nilai bertanda,
mov
                   ; maka ini adalah decimal -89
; qunakan instruksi yang sesuai dengan pengartian nilai kita
                 ; ekstensi tidak bertanda ke nilai 4-byte
        eax, al
MOVZX
       ebx, bl ; ekstensi bertanda ke nilai 4-byte
movsx
```



Latihan

Misalkan kode berikut:

```
mov al, 0B2h
movsx eax, al
mov bx, eax
movzx ebx, bx
```

- Berapa nilai dalam eax setelah semua instruksi dieksekusi?
- Berapa nilai dalam ebx setelah semua instruksi dieksekusi?

