## Organisasi Sistem Komputer

Bab 3. Perpindahan Data

3.1 Instruksi MOV

3.2 Instruksi MOVZX dan MOVSX



### Pembahasan:

Instruksi MOV dan ketentuannya



## Instruksi MOV

Sintaks:

MOV *destination*, *source* 

- Memindahkan (move) data dari operand source (asal) ke operand destination (tujuan)
- Kombinasi operand destination dan source:
  - MOV reg, reg
  - MOV mem, reg
  - MOV reg, mem
  - MOV mem, imm
  - MOV reg, imm



#### Ketentuan Instruksi MOV

• Ketika memindahkan data dari register ke register, kedua register harus berukuran sama:

```
    MOV eax, ecx
    MOV bx, ax
    BENAR ukuran eax = ecx = 32 bit
    BENAR ukuran bx = ax = 16 bit
    MOV ax, ebx
    ERROR ukuran ebx (32 bit) > ukuran ax (16 bit)
```

 Ketika memindahkan immediate value ke register, ukuran immediate value yang dipindahkan diasumsikan berdasarkan ukuran tujuan register:

```
    MOV al, 12; ax = 0Ch karena ukuran al = 8 bit, maka 12 diasumsikan 0C
    MOV bl, OBCAFh; bl = AFh bit terbawah dari nilai langsung yang dipindahkan
```

Kurung kotak digunakan untuk memindahkan isi dari memori:

```
    MOV eax, [L1]
    Memindahkan isi dari memori sebesar 4 byte dengan byte pertama pada alamat yang ditunjuk L1
```

MOV eax, L1 Tanpa kurung kotak, kita memindahkan alamat L1 ke eax



#### Ketentuan Instruksi MOV

Besar ukuran data yang dipindahkan diasumsikan dari ukuran register tujuan atau asal

```
    MOV eax, [L1]
    MOV eax, [L1]
    MOV [L1], ax
    MOV [L1], ax
```

 Kita tidak dapat memindahkan data dari alamat memori ke alamat memori lain

```
• MOV [L1], [L2] ERROR
```

Untuk memindahkan immediate value ke memori, kita memerlukan size specifier

```
MOV [L] , 1 ERROR
```

MOV dword [L], 1

**BENAR** 

dword adalah size specifier yang berarti double word (4 byte)



#### Memindahkan Immediate Value

- Misalkan instruksi berikut: MOV [L], 1
- Assembler akan memberikan error: "operation size not specified!"
- Ini karena assembler tidak mengetahui apakah yang kita maksud dengan "1" adalah 01h, 0001h, 00000001h, dst.
  - Label tidak mempunyai tipe data
- Assembler menyediakan cara untuk menentukan ukuran dari operand immediate value: size specifier
- Lima size specifier: byte (1 byte), word (2 byte), dword (4 byte), qword (8 byte), tword (10 word)
- Contoh:
  - MOV dword [L], 1
  - Nilai 1 disimpan dalam 4-byte








Misalkan kita mempunyai deklarasi berikut pada segment data:

```
L1 DB OAAh, OBBh
L2 DW OCCDDh
L3 DB OEEh, OFFH
```




```
MOV EAX, [L2]
MOV AX, [L3]
MOV [L1], EAX
```





Misalkan kita mempunyai deklarasi berikut pada segment data:

```
L1 DB 0AAh, 0BBh
L2 DW 0CCDDh
L3 DB 0EEh, 0FFH
```



```
MOV EAX, [L2]
MOV AX, [L3]
MOV [L1], EAX
```






Misalkan kita mempunyai deklarasi berikut pada segment data:

```
L1 DB 0AAh, 0BBh
L2 DW 0CCDDh
L3 DB 0EEh, 0FFH

L1 L2 L3
```

Pada segment text:






MOV EAX, [L2] berarti "Pindahkan isi memori sebesar 4 byte (karena ukuran EAX = 4 byte) dimulai dengan isi byte dari alamat yang ditunjuk oleh label L2"



Misalkan kita mempunyai deklarasi berikut pada segment data:

```
L1 DB OAAh, OBBh
L2 DW OCCDDh
L3 DB OEEh, OFFH
```



```
MOV EAX, [L2]

MOV AX, [L3]


MOV [L1], EAX
```





Misalkan kita mempunyai deklarasi berikut pada segment data:

```
L1 DB OAAh, OBBh
L2 DW OCCDDh
L3 DB OEEh, OFFH
```




Pada segment text:

```
MOV EAX, [L2]

MOV AX, [L3]

MOV [L1], EAX
```




MOV AX, [L3] berarti "Pindahkan isi memori sebesar 2 byte (karena ukuran AX = 2 byte) dimulai dengan isi byte dari alamat yang ditunjuk oleh label L3"



Misalkan kita mempunyai deklarasi berikut pada segment data:

```
L1 DB OAAh, OBBh
L2 DW OCCDDh
L3 DB OEEh, OFFH
```



```
MOV EAX, [L2]
MOV AX, [L3]
MOV [L1], EAX
```





Misalkan kita mempunyai deklarasi berikut pada segment data:

```
L1 DB OAAh, OBBh
L2 DW OCCDDh
L3 DB OEEh, OFFH
```



Pada segment text:

```
MOV EAX, [L2]
MOV AX, [L3]
MOV [L1], EAX
```




MOV [L1], EAX berarti "pindahkan isi dari EAX sebesar 4 byte ke alamat yang ditunjuk oleh L1"



## Kurung Kotak

- MOV eax, [L]
  - Memindahkan isi dari address L ke register eax
  - Memindahkan 32 bit (4 byte) isi, karena eax adalah register 32 bit
- MOV eax, L
  - Memindahkan address L ke eax
  - Memindahkan 32-bit address L ke eax
- MOV ebx, [eax]
  - ☐ Memindahkan isi dari memori pada alamat memori yang berada dalam eax (=L) ke ebx







## **Demo (3.1a)**

```
; directive include
  %include "asm io.inc"
  segment .data
     ; directive Dx
      L1 db 0AAh, 0BBh
      L2 dw 0CCDDh
8
      L3 db OEEh, OFFh
9
  seament .bss
     ; directive RESx
14
   segment .text
     global main
16
     main:
       ; Routine "setup"
       enter 0, 0
19
       pusha
       ;; Tuliskan kode program Anda di bawah
       24
       dump mem 1, L1, 0 ; print layout memori sebelum perpindahan data
26
       mov eax, [L2]
                       ; eax = FF EE DD CC
           ax, [L3]
                       ; eax = FF EE FF EE
29
       mov [L1], eax
       dump mem 3, L1, 0 ; print layout memori setelah perpindahan data
       ; Routine "cleanup"
34
       popa
       mov
             eax, 0
       leave
       ret
```

#### sebelum perpindahan data

```
Memory Dump # 1 Address = 00405001
00405000 00 00 00 00 00 AA BB DD CC EE FF 00 00 25 69 00 25 "???????????????"
Memory Dump # 3 Address = 00405004
00405000 00 00 00 00 00 EE FF EE FF EE FF 00 00 25 69 00 25 "???????????
```

sesudah perpindahan data



# **Demo (3.1b)**

```
        var1
        dd
        179

        var2
        db
        0A3h, 017h, 012h

        var3
        db
        "bca"
```

```
mov eax, var1
add eax, 3
mov ebx, [eax]
add ebx, 5
mov [var1], ebx
```

