Команды ассемблера

Курсовой проект "Эмулятор PDP-11" Занятие 3 и 4

Что уже сделано

- Память RAM 64Кб, 16-битная
- функции чтения и записи байта и слова из/в память
- загрузка программы в эту память

Регистры — очень быстрая память

- Память большая, но медленная.
- Быстрая память дороже, поэтому ее мало.
- Регистры
 - 8 штук
 - 16 бит
 - имена R0 .. R7
- В эмуляторе:
 - word reg [8]; // массив регистров, reg[i]

Первая программа — сумма 2 чисел

```
.= 1000;
                 ; разместим код начиная с адреса 1000
 mov #2, R0
                ; R0 = 2
                                                0200 000c
                                                c0
 mov #3, R1
             ; R1 = 3
 add R0, R1 ; R1 = R0 + R1
                                                02
                                                00
 halt
                 ; завершение программы
                                                c1
                                                15
                                                03
• Все числа восьмеричные
                                                00
                                                01
• С; начинаются комментарии
                                                60
                                                00
• .= - псевдо команда ассемблера,
                                                00
```

• По умлочанию *эталонный* эмулятор начинает выполнять программу с адреса **1000**. Наш тоже.

где размещать код, который написан дальше

Рекомендуемая организация директорий

- pdp11
 - repo директория вашего проекта
 - pdp.c, pdp.h .git .gitignore
 - pdp11em директория с эталонным эмулятором
 - test директория с программами на ассемблере
 - 1_sum
 - -sum.txt программа на ассемблере
 - -sum.o что грузим в эмулятор
 - -sum.l листинг (для отладки)

Установка эталонного эмулятора

• Скачать архив http://acm.mipt.ru/twiki/bin/view/Cintro/PDPrun


OC	Файл	
Linux	pdp11em-linux.zip	
Mac	mac_exe.zip	
Windows	pdp11em-win32.rar	


Linux — установка (Мас - аналогично)

- распаковать архив в ту директорию, где будем работать
- в терминале перейти в эту директорию
- добавить права на исполнение файлам chmod +x as11 chmod +x pdp11 Запустить ./as.11
- Если не корректно запускается, то chmod +x as11.static chmod +x pdp11.static ./as11.static (и далее запускать только со static)

Windows — установка

- Распаковать архив в директорию
- Запустить Command Prompt (cmd.exe, командную строку): Win + R cmd
- Скопировать из Проводника путь к архиву
- В командной строке набрать cd /D "путь к директории с файлами в кавычках"
 - /D нужен только если переходить на другой диск
 - кавычки нужны, если в пути есть пробелы
 - можно набрать путь вручную, а не копировать





Запуск

• Компилятор запускаем

```
as11.exe — в Windows
as11 или as11.static (что работает) — Linux, Mac
```

- Эмулятор запускаем
 - pdp11.exe в Windows pdp11 или pdp11.static — Linux, Mac
- Дальше примеры будут для as11 и pdp11 Подумайте, как нужно изменить примеры для вашего компьютера.
- Windows все dll файлы должны быть в той же директории, что ехе файлы.

Компиляция

- Компиляция **as11 -o** sum.o **-l** sum.l **sum.txt**
- Usage: as11 [-l listing-file] [-o output-file] assembly-file
- sum.txt файл с программой на ассемблере
- sum.o получим, будем грузить в эмулятор
- sum.l вспомогательный, удобно отлаживать
- опции -o (output) и -l (listing)
- B Windows лучше указывать имена sum.o.txt sum.l.txt чтобы читать в редакторе

Файлы (octal & hex)

sum.txt

```
.= 1000;
                ; разместим код начиная с адреса 1000
 mov #2, R0
               ; R0 = 2
                                           sum.o
                                           0200 000c
 mov #3, R1 ; R1 = 3
                                           c0
 add R0, R1 ; R1 = R0 + R1
                                           15
 halt
                ; завершение программы
                                           02
                                           00
• sum.l адрес машинный_код ассемблер
                                            c1
 000000:
            .= 1000
                                           15
 001000: mov #2, R0 ; R0 = 2
                                           03
         012700
                                           00
                                           01
         000002
                                           60
 001004: mov #3, R1 ; R1 = 3
                                            00
         012701
                                            00
```

Запуск эталонного эмулятора

Использование с ключом -t (трассировка)
 ./pdp11 -t sum.o

```
• Напечатает:
 ----- running -----
 001000: mov #000002,r0
                               [001002]=000002
 001004: mov #000003,r1
                               [001006]=000003
              r0,r1
                           R0=000002 R1=000005
 001010: add
 001012: halt
 ----- halted -----
 r0=000002 r2=000000 r4=000000 sp=000000
 r1=000005 r3=000000 r5=000000 pc=001014
 psw=000000: cm=k pm=k pri=0
                               [4]
```

Задача урока

• Наш эмулятор должен печатать похоже на эталонный эмулятор и листинг.

адрес,

машинный код,

имя команды

Почему адреса только четные? Почему после 6 идет 10? Почему 012700 это mov?

• Напечатает:

001000 012700: mov

001002 000002: unknown

001004 012701: mov

001006 000003: unknown

001010 060001: add

001002 000000: halt


Кодирование системы команд

Простейшая система команд

• Кодируем игрушечный автомобиль. Память 1 битовая.

Команды могут быть или 0, или 1.

Пример системы команд: Команда Код Действие
 0 — стоп
 1 — ехать вперед
 stop
 0



Повороты

- Команды без операндов
 - 01 поворот направо
 - 10 поворот налево
- Команда поворот 1 операнд
 - 0 право
 - **1 лево**
 - **1** код операции opcode
 - кодируем повороты:10 и 11

Команда	Код	Действие
move	11	
stop	00	STOP
turnR	01	
turnL	10	

Команда	Код	Действие
move	01	
stop	00	STOP
turn R	10	
turn L	11	

Больше поворотов, 3 бита

• Расширим список

возможных поворотов ХХ:

00: 45°

01: 90°

10: - 45°

11: - 90°

Команда	Код
move	001
stop	000
turn a	1 <i>XX</i>

- **110** означает "**поворот** на **45** градусов"
- Неиспользуемые коды

010

011

• Можно добавить включить/выключить фары (сирена)

Разная длина операндов

D - вкл/выкл

0: включить (on)

1: выключить (off)

• XX — список поворотов

00: 45°

01: 90°

10: - 45°

11: - 90°

Команда	Код
move on/off	00 D
фары <i>on/off</i>	01 D
turn a	1XX

- Неиспользуемых кодов нет
- opcode (код операции) и операнды
- иногда opcode называют расшифровку 00D

Где искать очередную команду программы

mem

- Команды загружены в память машины mem[]
- Команды выполняются одна за другой
- **PC** (programm counter) память, в которой лежит **адрес** следующей команды (в ассемблере x86 это ip instruction pointer)
- цикл работы программы автомобиля:
 - word w = w_read (pc);
 pc += 1; // подумать, так ли для pdp-11
 pазобрать слово w на команду и аргументы выполнить команду
- В pdp-11 рс это R7

Какая это команда

- прочли очередную команду с аргументами в w w = 011
- какая это команда?
 - обнулить аргументы
 - сравнить с кодом операции

Команда	Код	Маска
move <i>on/off</i>	00 D	11 0
фары <i>on/off</i>	01 D	110
turn a	1 <i>XX</i>	100

if ((w & 110) == 000)
 значит команда move
 else if ((w & 110) == 010)
 значит команда фары
 else if ((w & 100) == 100)
 значит команда turn

Команды PDP-11 mov, add, halt, inc

- Список команд http://acm.mipt.ru/twiki/bin/view/Cintro/PDPCommandList
- SS и DD 6-битные аргументы
- В 0 или 1 команда оперирует словами или байтами

Mnemonic	Opcode	NZVC	Description	Notes
ADD s, d	06SSDD	****	Add	d = s + d
INCb s, d	B052 DD	****	Increment	d = d + 1
MOVb s,d	B1 SSDD	****	Move	d = s
HALT	0000000		Halt	
MOV s,d	01SSDD	***	Move word	d = s
MOVB s,d	11 SSDD	****	Move byte	d = s

Задача урока

- В цикле от 1000 адреса до команды HALT
 - читать слово
 - печатать адрес и слово по формату %060
 - если это команда add, mov или halt, печатать мнемонику (имя) команды
 - для прочих данных печатать unknown
 - после обнаружения команды halt
 - напечатать THE END
 - закончить выполнение программы

Цикл выполнения программы

- word reg[8]; // массив регистров R0..R7 #define pc reg[7]
- // выполнение программы после загрузки void run() { // как в эталонном эмуляторе начинаем // выполнять программу с адреса 1000 pc = 01000;while (1) { word w = w_read(pc); trace("%060 %060: ", pc, w); pc += 2;// разбор и выполнение прочитанной команды

Этапы реализации нахождения команд

```
• if (w == 0) {
             // это halt ?
    trace("halt ");
    do halt(); // написать самим
 } else {
    trace("unknown");
 trace("\n");
• Как проверить, что это mov (вспоминаем bit_1, bit_2..)
 B1SSDD — код операции по таблице
 01SSDD — mov (надо определить)
 11SSDD — movb (не сейчас)
• SS и DD — по 6 бит, слово 16 бит
```

Этапы реализации нахождения команд

```
• if (w == 0) {
              // это halt ?
    trace("halt ");
    do halt(); // написать самим
 } else {
    trace("unknown");
 trace("\n");
else if ( (w & 0170000) == 0010000) { // B1SSDD
    trace("mov ");
    do mov();
```

дописать проверку на add

Сверните в цикл (как в задаче bit_4)

```
• Общие части:
           mask
                         opcode
  if ( (w & 0170000) == 0010000) {
    trace("mov ");
                         // name
    do move();
                         // do_func()
struct Command {
    word mask;
                            // 0170000
    word opcode;
                            // 0010000
    char * name;
                       // "mov"
    void (*do_func)(void); // void do_mov() { .. }
 } cmd [ ] = { ... };
                        Кто хочет хранить сдвиг,
                        смотрит на опкод команды BNE
```

Дополнительный бонус

- Разделите проект на несколько *.с файлов
 - работа с памятью: b_read, b_write,.. load_file
 - run (сюда будем писать функции работы с аргументами)
 - do_halt, do_mov, do_add, массив описания команд
- Подумайте, как в этом случае описать цикл по всему массиву cmd (условие окончания цикла)
 - специальная "команда" признак конца массива (как \0 в строке)
 - unknown command

Следующее занятие

- Разбор аргументов SS и DD
- Тест сложения 2+3 работает