
Постановка задачи Функции работы с памятью

Курсовой проект "Эмулятор PDP-11" Занятие 1 и 2

Архитектура Фон Неймана



- Реальная архитектура сложнее
 - несколько ЦП
 - несколько шин и тп
- Гарвардская архитектура (отдельная память под программу и под данные)



Реальность сложнее

• Упрощеная схема Архитектура процессора TMS320VC5509

Классификация языков

- Машинный код 000011101101
- Ассемблер mov ax, b
- Высокого уровня С, Java, Python
- Ассемблер PDP-11
 - самый простой
 - Система команд самая красивая
 - Разбирать будем не ассемблер, а его байт-код
- Зачем нужны эмуляторы старых машин
- Выполнение не на железе, а на симуляторе

Компилируемый / интерпретируемый

- Компиляция до уровня
 - Машинный код 000011101101
 - быстрое исполнение
 - неоднозначное обратное преобразование
 - Байт-код
 - нужен интерпретатор кода
 - **вирутальная машина** (будем писать)
 - -JVM
- Интерпретируемые языки python

Задача

- Написать интерпретатор подмножества машинных команд компьютера PDP-11
- Есть
 - документация, список команд
 (acm.mipt.ru / язык Си / секретные материалы)
 - компилятор из ассемблера в машинный код
 - эталонный эмулятор (сравниваем результат выполнения теста на нем и на вашем эмуляторе)
 - набор программ на ассемблере PDP-11 (тесты)
 - git


Как это выглядело






• Мини-ЭВМ PDP-11/40 графдисплей, "посадка на луну"

CPU & RAM



RAM

И его клоны




• Пленочная клавиатура, можно менять пленку для разных приложений


Термины

- Бит 0 или 1
- Байт наименьшая адресуемая единица памяти
- Октет 8 бит
- Разрядность (памяти, процессора, шины и тп)
 8, 16 (20, 24), 32, 64 бит
- Машинное слово ячейка памяти, участвующее в качестве операнда в инструкции процессора
- Адресация побайтовая или словами
- Litle endian big endian


Термины в картинках



• 8 битная с побайтовой адресацией




• 16-битная little endian PDP-11, Intel



• 16-битная big endian network

Big, little and mixed



Middle endian

• Программно переключаемый порядок (bi-endian, bytesexual)

Побитовые операции

- Применяются только к целочисленным операндам
- & побитовое AND
- I побитвое OR
- ^ побитовый XOR
- ~ отрицание (тильда над ё, под Esc)
- >> сдвиг вправо (на неотрицательное)
- << сдвиг влево (на неотрицательное)

Смещение >> и <<

```
• x = 7; 00000111 y = x << 3; 00111000 всегда дополняется нулями
```

• unsinged short
$$x = 7$$
; 00000111 $z = x >> 2$; 00000001

• int
$$x = 7$$
; 00000111 $z = x >> 2$; 00000001

• int
$$x = -7$$
; 111111001 $z = x >> 2$; 111111110 дополняется знаковым битом

Начинаем писать программу Шаг 1

• Определить типы

typedef существующий тип новое_имя;

typedef ??? byte; // 8 bit


typedef ??? word; // 16 bit


typedef word Adress; // 64 Kb

- 64 Kb = $8*8*2^{10}$ = $2^3*2^3*2^{10}$ = 2^{16}
- #include "pdp11.h"

Шаг 2: объявляем массив RAM

- RAM random access memory (память произвольного доступа) 64 Kb
- mem глобальная переменная
 нужна всем
- Вариант 1 byte mem [MEMSIZE];
- Вариант 2;
 word mem [MEMSIZE];





Шаг 3. Пишем АРІ функций работы с памятью

- Писать прямо в память не будем можем ошибиться. Реализуем функции чтения и записи в память:
- void b_write (Adress adr, byte b);
 // пишем байт b по адресу adr
- byte b_read (Adress adr);
 // читаем байт по адресу adr
- void w_write (Adress adr, word w);
 // пишем слово w по адресу adr
- word w_read (Adress adr);
 // читаем слово по адресу adr

Шаг 4. Тесты для этих функций

- Пишем байт читаем байт
 Пишем слово читаем слово
 Пишем 2 байта читаем 1 слово
 Пишем 1 слово читаем 2 байта
- Adress a = 4; byte b1 = 0x0b, b0 = 0x0a; word w = 0x0b0a; 8 7 b write (a, b0); byte 0b b write (a+1, b1); 0a word word wres = w read (a); printf("%04hx=%02hhx%02hhx \n ", wres, b1, b0); assert(wres == w);

Шаг 5-1. Реализация функций и отладка

```
    Вариант 1. byte mem[];

                                        byte mem[N];
void b_read (Adress adr) {
    return mem [adr];
                                         byte
                                         word
byte b_write (Adress adr, byte b) {
    mem [adr] = b;
word w_read (Adress adr) {
                                  mem[a+1]
    word w = 0;
                                                mem[a]
                                    0b
                                                  0a
    // пишем код
                                     0b
                              W
                                                   0a
    return w;
```

Шаг 5-2. Реализация функций и отладка

word

- Вариант 2. word mem[];
- void w_read (Adress adr) {
 return mem [adr];
 return mem [adr];

```
word mem[N];
byte T S C
```

```
word w_write (Adress adr, word d) {mem [adr] = w;
```

byte b_read (Adress adr) {byte b;// пишем кодreturn b;

```
b1

0b

0a

0b

0a

mem[a]
```

Шаг 6. Загрузка программы в память

- void load_file ();
- только 16-ричные числа %х
- ./pdp.exe < test.o
- Несколько блоков
- 1 блок состоит из

```
адрес_начала_блока N
байт1
байт2
...
байтN
```

```
0200 000a
c0
65
7a
00
3f
10
f8
01
00
00
0400 0002
76
Of
```

Шаг 7: Чтение из файла

- До этого можно сдать решения в контест pdp_rw, pdp_load.
- Дальше тестируем сами.
- Чтение данных из файла (имя файла можно заранее зафиксировать)
- void load_file (const char * filename);
- load_file ("/home/taty/pdp11/tests/sum.o");

Шаг 7. Имя файла в агрументах программы

```
Было
./pdp.exe < test.o</li>
Стало
./pdp.exe test.o
int main (int argc, char * argv []) {
...
}
```

Шаг 8: функции trace и debug

- Напишите функции печати
- отладочная печать debug(const char * format, ...); + запускается ключом -d ./pdp.exe -d test.o
- трассировка выполнения вызывается толко когда указан ключ -t ./pdp.exe -t test.o trace(const char * format, ...);

Шаг 8 (альтернатива)

- Написать одну функцию void log(int log_level, const char * format, ...);
- Определить уровни логирования #define ERROR 0 #define INFO 1 #define TRACE 2 #define DEBUG 3
- Использование: log (INFO, "Load file %s\n", "test.o"); log (DEBUG, "%d: %s\n", __LINE__, __FUNCTION__);