Аргументы типа SS и DD Режимы адресации

Курсовой проект "Эмулятор PDP-11" Занятие 4 и 5

Что уже сделано

- Память RAM 64Кб, 16-битная
- Регистры 8 штук, 16-битные, рс = reg[7]
- функции чтения и записи байта и слова
- загрузка программы в эту память

- Печатает
 - **001000 01**2700: mov
 - **001002** 000002: unknown
 - **001004 01**2701: mov
 - **001006** 000003: unknown
 - 001010 060001: add
 - 001002 000000: halt
- прохождение от адреса 1000 до команды halt
 - печать:
 - адреса,
 - слова по этому адресу,
 - имени команды
 - выполнение команды do_halt остановка

Первая программа — сумма 2 чисел

```
.= 1000;
                 ; разместим код начиная с адреса 1000
 mov #2, R0
                ; R0 = 2
                                                0200 000c
                                                c0
 mov #3, R1
             ; R1 = 3
                                                15
 add R0, R1 ; R1 = R0 + R1
                                                02
                                                00
 halt
                 ; завершение программы
                                                c1
                                                15
                                                03
• Все числа восьмеричные
                                                00
                                                01
• С; начинаются комментарии
                                                60
                                                00
• .= - псевдо команда ассемблера,
                                                00
```

• По умлочанию *эталонный* эмулятор начинает выполнять программу с адреса **1000**. Наш тоже.

где размещать код, который написан дальше

Файлы (octal & hex)

./as11 -o sum.o -l sum.l sum.txt

sum.txt

```
.= 1000;
                ; разместим код начиная с адреса 1000
 mov #2, R0
                ; R0 = 2
                                            sum.o
                                           0200 000c
 mov #3, R1 ; R1 = 3
                                           c0
 add R0, R1 ; R1 = R0 + R1
                                            15
 halt
                ; завершение программы
                                           02
                                           00
• sum.l адрес машинный_код ассемблер
                                            c1
 000000:
             .= 1000
                                            15
 001000:
             mov #2, R0 ; R0 = 2
                                            03
         012700
                                            00
                                            01
         000002
                                            60
 001004: mov #3, R1 ; R1 = 3
                                            00
         012701
                                            00
```

Запуск эталонного эмулятора

Использование с ключом -t (трассировка)
 ./pdp11 -t sum.o

• Напечатает:

```
----- running -----
```

```
001000: mov #000002,r0 [001002]=000002
```

-Т еще больше трассировки

```
001004: mov #000003,r1 [001006]=000003
```

```
001010: add r0,r1 R0=000002 R1=000005
```

001012: halt

```
----- halted -----
```

```
r0=000002 r2=000000 r4=000000 sp=000000
```

psw=000000:
$$cm=k pm=k pri=0$$
 [4]

Уже работает, будем разбирать аргументы

• Наш эмулятор должен печатать похоже на эталонный эмулятор и листинг.

адрес,

машинный код,

имя команды

Почему адреса только четные? Почему после 6 идет 10? Почему 012700 это mov?

• Напечатает:

001000 012700: **mov**

001002 000002: unknown

001004 012701: mov

001006 000003: unknown

001010 060001: add

001002 000000: halt

Аргументы

```
· .= 1000;
                 ; разместим код с адреса 1000
 mov #2, R0
                 ; R0 = 2
                                            Для аргумента
 mov #3, R1
                 ; R1 = 3
                                            придется хранить
 add R0, R1
                 ; R1 = R0 + R1
                                            и что? значение,
 halt
                 ; завершение программы
                                            и куда? адрес.
                                            struct Argument {
• halt — аргументов нет
                                               word val;
mov #3, R1
                                               word adr;
                                            } ss, dd;
 копировать что? число 3 куда? в R1.
```

• add R0, R1 прочитать что? число из R0 и что? число из R1, записать сумму куда? в R1. что? - значение value куда? - адрес address


Аргументы SS и DD

Архитектура фон Неймана



- Узкое место скорость передачи данных из RAM на ЦП (центральный процессор)
- В рамках ЦП сделаем память с очень малым временем доступа (регистры). Она дорогая, поэтому ее мало.

Архитектура процессора с регистрами




Регистры общего назначения

- RAM Random Access Memory
- Регистры память с наименьшим временем доступа
- Общего назначения к R0 .. R7 обращаемся одинаково
- Нет формата обращения к половине регистра (нельзя "записать число 5 в старший байт регистра")
- 16 бит (слово)
- 8 штук, обращение R0..R7 add R0, R1
- pc programm counter (R7), sp stack pointer (R6)

Операнды SS (source) и DD (destination)


- Команда с одним операндом x++ **INC** d
- Код операции 0052DD₈
 0 000 101 010 ddd ddd



- DD 6 бит состоит из:
 - 3 бита номер регистра
 - 3 бита режим адресации (мода)
- 8 регистров сколько бит на кодирование номера регистра (от 0 до 7)?
- сколько разных режимов адресации может быть?


Rn Режим 0 (регистровый)

- Register (храним значение)
- INC R3
 ADD R0, R1
- Регистр содержит операнд (значение)
- Rn обозначение
- На псевдокоде: adr = n val = reg[n]




(Rn) Режим 1 (косвенно-регистровый)

- Register deferred (адрес значения)
- INC (R3) INC @R3
- регистр содержит адрес операнда
 В регистре лежит номер ячейки памяти, где лежит значение
- adr = reg[n]val = mem[adr]




(Rn)+ Режим 2 (автоинкрементный)

- Auto-increment (перебор по массиву чисел)
- INC (R3)+
- регистр содержит адрес операнда.
 Содержимое регистра после операции увеличивается на 2 или на 1 (байтовая операция на регистрах R0-R5)
- adr = reg[n] val = mem[adr] reg[n] += 2 // или 1
- sp и рс всегда +2
- **+** потом




#nn Режим 2 R7 (непосредственный)

- Immediate (константа)
- MOV #3, R1
- MOV (R7)+, R1.WORD 3
- операнд хранится в слове, следующем за командой
- adr = reg[n] val = mem[adr] reg[n] += 2 // или 1
- sp и рс всегда +2
- **+** потом




@(Rn)+ Мода 3 (косвенно автоинкрементный

- Auto-increment deferred (перебор по массиву адресов)
- INC @(R3)+
- регистр содержит адрес адреса операнда.
 Содержимое регистра после его использования в качестве адреса увеличивается на 2
- adr = reg[n]
 adr = mem[adr]
 val = mem[adr]
 reg[n] += 2
- +2 (потом!) так как адрес слова




@#nn Мода 3 R7 (абсолютный)

- Absolute (адрес константы)
- mov @#202, R1
- адрес операнда хранится в слове, следующем за командой
- adr = reg[n]
 adr = mem[adr]
 val = mem[adr]
 reg[n] += 2
- +2 (потом!) так как адрес слова




-(Rn) Режим 4 (автодекрементный)

- Auto-decrement (перебор по массиву чисел сзади)
- INC -(R3)
- Содержимое регистра до операции уменьшается на 2 или на 1 (байтовая операция на регистрах R0-R5) и используется как адрес операнда.
- reg[n] -= 2 // или 1
 adr = reg[n]
 val = mem[adr]
- sp и рс всегда -2
- - сначала



@-(Rn) Мода 5 (косвенно автодекрементный)

- Auto-decrement deferred (перебор по массиву адресов сзади)
- INC @-(R3)
- Содержимое регистра уменьшается на 2 и используется как адрес адреса операнда.
- reg[n] -= 2
 adr = reg[n]
 adr = mem[adr]
 val = mem[adr]
- -2 (**сразу**!) так как адрес слова




Что делает программа?

- .=1000MOV -(PC), -(PC)
- Как называется такой класс программ?
- Какой размер программы?


X(Rn) Мода 6 Индексный

- Index a[i]
- mov 2(R3)
- содержимое регистра складывается с числом, записанным после команды, и полученная сумма используется в качестве адреса операнда
- вычисляем сдвиг X
 X = mem[pc]
 pc += 2
 adr = X + reg[n]
 val = mem[adr]




nn Мода 6 по R7 Относительный

- Relative константа по адресу nn
- mov 100, R3; Число по адресу 100 положить в R3
- содержимое регистра складывается с числом, записанным после команды, и полученная сумма используется в качестве адреса операнда
- вычисляем сдвиг X
 X = mem[pc]
 pc += 2
 adr = X + pc
 val = mem[adr]



X(Rn) Мода 7 Косвенно индексный

- Index deferred *a[i]
- mov @2(R3)
- индекс лежит в очередном слове команды. После считывания индекса рс += 2. Индекс + содержимое регистра указывают на ячейку, которая содержит адрес операнда.
- вычисляем сдвиг X
 X = mem[pc]
 pc += 2
 adr = X + reg[n]
 adr = mem[adr]
 val = mem[adr]



@nn Мода 7 по R7 Косвенно относительный

- Relative deferred адрес константы по адресу nn
- mov @204, R1
- индекс лежит в очередном слове команды. После считывания индекса рс += 2. Индекс + содержимое рс указывают на ячейку,

• вычисляем сдвиг Х X = mem[pc]pc += 2adr = X + pcadr = mem[adr]

val = mem[adr]



	Мода	Пример	Значение	
0	R3	inc R3	Значение в регистре R3	
1	(R3)	inc (R3)	Адрес в регистре R3	
2	(R3)+	inc (R3)+	Адрес в регистре R3, R3 += 2	
3	@(R3)+	inc @(R3)+	Адрес в регистре R3 содержит адрес. R3 += <i>2</i>	
4	- (R3)	inc -(R3)	R3 -= 2 Адрес в регистре R3	
5	@-(R3)	inc @-(R3)	R3 -= <i>2</i> Адрес в регистре R3 содержит адрес	
6	2(R3)	inc 2(R3)	сложить 2 и R3, это адрес	
7	@2(R3)	inc @2(R3)	сложить 2 и R3, по этому адресу лежит адрес	

Моды по R7

	Мода	Пример	Значение
2	#3	mov #3, R0	Константа 3
3	@#100	mov @#100, R0	Константа по адресу 100
6	100	mov 100, R0	Константа по адресу 100
7	@100	mov @100, R0	Адрес константы лежит по адресу 100

- Работают по R7 как по другим регистрам
- Пишутся в ассемблере проще
- Абсолютная и относительная адресация

Реализация мод в эмуляторе

- Сделать обязательно 0, 1, 2, желательно 3, 4, 5
- Остальные моды по наличию тестов (тесты)
- Добиться работоспособности программы 2+3 Потом теста на 4 моду
- Напечатает:

```
001000 012700: mov #2 R0
```

001004 012701: mov #3 R1

001010 060001: add **R0 R1**

001002 000000: halt

r0:3 r1:5 r2:0 r3:0 r4:0 r5:0 r6:0 r7:1014

Что уже написали

```
word reg[8]; // регистры R0..R7
 #define pc reg[7] // pc это R7
struct Arg {
    word val;
 } ss, dd;
• if (это mov?) {
    ss = get_ss(w);
    dd = get_dd(w);
    do mov();
```

```
// аргумент SS или DD
             // может быть значением
word adr; // или адресом
```

- можно ли ss и dd читать одной функцией, назовем ее get_modereg
- важно ли в каком порядке читаем ss и dd
- записать результат в память

Arg get_modereg(word w) {

```
• int r = w \& 7; // номер регистра
 int m = (w >> 3) & 7; // номер моды
 Arg res;
 switch (m) {
    case 0: res.adr = r; res.val = req[r];
            trace("R%d", r); break;
    case 1: res.adr = reg[r]; res.val = w_read(res.adr);
             trace("(R%d) ", r); break;
    case 2: res.adr = r; res.val = reg[r]; reg[r] += 2; // +1
            if (r == 7) trace("#%o ", res.val);
            ele trace("(R%d)+ ", r);
                                           break:
 default: trace("Mode %d not implemented yet", m);
           exit (1);
```

Рекомендация

- Написать функцию, которая печатает все регистры
- Вызывать ee в do_halt
- Вызывать ее сейчас после каждой операции для отладки

Связать аргументы и команды

```
    if (это mov?) {
        ss = get_ss(w);
        dd = get_dd(w);
        do_mov();
    }
    В виле шикла
```

```
В виде цикла
if (это очередная команда?) {
    ss = get_ss(w);
    dd = get_dd(w);
    nn = get_nn(w);
    xx = get_xx(w);
    do_эта_команда();
```

```
• Нельзя всегда get_ss
потому что можно изменить
содержимое регистров
```

```
inc R1005201
```

```
52 — это часть опкода
а не 5 мода по R2
(изменяет R2)
```

Связать аргументы и команды

```
        XX
        R
        N
        SS
        DD

        params
        0
        0
        0
        0
        0
        1
        1
```

```
• if (это очередная команда?) {
    if (у команды аргумент SS)
       ss = qet_ss(w);
    if (у команды аргумент DD) •
       dd = qet_dd(w);
    do_эта_команда();
```

```
#define NO PARAMS 0
#define HAS DD
#define HAS SS
struct Command {
  word mask;
  word opcode;
  char * name;
  char params;
```

Продолжение

• Реализовать 4 моду и отладить тест (что он должен делать?) mov -(pc), -(pc)

SOB — substruct one and branch

- SOB Rn, адрес
- 077RNN
 - **R** номер регистра, 3 бита
 - NN на это количество слов нужно уйти назад в программе
- Rn = Rn 1 // содержимое регистра уменьшить на 1 if (Rn != 0) goto адрес; // pc = pc 2 * NN
- Используется для организации цикла со счетчиком в регистре Rn
- CLR dd 0050DD dd = 0 (clear)

Сумма чисел в массиве длиной 4 слова

```
.= 200
         ; данные располагаются с адреса 200
A: .WORD 34, 12, -1, 66 ; массив (А — константа равна 200)
N: .WORD 4
                        ; размер массива А
  .= 1000
              ; код располагается с адреса 1000
  mov #4, R1 ; заменить потом #4 на @#N и мода 3
  mov #A, R2 ; адрес начала массива в R2
  clr R0
              ; R0 = 0
LOOP:
  mov (R2)+, R3
                ; R3 = *R2, R2 += 2 получили слагаемое
                ; слагамое добавили к сумме
  add R3, R0
  sob R1, LOOP ; if (-- R1 != 0) goto LOOP
```

halt

Команды PDP-11 mov, add, halt, clr, sob

- Список команд http://acm.mipt.ru/twiki/bin/view/Cintro/PDPCommandList
- SS и DD 6-битные аргументы
- B 0 или 1 команда оперирует словами или байтами

Mnemonic	Opcode	NZVC	Description	Notes
ADD s, d	06SSDD	****	Add	d = s + d
CLRb d	B050 DD	****	Clear	d = 0
MOVb s,d	B1 SSDD	****	Move	d = s
HALT	0000000		Halt	
SOB r,a	077RNN		Substruct One and Branch	if (R != 0) pc = pc - NN*2

Переведем в машинные коды

```
• 001012:
         LOOP:
• 001012: mov (R2)+, R3
                                 ; читаем слагаемое
      012203
• 001014: add R3, R0
                              ; добавляем слагаемое
      060300
• 001016: sob R1, LOOP
                             ; if (--R1 != 0) goto LOOP;
      077103
            halt
• 001020:
      000000
```

Массив байт

• После того, как заработает, будем суммировать массив не слов, а байт

• Было:

A: .WORD 34, 12, -1, 66

N: .WORD 4

mov — копировать слово

Стало

A: **.BYTE** 34, 12, -1, 66

N: .WORD 4

movb — копировать байт

Чтение и запись байта в регистр

- Чтение байта movb R1, (R3) Берем младший байт.
- Запись байта movb (R3), R1 Положительное должно остаться положительным, отрицательное отрицательным
- Знаковое расширение: запишем в старший байт знаковый бит младшего байта

