Guida tecnica API ordini Silva

Toscana Diagnostica | Versione API v1 | 9 novembre 2026

Le API ordini sono attive in produzione e la chiave di Toscana Diagnostica è abilitata. Il portale TD invia a Silva gli ordini già approvati. Silva verifica i dati e inserisce l'ordine nella preparazione con la propria numerazione.

Accesso e indirizzi

```
Base: https://silva.cloud/portaleordini
GET  {base}/api/v1/destinazioni
POST {base}/api/v1/ordini
GET  {base}/api/v1/ordini/{numeroTD}/stato
```

Inviare la chiave Silva nell'header X-API-KEY di ogni chiamata HTTPS. La chiave e la configurazione dell'integrazione determinano il cliente, il magazzino e l'utente di attribuzione. Una chiave valida priva del permesso ordini riceve 403 sulle chiamate ordini e destinazioni.

Codici destinazione e articolo

La GET delle destinazioni restituisce codice, nome, indirizzo, CAP, città e provincia delle sedi autorizzate. Associare ogni sede TD al codice Silva e trasmettere soltanto destinazione.codice nella POST. Silva recupera nome e indirizzo dalla propria anagrafica.

Per ogni riga usare il codice esatto e l'unità principale pubblicati nel catalogo Silva. Per esempio, il catalogo completo dell'esercizio 2026 si legge con GET {base}/api/v1/catalogo?anno=2026. La POST ordini si invia senza parametri query.

```
{"destinazioni":[{"codice":"10","nome":"Sede di esempio",
 "indirizzo":"Via Test 1","cap":"50100","citta":"Firenze",
 "provincia":"FI"}]}
```

Prima prova in produzione

Iniziare dalla GET delle destinazioni. Per la POST usare una sede e articoli concordati con Silva. Un invio valido crea un ordine operativo in preparazione.

Stato per numero TD

Usare lo stesso numero TD inviato nella POST, rispettando maiuscole e minuscole. La GET richiede X-API-KEY e non richiede corpo né X-Idempotency-Key. Il documento viene cercato nel cliente e magazzino della chiave.

```
GET {base}/api/v1/ordini/TEST-TD-0001/stato
200 {"numero":"TEST-TD-0001","presente":true,
     "stato":"IN_PREPARAZIONE"}
```

Gli stati sono IN_PREPARAZIONE se restano righe da preparare, EVASO se c'è un DDT collegato senza righe residue, ANNULLATO se tutte le righe articolo sono annullate e NON_DISPONIBILE se il documento esiste ma lo stato non è determinabile. EVASO descrive il completamento in Silva e non certifica la consegna fisica.

```
404 {"numero":"TEST-TD-0001","presente":false,"stato":null}
```

Il 404 indica che il documento è assente o fuori dal perimetro della chiave.

Invio di un ordine

```
POST {base}/api/v1/ordini
X-API-KEY: <chiave Silva>
X-Idempotency-Key: TEST-TD-0001
Content-Type: application/json
Accept: application/json

{
  "numero": "TEST-TD-0001",
  "urgenza": "ORDINARIA",
  "destinazione": {
    "codice": "10"
  },
  "righe": [
    {
      "codiceArticolo": "ART-001",
      "unitaTotali": 1,
      "unita": "PZ"
    }
  ]
}
```

I codici 10 e ART-001 sono dimostrativi. Sostituirli con i codici Silva autorizzati e usare PZ soltanto se è l'unità effettiva dell'articolo.

Campo obbligatorio	Regola
numero	Riferimento TD univoco per cliente Silva e uguale a X-Idempotency-Key. Da 1 a 64 caratteri ASCII tra lettere, numeri, punto, trattino e underscore. Il primo è alfanumerico.
urgenza	ORDINARIA assegna priorità bassa. URGENTE assegna priorità alta.
destinazione.codice	Codice numerico positivo ottenuto dalla GET delle destinazioni.
righe[].codiceArticolo	Codice esatto del catalogo, incluse maiuscole e minuscole. Una riga per articolo.
righe[].unitaTotali	Quantità intera da 1 a 999999, espressa nell'unità del catalogo.
righe[].unita	Unità principale del catalogo. Silva accetta differenze di maiuscole e minuscole.

Campi facoltativi

note, motivoUrgenza e destinazione.noteConsegna confluiscono nelle note operative. Accettano rispettivamente fino a 2000, 1000 e 1000 caratteri. Le note del documento hanno il limite gestionale di 300 caratteri. I testi completi restano nel registro delle acquisizioni.

dataApprovazione serve alla tracciabilità e, se inviata, richiede formato ISO 8601 con fuso esplicito, ad esempio 2026-11-09T09:00:00Z. Silva assegna la data del documento al momento dell'acquisizione.

Risposte e prove Postman

HTTP	Azione
201 / 200	201 indica un nuovo ordine. 200 restituisce la ricevuta originale di un ordine identico già acquisito. Salvare la ricevuta e fermare gli invii.
400	Leggere error, message e campo. Dati non validi o indisponibilità rifiutano l'intero ordine. Uno stesso numero con dati diversi restituisce immutable_order.
401 / 403	Verificare rispettivamente validità della chiave e abilitazione a ordini e destinazioni.
413 / 415	Inviare un corpo JSON fino a 1 MiB con Content-Type application/json.
429	Attendere il tempo indicato in Retry-After e ripetere la richiesta originale.
503 / timeout	Ripetere con stesso numero e contenuto. Il tentativo precedente potrebbe essere stato acquisito.

```
{"numero":"TEST-TD-0001","riferimento":"OC 123 (ID 456)",
 "ricevutoAl":"2026-11-09T09:10:00.1234567Z"}

{"error":"unit_or_code_mismatch",
 "message":"L'unità deve corrispondere al catalogo Silva",
 "campo":"righe[0].unita"}
```

Il limite è di 30 richieste al minuto per IP e processo, condiviso con il catalogo.

Silva verifica fino a 200 righe per ordine e ricontrolla la disponibilità durante l'acquisizione. Un errore come righe[0].unita riguarda la prima riga. Il catalogo mostra la giacenza e la lettura non prenota la merce.

Prova con la collection allegata

1. Importare Silva-Ordini.postman_collection.json. Impostare baseUrl con HTTPS e senza barra finale e apiKey con la chiave autorizzata.
2. Eseguire 01 - Destinazioni Silva. Compilare il corpo della POST con destinazione, articoli, quantità e unità concordati.
3. Impostare numeroOrdine. La collection lo inserisce in numero e nell'header X-Idempotency-Key.
4. Impostare confermaInvio a SI per inviare la POST. Se la richiesta viene saltata, controllare le variabili e il JSON nella Console di Postman.
5. Verificare 201 al primo invio e 200 ripetendo la stessa richiesta. Per un altro ordine usare un nuovo numero.
6. Eseguire 03 - Stato ordine per numero TD. Un ordine presente restituisce 200 e lo stato attuale. Usare un numero inesistente per provare il 404.

Perimetro della versione

La ricevuta conferma l'acquisizione. Dopo 201 o 200 l'invio si conclude. La GET stato è una consultazione facoltativa. Annullamenti via API, callback, trasmissione di DDT e packing list restano fuori da questa versione.