实验 3、OpenDaylight 控制器的安装与运行

| | 电子科技 | 支大学信通学院 | 杨宁 |
|------------|-------------------------------|--|----|
| 实验原理 | | | 1 |
| 1、ODL | 简介 | | 1 |
| 2、ODL | 模块管理 | | 3 |
| 3、DLU) | X 模块:Web-Ul 界面 | | 4 |
| 4、REST | CONF | | 8 |
| 5、Posti | man | | 9 |
| 实验拓扑 | | | 10 |
| 实验 3.1 Ope | nDaylight 控制器的安装和启动 | | 10 |
| 步骤 1、 | 获取并解压源代码包 | | 10 |
| 步骤 2、 | 配置 Java-JDK 环境变量 | | 11 |
| 步骤 3、 | 加载 Java-JDK 环境变量并验证 | | 11 |
| 步骤 4、 | 启动 ODL | | 12 |
| 步骤 5、 | 安装 ODL 模块 | | 12 |
| 实验 3.2 创建 | 聿 OVS 网桥并连接 PC1、PC2 和 PC3 | | 13 |
| 步骤 1、 | 启动 SDN-SW 虚拟机,删除所有已配置的网桥 | | 13 |
| 步骤 2、 | 创建网桥 br3 及其 Internal 端口 | | 13 |
| 步骤 3、 | 查看 br3 的流表项 | | 14 |
| 步骤 4、 | 创建三个虚拟网络空间并连接网桥 br3 | | 14 |
| 步骤 5、 | 测试 pc1、pc2 和 PC3 之间的通信 | | 14 |
| 步骤 6、 | 再次查看 br3 的流表项 | | 14 |
| 实验 3.3 配置 | 置 br3 连接 ODL 并进行 PC 通信测试 | | 15 |
| 步骤 1、 | 将网桥 br3 连接到 ODL 控制器上 | | 15 |
| 步骤 2、 | 测试 pc1 与 pc2 之间的通信 | | 15 |
| 步骤 3、 | 测试 pc1 与 pc3 之间的通信 | | 16 |
| | 测试 pc2 与 pc3 之间的通信 | | |
| 步骤 5、 | 根据实验记录回答以下问题(Q1~Q6) | | 16 |
| 实验 3.4 使月 | 用 Yang UI 工具下发 L3 流表项 | | 17 |
| 步骤 1、 | 在 Yang UI 中添加一条 L3 流表项 | | 17 |
| | 下发 L3 流表项 | | |
| 步骤 3、 | 验证 L3 流表项 | | 19 |
| 步骤 4、 | 根据实验记录回答以下问题(Q7~Q9) | | 20 |
| | 用 Postman 工具下发 L4 流表项 | | |
| | 在 Yang UI 中编辑一条 L4 流表项 | | |
| | 获取 L4 流表项的 JSON 消息 | | |
| | 使用 Postman 下发 L4 流表项 | | |
| | 验证 L4 流表项 | | |
| | 根据实验记录回答以下问题(Q10~Q12) | | |
| | 另 | | |
| | · 锐捷网络&广东交通职业技术学院《SDN 培训课程 | | |
| |)N 培训课程-3-控制器 v3.1. pdf》 | _ 550,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ~ |
| | | | |

实验原理

SDN 组网架构实现了数据平面和控制平面的分离, SDN 控制平面大体划分为两个部分: SDN 控制器和 SDN 网络控制应用程序。一个通用的 SDN 控制器可大体组织为三个层次:

- **通信层**: 完成 SDN 控制器和受控网络设备(如 SDN 交换机)之间的通信。该通信接口被称为"南向接口",典型协议是 OpenFlow。
- 网络范围状态管理层:负责管理维护有关网络的主机、链路、交换机、 其他 SDN 控制设备的状态信息。
- **与网络控制应用程序的接口**: 称为"北向接口", 控制器通过北向接口与网络控制应用程序交互。

目前主流的控制器由 ONOS、OpenDaylight、Ryu、Floodlight、POX、NOX 等。

1、ODL 简介

Open Daylight(简称 ODL)是一个高度可用、模块化、可扩展、支持多协议的 SDN 控制器平台,是部署最广泛的开源 SDN 控制器平台。

2013 年,Linux Foundation 联合 Cisco、Juniper 和 Broadcom 等多家网络设备商创立了开源项目 OpenDaylight,它的发起者和赞助商多为设备厂商而非运营商等网络设备消费者。ODL 项目的发展目标在于推出一个通用的 SDN 控制平台、网络操作系统,从而管理不同的网络设备,正如 Linux 和 Windows 等操作系统可以在不同的底层设备上运行一样。ODL 支持多种南向协议,包括 OpenFlow、Netconf和 OVSDB等,是一个广义的 SDN 控制平台,而不是仅支持 Open Flow 的狭义 SDN 控制器。

ODL以元素周期表中的元素名称作为版本号,并每 6 个月更新一个版本。从第一个版本"氢(Hydrogen)"发布至今,已经发布了 12 个版本,当前版本为"镁(Magnesium)"。中间的第 2~11 个版本依次为: 氦(Helium)、锂(Lithium)、铍(Beryllium)、硼(Boron)、碳(Carbon)、氮(Nitrogen)、氧(Oxygen)、氟(Fluorine)、氖(Neon)、铝(Sodium)

本实验使用的 ODL 版本是 2015 年 6 月 29 日发布的第 3 版"锂(Lithium)"。 锂版本增加了对 OpenStack 的支持,并针对之前的安全漏洞加强了安全方面的工作,可拓展性和性能也得到了提升。此外,该版本加大了对 NFV 方面的开发投入。

ODL 锂版本的架构如图 1 所示(<u>https://www.opendaylight.org/what-we-do/current-release/lithium</u>),由许多不同的模块组成,可以根据需要组合这些模块以满足给定方案的要求。




图 1 锂版本的 ODL 架构图

图 1 中的 ODL 架构从下之上分别为:

- **南向接口与协议插件(Southbound Interfaces & Protocol Plugins)**: 包含了如 OpenFlow、OVSDB、NETCONF、SNMP 等多种南向协议的实现。
- SAL/Core: 模型驱动的服务抽象层 (Model-Driver Service Abstraction Layer, MD-SAL) 是 ODL 平台的核心。在 ODL 中,基础网络设备和网络应用程序均表示为对象或模型,其交互和适配在 SAL 中进行处理。YANG 模型提供了设备或应用程序功能的通用描述,无需知道彼此的具体实现细节。ODL 的所有模块都需要在 MD-SAL 中注册才能正常工作。MD-SAL 也是逻辑上的信息容器,负责数据存储、请求路由、消息订阅和发布等内容。
- **控制器平台服务/应用(Controller Platform Services/Applications)**: 提供基础网络服务功能,以及网络服务、网络抽象和平台服务等内部应用程序。
- **ODL APIs**: 为外部应用程序提供的北向接口,包含了开放的 REST、RESTCONF、NETCONF 等北向接口和 AAA 认证部分。
- 网络应用程序编排与服务(Network Applications Orchestrations & Services): 基于北向接口开发的外部应用程序。

从第 10 版 "氖(Neon)" 开始直至最新的镁版本,ODL 将其架构概括为图 2 所示(https://www.opendaylight.org/what-we-do/current-release/neon)。




图 2 氖、钠、镁版本的 ODL 架构图

ODL 基于 Java 开发,采用 OSGi(Open Service Gateway Initiative)框架。OSGi 是一个 Java 框架,其中定义了应用程序的生命周期模式和服务注册等规范。OSGi 的优点是支持模块动态加载、卸载、启动和停止等行为,尤其适合需要热插拔的模块化大型项目。ODL 作为一个网络操作系统平台,基于 OSGi 框架开发可以实现灵活的模块加载和卸载等操作,而无须在对模块进行操作时重启整个控制器。基于 ODL 开发模块时,还需要使用 YANG 语言来建模,然后使用 YANG Tools 生成对应的 Java API,并与其他插件代码共同完成服务实现。

最新版 ODL 安装包的官网下载地址为:

https://docs.opendaylight.org/en/latest/downloads.html

由于 ODL 依赖于 Java 平台,理论上可以运行在任何支持 Java 的平台上,因此还需安装 Java-JDK,官网下载地址为:

https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html

2、ODL 模块管理

ODL 是一个模块化的 SDN 控制器平台,模块之间可以由依赖关系,如图 3 所示。ODL 中也将模块称为"项目"或"组件"。ODL 中的关键模块如下:

- odlparent: 是所有模块的父模块,必须存在。
- DLUX: 为控制器的使用者提供新的交互式 Web UI 应用。
- L2Switch: 将 L2 的具体处理代码分离出来的一个独立模块,提供基本的 L2 交换机功能并创建一些可重用的服务,如基本生成树协议、地址跟踪 等。
- Controller: 主要为多厂家网络的 SDN 部署提供一个高可用、模块化、可扩展、支持多协议的控制器基础架构。

● YANG Tools: 在 ODL 中主要对 MD-SAL、NETCONF、OFConfig 应用插件提供 YANG 模型化语言支持。




图 3 ODL 中模块的依赖关系

ODL 使用 Karaf 作为与用户交互的控制台。用户可以在 Karaf 控制台中对 ODL 平台的众多功能模块进行管理,通过使用 feature 命令实现对模块的查询、安装、移除功能。

- 安装模块: 命令示例中的 xxx 为需要安装的模块名称
- > feature:install xxx
- 查询所有模块
- > feature:list
- 查询已安装的模块
- > feature:list -i
- 移除已安装的模块

建议删除 ODL 安装目录下的 data 目录, 然后执行如下命令后重启 ODL 即可

./bin/karaf clean

3、DLUX 模块: Web-UI 界面

DLUX 模块负责提供交互式 Web-UI 用户界面,用户通过这个界面可以查看拓扑、查看或配置流表信息,也可以配置 SDN 交换机的网桥和端口等信息。

在 ODL 中, DLUX 模块包括下面几个小模块:

- odl-dlux-core: Web-UI 的核心部分,负责页面数据的转换与处理;
- odl-dlux-node: Web-UI 用户获取拓扑节点信息进行图形化显示的模块;
- odl-dlux-yangui: 启动 YANG UI 的模块。

在安装完 DLUX 模块后即可通过网页浏览器访问 Web-UI。Web-UI 的网址是 http://{controll-ip-address}:8181/index.html。

默认的 Web-UI 需要输入用户名和密码才能进一步查看信息或操作配置。默认的用户名和密码均为 admin。

ODL的 Web-UI 登录页面如图 4 所示。




图 4 ODL 的 Web-UI 登录页面

登录后的页面(如图 5 所示)默认显示当前获取到的 SDN 链路拓扑图。页面左侧的导航栏包含以下页面链接:

- Topology: 实时拓扑图;
- Nodes: 已接入的 OpenFlow 设备的节点信息;
- Yang UI: 查询和配置 YANG 模型的界面;
- Yang Visualizer: YANG 模型的可视化界面。




图 5 登录 Web-UI 后的首页

(1) Topology 页面

主要用于显示检测到的拓扑信息,主要是交换机、主机及其连接,控制器不会显示在拓扑中,例如图 **6**。




图 6 Topology 页面

如果 OpenFlow 交换机连接主机的链路没有交换流量,那么拓扑图中只会显示连接到控制器的 OpenFlow 交换机。当主机连接交换机的链路上有流量(主机发出或发往主机)经过时,需通过页面上 Controls 下方的"Reload"按钮才可以刷新显示出来。

用户可以在此页面上获取交换机 ID, 即 node id。

(2) Nodes 页面

以列表形式存放拓扑中的交换机信息,包括 Node Id(交换机 ID)、Node Name (交换机名)、Node Connectors(交换机当前的连接数量)、Statistics(交换机统计信息,包括流表统计和端口统计数据)。用户可以通过点击表中的超链接(蓝色字体)查看详细信息,如图 7 所示。




图 7 Nodes 页面



图 8 Yang UI 页面

(3) Yang UI 页面

此页面是 ODL 北向接口的集中操作区。如图 8 所示, Yang UI 页面包含如下区域:

- Module 区域:显示基本 ODL 安装的所有模块的 API 接口;
- 动作区域:显示 API 路径可操作的方法和按钮:
- 状态区域:显示当前操作的状态;
- API 参数填写区域:用户更改数据的集中区域。

(4) Yang Visualizer 页面

Yang UI 的可视化页面,用户可在此页面图形化的查看 Model 信息,如图 9 所示。




图 9 Yang Visualizer 页面

4、RESTCONF

YANG 模型用于 MD-SAL 和基于 MD-SAL 的应用程序中,用于定义所有 API: 组件间 API、插件 API、北向 API 等。YANG 模型在编译时使用 ODL Yang Tools 生成 Java API,根据 RESTCONF 规范在运行时呈现北向接口 REST APIs。简单来说,RESTCONF 是 ODL 的北向 API,是负责为用户提供网络配置与管理的 API 接口。

RESTCONF 基于 HTTP 协议,运行 REST 协议访问 YANG 模型中定义的数据,默认在 8181 端口上监听 HTTP 请求。用户可以通过以下命令查看 RESTCONF 相关组件:

> feature:list |grep odl-restconf

通过以下命令安装 RESTCONF 所有功能:

> feature:install odl-restconf-all

RESTCONF 安装完毕后,允许使用的数据存储区域有两种:

- config 数据存储区:包含通过控制器插入的数据,主要用于变更或插入数据。
- operational 数据存储区:包含其他数据信息,主要用于查看已有的数据。

RESTCONF 支持的数据类型为 XML 或 JSON 格式,通过 HTTP 头部的"Content-Type"字段定义请求的输入代码格式,通过 HTTP 头部的"Accept"字段定义响应的输出代码格式。

RESTCONF 支持 OPTIONS、GET、PUT、POST、DELETE、PATCH 等 HTTP 操作。 调用 RESTCONF 时,需要使用实例标识符,它必须以<moduleName>:<nodeName> 开头,其中<moduleName>是 YANG 模块的名称,<nodeName>是模块中顶级节点的名称。

ODL 锂版本中的 RESTCONF 提供的 Yang UI 模块位于 Yang UI 界面的 API 列表中,其中有一个 OpenDaylight-inventory.rev.2013-08-19,提供了 operational 和 config 两个数据存储区域,分别点开即可看见 Yang UI 下可操作何查看的 API,常用的是 nodes 下的 node{id}下的 table{id}。Operational 区域内存储的数据仅可通过 GET 方法读取;config 区域内存储的数据可通过 GET 方法读取,或通过 PUT、POST 方法写入。

5、Postman

Postman 是 Google 开发的一款功能强大的网页调试与发送网页 HTTP 请求的 Chrome 插件,能运行测试用例,至今已发展成为一款测试和调试网页的强大软件。Postman 可以运行在 Windows 或 Linux 操作系统中。

在 Ubuntu 中安装好 Postman, 并更改环境变量来加载 postman 命令后(详见实验 1-SDN 实验环境构建),即可直接在命令行终端输入如下命令启动 Postman:

\$ sudo postman

注册 Postman 账号是免费的,注册并登录 Postman 账号后,可以跨设备同步数据和备份数据,可以分享和管理接口用例集。当然,不注册也可以使用 Postman。具体注册方法参看下面这篇博客文章:

https://www.cnblogs.com/Chamberlain/p/10834699.html

Postman 界面结构和各部分功能的详细信息可参看下面这篇博客文章:

https://www.cnblogs.com/Chamberlain/p/10817198.html

还可以直接在 CSDN 中 (<u>https://www.csdn.net/</u>) 搜索查阅更多 Postman 使用的相关博客文章。

实验拓扑




图 10 实验 3 拓扑

实验 3 拓扑中各个虚拟机的主机名、网络连接模式和 IP 地址如表 1 所示。

| 中州刊 十刊 夕 | 网卡 | 网络连接模式 | | t - | 网络接口配置 | |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|----------------------------|--|
| 虚拟机主机名 | | 模式 | VirtualBox | VMware | (IP 地址/掩码/GW) | |
| SDN-Controller | 网卡1 | NAT | NAT 网络 | VMnet8 | eth0: DHCP (172.16.1.0/24) | |
| | 网卡 2 | 内部网络 | intnet1 | LAN1 | eth1: 10.1.1.10/24,无 GW | |
| SDN-SW | 网卡1 | NAT | NAT 网络 | VMnet8 | eth0: DHCP (172.16.1.0/24) | |
| | 网卡 2 | 内部网络 | intnet1 | LAN1 | eth1: 10.1.1.20/24,无 GW | |
| PC1 (虚拟网络空间) | ı | Internal 类型的虚拟网卡 p1 | | | p1: 10.2.2.128/24,无 GW | |
| PC2 (虚拟网络空间) | ı | Internal 类型的虚拟网卡 p2 | | | p2: 10.2.2.129/24,无 GW | |
| PC3 (虚拟网络空间) | Internal 类型的虚拟网卡 p3 | | | P3: 10.2.2.130/24,无 GW | | |

表 1 实验 3 的虚拟机设置

考虑物理电脑的性能问题,本实验仅使用 SDN-Controller 和 SDN-SW 这两台虚拟机,在 SDN-SW 虚拟机中创建三个虚拟网络空间作为 PC1、PC2 和 PC3。

实验 3.1 OpenDaylight 控制器的安装和启动

ODL 控制器的安装主要基于 Java 平台的构建,从 ODL 锂版本开始支持 Java-JDK-1.8 或更高的版本。本次实验我们将使用 ODL 锂版本(也可以自行基于网上的相关 ODL 安装教程去尝试安装其他版本的 ODL)。

下面是在 SDN-Controller 虚拟机中安装 ODL 锂版本的具体步骤。

步骤 1、获取并解压源代码包

本实验提供的 Java-JDK 安装包是 jdk-8u211-linux-x64.tar.gz, 也可以使用从 Java-JDK 官网下载的安装包。Java-JDK 官网下载地址为:

https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html

ODL 锂版本的安装包是 distribution-karaf-0.3.0-Lithium.tar.gz, 也可以使用从ODL 官网下载的 ODL 安装包。ODL 官网下载地址为:

https://docs.opendaylight.org/en/latest/downloads.html

因为后续 Java-JDK 和 ODL 的安装配置都需要 root 权限,所以先直接切换为 root 用户身份:

\$ sudo - root

进入安装包的存放目录进行解压。本实验中的命令示例是解压存放在/mnt目录下,也可选择解压到其他目录下:

#tar -xvf jdk-8u211-linux-x64.tar.gz -C /mnt

#tar -xvf distribution-karaf-0.3.0-Lithium.tar.gz -C /mnt

注意:如果物理主机的存储空间不充足,安装完 Java-JDK 和 ODL 后,请删除压缩的安装包。

步骤 2、配置 Java-JDK 环境变量

解压后的 Java-JDK 不需要编译安装,只需配置环境变量。

Java-JDK 的环境变量主要声明了 Java 平台的 home 目录和 JRE(Java 运行环境)的路径位置。分别编辑/etc/profile 文件和/root/.bashrc 文件:

- # vim /etc/profile
- # vim /root/.bashrc

说明:如果不在/root/.bashrc 文件中添加 Java-JDK 环境变量,那么每次重启虚拟机后,通过 su 命令切换为 root 用户身份时,都需要使用 source 命令加载 Java-JDK 环境变量。

在这两份文件的末尾处都输入以下内容,然后保存并退出:

JAVA-SET

JAVA HOME=/mnt/jdk1.8.0 211

JRE HOME=\$JAVA HOME/lib

PATH=\$JAVA HOME/bin:\$PATH

export JAVA HOME JRE HOME PATH

步骤 3、加载 Java-JDK 环境变量并验证

使用如下命令加载 Java-JDK 环境变量,并验证 Java 平台是否生效:

- # source /etc/profile
- # java -version

显示 Java 平台生效的信息如下所示。

```
java version "1.8.0_211"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_211-b12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.211-b12, mixed mode)
```

步骤 4、启动 ODL

Java 平台生效后,即可执行 ODL 启动程序,命令如下:

cd /mnt/distribution-karaf-0.3.0-Lithium

./bin/karaf

默认情况下,ODL 启动完成进入如下所示的 karaf 控制台:

```
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: ignoring option MaxPermSize=512m; support was removed in 8.0

Hit '<tab>' for a list of available commands and '[cmd] --help' for help on a specific command. Hit '<ctrl-d>' or type 'system:shutdown' or 'logout' to shutdown OpenDaylight.

opendaylight-user@root>
```

注意:如果从 karaf 控制台注销 (logout),即会停止 ODL 服务。

步骤 5、安装 ODL 模块

首次启动 karaf 控制台时,ODL 控制器仅包含以下模块,并不具备 SDN 控制器功能:

```
-<mark>user@root</mark>>feature:list -i
Version | Installed | Repository
Name
                                                                       | Description
                                                                         Karaf standard feature
Provide OSGi ConfigAdmin support
standard
                  3.0.3
                                                  standard-3.0.3
config
                                                  standard-3.0.3
                  3.0.3
                                X
                                                                          Provide Region Support
Package commands and mbeans
region
                                                  standard-3.0.3
 oackage
                                                  standard-3.0.3
                                                                          Provide KAR (KARaf archive) support
Provide a SSHd server on Karaf
 саг
                                                  standard-3.0.3
ssh
                                                  standard-3
                                                                                        JMX MBeanServer and a set of MBeans in
```

因此,需要执行以下命令安装 ODL 的必要模块:

- > feature:install odl-restconf
- > feature:install_odl-l2switch-switch
- > feature:install odl-openflowplugin-all
- > feature:install odl-dlux-all
- > feature:install_odl-mdsal-all
- > feature:install_odl-adsal-northbound

注意 1:请严格按照上述顺序安装,安装顺序不合理的话会导致无法访问 Web UI 界面。

注意 2: 对于不同版本的 ODL 控制器, feature:install 命令安装的模块名会有所不同,可以通过命令 feature:list 查看所有的模块列表。例如:

| <pre>opendaylight-user@root>feature:list grep</pre> | odl-adsal | |
|---|-------------------|---|
| odl-adsal-northbound | 0.5.0-Lithium | |
| t :: AD-SAL :: Northbound APIs | | |
| odl-adsal-all | 0.9.0-Lithium | |
| t AD-SAL All Features odl-adsal-core | 0.9.0-Lithium | 1 |
| t :: AD-SAL :: Core | 0.9.0-Ettiltan | ' |
| odl-adsal-networkconfiguration | 0.1.0-Lithium | 1 |
| t :: AD-SAL :: Network Configuration | i i | · |
| odl-adsal-connection | 0.2.0-Lithium | |
| t :: AD-SAL :: Connection | | |
| odl-adsal-clustering | 0.6.0-Lithium | |
| t :: AD-SAL :: Clustering | l 0 5 0 1 i + h i | |
| <pre>odl-adsal t :: AD-SAL :: Configuration</pre> | 0.5.0-Lithium | 1 |
| odl-adsal-thirdparty | 0.9.0-Lithium | 1 |
| t :: AD-SAL :: Third-Party Depenencies | 0.3.0 Eccircum | 1 |

每个模块的安装时间长短不一,有些模块在安装过程中没有任何提示或输出信息。因此在执行 feature:install 命令后,等到出现 karaf 控制台的命令提示符(opendaylight-user@root>)时,即表示该模块安装成功。

说明: 如果实验中 ODL 出现错误导致不能正常运行时, 简单的解决方案是删除 ODL 安装包的解压目录, 然后重新解压 ODL 安装包, 并重新安装 ODL 模块。

因退出 karaf 控制台或重启 SDN-Controller 虚拟机而再次启动 ODL 时,需使用如下命令检测 ODL 是否已监听在默认的 TCP 端口 6633 上:

```
$ su root
# netstat –anp|grep 6633
```

如果该命令返回下面的内容,则表示 ODL 启动完毕,否则需继续等待 ODL 完成其启动过程。

tcp6 0 0 :::6633 :::* LISTEN

实验 3.2 创建 OVS 网桥并连接 PC1、PC2 和 PC3

步骤 1、启动 SDN-SW 虚拟机,删除所有已配置的网桥

ovs-vsctl del-br < 已配置的网桥名>

步骤 2、创建网桥 br3 及其 Internal 端口

使用 ovs-vsctl 命令创建一个名为 br3 的网桥,并添加名为 p1、p2、p3 的三个 Internal 端口,然后使用 ovs-vsctl show 命令查看网桥。

具体命令如下:

- # ovs-vsctl add-br br3
 # ovs-vsctl add-port br3 p1 -- set Interface p1 type=internal
- # ovs-vsctl add-port br3 p2 -- set Interface p2 type=internal

ovs-vsctl add-port br3 p3 -- set Interface p3 type=internal # ovs-vsctl show

使用 ovs-vsctl 命令创建一个名为 br3 的网桥,创建启动 PC1 和 PC2,在 PC1 上 ping PC2 的数据网接口(eth1)IP 地址(10.2.2.129),请使用-c 选项只发送 4 个 ping 报文。

记录: ovs-vsctl show 命令及其结果截图。

步骤 3、查看 br3 的流表项

使用 ovs-ofctl 命令查看 br3 的所有流表项。

记录: 查看 br3 流表项的 ovs-ofctl 命令及其结果截图。

步骤 4、创建三个虚拟网络空间并连接网桥 br3

三个虚拟网络空间的名字分为为 pc1、pc2、pc3。

创建 pc1 并连接网桥的命令如下:

ip netns add pc1 //创建网络空间 pc1
ip link set p1 netns pc1 //将 p1 接口移入 pc1
ip netns exec pc1 ip addr add 10.2.2.128/24 dev p1 //为p1配IP地址/掩码
ip netns exec pc1 ifconfig p1 promisc up //混杂模式打开 p1 接口

使用同样的方法创建 pc2 和 pc3,并将它们接入网桥。

记录: 创建 pc2 和 pc3 并连接网桥 br3 的命令。

说明:如果实验中重启 SDN-SW 虚拟机,步骤 2 中创建的 br3 网桥配置仍然存在,但必须重新执行步骤 4。

步骤 5、测试 pc1、pc2 和 PC3 之间的通信

执行如下命令进行通信测试:

ip netns exec pc1 ping -c 4 10.2.2.129

ip netns exec pc1 ping -c 4 10.2.2.130

ip netns exec pc2 ping -c 4 10.2.2.130

记录:以上三个命令及其结果截图。

步骤 6、再次查看 br3 的流表项

在 SDN-SW 上使用 ovs-ofctl 命令查看 br3 的所有流表项。

记录: 查看 br3 流表项的 ovs-ofctl 命令及其结果截图。

实验 3.3 配置 br3 连接 ODL 并进行 PC 通信测试

步骤 1、将网桥 br3 连接到 ODL 控制器上

确保 SDN-SW 虚拟机能 ping 通 SDN-Controller 虚拟机的 eth1 接口 IP 地址 (10.1.1.10),即本实验的 SDN 控制网时连通的。

在 SDN-SW 虚拟机中输入以下命令,将 br3 连接到 ODL 控制器上,并将网桥 br3 设置为 secure 模式,让其严格按照原有流表进行数据转发。

ovs-vsctl set-controller br3 tcp:10.1.1.10:6633

ovs-vsctl set-fail-mode br3 secure

然后使用 ovs-vsctl show 命令查看 br3。如果命令返回结果中显示 Controller 的连接状态是 true(即 is_connected: true),则说明 br3 与 ODL 之间的 OpenFlow 连接已经建立。此时,使用 ovs-ofctl 命令查看 br3 的所有流表项。

记录: SDN-SW 虚拟机上的 ovs-vsct I show 命令及其结果截图,以及查看 br3 流表项的 ovs-ofctl 命令及其结果截图。

在 SDN-Controller 虚拟机中打开浏览器访问 ODL 的 Web-UI,网址如下:

http://127.0.0.1:8181/index.html。

ODL 的 Web-UI 默认用户名和密码均为 admin。

在 ODL 的 Web-UI 界面中查看 Topology 页面和 Nodes 页面,并查看 Nodes 页面所示的 OpenFlow 交换机信息表中 Node Connectors 列和 Statistics 列中的详细信息(即这两列中的所有超链接)。

说明:如果 Topology 页面上没有显示连接到 ODL 控制器的 OpenFlow 交换机,请点击页面上 Controls 下方的 "Reload" 按钮刷新一下。

记录: SDN-Controller 虚拟机上的 Topology 页面截图、Nodes 页面截图、Node Connectors 列中详细信息截图、Statistics 列中的 Flows 详细信息截图(选中"Show all tables",第一屏的截图即可)、Statistics 列中的 Node Connectors 详细信息截图。

步骤 2、测试 pc1 与 pc2 之间的通信

在 SDN-SW 虚拟机中执行如下命令进行通信测试:

ip netns exec pc1 ping -c 4 10.2.2.129

Ping 结束后,使用 ovs-ofctl 命令查看 br3 的所有流表项。

记录: SDN-SW 虚拟机上的 ping 命令及其结果截图、查看 br3 流表项的 ovs-ofctl 命令及其结果截图。

在 SDN-Controller 虚拟机上,通过 ODL Web-UI 界面查看 ODL 当前获得的拓扑,即点击 Topology 页面上的"Reload"按钮。

记录: SDN-Controller 虚拟机上的 Topology 页面截图。

步骤 3、测试 pc1 与 pc3 之间的通信

在 SDN-SW 虚拟机中执行如下命令进行通信测试:

ip netns exec pc1 ping -c 4 10.2.2.130

Ping 结束后,使用 ovs-ofctl 命令查看 br3 的所有流表项。

记录: SDN-SW 虚拟机上的 ping 命令及其结果截图、查看 br3 流表项的 ovs-ofctl 命令及其结果截图。

在 SDN-Controller 虚拟机上,通过 ODL Web-UI 界面查看 ODL 当前获得的拓扑,即点击 Topology 页面上的"Reload"按钮。

记录: SDN-Controller 虚拟机上的 Topology 页面截图。

步骤 4、测试 pc2 与 pc3 之间的通信

在 SDN-SW 虚拟机中执行如下命令进行通信测试:

ip netns exec pc2 ping -c 4 10.2.2.130

Ping 结束后,使用 ovs-ofctl 命令查看 br3 的所有流表项。

记录: SDN-SW 虚拟机上的 ping 命令及其结果截图、查看 br3 流表项的 ovs-ofctl 命令及其结果截图。

在 SDN-Controller 虚拟机上,通过 ODL Web-UI 界面查看 ODL 当前获得的拓扑,即点击 Topology 页面上的"Reload"按钮。

记录: SDN-Controller 虚拟机上的 Topology 页面截图。

步骤 5、根据实验记录回答以下问题(Q1~Q6)

- **Q1、**步骤 1 中 br3 的流表项与实验 3.2 步骤 6 中的流表项有哪些不同?请尝试分析本步骤中每条流表项的作用(即匹配哪种特征的分组?做出什么动作?)。
- **Q2、**相比于步骤 1,步骤 2 的 br3 新增了哪几条流表项?这些流表项是通过哪种类型的 OpenFlow 报文生成的?请分析本步骤中新增的每条流表项的作用(即匹配哪种特征的分组?做出什么动作?)。
- Q3、相比于步骤 1,步骤 2 的 ODL 拓扑图中新增了哪些拓扑信息? ODL 是通过哪种类型的 OpenFlow 报文获得这些拓扑信息的?
- **Q4、**相比于步骤 2,步骤 3 的 br3 新增了哪几条流表项?这些流表项是通过哪种类型的 OpenFlow 报文生成的?请分析本步骤中新增的每条流表项的作用(即匹配哪种特征的分组?做出什么动作?)。
- **Q5、**相比于步骤 2,步骤 3 的 ODL 拓扑图中新增了哪些拓扑信息? ODL 是通过哪种类型的 OpenFlow 报文获得这些拓扑信息的?

Q6、相比于步骤 3,步骤 4 的 br3 新增了哪几条流表项?这些流表项是通过哪种类型的 OpenFlow 报文生成的?请分析本步骤中新增的每条流表项的作用(即匹配哪种特征的分组?做出什么动作?)。

说明:如果物理主机的性能允许的话,实验 3.3 的步骤 1~步骤 4 中可以在 SDN-Controller 虚拟机上对 eth1 口(SDN 控制网络)进行 tcpdump 抓包并保存为后缀为.pcap 的文件,通过 Wireshark 查看.pcap 文件来帮助理解 0VS 交换机和 0DL 控制器之间 0penFlow 协议交互。

实验 3.4 使用 Yang UI 工具下发 L3 流表项

L3 流表项要求如下:

- 流 ID 为 1, 流表项永不过期, 流表项优先级为 25;
- 丢弃(drop)源 IP 地址为 PC1、目的 IP 地址为 PC2 的所有 IP 分组。

步骤 1、在 Yang UI 中添加一条 L3 流表项


在 SDN-Controller 虚拟机上进入 ODL Yang UI 页面,待模块加载完后依次展开 "opendaylight-inventory rev.2013-08-19→config→nodes→node {id}→table {id}"。 按照图所示,首先填入 br3 的 Node ID(即实验 3.3 步骤 1 的 Nodes 页面截图中 OVS 交换机的 Node Id 值 "openflow:xxx"),然后点击页面下方"table list"旁的 ⊕符号,即可开始添加流表。





添加本步骤要求的 L3 流表项时, 必须填写以下参数:


● 表 ID、流 ID

- match 域
 - ethernet-match
 - ethernet-type
 - ◆ layer-3-match → ipv4-match
 - ipv4-source ipv4-destionation
- instructions 域
 - instructions order
 - ◆ instruction → apply-actions-case
 - action order
 - action → drop-action-case
- priority idle-timeout table_id









步骤 2、下发 L3 流表项

填写好流表项后,在 Yang UI 的动作区域(Actions)中选择"PUT"方法,点击"Send"按钮即完成流表下发操作。



图 6 运行 Wireshark 时的错误提示

步骤 3、验证 L3 流表项

在 SDN-SW 虚拟机上查看 br3 的所有流表项。

记录: SDN-SW 虚拟机上查看 br3 流表项的 ovs-ofctl 命令及其结果截图。

使用如下命令进行 pc1 ping pc2 的通信测试:

ip netns exec pc1 ping -c 4 10.2.2.129

记录: 以上命令及其结果截图。

步骤 4、根据实验记录回答以下问题(Q7~Q9)

请对比 ping 测试前后 br3 中各流表项的 n packets 值:

- **Q7、**步骤 3 的 PC1 ping PC2 时, PC1 发出的 ping 请求报文匹配 br3 上的哪一条流表项? br3 如何处理这些 ping 请求报文? 请给出依据截图。
- **Q8、**如果是 PC2 ping PC1, 其 ping 报文交互结果与步骤 3 有哪些不同?请说明理由。
 - Q9、如何能让 PC2 ping PC1 的报文交互结果与步骤 3 一样?

实验 3.5 使用 Postman 工具下发 L4 流表项

L4 流表项要求如下:

- 仅一条流 ID 为 2 的流表项,流表项永不过期,流表项优先级为 30;
- pc1 能作为 iperf 客户端向 pc2 正常发起 TCP 性能测试;
- 实验 3.4 中下发的 L3 流表项仍有效。

步骤 1、在 Yang UI 中编辑一条 L4 流表项

使用 Postman 调用 ODL 的 RESTCONF 进行流表项下发时,发送的是流表项的 JSON 消息。在不熟悉 OpenFlow 流表项的 JSON 消息格式时,可以利用 ODL 的 Yang UI 编辑 OpenFlow 流表项,然后再获取其 JSON 消息。

编辑流表项的具体操作与实验 3.4 的步骤 1 相同,只是需要按照实验 3.5 的 L4 流表项要求填写相应参数。本步骤要求的 L4 流表项必须填写以下参数(其中 红字表示与实验 3.4 步骤 1 不同的参数):

- 表 ID、流 ID
- match 域
 - ethernet-match
 - ethernet-type
 - ip-match
 - ip-protocol = 6 ——表示 TCP 协议
 - ◆ layer-3-match → ipv4-match
 - ipv4-source \ ipv4-destionation
 - ◆ layer-4-match → tcp-match

- tcp-destionation-port = 5001 ——iperf 服务器端口号
- instructions 域
 - instructions order
 - ◆ instruction → apply-actions-case
 - action order
 - action → output-action-case
 - output-node-connector = 2 ——br3 连接 PC2 的端口
- priority、idle-timeout、table id

步骤 2、获取 L4 流表项的 JSON 消息

完成步骤 1 后,在 Yang UI 的动作区域(Actions)中点击 "Show preview" 按钮以获取步骤 1 中编辑的 L4 流表项的 JSON 消息。



点击 "Show preview" 按钮后会弹出一个如下所示的 Preview 窗口:

复制 Preview 窗口中的所有信息。


步骤 3、使用 Postman 下发 L4 流表项

在 SDN-Controller 虚拟机中,打开一个命令行终端直接输入如下命令启动 Postman:


\$ sudo postman

也可以在其他安装有 Postman 工具、且能通过网络访问 ODL 的 Web UI 界面(http://<ODL-ip-address>:8181/)的主机上运行 Postman 工具进行流表项下发操作。

启动 Postman 后的初始页面如下:



直接点击该页面上的"Create a request"链接,进入如下所示的请求创建页面:



使用 Postman 下发实验 3.5 中的 L4 流表项,需要进行以下 5 项操作:


① 选择请求方法

实验 3.5 中的 HTTP 请求方法为 "PUT"。

② 填写请求 URL


请求 URL 即为实验 3.5 步骤 2 的 Preview 窗口中的第一行内容, 即以 http://

开头的那行文字。




③ 填写 Authorization 标签

(3.1) 类型 (Type) 选择 "Basic Auth"; (3.2) 用户名和密码均为 "admin"。




④ 填写 Body 标签

(4.1) 点选"raw"; (4.2) 选择"JSON"; (4.3) 填入实验 3.5 步骤 2 的 Preview 窗口中的第二行开始的所有内容。



⑤ 发送 HTTP 请求报文

点击"Send"按钮。如果回应信息为下图所示"Status: 200 OK",即表示 HTTP 请求报文发送成功。



步骤 4、验证 L4 流表项

在 SDN-SW 虚拟机上查看 br3 的所有流表项。

记录: SDN-SW 虚拟机上查看 br3 流表项的 ovs-ofctl 命令及其结果截图。使用如下命令进行通信测试:

● pc2 启动 iperf 服务器端, 监听在 TCP 5001 端口

ip netns exec pc2 iperf -s

● pc1 启动 iperf 客户端连接 PC2 的 ipfer 服务器进行 TCP 性能测试

ip netns exec pc1 iperf -c 10.2.2.129

pc1 ping pc2

ip netns exec pc1 ping -c 4 10.2.2.129

记录:以上命令及其结果截图。

步骤 5、根据实验记录回答以下问题(Q10~Q12)

请对比 ipfer 测试和 ping 测试前后 br3 中各流表项的 n packets 值:

- Q10、pc1 的 iperf 客户端发送给 pc2 的 iperf 服务器端的 TCP 性能测试数据 匹配 br3 上的哪一条流表项? br3 如何处理这些测试数据?请给出依据截图。
- **Q11、**pc2 的 iperf 服务器端返回的测试统计反馈数据匹配 br2 上的哪一条流表项? br3 如何处理这些测试统计反馈数据?请给出依据截图。
- Q12、为什么 pc1 和 pc2 之间能进行正常的 iperf 测试,却不能进行 ping 通信?请详细说明。

实验报告任务

实验报告使用"课程实验报告模板.doc",模板中的"二、实验步骤、数据及分析结果"请填写前述实验 3.2~实验 3.5 中要求的"记录"和"问题"。