

Inteligentne wskaźniki (smart pointers)

Zbigniew Koza Wydział Fizyki i Astronomii

Co jest nie tak ze zwykłymi wskaźnikami?

- Wskazują na obiekt, ale nie rozwiązują problemu, kto jest jego właścicielem
- Typowe błędy:
 - Niezainicjalizowany wskaźnik;
 - Utrata dostępu do zaalokowanej pamięci
 - Podwójne zwolnienie tej samej pamięci
 - Niepoprawne zwolnienie zaalokowanej pamięci
 - Niepoprawne zaalokowanie pamięci
 - Próba zapisu pod nullptr
 - Próba zapisu lub odczytu z pamięci, która nie należy do programu / zmiennej / tablicy
 - Utrata ważności przez obiekt wskazywany przez wskaźnik
 - Niepoprawny typ obiektu wskazywanego przez wskaźnik

Co jest nie tak ze zwykłymi wskaźnikami?

Najprostsze, zalecane rozwiązanie:

Nie używaj "nagich" wskaźników,

- chyba że w szczelnie zamkniętych implementacjach bardzo podstawowych klas, bibliotek,
- lub gdy używasz bibliotek, których interfejsy napisano w stylu języka C ("nagie wskaźniki").

Co jest nie tak ze zwykłymi wskaźnikami?

 Wskaźników od biedy można używać w kodzie, w którym nie ma wątpliwości, kto jest właścicielem obiektów wskazywanych przez wskaźniki (zwykle: "nie ja") i jaki jest ich czas życia (zwykle: dłuższy od czasu życia funkcji) Inteligentne wskaźniki

Trzy rodzaje

```
std::unique_ptr
```

```
std::shared_ptr
```

```
std::weak_ptr
```

- Każdy z nich to "wrapper"
 na nagi wskaźnik,
 służący nieco innym celom
- Przeciążone operatory * i ->.

Trzy rodzaje

```
std::unique_ptr
std::shared_ptr
std::weak_ptr
```

- Każdy z nich automatycznie wywoła destruktor obiektu wskazywanego przez wskaźnik i to dokładnie wtedy, kiedy będzie to potrzebne
 - Koniec problemów z delete

```
#include <iostream>
#include <memory>
int main()
 int *p = new int (7);
                    // niebezpiecznie
 std::unique_ptr<int> ptr2 (new int (8)); // niebezpiecznie
 std::unique_ptr<int> ptr = std::make_unique<int>(9); // OK
 const auto & ptr3 = ptr; // można tworzyć referencje
 // ptr = ptr2; // błąd: unique_ptr nie mozna kopiować
 delete p;
```

Jeden właściciel wskazywanego obiektu

- Do inicjalizacji używaj std::make_unique
 - Bo inaczej twój program nie jest exception-safe
- Wskazywany obiekt ma zawsze jednego właściciela, który w destruktorze wywoła operator delete
- Nie możesz kopiować
- Możesz przesuwać (std::move)
 - → "ownership transfer"

- Używaj w "fabrykach" (factories) zasobów (zawsze jest jeden właściciel zasobu)
- Funkcja pobierająca / zwracająca unique_ptr transferuje nie tylko wskaźnik, ale relację własności
- Używaj też tam, gdzie czas życia zasobu ograniczony ma być do
 - zakresu funkcji
 - lub czasu życia obiektu

A co z tablicami?

```
std::unique_ptr<T[]> ptr =
std::make_unique<T[]>(3);
```

(tylko po co?)

std::shared_ptr

- Jak nazwa wskazuje: obiekt zarządzany przez shared_ptr może mieć więcej niż jednago właściciela
- Obiekt zostanie automatycznie zniszczony wraz z końcem życia ostatniego shared_ptr, który nim zarządza
- Typowa implementacja: reference counting

std::shared_ptr

Do inicjalizacji używaj make_shared

```
int main()
{
   std::shared_ptr<T> ptr = std::make_shared<T>(3);
   std::shared_ptr<T> ptr2 = ptr;
}
```

shared_ptr można kopiować

std::shared_ptr

```
struct T
  int n;
  T(int n = 0): n\{n\} \{std::cout << "creating T, n = " << n << "\n"; \}
  ~T() {std::cout << "deleting T with n = " << n << "\n";}
  operator int() const {return n;}
  std::shared ptr<T> other;
int main() {
  std::shared ptr<T> p1 (std::make shared<T>());
  std::shared ptr<T> p2 (std::make shared<T>());
  std::cout << p1.use_count() << "\n";
                                                                  use_count(): liczba
  p1->other = p2; // p1 references p2
                                                                   właścicieli obiektu
  p2->other = p1; // p2 references p1
std::cout << p1.use_count() << "\n";</pre>
                                                     creating T, n = 0
                                                     creating T, n = 0
Wyciek pamięci (brak destruktorów)
```

shared_ptr można niechcący "zapętlić"

std::weak_ptr

- Zasadniczo to jest coś jak shared_ptr, ale nie biorące udziału w reference counting, czyli wskaźnik-obserwator
 - Można używać gdy nie mamy pewności, czy obiekt zarządzany przez inteligentny wskaźnik nie został zwolniony
 - Można zapobiegać zapętlaniu shared_ptr
 - Można promować do shared_ptr: jeżeli zarządzany obiekt "zniknął", to shared_ptr będzie zawierał nullptr

Podsumowanie

- Inteligentnych wskaźników używa się do zwiększenia niezawodności oprogramowania
 - Ograniczenie wycieków pamięci i niepoprawnego użycia pamięci
- Są one zgodne z zasadą RAII
- Prawie zawsze wystarcza unique_ptr<T>